Quest

Quest® NetVault® Backup 12.1
관리자 안내서

© 2018 Quest Software Inc.

ALL RIGHTS RESERVED.

본 안내서에는 저작권으로 보호되는 독점 정보가 수록되어 있습니다. 본 안내서에서 설명하는 소프트웨어는 소프트웨어 라이센스 또는 비공개 계약에 의거하여 제공됩니다. 이 소프트웨어는 해당 계약의 규정을 준수하는 방법으로만 사용 또는 복사할 수 있습니다. 본 안내서의 일부 또는 전문을 Quest Software Inc. 의 서면 허가 없이 구매자의 개인적인 용도 이외의 다른 용도로 복제 또는 전송하는 행위는 금지되며, 여기에는 복사 및 녹화를 포함한 모든 전자 또는 기계적인 수단을 사용한 모든 형태의 복제 또는 전송이 포함됩니다.

본 문서에 수록된 정보는 Quest Software 제품과 관련하여 제공됩니다. 본 문서에 의해, 또는 Quest Software 제품의 판매와 관련해서는 지적 재산권에 대한 금반언 원칙 등에 따른 명시적이거나 암묵적인 라이센스가 부여되지 않습니다. 본 제품에 대한 라이센스 계약에 규정된 약관에 명시된 경우를 제외하고, Quest Software는 자사 제품의 상업성, 특정 용도에 대한 적합성 또는 비침해에 대한 암묵적인 보증 등을 포함해 해당 제품에 관한 모든 명시적이거나 암묵적이거나 법적인 보증에 대해 어떤 책임도 지지 않고 부인합니다. Quest Software 는 본 문서를 사용하거나 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 (이익 손실, 사업 중단 또는 정보 손실을 제한 없이 포함하는) 모든 직접적, 간접적, 필연적, 징벌적, 특수 또는 부수적 피해에 대해 Quest Software 가 해당 피해가 발생할 가능성에 대해 알고 있었을 경우를 포함한 어떤 경우에도 책임을 지지 않습니다. Quest Software 는 본 문서의 정확성 또는 완전성에 관해 어떤 진술 또는 보증도 하지 않으며, 언제든지 예고 없이 사양 및 제품 설명을 변경할 권리를 보유합니다. Quest Software 는 본 문서에 수록된 정보의 업데이트에 대해 어떠한 약속도 하지 않습니다.

본 자료의 잠재적인 사용에 대해 궁금한 사항이 있으면 다음 연락처로 문의하십시오.

Quest Software Inc.
귀중: 법무 부서
4 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656

지역 및 해외 사무소에 대한 정보는 당사 웹 사이트(https://www.quest.com)를 참조하십시오.

특허권

Quest Software는 당사의 고급 기술에 대해 자부심을 갖고 있습니다. 특허권과 출원 중인 특허권이 이 제품에 적용될 수 있습니다. 이 제품에 적용된 특허권에 대한 최신 정보는 당사의 웹사이트 https://www.quest.com/legal에서 확인할 수 있습니다.

상표

Quest, Quest 로고, Join the Innovation, QoreStor, NetVault 및 NetVault SmartDisk는 Quest Software Inc.의 등록 상표입니다. 모든 Quest 상표 목록은 https://www.quest.com/legal/trademark-information.aspx에서 확인할 수 있습니다. 기타 모든 상표와 등록된 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

범례

경고: 경고 아이콘은 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망을 초래할 수 있는 위험이 있음을 알려 줍니다.

주의: 주의 아이콘은 지침을 준수하지 않으면 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 위험이 있음을 알려 줍니다.

중요 참고, **참고**, **팁**, **휴대폰** 또는 **비디오:** 정보 아이콘은 지원 정보를 알려 줍니다.

NetVault Backup 관리자 안내서
업데이트됨 - 10 2018
소프트웨어 버전 - 12.1

NVG-101-12.1-KO-01

목차

소개 16
Quest NetVault Backup 정보 16
주요 이점 16
기능 요약 17
이 문서 정보 17
대상 독자 18
권장된 추가 문서 18

시작하기 19
NetVault Backup 배포 정보 19
NetVault Backup 구성 요소 정보 20
NetVault Backup 서버 20
NetVault Backup 클라이언트 21
NetVault Backup 플러그인 21
NetVault Backup WebUI 22
NetVault Backup 명령줄 인터페이스 23
NetVault Backup 서비스 시작 또는 중지 23
HTTP 또는 HTTPS에서 웹 서비스 활성화 24
NetVault Backup에 로그인 25
NetVault Backup WebUI 개요 26
탐색 창 29
NetVault Backup 종료 32
구성 마법사 사용 32
NetVault Backup 서버 모니터링 34
NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬 35
NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정 36
필터 옵션 37

클라이언트 구성 44
NetVault Backup 클라이언트 정보 44
WebUI에서 소프트웨어 설치(푸시 설치) 44
푸시 설치 정보 44
필수 구성 요소 45
패키지 스토어 관리 46
푸시 설치 수행 47
배포 작업 모니터링 52
배포 작업 관리 53
클라이언트 추가 54
NetVault Backup 서버에 클라이언트 추가 55
여러 클라이언트 추가(Windows만 해당) 56

방화벽 설정 58
클라이언트 찾기 61
방화벽을 통한 통신 확인 61
서버를 클라이언트로 추가 62
사용 가능한 클라이언트 목록에서 클라이언트 제거 62
클라이언트 관리 62
클라이언트 세부 정보 보기 63
클라이언트 설명 설정 64
플러그인 설치 64
제품 라이센스 키 설치 66
클라이언트 액세스 확인 67
플러그인 제거 67
서버에서 클라이언트 제거 68
클라이언트 그룹 관리 68
클라이언트 그룹 정보 68
클라이언트 그룹 생성 68
기존 클라이언트 그룹 보기 69
클라이언트 그룹 수정 69
클라이언트 그룹 제거 70

Catalog Search 관리 71
Catalog Search 정보 71
필수 구성 요소 71
Catalog Search 구성 72
Catalog Search 데이터베이스 디렉터리 재배치 75
Windows 기반 시스템에서 NetVault 카탈로그 데이터베이스 디렉터리 변경 75
Linux 기반 시스템에서 NetVault 카탈로그 데이터베이스 디렉터리 변경 76
Catalog Search 수정 77
Catalog Search 비활성화 77
Catalog Search 제거 78
Catalog Search 상태 표시 78

저장소 장치 구성 79
저장소 장치 정보 79
SAN 고려 사항 79
Quest DR Series 시스템 80
Quest DR Series 시스템 정보 80
Quest DR Series 시스템 필수 조건 80
Quest DR Series 시스템 추가 81
Quest QoreStor 83
QoreStor 추가 83
QoreStor용 미디어로 컨테이너 추가 84
NetVault SmartDisk 85
NetVault SmartDisk 정보 85

NetVault SmartDisk 추가 86
NetVault SmartDisk에서 QoreStor로 저장 집합 및 백업 작업 마이그레이션 87
EMC 데이터 도메인 시스템 89
EMC 데이터 도메인 시스템 정보 89
데이터 도메인 시스템 필수 조건 90
데이터 도메인 시스템 추가 91
DD Boost 명령 92
Snapshot Array Manager 95
필수 구성 요소 95
Dell Enterprise Manager 추가 95
가상 테이프 라이브러리 96
가상 테이프 라이브러리 정보 96
가상 테이프 라이브러리 고려 사항 97
가상 테이프 라이브러리 생성 및 추가 97
이전에 생성된 VTL 다시 추가 98
가상 독립 실행형 드라이브 99
가상 독립 실행형 드라이브 정보 99
가상 독립 실행형 드라이브 생성 및 추가 99
공유 가상 테이프 라이브러리 100
공유 가상 테이프 라이브러리 정보 100
SVTL 고려 사항 101
SVTL 필수 조건 101
SVTL 생성 및 추가 104
이전에 생성된 SVTL 다시 추가 105
실제 테이프 장치 106
독립 실행형 테이프 드라이브 추가 106
테이프 라이브러리 추가 107

데이터 백업 109
데이터 백업 정보 109
백업 작업 정의 109
백업 인덱스 110
보조 복사본 110
스냅샷 기반 백업 111
백업 만료 111
NetVault Backup 집합 정보 113
집합 유형 113
백업 및 복구 전략 115
백업 작업 생성 115
일정 집합 생성 117
대상 집합 생성 121
장치 선택 121
미디어 옵션 지정 122

미디어 공유 옵션 구성 123
백업 작업에 대한 원본 집합 생성 124
백업 고급 옵션 집합 생성 125
백업 만료 옵션 설정 126
추가 옵션 지정 128
보조 복사본 생성 130
백업 작업에 대한 사전 및 사후 스크립트 옵션 구성 135
백업 작업에 대해 사용자 정의 이벤트 구성 137
집합 관리 137
집합 수정 138
집합 복사 138
집합 삭제 139

정책 관리 140
정책 정보 140
정책 생성 141
기존 백업 정책 보기 143
정책 작업의 작업 상태 보기 144
백업 정책 수정 144
백업 정책의 작업 수정 145
백업 정책의 클라이언트 수정 145
백업 정책의 이벤트 수정 145
백업 정책 정지 146
백업 정책 삭제 146

데이터 복원 147
데이터 복원 정보 147
복원 작업 정의 148
복원 작업 생성 148
기존 복원 선택 집합을 사용하여
데이터 복원 150
저장 집합에서 파일 검색 151
미디어 목록 보기 153
복원 작업에 대한 원본 집합 생성 154
복원 고급 옵션 집합 생성 154
복원 유형 설정 155
추가 옵션 지정 155
복원 작업용 사전 및 사후 스크립트 구성 156
복원 작업에 대한 사용자 정의 이벤트 구성 157
온라인 백업 인덱스 관리 158
온라인 인덱스 관리 정보 158
온라인 인덱스 수동 삭제 159
오프라인 인덱스 로드 160

온라인 인덱스 수동 압축 160
온라인 인덱스 압축 해제 161
스냅샷 관리 161
스냅샷 복원 162
스냅샷의 만료 설정 162
스냅샷 마운트 162
스냅샷 마운트 해제 163

NetVault Backup 대시보드 관리 164
NetVault Backup 대시보드 소개 164
NetVault Backup 대시보드 보기 164
대시보드 구성 166
대시보드 관리 166
대시보드 추가 166
NetVault Backup 대시보드에서 위젯 관리 168
위젯 추가 169
위젯 위치 지정 169
위젯 필터 옵션 169

작업 관리 173
작업 활동 보기 173
작업 캘린더 보기 175
작업 관리 177
작업 즉시 실행 177
작업 중단 177
작업 중지 178
작업 다시 시작 178
작업 보류 179
작업 재시작 179
"미디어 대기 중" 상태의 이유 확인 179
작업에 대한 로그 메시지 보기 180
작업 진행 상황 모니터링 181
작업 오류 및 경고 지우기 182
작업 일정 제거 182
작업 정의 관리 182
작업 정의 보기 182
작업 정의 편집 184
작업 정의 삭제 185
정책에 정책 외 작업 추가 185
작업 기록 보기 186

로그 모니터링 187
NetVault Backup 로그 정보 187
로그 메시지 보기 188

로그 다운로드 189
로그 내보내기 190
수동으로 로그 메시지 삭제 191
사용자 정의 로그 이벤트 설정 191
사용자 정의 로그 이벤트 제거 192
기술 문서 검색 192

저장소 장치 관리 193
장치 활동 모니터링 193
목록 보기에서 디스크 기반 저장소 장치 관리 195
디스크 장치 세부 정보 보기 196
Quest DR Series 시스템, QoreStor 또는 데이터 도메인 시스템 관리 198
디스크 기반 저장 장치의 상태 확인 206
디스크 기반 저장 장치의 상태 변경 207
디스크 기반 저장소 장치 스캔 207
디스크 기반 저장소 장치에서 모든 저장 집합 제거 208
디스크 기반 저장소 장치 제거 208
트리 보기에서 디스크 기반 저장소 장치 관리 209
디스크 장치 세부 정보 보기 209
디스크 기반 저장 장치의 상태 확인 212
디스크 기반 저장 장치의 상태 변경 212
디스크 기반 저장소 장치에 대한 저장소 속성 설정 212
디스크 기반 저장소 장치 스캔 212
디스크 기반 저장소 장치 제거 213
Snapshot Array Manager 관리 213
Snapshot Array Manager 설정 수정 214
Snapshot Array Manager에 대한 사용자 자격 증명 변경 214
Snapshot Array Manager 상태 변경 215
Snapshot Array Manager 제거 215
목록 보기에서 테이프 라이브러리 관리 215
테이프 라이브러리 세부 정보 보기 215
라이브러리 도어 열기 및 닫기 216
입구/출구 포트 열기 및 닫기 217
입구/출구 포트에서 테이프 언로드 또는 가져오기 217
입구/출구 포트로 테이프 내보내기 217
ACSLS 또는 NDMP 라이브러리 다시 시작 218
섀도 테이프(NetApp VTL) 가져오기 218
테이프 라이브러리 제거 219
트리 보기에서 테이프 라이브러리 관리 219
테이프 라이브러리 세부 정보 보기 220
라이브러리 수정 220
장치 보기 유형 변경 221
라이브러리 도어 열기 및 닫기 221

입구/출구 포트 열기 및 닫기 222
입구/출구 포트에서 테이프 언로드 또는 가져오기 222
입구/출구 포트로 테이프 내보내기 222
ACSLS 또는 NDMP 라이브러리 다시 시작 222
섀도 테이프(NetApp VTL) 가져오기 223
테이프 라이브러리 제거 224
목록 보기에서 테이프 드라이브 관리 224
테이프 드라이브 세부 정보 보기 224
테이프 드라이브의 성능 옵션 구성 227
테이프 드라이브 상태 확인 231
테이프 드라이브 상태 변경 231
클리닝 슬롯 구성 231
클리닝 라이브 옵션 구성 232
테이프 드라이브의 자동 클리닝 옵션 구성 232
수동으로 드라이브 클리닝 요청 제출 233
테이프 언로드 233
테이프 로드 233
테이프 드라이브 제거 234
트리 보기에서 테이프 드라이브 관리 234
테이프 드라이브 세부 정보 보기 234
물리적 테이프 드라이브 구성 236
테이프 드라이브 상태 확인 237
테이프 드라이브 상태 변경 237
클리닝 슬롯 구성 237
클리닝 라이브 옵션 구성 238
테이프 드라이브의 자동 클리닝 옵션 구성 238
수동으로 드라이브 클리닝 요청 제출 238
테이프 언로드 239
테이프 로드 239
재사용할 미디어 표시 239
테이프 드라이브 제거 240
공유 장치 추가 240
반자동 방법을 사용하여 공유되지 않은 라이브러리에 공유 드라이브 추가 241
수동으로 공유되지 않은 라이브러리에 공유 드라이브 추가 241
독립 실행형 드라이브 공유 242

저장소 미디어 관리 243
저장소 요약 보기 243
디스크 저장소 세부 정보 보기 244
테이프 저장소 세부 정보 보기 246
테이프 저장소 미디어 관리 247
테이프 미디어 레이블 지정 247
테이프 미디어 비우기 252
테이프 미디어 스캔 254

테이프를 사용할 수 없음으로 표시 256
테이프를 읽기 전용으로 표시 256
테이프 재사용 표시 257
오프라인 테이프 제거 257
저장 집합 관리 257
저장 집합 세부 정보 보기 257
저장 집합 만료 옵션 구성 258
디스크 기반 저장소 장치에서 저장 집합 삭제 260
테이프 기반 저장소 장치에서 저장 집합 삭제 261

사용자 및 그룹 계정 관리 262
사용자 계정 정보 262
사용자 및 그룹 권한 및 사전 설정 정보 263
사용자 계정 만들기 263
사용자 암호 설정 264
사용자 세부 정보 구성 265
사용자 그룹에 대한 클라이언트 및 미디어 그룹 구성원 자격 구성 266
권한 및 할당량을 사용자 계정에 부여 266
사용자 알림 프로필 설정 268
사용자 계정 수정 268
사용자 계정 삭제 268
암호 정책 설정 269
보안 모드 사용 269
보안 모드 활성화 또는 비활성화 269
사전 설정 사용 270
사전 설정 생성 270
사전 설정 수정 270
사전 설정 삭제 271
사용자 권한 271
사전 정의된 사전 설정 273
Active Directory와 NetVault Backup의 통합 276
Linux 기반 NetVault Backup의 고려 사항 277
AD 사용자 관리 277
AD 그룹 관리 279

이벤트 모니터링 및 알림 구성 281
NetVault Backup 이벤트 정보 281
알림 방법 정보 281
이벤트 클래스 282
이벤트 유형 282
이벤트 로그 보기 286
전체 알림 방법 사용 287
전체 알림 방법 정보 287

전체 알림 방법 설정 288
사용자 지정 알림 방법 사용 290
사용자 지정 알림 방법 정보 290
사용자 정의 알림 방법 생성 290
사용자 지정 알림 방법 설정 291
사용자 정의 작업 이벤트 제거 292
사용자 정의 보고서 이벤트 제거 292

NetVault Backup에서의 보고 293
보고 시스템 개요 293
보고서 작업 293
보고서 생성 294
즐겨찾는 보고서 설정 295
보고서 필터 설정 295
보고서 작업 정의 편집 296
알림 방법을 사용하여 이메일로 보고서를 전송하거나 보고서를 인쇄 297
보고서에 대한 테이블 보기 사용자 지정 297
보고서에 차트 추가 299
보고서를 PDF 파일로 내보내기 301
사용 가능한 보고서 301

클라이언트 클러스터 작업 319
클라이언트 클러스터 지원 정보 319
가상 클라이언트 320
클러스터 환경에서 장치 구성 321
클러스터 인식 플러그인 설치 및 업그레이드 321
필수 구성 요소 321
클러스터 인식 플러그인 설치 322
클러스터 인식 플러그인 업그레이드 323
클러스터 인식 플러그인 구성 323
클러스터 노드에 대해 원하는 네트워크 주소 구성 323
클러스터 인식 플러그인의 기본 설정 구성 324
가상 클라이언트 관리 324
가상 클라이언트 수정 324
가상 클라이언트에 대한 액세스 확인 325
현재 실제 클라이언트 확인 325
가상 클라이언트 제거 325
클러스터 인식 플러그인을 사용하는 백업 325
백업 중에 클러스터 장애 복구 326
클러스터 인식 플러그인을 사용하여 복원 326

NetVault Backup에 대한 기본 설정 구성 327
기본 설정 구성 정보 327
기타 구성 유틸리티 329

암호화 설정 구성 329
플러그인 옵션 구성 330
디스크 장치 플러그인에 대한 기본 설정 구성 330
nvjobstart에 대한 기본 설정 구성 331
사후 스크립트에 대한 기본 설정 구성 332
확인 플러그인에 대한 기본 설정 구성 333
배포 관리자 설정 구성 334
배포 관리자 정보 334
배포 관리자에 대한 기본 설정 구성 334
작업 관리자 설정 구성 335
작업 관리자 정보 335
작업 관리자에 대한 기본 설정 구성 335
로깅 데몬 설정 구성 336
로깅 데몬 정보 336
디스크 공간 경고 임계값 구성 336
로그 메시지에 대한 삭제 정책 수정 337
로깅 데몬에 대한 추가 설정 구성 338
Media Manager 설정 구성 339
Media Manager 정보 340
Media Manager에 대한 일반 설정 구성 340
종속 백업에 대한 만료 규칙 구성 342
테이프 장치에 대한 Media Manager 설정 구성 343
백업 인덱스에 대한 Media Manager 설정 구성 344
RAS 장치에 대한 Media Manager 설정 구성 346
외부 RAS 장치에 대한 전송 업데이트 설정 구성 347
NetVault SmartDisk에 대한 데이터 전송 정지 시간 제한 기간 구성 347
미디어 요청 가중치 구성 347
백업 만료 스캔에 대한 기본 간격 구성 348
Quest DR Series 시스템에 대한 대체 인덱스 읽기 블록 크기 구성 349
네트워크 관리자 설정 구성 349
네트워크 관리자 정보 350
네트워크 관리자에 대한 시간 제한 설정 구성 350
가용성 브로드캐스트의 활성화 또는 비활성화 351
멀티홈 컴퓨터에 대한 네트워크 주소 구성 352
시작 지연 감소 353
네트워크 관리자용 기본 포트 구성 354
통신 관리자용 기본 포트 구성 355
프로세스 관리자 설정 구성 355
프로세스 관리자 정보 355
공유 메모리 설정 구성 355
RAS 장치 설정 정보 356
NetVault SmartDisk에 대한 연결 설정 구성 357
일정 관리자 설정 구성 357

일정 관리자 정보 357
일정 관리자에 대한 기본 설정 구성 358
기본 작업 우선 순위 설정 구성 359
웹 서비스 설정 구성 359
사이퍼를 비활성화하도록 웹 서비스를 구성 360
프로토콜을 비활성화하도록 웹 서비스를 구성 360
웹 서비스 감사 활성화 360
클라이언트 작업에 대한 시간 제한 기간 구성 361
저장 집합 제거 요청에 대한 시간 제한 기간 구성 361
감사자 데몬 설정 구성 362
감사자 데몬 정보 362
실패한 요청만 기록하도록 감사자를 구성 362
감사 로그에 대한 삭제 정책 수정 363
방화벽 설정 구성 363
일반 설정 구성 364
기본 디렉터리 재배치 364
NetVault 데이터베이스 디렉터리 재배치 366
TCP/IP 버퍼 크기 구성 367
언어 및 로캘 설정 변경 368
사전 설치 패키지 호환성 검사 비활성화 369
라이센스 만료 경고 기간 구성 369
보안 설정 구성 370
클라이언트에 대한 암호 보호 비활성화 370
NetVault Backup 암호 변경 370
NetVault 시간 동기화 371
NetVault 시간 정보 371
대체 NetVault 시간 서버 구성 371
전체 알림 방법에 대한 기본 설정 구성 372
알림에 대한 이메일 서버 설정 구성 372
알림을 위한 SysOp 이메일 ID 구성 373
알림에 대한 기본 프린터 구성 373
알림에 대한 네트워크 관리자 호스트 설정 구성 374
보고 유틸리티 구성 374
보고 유틸리티 정보 375
HTML 보고서 템플릿 사용자 지정 375
일반 텍스트 보고서 템플릿 사용자 지정 376
CSV 보고서 템플릿 사용자 지정 377
보고서 생성에 대한 시간 제한 설정 구성 378
보고서에 대한 기본 메일 형식 유형 구성 378
통계 관리자에 대한 기본 설정 구성 378
보고서 데이터베이스에 대한 전역 삭제 정책 생성 380
테이블별 삭제 정책 생성 380
NetVault Backup WebUI 기본 설정 구성 381

특정 VSS 공급자를 사용하도록 NetVault Backup을 구성 383
Txtconfig를 이용한 기본 설정 구성 383

진단 추적 385
진단 추적 정보 385
추적 필터 관리 385
추적 활성화 386
추적 파일 다운로드 388
추적 디렉터리 위치 변경 389
NetVault WebUI 및 Txtconfig를 이용한 추적 활성화 390
추적 비활성화 390
추적 세션 디렉터리 삭제 391

진단 데이터 관리 392
지원 진단 정보 392
진단 데이터 다운로드 392
진단 데이터 업로드 393

deviceconfig 유틸리티 사용 395
deviceconfig 정보 395
테이프 라이브러리에 대한 기본 설정 구성 395
테이프 라이브러리에 대한 일반 설정 396
드라이브 클리닝 설정 397
혼합 미디어 설정 398
테이프 드라이브에 대한 기본 설정 구성 399
NDMP 설정 400
테이프 드라이브에 대한 일반 설정 400
소프트웨어 압축 설정 402
드라이브 성능 설정 403
통계 수집 설정 404
일반 클리닝 설정 405

NetVault Backup 프로세스 406
NetVault Backup 프로세스 정보 406
프로세스 설명 406

환경 변수 412
NetVault Backup 환경 변수 412

NetVault Backup에서 사용하는 네트워크 포트 414
사용하거나 필요한 포트 414

문제 해결 416
일반적인 오류 416
NetVault Backup의 안전 모드 421

회사 소개 423
Quest는 브랜드 그 이상을 추구합니다. 423
브랜드와 비전이 함께하는 Quest 423
Quest 연락처 423
기술 지원 리소스 424

1

소개

- Quest NetVault Backup 정보
- 이 문서 정보
- 대상 독자
- 권장된 추가 문서

Quest NetVault Backup 정보

Quest® NetVault® Backup (NetVault Backup) 는 가장 향상된 플랫폼 간 데이터 보호 기능과 함께 탁월한 사용 편이성, 특별 배포 및 손쉬운 확장성을 제공합니다.

NetVault Backup 을(를) 사용하면 하나의 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 실제 환경과 가상 환경 모두에서 데이터 및 응용 프로그램을 보호하고 페타바이트급의 데이터를 가진 대량의 서버를 보호할 수 있습니다. 또한 NetVault Backup 는 이기종 지원을 제공하기 때문에 광범위한 운영 체제, 응용 프로그램, 데이터베이스, 프로세서 아키텍처 및 네트워크로 연결된 저장 장치의 데이터를 보호할 수 있습니다. 여러 플랫폼을 넘나드는 범용성으로 계속 변하고 성장하는 사용자의 IT 인프라의 환경에 맞게 NetVault Backup 을(를) 쉽게 변경할 수 있습니다.

주요 이점

- 빠른 투자 회수를 위한 간단한 특별 배포
- Windows 클라이언트 배포를 단순화시키는 전자동 설치 관리자
- 비용 절약을 위해 실제 환경 및 가상 환경을 모두 보호
- 다양한 IT 환경에서 비교할 수 없는 적용 범위를 제공하는 이기종 서버 지원
- 광범위한 응용 프로그램 지원
- 저장소 효율을 크게 개선하기 위한 디스크 기반 백업 및 중복 제거
- 소스 측 중복 제거 및 WAN 최적화 복제를 위해 Quest DR Series 시스템과의 원활한 통합
- 중요 데이터를 보호하기 위한 포괄적인 NAS(Network Attached Storage) 보호
- 풍부한 기능을 이용한 가상 환경 보호
- 작동 중단된 서버를 복구하는 데 걸리는 시간을 크게 줄여주는 Bare metal 복구
- 분산된 백업 대상 및 작업 부하를 위한 방대한 저장소 연결 옵션
- 백업 데이터 전송을 최적화하고 실패 지점을 줄이기 위한 동적 장치 공유
- 고성능 멀티 스트리밍을 이용한 신속한 파일 시스템 백업

기능 요약

- **응용 프로그램 보호:** 응용 프로그램 플러그인은 Oracle, SQL Server, Exchange, SharePoint, MySQL, PostgreSQL, Domino, DB2, Informix, SAP 및 Sybase와 같이 업무상 중요한 응용 프로그램의 사용 가능성을 보장합니다. 이러한 플러그인은 기본 솔루션을 보완하여 통합 시에 걸리는 시간을 절약합니다. 백업 및 복구 작업 실행에 스크립트가 필요하지 않습니다.
- **NAS 보호:** Dell, EMC, Hitachi, IBM, NetApp 및 Sun에서 만든 장치를 포함하여 NAS 어플라이언스에 저장된 정보에 대한 고급 데이터 보호를 제공합니다. NDMP(Network Data Management Protocol)로 데이터를 백업하여 LAN을 통한 트래픽을 줄이고 성능을 극대화할 수 있습니다. NetVault Backup에서는 다양한 여러 저장 토폴로지 및 구성을 지원하기 때문에 로컬로 연결된 SCSI 장치나 SAN 연결 장치 또는 네트워크의 다른 곳에 있는 저장 장치에 백업을 직접 수행할 수 있습니다.
- **전사적 제어:** 웹 기반 인터페이스를 사용하여 백업 및 복구 작업을 구성하고, 관리하고, 모니터링할 수 있습니다. 편리한 마법사가 백업 작업 생성, 정책 할당, 저장 장치 구성 및 보고서 생성과 같은 일반적인 작업을 안내해줍니다.
- **디스크 및 테이프에 백업:** NAS 장치 및 타사 중복 제거 어플라이언스를 비롯한 광범위한 저장 대상에 디스크 및 테이프 기반 백업을 이용합니다. 또한 NetVault Backup에서는 오프사이트 저장 및 재해 복구 목적으로 데이터를 한 저장 대상에서 다른 저장 대상으로 이동할 수 있습니다.
- **데이터 중복 제거:** 강력한 중복 제거 기술을 사용하여 데이터 저장소가 차지하는 공간을 줄입니다. NetVault Backup은 RDA(Rapid Data Access) 클라이언트 측 중복 제거 기술과 중복 제거 어플라이언스의 Quest DR Series 시스템과 원활하게 통합하므로 어플라이언스의 강력한 중복 제거, 압축 및 복제 기능을 최대한 활용할 수 있습니다. 또한 NetVault Backup는 RDA 클라이언트 측 중복 제거를 제공하는 소프트웨어 정의 Quest QoreStor™ 저장소 장치(Linux 전용)를 지원합니다. NetVault Backup는 EMC 데이터 도메인 백업 및 복구 플랫폼과 함께 중복 제거를 위한 DD Boost 기술을 지원합니다.
- **가상화 지원:** VMware 및 Hyper-V 환경으로 고급 데이터 보호를 확장합니다. NetVault Backup에서 전문가가 될 필요 없이 가상 환경에 대한 일관되고, 신뢰할 수 있는 포인트 앤 클릭 백업 및 복원을 수행할 수 있습니다.
- **고성능 멀티 스트리밍:** 동시에 여러 작업 부하를 백업하여 시간을 절약하고 관리를 쉽게 합니다.
- **강력한 보안:** CAST-128, CAST-256 및 AES-256 알고리즘을 지원하기 위한 암호화 플러그인을 사용하여 백업 창 또는 중복 제거 성능을 희생하지 않고 규제 요구 사항을 만족시킵니다. 유연한 작업 수준 암호화로 암호화할 데이터를 쉽게 선택할 수 있습니다.
- **간단하고 쉬운 라이센싱:** 용량 또는 구성 요소를 기반으로 NetVault Backup에 대한 라이센싱을 수행합니다. 이 옵션을 사용하면 조직의 요구에 가장 잘 맞는 모델을 매우 유연하게 선택할 수 있습니다. 구성 요소 기반 라이센싱을 사용하여 필요한 모듈을 선택할 수 있습니다. 또한 용량별로 NetVault Backup에 대한 라이센싱을 수행하고 수에 제한 없이 클라이언트 또는 응용 프로그램 플러그인을 배포할 수 있습니다. Quest는 NetVault Backup에 대한 두 가지 용량 기반 라이센싱 버전을 제공합니다. 하나는 성장하는 기업에 큰 가치를 제공하고, 다른 하나는 대규모 기업에게 포괄적인 보호를 제공합니다.

이 문서 정보

이 안내서는 데이터 보호를 위해 NetVault Backup를 구성하고 사용하는 방법을 설명합니다. 여기에 NetVault Backup의 모든 특징 및 기능에 대한 포괄적인 정보가 나와 있습니다.

중요:

- NetVault Backup는 NetVault Backup 서버에 있는 PostgreSQL 데이터베이스에 시스템 데이터를 저장합니다. Quest 기술 지원 담당자가 지시한 경우를 제외하고 PostgreSQL 도구를 사용하여 NetVault 데이터베이스를 직접 수정해서는 안 됩니다. 데이터베이스를 잘못 변경하면 복구할 수 없는 데이터 손상이 발생할 수 있습니다. NetVault 데이터베이스를 수정하기 전에 데이터베이스의 백업 사본을 만들어야 합니다. NetVault 데이터베이스 백업에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 내장 플러그인 사용 설명서*를 참조하십시오.
- NetVault Backup는 시스템 구성 설정을 **".cfg"** 파일에 저장합니다. 이 파일은 NetVault Backup 설치 디렉터리의 **config** 디렉터리에 있습니다. 이러한 파일의 설정은 Quest 기술 지원 담당자의 안내에 따라서만 수정해야 합니다. 이러한 파일을 잘못 변경하면 오류 및 기타 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다. 구성 파일을 수정하기 전에 해당 파일의 백업 사본을 만들어야 합니다.

대상 독자

이 안내서는 조직에 대한 백업 전략을 설계하고 구현할 책임이 있는 백업 관리자 및 기타 기술 담당자를 위한 것입니다. NetVault Backup 서버 및 클라이언트가 실행되는 운영 체제에 대해 잘 알고 있다고 가정합니다.

권장된 추가 문서

- *Quest NetVault Backup 설치 안내서:* 이 안내서는 NetVault Backup 서버 및 클라이언트 소프트웨어의 설치에 대한 정보를 제공합니다.
- *Quest NetVault Backup CLI 참조 안내서:* 이 안내서는 NetVault Backup 명령줄 유틸리티의 사용에 대한 정보를 제공합니다.
- *Quest NetVault Backup 파일 시스템용 플러그인 사용 설명서:* 이 안내서는 NetVault Backup *파일 시스템용* 플러그인의 설치, 구성 및 사용에 대한 정보를 제공합니다.
- *Quest NetVault Backup 내장 플러그인 사용 설명서:* 이 안내서는 다음과 같은 플러그인의 구성 및 사용에 대한 정보를 제공합니다.
  - NetVault Backup *통합용* 플러그인
  - NetVault Backup *데이터 복사용* 플러그인
  - NetVault Backup *데이터베이스용* 플러그인
  - NetVault Backup *원시 장치용* 플러그인
- *Quest NetVault SmartDisk 설치/업그레이드 안내서:* 이 안내서는 NetVault SmartDisk 소프트웨어의 설치에 대한 정보를 제공합니다.
- *Quest NetVault SmartDisk 관리자 안내서*: 이 가이드에서는 NetVault SmartDisk 인스턴스 관리에 대한 정보를 제공합니다.
- *Quest NetVault Backup 호환성 안내서:* 이 안내서는 NetVault Backup에서 지원하는 플랫폼, 운영 체제 버전 및 응용 프로그램 버전에 대한 정보를 제공합니다.

https://support.quest.com/technical-documents에서 이러한 안내서를 다운로드할 수 있습니다.

2

시작하기

- NetVault Backup 배포 정보
- NetVault Backup 구성 요소 정보
- NetVault Backup 서비스 시작 또는 중지
- HTTP 또는 HTTPS에서 웹 서비스 활성화
- NetVault Backup에 로그인
- NetVault Backup WebUI 개요
- 탐색 창
- NetVault Backup 종료
- 구성 마법사 사용
- NetVault Backup 서버 모니터링
- NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬
- NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정

NetVault Backup 배포 정보

NetVault Backup 설정에서 한 대의 컴퓨터가 NetVault Backup 서버로 구성되고 보호하려는 다른 여러 컴퓨터들이 NetVault Backup 클라이언트 역할을 합니다. 하나의 서버와 이 서버에 연결된 클라이언트들은 **NetVault Backup 도메인**을 구성합니다.

다음 다이어그램에는 NetVault Backup 배포를 보여주고 있습니다.

그림 1. NetVault Backup 배포 개요



NetVault Backup 구성 요소 정보

NetVault Backup 배포는 다음과 같은 구성 요소로 구성됩니다.

- NetVault Backup 서버
- NetVault Backup 클라이언트
- NetVault Backup 플러그인
- NetVault Backup WebUI
- NetVault Backup 명령줄 인터페이스

NetVault Backup 서버

NetVault Backup 서버는 데이터 보호를 위한 핵심 서비스를 제공합니다.

서버는 일정 관리, 작업 관리, 장치 관리, 미디어 관리, 사용자 관리, 알림 관리 및 로그 관리와 같은 서비스를 제공합니다. 서버는 할당된 모든 클라이언트에 대한 백업 및 복원 작업을 관리합니다. 다양한 유형의 실제 및 가상 저장 장치를 로컬로 서버에 연결할 수 있습니다. NetVault Backup 서버는 Windows 및 Linux 운영 체제에서 실행할 수 있습니다.

NetVault Backup 클라이언트

NetVault Backup 클라이언트는 NetVault Backup 솔루션을 사용하여 보호하려는 컴퓨터에 설치됩니다. 이러한 컴퓨터는 파일 서버, 데이터베이스 서버, 이메일 서버, 응용 프로그램 서버 및 워크스테이션이 될 수 있습니다.

NetVault Backup 클라이언트는 클라이언트에 대한 모든 데이터 보호 작업을 관리하는 NetVault Backup 서버에 할당됩니다. 하나의 서버와 이 서버에 연결된 클라이언트들은 NetVault Backup 도메인을 구성합니다. 실제 또는 가상 저장소 장치를 로컬로 NetVault Backup 클라이언트에 연결하려면 NetVault Backup SmartClient 라이센스가 필요합니다.

NetVault Backup 클라이언트는 AIX, FreeBSD, HP-UX, Linux, Mac OS X, Solaris 및 Windows 운영 체제에서 실행할 수 있습니다.

NetVault Backup 플러그인

NetVault Backup 플러그인은 서버 및 클라이언트 컴퓨터에 저장된 다양한 응용 프로그램과 데이터를 보호하는 데 사용됩니다. NetVault Backup 플러그인에는 내장형 플러그인과 라이센스형 플러그인의 두 가지 범주가 있습니다.

내장형 플러그인

내장형 플러그인은 NetVault Backup 소프트웨어에 포함되어 있으며 NetVault Backup 서버 및 클라이언트 소프트웨어를 설치할 때 각 컴퓨터에 자동으로 설치됩니다.

NetVault Backup는 다음과 같은 유형의 내장형 플러그인을 제공합니다.

- ***파일 시스템용* NetVault Backup 플러그인(*파일 시스템용* 플러그인):** *파일 시스템용* 플러그인은 중요한 파일 시스템 데이터를 보호하고 최소한의 상호 작용으로 전체 볼륨, 개별 파티션 또는 개별 디렉터리 및 파일을 빠르고 믿을 수 있게 복원하여 가동 중지 시간을 최소화합니다.
- ***통합용* NetVault Backup 플러그인(*통합용* 플러그인)**: *통합용* 플러그인을 사용하면 전체 백업 및 전체 백업과 관련된 증분 백업을 결합하여 복합 저장 집합을 만들 수 있습니다. 이 통합된 저장 집합을 이후의 증분 백업을 위한 기반으로 사용할 수 있습니다. *통합용* 플러그인은 클라이언트에서 데이터를 백업하지 않습니다. 기존 저장 집합에서 복합 집합을 만들기만 합니다.
- ***데이터 복사용* NetVault Backup 플러그인(*데이터 복사용* 플러그인):** *데이터 복사용* 플러그인을 사용하면 오프사이트 저장 및 재해 복구 목적으로 백업의 사본을 하나 이상 만들 수 있습니다. *데이터 복사용* 플러그인은 클라이언트에서 데이터를 백업하지 않습니다. 단지 기존 백업의 사본을 만들 뿐입니다.
- ***데이터베이스용* NetVault Backup 플러그인(*데이터베이스용* 플러그인)**: *데이터베이스용* 플러그인은 NetVault 데이터베이스에 저장된 시스템 데이터를 보호합니다(구성 파일, 시스템 설정, 백업 인덱스, 백업 미디어 정보, 작업 일정, 라이센스 키 및 기타 데이터 등). 오류가 발생하면 이 백업을 사용하여 기능 NetVault Backup 서버를 복구할 수 있습니다.
- ***원시 장치용* NetVault Backup 플러그인(*원시 장치용* 플러그인):** *원시 장치용* 플러그인은 실제 디스크에 저장된 데이터를 보호합니다. 이 플러그인을 사용하면 복잡한 스크립트를 작성하지 포인트 앤 클릭 사용자 인터페이스에서 마스터 부트 레코드(MBR), 시스템 파티션 및 개별 사용자 파티션을 복구할 수 있습니다.
- **NetVault Backup *RDA(Rapid Data Access)용 플러그인*(*RDA용* 플러그인)**: *RDA용* 플러그인을 통해 중복 제거 어플라이언스의 Quest DR Series 시스템 및 소프트웨어 정의 Quest QoreStor 저장소 장치(Linux 전용)와 같은 다른 제품에서 사용할 수 있는 클라이언트 측 및 인라인 중복 제거 기능을 사용할 수 있습니다.

내장형 플러그인에 대한 자세한 내용은 *Quest 파일 시스템용 플러그인 사용 설명서* 또는 *Quest NetVault Backup 내장형 플러그인 사용 설명서*를 확인하십시오.

라이센스형 플러그인

라이센스형 플러그인은 별도의 제품으로 이용할 수 있으며 특정 응용 프로그램 및 어플라이언스를 보호하기 위해 NetVault Backup 서버 및 클라이언트 시스템에 설치됩니다.

NetVault Backup는 다음과 같은 유형의 라이센스형 플러그인을 제공합니다.

- **응용 프로그램용 플러그인:** 이러한 플러그인은 Oracle, SQL Server, Exchange, SharePoint, MySQL, PostgreSQL, Domino, DB2, Informix, SAP 및 Sybase와 같은 업무상 중요한 응용 프로그램의 데이터를 보호합니다.
- **NDMP 기반 NAS 어플라이언스용 플러그인:** 이 플러그인은 이 프로토콜을 지원하는 어플라이언스에 대한 NDMP 기반 백업 및 복원을 지원합니다. NetVault Backup는 NetApp 어플라이언스에 고급 데이터 보호를 제공하기 위해 NetApp SnapMirror, SnapVault 및 Snapshot 기술을 통합한 전문화된 플러그인을 제공합니다.
- **가상 환경용 플러그인:** 이 플러그인은 VMware 및 Hyper-V 환경에서 가상 시스템에 대한 데이터 보호를 제공합니다.
- **백업 암호화용 플러그인:** 이 플러그인은 규제에서 요구하는 백업 보안을 만족시키기 위해 CAST-128, AES-256 및 CAST-256 알고리즘을 지원합니다.
- **장치 통합용 플러그인:** 이 플러그인은 NetVault Backup 환경에서 사용하기 위한 전문화된 테이프 라이브러리의 구성을 지원합니다.
- **Bare Metal 복구용 플러그인:** 이 플러그인을 사용하면 지원되는 Windows 및 Linux 운영 체제에서 운영 체제, 응용 프로그램, 시스템 설정, 파티션 정보 및 데이터를 비롯한 전체 시스템을 복구할 수 있습니다.

또한 NetVault Backup에서는 분산 데이터에 대한 데이터 보호를 지원하는 다양한 플러그인의 클러스터 인식 버전도 제공합니다.

라이센스형 플러그인에 대한 자세한 내용은 해당 플러그인의 사용 설명서를 참조하십시오.

NetVault Backup WebUI

NetVault Backup에서는 NetVault Backup 시스템을 구성하고, 관리하고, 모니터링하기 위한 NetVault Backup WebUI라고 하는 웹 기반 사용자 인터페이스를 제공합니다. NetVault Backup WebUI를 사용하면 다음과 같은 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

- 성능, 보안 및 기타 옵션 구성
- 클라이언트, 저장 장치 및 저장소 미디어 관리
- 백업 및 복원 수행
- 작업, 장치 활동 및 로그 모니터링
- 알림 설정
- 보고서 생성 및 보기

모든 표준 브라우저에서 NetVault Backup WebUI에 액세스할 수 있습니다. 지원되는 웹 브라우저를 실행할 수 있고 HTTP 또는 HTTPS를 통해 서버에 연결할 수 있다면 어떠한 시스템에서도 WebUI를 사용하여 원격으로 NetVault Backup 서버를 관리할 수 있습니다.

NetVault Backup 명령줄 인터페이스

NetVault Backup는 명령 프롬프트 창 또는 터미널 창에서 NetVault Backup 시스템을 구성하고 관리할 수 있는 명령줄 인터페이스도 제공합니다.

NetVault Backup CLI 유틸리티를 사용하여 다음과 같은 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

- NetVault Backup 서비스를 시작하고 중지할 수 있습니다.
- 성능, 보안 및 기타 옵션 구성
- 클라이언트, 저장 장치 및 저장소 미디어 관리
- 백업 및 복원 수행
- 보고서 생성 및 보기

NetVault Backup 명령줄 유틸리티는 NetVault Backup 서버 및 클라이언트 컴퓨터에서 액세스할 수 있습니다. 명령줄 인터페이스에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 명령줄 인터페이스 참조 안내서*를 참조하십시오.

NetVault Backup 서비스 시작 또는 중지

NetVault Backup 서비스는 서버 및 클라이언트 컴퓨터에서 자동으로 시작되도록 구성됩니다. Txtconfig 유틸리티 또는 CLI를 사용하여 NetVault Backup 서비스를 수동으로 시작하거나 중지할 수 있습니다.

> **참고:** 이 유틸리티를 사용하려면 Windows 기반 시스템의 경우 관리자 권한으로, Linux 및 UNIX 기반 시스템의 경우 root 사용자 권한으로 로그인해야 합니다.

NetVault Backup 서비스를 수동으로 시작하고 중지하려면 다음을 수행합니다.

1. **Txtconfig 사용:**
   a. 터미널 또는 명령 프롬프트 창에서 `txtconfig`를 입력하고 **Enter** 또는 **Return** 키를 누릅니다.
   b. **컴퓨터** 페이지에서 **p** 키를 눌러 기본 메뉴를 보고 **서비스** 페이지에 대한 옵션 번호를 누릅니다.
   c. NetVault Backup 서비스의 현재 상태에 따라 옵션 번호를 눌러 서비스를 중지하거나 시작합니다. **s**를 누른 다음, **q**를 누릅니다.
2. **CLI 사용:**
   a. Linux 기반 시스템에서:

      서비스를 시작하려면 다음을 입력합니다. `$NV_HOME/etc/startup.sh start`

      서비스를 중지하려면 다음을 입력합니다. `$NV_HOME/etc/startup.sh stop`

   b. Windows 기반 시스템에서:

      서비스를 시작하려면 다음을 입력합니다. `net start "NetVault Process Manager"`

      서비스를 중지하려면 다음을 입력합니다. `net stop "NetVault Process Manager"`

HTTP 또는 HTTPS에서 웹 서비스 활성화

기본적으로 HTTPS를 통해 웹 서비스가 활성화됩니다. 포트 또는 프로토콜을 변경하도록 웹 서비스 설정을 수정할 수 있습니다. 이 설정에서는 HTTPS 통신에 사용할 보안 인증서 파일 및 개인 키 파일도 지정할 수 있습니다.

다음 인터페이스를 통해 웹 서비스 설정을 수정할 수 있습니다. NetVault Backup WebUI(**설정 변경** 페이지에서) 또는 Txtconfig.

> **참고:** NetVault Backup은 들어오는 웹 서비스 연결에 대한 기본 HTTPS 수신 대기 포트로 포트 8443을 사용합니다. 서버 설치 시 다른 응용 프로그램에서 기본 포트(8443)를 사용하는 경우 NetVault Backup은 포트 범위 50486 - 65535에서 사용 가능한 첫 번째 포트를 할당합니다.
>
> 이 절차를 사용하려면 Windows 기반 시스템의 경우 관리자 권한, Linux 및 UNIX 기반 시스템의 경우 root 루트 사용자 권한으로 로그인해야 합니다.

NetVault Backup에 대한 웹 서비스 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 다음 방법 중 하나를 사용하여 웹 서비스 설정에 액세스합니다.

- **NetVault Backup WebUI:**
  - a NetVault WebUI를 시작하고 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.
  - b **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.
  - c **NetVault 서버 설정** 페이지의 **서비스**에서 **웹 서비스**를 클릭합니다.
- **Txtconfig:**
  - a 터미널 또는 명령 프롬프트 창에서 `txtconfig`를 입력하고 **Enter** 또는 **Return** 키를 누릅니다.
  - b **컴퓨터** 페이지에서 **p**를 눌러 기본 메뉴를 보고 **웹 서비스** 페이지에 대한 옵션 번호를 누릅니다.

2 다음 설정을 구성합니다.

표 1. 웹 서비스 설정

설정	설명
HTTP 설정	HTTP를 통해 웹 서비스에 액세스하려면 다음 설정을 구성합니다. • **HTTP를 웹 서비스를 활성화합니다.** 이 확인란을 선택합니다. Txtconfig 를 사용하는 경우 이 설정에 대한 옵션 번호를 눌러 값을 ON 으로 변경합니다 . • **들어오는 웹 서비스 연결에 대한 HTTP 수신 대기 포트:** 기본 HTTP 포트는 80입니다. 다른 서버 또는 응용 프로그램에서 이 포트를 사용하고 있으면 대체 포트를 구성합니다 .

표 1. 웹 서비스 설정

설정	설명
HTTPS 설정	HTTPS를 통해 웹 서비스에 액세스하려면 다음 설정을 구성합니다. • **HTTPS에서 웹 서비스 활성화:** 이 프로토콜은 기본적으로 선택되어 있습니다. HTTPS 가 기본 프로토콜입니다 . 이 프로토콜은 클라이언트와 서버 사이에서 암호화된 통신을 제공합니다 . 이 프로토콜은 브라우저 및 NetVault 웹 서비스 사이에 전달되는 NetVault Backup 암호와 같은 중요한 데이터를 보호합니다 . • **들어오는 웹 서비스 연결에 대한 HTTPS 수신 대기 포트:** 기본적으로 NetVault Backup은 HTTPS에 대해 포트 8443을 사용합니다. 다른 서버 또는 응용 프로그램에서 이 포트를 사용하고 있으면 대체 포트를 구성합니다. • **WebService 보안 인증서 파일:** HTTPS를 사용하려면 SSL 인증서를 제공합니다. NetVault Backup 은 자체 서명된 인증서 (**server.crt**) 를 제공합니다 . 이 인증서는 NetVault Backup 설치 디렉터리 아래 **etc** 디렉터리에 있습니다 . 이 인증서는 대부분의 브라우저에서 경고를 생성합니다 . 브라우저에서 경고 없이 인증서를 승인하려면 신뢰할 수 있는 인증 기관이 서명한 올바른 인증서 파일을 제공합니다 . • **들어오는 웹 서비스 연결 해제 암호**: 하나 이상의 사이퍼를 허용하지 못하도록 웹 서비스 구성을 수정하여 수신되는 웹 서비스 연결 설정에 대한 사이퍼를 비활성화할 수 있습니다. 이러한 설정은 **NetVault 서버 설정** 페이지에서 구성할 수 있습니다. 기본적으로 이 필드는 비어 있으며 모든 사이퍼가 허용됩니다. • **들어오는 웹 서비스 연결 해제 프로토콜**: 하나 이상의 프로토콜을 허용하지 못하도록 웹 서비스 구성을 수정하여 수신되는 웹 서비스 연결 설정에 대한 프로토콜을 비활성화할 수 있습니다. 이러한 설정은 **NetVault 서버 설정** 페이지에서 구성할 수 있습니다. 기본적으로 이 필드는 비어 있으며 모든 프로토콜이 허용됩니다. • **WebService 개인 키 파일:** HTTPS 통신에 필요한 개인 키 파일을 제공합니다. 기본 키 파일은 **server.key** 이며 , NetVault Backup 설치 디렉터리 아래 **etc** 디렉터리에 있습니다 .

3 설정을 저장하려면 다음을 수행합니다.

- **NetVault WebUI: 적용**을 클릭하여 설정을 적용하고 WebUI 대화 상자를 닫습니다.
- **Txtconfig:** 설정을 저장하려면 **s**를 누르고 **q**를 눌러 Txtconfig를 종료합니다.

NetVault Backup에 로그인

참고: NetVault Backup를 실행하려면 Windows 기반 시스템의 경우 관리자 권한으로, Linux 및 UNIX 기반 시스템의 경우 root 루트 사용자 권한으로 로그인해야 합니다.

NetVault Backup에 로그인하려면

1 브라우저 창을 엽니다. 주소 표시줄에 다음을 입력합니다.

```
https://<machine-name>:8443
```

Enter 키를 누릅니다.

2 로그인 대화 상자에 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.

> **참고:** NetVault Backup에 다음과 같이 2개의 미리 정의된 사용자 계정이 있습니다.
>
> - **admin:** NetVault Backup에 대한 관리자 계정.
> - **default:** NetVault Backup에서 다양한 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 표준 사용자 계정.
>
> NetVault Backup 설치 후 **관리자** 또는 **기본** 사용자 계정을 사용하여 NetVault Backup에 로그인할 수 있습니다. 기본적으로 이 사용자 계정에는 암호가 할당되지 않습니다.NetVault Backup 사용자 계정에 대한 자세한 내용은 사용자 및 그룹 계정 관리를 참조하십시오.

3 **로그인**을 클릭합니다.

로그인하면 WebUI가 브라우저 창에 **서버 모니터링** 페이지를 엽니다.

NetVault Backup WebUI 개요

NetVault Backup WebUI는 헤더 창, 탐색 창 및 작업 창으로 구성됩니다.

그림 2. NetVault Backup WebUI 홈 페이지



다음 표에는 WebUI 창에 대한 간략한 설명이 나와 있습니다.

표 2. NetVault Backup WebUI 창

창	설명
헤더 창	이 창은 다음과 같은 항목을 포함합니다. • **비디오 아이콘:** 현재 로드된 페이지의 비디오 자습서에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 이 링크는 새 브라우저 창 또는 탭에서 열립니다. • **언어:** NetVault Backup WebUI에 대한 표시 및 입력 언어를 선택할 수 있는, 사용 가능한 언어 목록을 표시합니다. 이 옵션은 NetVault Backup 의 로캘 설정을 변경하지 않습니다 . NetVault Backup 의 로캘을 변경하려면 언어 및 로캘 설정 변경을 참조하십시오 . • **설정 아이콘:** 응용 프로그램 설정을 변경하고 NetVault 캐시를 지우고 NetVault UI 기본 설정을 지우는 옵션 목록을 표시합니다. **응용 프로그램 설정** NetVault Backup WebUI에 대한 응용 프로그램 설정(탐색, 색상 팔레트, 다음으로 작업 표시, 시간 형식 및 기본 표 페이지 크기)을 변경하려면 다음 단계를 수행합니다. a NetVault Backup WebUI의 헤더 창에서 **설정** 아이콘을 클릭하고 **응용 프로그램 설정**을 선택합니다. **응용 프로그램 설정** 서랍이 페이지의 오른쪽에 표시됩니다. 다음 옵션을 구성합니다. ▫ **탐색**: NetVault Backup WebUI에서 탐색 표시줄의 자동 숨기기 설정을 제거하려면 **탐색 드로어 자동 숨기기** 확인란을 선택 취소합니다. 기본적으로 탐색 표시줄은 자동 숨기기로 설정됩니다. ▫ **색상 팔레트**: NetVault Backup WebUI 색상 테마를 짙은 색상의 테마로 변경하려면 **짙은 색상의 테마**를 선택합니다. 기본적으로 NetVault Backup WebUI는 밝은 색상의 테마로 표시됩니다. ▫ **다음으로 작업 표시**: 페이지 및 표 수준의 컨텍스트 메뉴로 작업 옵션을 보려면 **컨텍스트 메뉴**를 선택합니다. 기본적으로 작업 옵션은 NetVault Backup WebUI 페이지의 하단에 단추로 표시됩니다. **컨텍스트 메뉴** 옵션을 선택하면 페이지 하단에서 페이지 기반 작업 단추가 페이지 상단(페이지 제목 뒤)의 컨텍스트 메뉴(가로 말줄임표 아이콘으로 표시)로 바뀝니다. 또한 표 기반 작업은 표에서 '작업' 열에 표시됩니다. 가로 말줄임표 아이콘을 클릭하고 필요한 작업을 선택합니다. 이 옵션은 NetVault Backup WebUI 페이지 일부에 적용됩니다. ▫ **시간 형식:** 시간 형식을 변경하려면 응용 프로그램 설정에서 12시간 또는 24시간 형식을 선택합니다. 기본적으로 응용 프로그램은 서버 설정에서 24시간 형식을 설정합니다. 시간 형식은 다음과 같은 방법으로 변경합니다. - **12시간(AM/PM)**: NetVault WebUI에 대한 12시간(AM/PM) 형식을 설정합니다. - **24시간**: NetVault WebUI에 대한 24시간 형식을 설정합니다. NetVault Backup는 보고서 기반 기능을 제외한 NetVault Backup WebUI의 모든 섹션에 시간 형식 구성에 대한 변경 내용을 적용합니다.

표 2. NetVault Backup WebUI 창

창	설명
	▫ **기본 표 페이지 크기:** NetVault Backup WebUI에서 표 기본 페이지 크기를 변경하려면 기본 표 페이지 크기 드롭다운을 클릭합니다. **표 설정**에서 해당 테이블의 페이지 크기를 이미 구성하였다면 이 설정은 응용 프로그램 설정보다 우선적으로 적용됩니다. 기본적으로 응용 프로그램은 서버 설정에서 페이지 크기를 **자동**으로 설정합니다. NetVault Backup WebUI 페이지 크기를 다음 옵션으로 변경하거나 페이지 크기 숫자를 직접 입력할 수 있습니다. - **25:** 페이지 크기를 설정하여 테이블에 25개의 레코드를 표시합니다. - **50:** 페이지 크기를 설정하여 테이블에 50개의 레코드를 표시합니다. - **100:** 페이지 크기를 설정하여 테이블에 100개의 레코드를 표시합니다. - **500:** 페이지 크기를 설정하여 테이블에 500개의 레코드를 표시합니다. - **1000:** 페이지 크기를 설정하여 테이블에 1000개의 레코드를 표시합니다. b **확인**을 클릭합니다. 원하는 설정을 선택하고 브라우저 세션에서 설정을 유지할 수 있습니다. 탐색 창, NetVault Backup WebUI에 대한 UI 테마, 다음으로 작업 표시, 시간 형식 및 기본 표 페이지 크기 설정에 대한 서버 구성 기본값을 추가하려면 NetVault Backup WebUI 기본 설정 구성을(를) 참조하십시오. **NetVault UI 기본 설정 지우기** 브라우저에 저장된 NetVault Backup 사용자 인터페이스 기본 설정 정보(예: 응용 프로그램, 페이지 및 표 설정)를 제거하려면 다음 단계를 수행합니다. a NetVault Backup WebUI의 헤더 창에서 **설정** 아이콘을 클릭하고 **NetVault UI 기본 설정 지우기**를 선택합니다. b 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다. • **정보 아이콘:** 정보 대화 상자를 표시합니다. • **사용자:** 사용자 아이콘 및 사용자 이름을 표시합니다. NetVault Backup을 종료하려면 포인터를 영역 위에 올리고 **Sign Out(로그아웃)**을 클릭합니다.
탐색 창	이 창에서는 NetVault Backup의 다양한 측면을 설정, 관리 및 모니터링하는 링크를 제공합니다. 탐색 링크는 다음과 같은 섹션으로 구성됩니다. • **모니터링** • **작업** • **보고** • **구성** • **도움말** 이 창에 대한 자세한 내용은 탐색 창을 참조하십시오.
작업 창	이 창은 모든 NetVault Backup 작업을 수행하는 기본 영역입니다. 작업 창은 탐색 창에서 선택한 항목에 따라 다양한 WebUI 페이지를 로드합니다.

탐색 창

탐색 창을 보려면 포인터를 헤더 창의 ☰ 아이콘 위에 올립니다. 그러면 탐색 창이 표시됩니다. 탐색 창을 숨기고 작업 창 영역을 넓히려면 포인터를 아이콘에서 멀리 가져갑니다. NetVault Backup WebUI에서 탐색 창을 자동으로 숨기거나 잠그도록 옵션을 설정할 수 있습니다.

탐색 창을 잠그려면 다음을 수행합니다.

1. NetVault Backup WebUI의 헤더 창에서 **설정** 아이콘을 클릭하고 **응용 프로그램 설정**을 선택합니다. **응용 프로그램 설정** 서랍이 페이지의 오른쪽에 표시됩니다.
2. 탐색 섹션에서 '**탐색 드로어 자동 숨기기**' 옵션을 선택 취소합니다. 기본적으로 포인터를 탐색 창의 아이콘에서 멀리 가져가면 탐색 창을 자동으로 숨깁니다.
3. **확인**을 클릭합니다.

그림 3. NetVault Backup WebUI 탐색 창

다음 표에 탐색 창에서 사용 가능한 링크에 대한 간략한 설명이 나와 있습니다.

표 3. 탐색 창

섹션	항목	설명
모니터링	**Server Monitor(서버 모니터링)**	**Server Monitor(서버 모니터링)** 페이지를 엽니다. NetVault Backup 서버의 전반적인 상태를 보려면 이 페이지를 사용합니다. 활동 차트에는 작업에 대한 데이터 전송 속도와 활성 작업의 수가 표시됩니다. 또한 선택한 기간 동안에 발생한 이벤트를 볼 수도 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup 서버 모니터링을 참조하십시오.
	대시보드	**대시보드** 페이지를 엽니다. NetVault Backup의 전반적인 통계를 보려면 이 페이지를 사용합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup 대시보드 관리를 참조하십시오.
	작업 캘린더	**작업 캘린더** 페이지를 엽니다. 캘린더의 월, 주 또는 일에 대한 작업을 볼 수 있습니다. 예약 충돌이 없도록 캘린더 형식으로 작업을 보는 것이 유용할 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 캘린더 보기를 참조하십시오.
	작업 상태	**작업 상태** 페이지를 엽니다. 작업의 진행 상황 및 상태를 모니터링하려면 이 페이지를 사용합니다. 또한 이 페이지를 사용하여 작업을 관리하고 다양한 작업 관련 태스크(예: 작업 취소, 작업 중지 또는 다시 시작, 작업 로그 보기 또는 작업 일정 제거)를 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 관리을 참조하십시오.
	장치 활동	**장치 활동** 페이지를 엽니다. 사용 중인 장치에 대한 데이터 흐름 및 데이터 전송 속도를 모니터링하려면 이 페이지를 사용합니다. 자세한 내용은 장치 활동 모니터링을 참조하십시오.
	로그 보기	**로그 보기** 페이지를 엽니다. 현재 로그 메시지를 보려면 이 페이지를 사용합니다. 또한 이 페이지를 사용하여 다양한 로그 관련 작업(예: 로그 메시지 다운로드, 내보내기 또는 삭제)을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 로그 모니터링을 참조하십시오.
	View Events (이벤트 보기)	**View Events (이벤트 보기)** 페이지를 엽니다. NetVault Backup에 대한 이벤트 로그를 보려면 이 페이지를 사용합니다. 자세한 내용은 이벤트 로그 보기를 참조하십시오.
	배포 작업 상태	**배포 작업 상태** 페이지를 엽니다. 푸시 설치 작업의 진행 상황 및 상태를 모니터링하려면 이 페이지를 사용합니다. 이 페이지는 막대 그래프의 형태로 현재 작업과 완료된 작업의 요약을 표시하고 개별 컴퓨터에 대한 진행 상황 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 배포 작업 모니터링을 참조하십시오.

표 3. 탐색 창

섹션	항목	설명
작업	**백업 작업 생성**	백업 작업 마법사를 시작합니다. 백업 작업 생성 및 예약에 대한 자세한 내용은 백업 작업 생성을 참조하십시오.
	복원 작업 생성	복원 작업 마법사를 시작합니다. 복원 작업 생성 및 제출에 대한 자세한 내용은 복원 작업 생성을 참조하십시오. 또한 이 페이지를 사용하여 인덱스 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 온라인 백업 인덱스 관리를 참조하십시오.
	집합 관리	**Set Management(집합 관리)** 페이지를 엽니다. 기존 집합을 보거나 수정하거나 삭제하려면 이 페이지를 사용합니다. 자세한 내용은 집합 관리를 참조하십시오.
	작업 정의 관리	**작업 정의 관리** 페이지를 엽니다. 작업 정의를 보거나 수정하거나 제거하려면 이 페이지를 사용합니다. 자세한 내용은 작업 정의 관리을 참조하십시오.
	정책 관리	**Policy Management(정책 관리)** 페이지를 엽니다. 정책 기반 백업을 생성하고 관리하려면 이 페이지를 사용합니다. 자세한 내용은 정책 관리를 참조하십시오.
	저장소 탐색	**저장소 탐색** 페이지를 엽니다. 디스크 및 테이프 기반 저장소 미디어를 탐색하고 관리하려면 이 페이지를 사용합니다. 또한 이 페이지를 사용하여 다양한 미디어 관련 작업(예: 미디어 레이블 지정, 미디어 스캔, 미디어 비우기 또는 테이프 쓰기 보호)을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 저장소 미디어 관리를 참조하십시오.
보고	**보고서 보기**	**보고서 보기** 페이지를 엽니다. 미리 정의된 보고서에 액세스하려면 이 페이지를 사용합니다. 이러한 보고서에 대한 자세한 내용은 사용 가능한 보고서를 참조하십시오. 보고서 보기, 보고서 보기 사용자 지정, 이메일로 보고서 전송, PDF 파일로 보고서 내보내기와 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup에서의 보고을 참조하십시오.
	작업 기록	**작업 기록** 페이지를 엽니다. 완료된 작업을 보려면 이 페이지를 사용합니다. 또한 이 페이지를 사용하여 작업 정의를 보거나 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 기록 보기를 참조하십시오.
구성	**구성 안내**	NetVault 구성 마법사를 시작합니다. 이 마법사는 백업 시스템을 설정하는 다양한 측면을 안내합니다. 마법사를 사용하여 클라이언트 및 플러그인 패키지 설치, 클라이언트 추가, 장치 구성, 라이센스 키 설치 및 백업 작업 생성을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 마법사 사용을 참조하십시오.
	클라이언트 관리	**클라이언트 관리** 페이지를 엽니다. 클라이언트, 클라이언트 그룹 및 가상 클라이언트를 추가하고 관리하려면 이 페이지를 사용합니다. 자세한 내용은 클라이언트 구성 및 클라이언트 클러스터 작업을(를) 참조하십시오.

표 3. 탐색 창

섹션	항목	설명
	장치 관리	**장치 관리** 페이지를 엽니다. 디스크 및 테이프 기반 저장소 미디어를 추가하고 관리하려면 이 페이지를 사용합니다. 자세한 내용은 저장소 장치 관리를 참조하십시오.
	사용자 및 그룹	**사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지를 엽니다. 사용자 및 그룹 계정을 생성 및 관리하고, 사용자 알림 프로필을 생성하고, 사용자 암호 정책을 설정하려면 이 페이지를 사용합니다. 환경에서 AD(Active Directory)를 사용하는 경우 이 페이지를 사용하여 NetVault Backup에서 AD 사용자를 통합하고 사용자 그룹을 관리할 수도 있습니다. 자세한 내용은 사용자 및 그룹 계정 관리를 참조하십시오.
	Catalog Search	**Catalog Search 구성** 페이지를 엽니다. Windows 및 Linux 운영 체제에서 실행되는 NetVault Backup 서버에서 Catalog Search 서비스를 구성하고 관리하려면 이 페이지를 사용합니다. 자세한 내용은 Catalog Search 관리를 참조하십시오.
	알림 구성	**전체 알림 프로필 편집** 페이지를 엽니다. 하나 이상의 NetVault Backup 이벤트에 대한 전체 알림 방법을 구성하려면 이 페이지를 사용합니다. 자세한 내용은 전체 알림 방법 사용을 참조하십시오.
	Change Settings (설정 변경)	서버 및 클라이언트 설정 페이지를 엽니다. NetVault Backup 시스템을 사용자 지정하고 NetVault Backup 서버 및 클라이언트 컴퓨터의 기본 설정을 변경하려면 이 페이지를 사용합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup에 대한 기본 설정 구성을 참조하십시오.
도움말	**설명서**	제품 설명서에 대한 액세스를 제공합니다. 이 링크는 새 브라우저 창 또는 탭에서 열립니다.
	비디오 및 자습서	비디오 자습서 페이지에 대한 액세스를 제공합니다. 이 링크는 새 브라우저 창 또는 탭에서 열립니다.
	지원 진단	**지원 진단** 페이지를 엽니다. NetVault Backup 환경에 대한 자세한 정보를 로컬 컴퓨터로 다운로드하거나 SR 번호에 대응하는 진단 데이터를 업로드하고 추가 분석을 위해 Quest 기술 지원에 직접 제공하려면 이 페이지를 사용합니다. 자세한 내용은 진단 데이터 관리를 참조하십시오.

NetVault Backup 종료

NetVault Backup을 종료하려면 포인터를 NetVault Backup WebUI 오른쪽 상단 영역 위에 올리고 **Sign Out (로그아웃)**을 클릭합니다.

구성 마법사 사용

NetVault Backup WebUI는 백업 시스템을 설정하는 다양한 측면을 안내하는 구성 마법사를 제공합니다. 마법사를 사용하여 클라이언트 및 플러그인 패키지 설치, 클라이언트 추가, 장치 구성, 라이센스 키 설치 및 백업 작업 생성을 수행할 수 있습니다. 구성 마법사는 탐색 창의 **구성 안내** 링크에서 액세스할 수 있습니다.

구성 마법사를 사용하려면 다음을 수행합니다.

1 NetVault Backup WebUI를 시작하고 NetVault Backup에 로그인합니다.

2 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭합니다.

3 수행하려는 작업 유형을 선택합니다.

그림 4. NetVault 구성 마법사



표 4. 구성 안내 옵션

옵션	설명
소프트웨어 설치/클라이언트 배포(Windows만 해당)	원격 컴퓨터에서 클라이언트 및 플러그인 패키지를 설치 및 업그레이드하고, NetVault Backup 서버에 새 컴퓨터를 클라이언트로 추가합니다. 자세한 내용은 푸시 설치 수행을 참조하십시오.
클라이언트 추가(Linux만 해당)	NetVault Backup 클라이언트를 서버에 추가합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup 서버에 클라이언트 추가를 참조하십시오.
플러그인 설치(Linux만 해당)	하나 이상의 클라이언트에 플러그인을 설치합니다. 자세한 내용은 구성 마법사를 사용하여 플러그인 설치(Linux/UNIX)를 참조하십시오.
라이센스 설치	제품 라이센스 키를 설치합니다. 자세한 내용은 제품 라이센스 키 설치을(를) 참조하십시오.

표 4. 구성 안내 옵션

옵션	설명
저장소 장치 추가	NetVault Backup 서버에 저장소 장치를 추가합니다. 다음과 같은 장치 유형을 사용할 수 있습니다. • **단일 가상 디스크 장치:** 가상 독립 실행형 드라이브를 추가합니다. 자세한 내용은 가상 독립 실행형 드라이브를 참조하십시오. • **가상 테이프 라이브러리/미디어 체인저:** VTL(가상 테이프 라이브러리)을 추가합니다. 자세한 내용은 가상 테이프 라이브러리를 참조하십시오. • **공유 가상 테이프 라이브러리:** SVTL(공유 가상 테이프 라이브러리)을 추가합니다. 자세한 내용은 공유 가상 테이프 라이브러리를 참조하십시오. • **단일 물리적 테이프 장치:** 독립 실행형 테이프 드라이브를 추가합니다. 자세한 내용은 실제 테이프 장치를 참조하십시오. • **테이프 라이브러리/미디어 체인저:** 테이프 라이브러리를 추가합니다. 자세한 내용은 실제 테이프 장치을(를) 참조하십시오. • **NetVault SmartDisk:** Quest NetVault SmartDisk를 추가합니다. 자세한 내용은 NetVault SmartDisk를 참조하십시오. • **Quest RDA 장치**: Quest DR Series 시스템 또는 QoreStor를 추가합니다. 자세한 내용은 Quest DR Series 시스템 또는 Quest QoreStor을(를) 참조하십시오. • **Data Domain Boost 장치:** EMC 데이터 도메인 시스템을 추가합니다. 자세한 내용은 EMC 데이터 도메인 시스템을 참조하십시오. • **Snapshot Array Manager**: Snapshot Array Manager를 추가합니다. 자세한 내용은 Snapshot Array Manager를 참조하십시오.
백업 작업 생성	백업 작업을 생성하고 예약하려면 이 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 백업 작업 생성을 참조하십시오.

4 지침에 따라 구성 단계를 완료합니다.

5 작업이 완료되면 메시지가 표시됩니다.

6 계속하려면 작업 창에서 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창에서 링크를 클릭하여 구성 마법사를 종료하고 다른 페이지를 엽니다.

NetVault Backup 서버 모니터링

Server Monitor(서버 모니터링) 페이지에서 NetVault Backup 서버의 전반적인 상태를 모니터링할 수 있습니다. 이 페이지를 사용하여 클라이언트, 장치, 정규 작업 및 정규 작업의 상태를 볼 수 있습니다. 활동 차트에는 작업에 대한 데이터 전송 속도와 활성 작업의 수가 표시됩니다. 또한 선택한 기간 동안에 발생한 이벤트를 볼 수도 있습니다.

NetVault Backup 서버를 모니터링하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **Server Monitor(서버 모니터링)**를 클릭합니다.

> **참고:** WebUI에 로그온하면 **Server Monitor(서버 모니터링)** 페이지가 자동으로 로드됩니다.

2 **Server Monitor(서버 모니터링)** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다(그림 2, NetVault Backup WebUI 홈 페이지 참조).

표 5. Server Monitor(서버 모니터링) 페이지

항목	설명
클라이언트 상태	이 영역은 온라인 클라이언트 수와 총 클라이언트 수를 표시합니다. 포인터를 숫자 위에 올리면 총 클라이언트 수와 오프라인 클라이언트 수를 볼 수 있습니다. 이 영역을 클릭하면 **클라이언트 관리** 페이지를 열 수 있습니다.
저장소 장치	이 영역은 온라인 장치 수와 총 장치 수를 표시합니다. 포인터를 숫자 위에 올리면 총 수와 오프라인 장치 수, 그리고 온라인 장치 수와 유형을 볼 수 있습니다. 이 영역을 클릭하면 **장치 관리** 페이지를 열 수 있습니다.
저장된 총 데이터	이 영역은 다양한 클라이언트에서 백업된 총 데이터 크기를 표시합니다. 는 이 영역을 클릭하여 **저장소 탐색** 페이지를 열 수 있습니다.
활동 차트	이 차트에는 활성 작업에 대한 데이터 전송 속도와 활성 작업의 수가 표시됩니다. 또한 선택한 기간 동안에 발생한 이벤트를 볼 수도 있습니다. 다음 설정을 사용하여 활동 차트를 수정할 수 있습니다. • **Time window(시간 간격):** 이 설정을 사용하면 활동 차트의 시간 간격을 변경할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 10분, 1시간, 8시간, 12시간, 24시간입니다. 기본적으로 시간 간격은 1 시간으로 설정됩니다 . • **이벤트 유형:** 이 설정을 사용하면 페이지에 표시되는 이벤트 유형을 변경할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 **오류만**, **주요 이벤트** 및 **모든 이벤트**입니다. 기본적으로 이벤트 유형이 **오류만**으로 설정됩니다 .
작업 활동 차트	이 영역에서는 현재 작업, 정책 작업 및 정규 작업에 대한 요약 정보를 막대 차트 형식으로 보여줍니다. • **현재 활동:** 각 막대는 활성, 대기, 보류 및 예약된 상태에 있는 작업의 수를 나타냅니다. • **정책:** 각 막대는 성공적으로 완료, 경고와 함께 완료 및 실패한 정책 작업의 수를 나타냅니다. • **정규 작업:** 각 막대는 성공적으로 완료, 경고와 함께 완료 및 실패한 정규 작업의 수를 나타냅니다. 막대를 클릭하여 **작업 상태** 페이지를 열고 해당 범주의 작업 세부 정보를 볼 수 있습니다. 예를 들어, **현재 활동** 영역에서 **활성** 막대를 클릭하여 진행 중인 작업을 볼 수 있습니다. 마찬가지로, **정규 작업** 영역에서 **오류** 막대를 클릭하여 실패한 정규 작업을 볼 수 있습니다.

3 페이지를 열려면 탐색 창에서 해당 링크를 클릭합니다.

NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬

NetVault Backup 웹 응용 프로그램은 테이블에 대한 복수 열 정렬을 지원합니다. 하지만 처음 정렬된 열이 다른 열의 정렬보다 가장 우선 순위가 높습니다. 예를 들어 '시작 시간'을 기본 정렬로 사용하여 테이블을 정렬하면 'ID/인스턴스/단계' 열에 있는 정렬 옵션을 선택해도 목록 순서에는 영향이 생기지 않습니다.

열 기준으로 정렬하려면 열 머리글을 클릭합니다. 정렬 방향을 변경하려면 열 머리글을 다시 클릭합니다. 테이블을 정렬할 때 기준으로 삼을 다른 열에 대해서도 이 단계를 반복합니다.

열 이름 옆에 있는 화살촉은 정렬 순서를 나타냅니다(위쪽은 오름차순을 나타내고 아래쪽은 내림차순을 나타냅니다). 파란색 화살촉은 기본 열에 대한 정렬 순서를 나타내는 데 사용됩니다.

정렬을 제거하려면 화살촉이 더 이상 표시되지 않을 때까지 해당하는 열에 대한 열 머리글을 클릭합니다.

열에서 다음과 같은 작업을 선택하려면 열 메뉴를 클릭합니다.

옵션	설명
오름차순 정렬	열을 오름차순으로 정렬합니다.
내림차순 정렬	열을 내림차순으로 정렬합니다.
열	선택하거나 선택을 취소하여 필요한 열을 표시하거나 숨깁니다.

NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정

다음 표에는 표 오른쪽 하단에 있는 아이콘에 대한 간략한 설명이 나와 있습니다. 이 아이콘을 사용하여 표에서 레코드를 사용자 지정할 수 있습니다.

표 6. 표 사용자 지정

아이콘	설명
	이 아이콘은 표 위와 표 오른쪽 하단에 표시됩니다. 이 아이콘을 사용하여 표에서 레코드를 필터링합니다. 이 아이콘을 클릭하면 다음 두 옵션이 표시됩니다. • **필터 편집**: 표에 표시되는 레코드에 대한 필터를 설정하려면 이 옵션을 클릭합니다. ▪ '필터' 드로어가 페이지 오른쪽에 표시됩니다. 필터 옵션을 설정하고 **적용**을 클릭합니다. 각 표의 필터 옵션에 대한 자세한 내용은 필터 옵션을 참조하십시오. ▪ 필터 설정의 선택을 취소하려면 **선택 취소**를 클릭합니다. ▪ 필터 옵션을 편집하거나 설정하지 않고 '필터' 드로어를 닫으려면 **취소**를 클릭합니다. • **필터 재설정**: 표에서 레코드에 대한 사용자 정의 필터 옵션 설정을 제거하려면 이 옵션을 클릭합니다. 표에 필터가 적용되지 않은 경우 이 옵션은 표시되지 않습니다. 기본적으로 필터는 적용되지 않으며, 모든 레코드가 표에 표시됩니다. 필터를 설정할 때 적용된 필터 옵션은 표 위에 표시되고, 필터 아이콘 및 표 테두리 색상이 변경됩니다. 예를 들어, 필터는 **보기 기준**: 현재 활동, **실행 상태**: 대기 중, 예약됨 등으로 표시됩니다.
	포인터를 이 아이콘 위에 올리면 페이지 크기 설정, 열 정렬 순서 및 표에 적용된 필터를 볼 수 있습니다.
	표 데이터를 CSV 형식 파일로 내보내려면 이 아이콘을 클릭합니다.
	표 설정에 대해 이 아이콘을 클릭합니다. • **페이지 크기 설정**: 표에 표시할 페이지당 레코드 수를 설정하려면 이 옵션을 클릭합니다. **표 옵션** 대화 상자가 표시됩니다. "페이지당 특정 수" 필드에 필요한 숫자를 지정합니다. **확인**을 클릭합니다. 기본적으로 표 옵션은 **이 옵션에 맞게 자동 설정**으로 설정됩니다. • **기본값 복원**: 표에 대한 사용자 정의 설정을 제거하려면 이 옵션을 클릭합니다. 확인 대화 상자가 나타납니다. **확인**을 클릭합니다.

필터 옵션

다음 표 필터 옵션은 페이지 오른쪽의 '필터' 드로어에 표시됩니다. 하나 이상의 필터를 사용하여 지정된 기준과 일치하는 레코드를 표시할 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

표 7. 작업 상태 필터 옵션

옵션	설명
보기 기준	이 옵션을 사용하여 범주에 따라 작업을 필터링할 수 있습니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. • 현재 활동 • 정규 작업 • 정책 작업 • 정책 이름별 정책 작업 기본적으로 현재 활동 옵션은 선택됩니다.
실행 상태	이 옵션을 사용하여 해당 실행 상태로 작업을 필터링할 수 있습니다. 예를 들어, **보기 기준** 필드의 '현재 활동' 옵션은 다음과 같은 실행 상태를 표시합니다. • 활성 • 대기 중 • 보류 중 • 예약됨 기본적으로 모든 실행 상태가 선택됩니다. 실행 상태를 지우려면 해당하는 단추를 클릭합니다.
시작 시간	**시작**: 특정 날짜 및 시간부터 작업을 표시하려면 다음을 수행합니다. • 시작 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 날짜를 선택합니다. • 시작 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 시간을 선택합니다. **종료**: 특정 날짜 및 시간까지 작업을 표시하려면 다음을 수행합니다. • 종료 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 날짜를 선택합니다. • 종료 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 시간을 선택합니다. 기본적으로 '시작 시간'으로 필터링됩니다. 이 설정의 기본값은 7일입니다. 일정 관리자의 구성 설정을 수정하여 기본 일 수를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 일정 관리자에 대한 기본 설정 구성을 참조하십시오. **참고:** 시작 시간 필터는 현재 세션에만 적용됩니다. 이 설정은 **작업 상태** 페이지에서 작업 상태 레코드 표시만 숨깁니다. 스케줄러 데이터베이스에서 레코드를 삭제하지 않습니다.
작업 이름	이 옵션을 사용하여 작업 이름이 지정된 문자열과 일치하는 작업을 필터링할 수 있습니다.
작업 유형	이 옵션을 사용하여 작업 유형 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다. 백업, 복원 또는 작업 유형 보고를 선택할 수 있습니다.
클라이언트	이 옵션을 사용하여 특정 클라이언트에 대한 작업을 필터링할 수 있습니다.
플러그인	이 옵션을 사용하여 특정 플러그인을 사용하여 수행된 작업을 필터링할 수 있습니다.
작업 ID	이 옵션을 사용하여 작업 ID 번호를 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다.

표 7. 작업 상태 필터 옵션

옵션	설명
인스턴스	이 옵션을 사용하여 인스턴스 ID 번호를 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다. **시작**: 특정 인스턴스 ID부터 작업을 필터링하려면 인스턴스 ID 번호를 입력합니다. **종료**: 특정 인스턴스 ID까지 작업을 필터링하려면 인스턴스 ID 번호를 입력합니다.
단계	이 옵션을 사용하여 단계 ID 번호(1 또는 2)를 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다. **시작**: 특정 단계 ID부터 작업을 필터링하려면 단계 ID 번호를 입력합니다. **종료**: 특정 단계 ID까지 작업을 필터링하려면 단계 ID 번호를 입력합니다.
다음 실행 시간	이 옵션을 사용하여 '다음 실행 시간' 열의 텍스트로 작업을 필터링할 수 있습니다.
현재 상태 텍스트	이 옵션을 사용하여 '현재 상태' 열의 텍스트로 작업을 필터링할 수 있습니다.
마지막 종료 상태 텍스트	이 옵션을 사용하여 '마지막 종료 상태' 열의 텍스트로 작업을 필터링할 수 있습니다.
종료 상태	**보기 기준** 옵션에서 '정규 작업', '정책 작업' 및 '정책 이름별 정책 작업'을 선택하면 이 옵션이 표시됩니다. 이 옵션을 사용하여 정상, 경고 및 오류와 같은 종료 상태로 작업을 필터링할 수 있습니다. 기본적으로 모든 상태가 선택됩니다. 상태를 지우려면 해당하는 단추를 클릭합니다.
정책 선택	**보기 기준** 옵션에서 '정책 이름별 정책 작업'을 선택하면 이 옵션이 표시됩니다. 이 옵션을 사용하여 정책 이름 기준으로 정책 작업을 필터링할 수 있습니다. 정책 이름을 선택하여 정책에서 작업을 필터링합니다.

표 8. 로그 보기 필터 옵션

옵션	설명
표시 수준	이 옵션을 사용하여 심각도 수준에 따라 메시지를 필터링할 수 있습니다. 심각도 수준을 지정하면 해당 수준 이상의 메시지가 표시됩니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. • 모두 • 백그라운드 • 정보 • 작업 메시지 • 경고 • 오류 • 심각한 오류 기본적으로 표시 수준은 '작업 메시지'로 설정됩니다.

표 8. 로그 보기 필터 옵션

옵션	설명
날짜	**시작**: 특정 날짜 및 시간부터 로그를 필터링하려면 다음을 수행합니다. • 시작 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 날짜를 선택합니다. • 시작 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 시간을 선택합니다. **종료**: 특정 날짜 및 시간까지 로그를 필터링하려면 다음을 수행합니다. • 종료 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 날짜를 선택합니다. • 종료 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 시간을 선택합니다. **참고:** 첫 번째 로그 메시지에서 표시하려면 **종료** 옵션만 선택합니다. 마지막 로그 메시지까지 표시하려면 **시작** 옵션만 선택합니다.
작업 ID	이 옵션을 사용하여 작업 ID 번호를 기준으로 로그를 필터링할 수 있습니다. 작업 ID 번호를 입력합니다.
인스턴스	이 옵션을 사용하여 인스턴스 ID 번호를 기준으로 로그를 필터링할 수 있습니다. 인스턴스 ID 번호를 입력합니다.
클래스	이 옵션을 사용하여 특정 클래스에 대한 로그를 필터링할 수 있습니다. 다음은 로그 클래스입니다. • 시스템 • 일정 • 작업 • 미디어 • 장치 • 데이터베이스 • 플러그인 • UI 기본적으로 모든 로그 클래스가 선택됩니다. 클래스를 지우려면 해당하는 단추를 클릭합니다.
클라이언트	이 옵션을 사용하여 특정 클라이언트에 대한 로그를 필터링할 수 있습니다. 클라이언트 이름을 선택합니다.
메시지 텍스트	이 옵션을 사용하여 특정 문자열을 포함하는 로그를 필터링할 수 있습니다. 필터 문자열을 입력합니다.

표 9. 이벤트 보기 필터 옵션

옵션	설명
날짜	**시작**: 특정 날짜 및 시간부터 이벤트를 필터링하려면 다음을 수행합니다. • 시작 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 날짜를 선택합니다. • 시작 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 시간을 선택합니다. **종료**: 특정 날짜 및 시간까지 이벤트를 필터링하려면 다음을 수행합니다. • 종료 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 날짜를 선택합니다. • 종료 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 시간을 선택합니다. **참고:** 첫 번째 이벤트에서 표시하려면 **종료** 옵션만 선택합니다. 마지막 이벤트까지 표시하려면 **시작** 옵션만 선택합니다.
클래스	이 옵션을 사용하여 특정 클래스에 대한 이벤트를 필터링할 수 있습니다. 이벤트는 다음 범주 또는 클래스로 구성됩니다. • 감사 • NetVault 시간 • 장치 • 작업 • 라이센스 • 로그 데몬 • 시스템 • 미디어 • 미디어 데이터베이스 • 정책 • 스케줄러 데이터베이스 • 통계 수집 • 어플라이언스 기본적으로 모든 이벤트 클래스가 선택됩니다. 클래스를 지우려면 해당하는 단추를 클릭합니다.
이벤트 이름	이 옵션을 사용하여 이름을 기준으로 이벤트를 필터링할 수 있습니다.
메시지 텍스트	이 옵션을 사용하여 특정 문자열을 포함하는 이벤트 메시지를 필터링할 수 있습니다. 필터 문자열을 입력합니다.

표 10. 작업 정의 관리 필터 옵션

옵션	설명
작업 이름	이 옵션을 사용하여 작업 이름이 지정된 문자열과 일치하는 작업을 필터링할 수 있습니다.
작업 ID	이 옵션을 사용하여 작업 ID 번호를 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다.
정책	이 옵션을 사용하여 정책 이름을 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다.
작업 유형	이 옵션을 사용하여 작업 유형 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다. 백업 또는 복원 작업 유형을 선택할 수 있습니다.
플러그인	이 옵션을 사용하여 특정 플러그인을 사용하여 수행된 작업을 필터링할 수 있습니다.
클라이언트	이 옵션을 사용하여 특정 클라이언트에 대한 작업을 필터링할 수 있습니다.

표 10. 작업 정의 관리 필터 옵션

옵션	설명
선택 집합	이 옵션을 사용하여 선택 집합을 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다.
플러그인 옵션 집합	이 옵션을 사용하여 플러그인 옵션 집합을 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다.
일정 집합	이 옵션을 사용하여 일정 집합을 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다.
원본 집합	이 옵션을 사용하여 원본 집합을 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다.
대상 집합	이 옵션을 사용하여 대상 집합을 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다.
고급 옵션 설정	이 옵션을 사용하여 고급 옵션 집합을 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다.
다음 실행 시간 텍스트	이 옵션을 사용하여 '다음 실행 시간' 열의 텍스트로 작업을 필터링할 수 있습니다.

표 11. 정책 관리 필터 옵션

옵션	설명
정책 이름	이 옵션을 사용하여 정책 이름이 지정된 문자열과 일치하는 정책 작업을 필터링할 수 있습니다.
정책 상태	이 옵션을 사용하여 정책 상태를 기준으로 정책 작업을 필터링할 수 있습니다. 다음의 정책 상태가 표시됩니다. • 완료됨 • 경고 • 실패 기본적으로 모든 상태가 선택됩니다. 정책 상태를 지우려면 해당하는 단추를 클릭합니다.
정책 상태	이 옵션을 사용하여 정책 상태를 기준으로 정책 작업을 필터링할 수 있습니다. 다음의 정책 상태가 표시됩니다. • 유휴 • 활성 • 정지 중 • 정지됨 기본적으로 모든 상태가 선택됩니다. 정책 상태를 지우려면 해당하는 단추를 클릭합니다.

표 12. 작업 기록 필터 옵션

옵션	설명
작업 이름	이 옵션을 사용하여 작업 이름이 지정된 문자열과 일치하는 작업을 필터링할 수 있습니다.
작업 ID	이 옵션을 사용하여 작업 ID 번호를 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다. **시작**: 특정 작업 ID부터 작업을 필터링하려면 작업 ID 번호를 입력합니다. **종료**: 특정 작업 ID까지 작업을 필터링하려면 작업 ID 번호를 입력합니다.
단계	이 옵션을 사용하여 단계 ID 번호(1 또는 2)를 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다. **시작**: 특정 단계 ID부터 작업을 필터링하려면 단계 ID 번호를 입력합니다. **종료**: 특정 단계 ID까지 작업을 필터링하려면 단계 ID 번호를 입력합니다.
인스턴스	이 옵션을 사용하여 인스턴스 ID 번호를 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다. **시작**: 특정 인스턴스 ID부터 작업을 필터링하려면 인스턴스 ID 번호를 입력합니다. **종료**: 특정 인스턴스 ID까지 작업을 필터링하려면 인스턴스 ID 번호를 입력합니다.

표 12. 작업 기록 필터 옵션

옵션	설명
클라이언트	이 옵션을 사용하여 특정 클라이언트에 대한 작업을 필터링할 수 있습니다.
플러그인	이 옵션을 사용하여 특정 플러그인을 사용하여 수행된 작업을 필터링할 수 있습니다.
정책	이 옵션은 정책에 포함된 작업을 필터링할 수 있습니다.
작업 유형	이 옵션을 사용하여 작업 유형 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다. 백업, 복원 또는 작업 유형 보고를 선택할 수 있습니다.
상태	이 옵션을 사용하여 실행 상태(성공함, 실패함, 중단됨 등)로 작업을 필터링할 수 있습니다.
종료 시간	이 옵션을 사용하여 특정 시간에 완료된 작업을 필터링할 수 있습니다. **시작**: 특정 날짜 및 시간부터 작업을 필터링하려면 다음을 수행합니다. • 시작 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 날짜를 선택합니다. • 시작 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 시간을 선택합니다. **종료**: 특정 날짜 및 시간까지 작업을 필터링하려면 다음을 수행합니다. • 종료 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 날짜를 선택합니다. • 종료 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 시간을 선택합니다.

표 13. 복원 작업 생성 - 저장 집합 선택 필터 옵션

옵션	설명
백업 시간	이 옵션을 사용하여 지정된 기간에 생성된 저장 집합을 필터링할 수 있습니다. **시작**: 특정 날짜 및 시간부터 저장 집합을 필터링하려면 다음을 수행합니다. • 시작 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 날짜를 선택합니다. • 시작 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 시간을 선택합니다. **종료**: 특정 날짜 및 시간까지 저장 집합을 필터링하려면 다음을 수행합니다. • 종료 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 날짜를 선택합니다. • 종료 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 시간을 선택합니다.
클라이언트	이 옵션을 사용하여 특정 클라이언트에 대해 생성된 저장 집합을 필터링할 수 있습니다. 클라이언트를 선택하여 해당하는 저장 집합을 봅니다.
플러그인	이 옵션을 사용하여 특정 플러그인을 사용하여 생성된 저장 집합을 필터링할 수 있습니다. 플러그인을 선택하여 해당하는 저장 집합을 봅니다.
작업	이 옵션을 사용하여 특정 작업에 대해 생성된 저장 집합을 필터링할 수 있습니다. 작업을 선택하여 해당하는 저장 집합을 봅니다.

표 14. Catalog Search 결과 필터 옵션

옵션	설명
백업 완료	이 옵션을 사용하여 지정된 기간에 백업된 저장 집합에서 Catalog Search 레코드를 필터링할 수 있습니다. **시작**: 백업된 날짜 및 시간부터 레코드를 표시하려면 다음을 수행합니다. • 시작 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 날짜를 선택합니다. • 시작 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 시간을 선택합니다. **종료**: 백업된 날짜 및 시간까지 레코드를 표시하려면 다음을 수행합니다. • 종료 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 날짜를 선택합니다. • 종료 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 시간을 선택합니다.
클라이언트	이 옵션을 사용하여 특정 클라이언트에 대해 생성된 레코드를 필터링할 수 있습니다. 특정 가상 시스템에 대한 레코드를 필터링하려면 *VMware 용* 플러그인에서 원하는 VM 이름을 선택합니다. 클라이언트 레코드를 숨기려면 해당 확인란을 선택 취소합니다.
플러그인	이 옵션을 사용하여 특정 플러그인에 대한 레코드를 필터링할 수 있습니다. 플러그인 레코드를 숨기려면 해당 확인란을 선택 취소합니다.
작업	이 옵션을 사용하여 작업 ID 번호를 기준으로 레코드를 필터링할 수 있습니다. 작업 ID 레코드를 숨기려면 해당 확인란을 선택 취소합니다.

3

클라이언트 구성

- NetVault Backup 클라이언트 정보
- WebUI에서 소프트웨어 설치(푸시 설치)
- 클라이언트 추가
- 클라이언트 관리
- 클라이언트 그룹 관리

NetVault Backup 클라이언트 정보

NetVault Backup 클라이언트는 NetVault Backup 솔루션을 사용하여 보호하려는 컴퓨터입니다.

이 컴퓨터에는 NetVault Backup 클라이언트 버전과 서버에 대한 TCP/IP 연결이 필요합니다. NetVault Backup SmartClient 라이센스를 설치한 후에 클라이언트에 로컬로 실제 및 가상 저장소 장치를 연결할 수 있습니다.

백업 또는 복원 작업에서 클라이언트를 사용하려면 먼저 클라이언트를 NetVault Backup 서버에 추가해야 합니다. 하나의 서버와 이 서버에 연결된 클라이언트들은 NetVault Backup 도메인을 구성합니다. NetVault Backup 서버는 클라이언트 역할을 수행하며, 다른 NetVault Backup 서버에 클라이언트로 추가할 수도 있습니다.

WebUI에서 소프트웨어 설치(푸시 설치)

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 푸시 설치 정보
- 필수 구성 요소
- 패키지 스토어 관리
- 푸시 설치 수행
- 배포 작업 모니터링
- 배포 작업 관리

푸시 설치 정보

푸시 설치 방법을 사용하면 원격 컴퓨터에 소프트웨어 패키지를 하나 이상 설치할 수 있습니다. 이 방법을 사용하여 Windows 기반 및 Linux 기반 시스템을 포함한 여러 시스템에서 NetVault Backup 클라이언트 소프트웨어 및 NetVault Backup 플러그인을 설치하거나 업그레이드할 수 있습니다.

NetVault Backup WebUI에서 푸시 설치 작업을 실행할 수 있습니다. 작업이 시작되면 배포 에이전트가 원격 컴퓨터에 설치됩니다. 에이전트는 공유 위치에서 설치 패키지를 복사하고 컴퓨터에서 자동 설치를 수행합니다. 또한 서버

로 상태 메시지를 보내기도 합니다. WebUI에서 작업 상태를 볼 수 있습니다. 패키지가 컴퓨터에 설치되면 WebUI는 NetVault Backup 서버에 새 클라이언트를 자동으로 추가합니다.

> **참고:** 이 기능을 사용하려면 Windows 기반 컴퓨터에서 NetVault Backup 서버를 실행해야 합니다.

기본적으로 NetVault Backup은 최대 50개의 동시 푸시 설치 프로세스를 실행합니다. 기본 설정을 수정하여 동시 프로세스 수를 늘릴 수 있습니다. 자세한 내용은 배포 관리자에 대한 기본 설정 구성을 참조하십시오.

필수 구성 요소

푸시 설치 절차를 시작하기 전에 다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

- **패키지를 공유 위치로 복사:** 클라이언트와 플러그인 패키지를 공유 위치로 복사합니다. 현재 CIFS 공유만 패키지 스토어로 지원됩니다. 경로는 패키지를 설치하려고 하는 모든 대상 컴퓨터와 NetVault Backup 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.

  설치 패키지의 원래 이름을 사용하는지 확인합니다. 이름이 변경된 패키지는 푸시 설치에 선택할 수 없습니다.

- **NetVault Backup에서 패키지 스토어 구성:** 설치 패키지를 복사한 후 NetVault Backup에서 공유 위치 세부 정보를 구성합니다. 자세한 내용은 패키지 스토어 구성을 참조하십시오.

- **멀티홈 NetVault Backup 서버에서 원하는 네트워크 주소 설정 구성:** 멀티홈 NetVault Backup 서버에서 원격 클라이언트가 올바른 주소로 상태 메시지를 보낼 수 있도록 **원하는 네트워크 주소** 설정을 구성합니다. 이 설정에 대한 자세한 내용은 멀티홈 컴퓨터에 대한 네트워크 주소 구성을(를) 참조하십시오.

  원격 클라이언트가 올바른 주소로 서버에 접속하지 못하면 서버에서 작업 상태는 업데이트되지 않습니다. 이 경우 클라이언트는 서버에 추가되지 않고, 작업은 실행 중 상태 또는 경고와 함께 완료됨 상태로 남아 있습니다.

- **푸시 설치를 위해 필요한 포트로 트래픽을 허용하도록 방화벽이 구성되었는지 확인:** 원격 Windows 시스템으로 클라이언트 및 플러그인 패키지를 푸시하기 위해 NetVault Backup 서버는 포트 135로 RPC를 사용하여 원격 시스템과의 초기 WMI 세션을 설정합니다. 모든 추가 WMI 트래픽은 49152 - 65535 사이의 동적 포트 범위를 사용합니다.

  원격 Linux 시스템으로 클라이언트 및 플러그인 패키지를 푸시하기 위해 NetVault Backup 서버는 포트 22로 원격 시스템과의 SSH 연결을 설정합니다.

  서버와 원격 클라이언트 사이에 방화벽이 있으면 WMI RPC 트래픽이 방화벽을 통과하도록 이 포트가 열렸는지 확인합니다. 또한 NetVault Backup 서버에 구성된 HTTP 또는 HTTPS 수신 대기 포트에 대한 인바운드 규칙이 생성되었는지 확인합니다.

NetVault Backup 클라이언트 설치를 Linux 시스템으로 푸시할 때 충족되어야 할 추가 전제 조건은 다음과 같습니다.

- **적절한 액세스 권한 부여:** 사용자는 루트 수준 액세스 권한을 가져야 하며, 원격 Linux 시스템의 sudoers 파일에 NOPASSWD 플래그가 설정되어 있어야 합니다. 이 전제 조건을 완료하려면 sudoers 파일에 다음 항목 중 하나를 추가합니다.

  ```
  <username> ALL=NOPASSWD: ALL
  ```

  또는

  ```
  <username> ALL=(ALL) NOPASSWD: <users home directory [/home/username or
     /home/domainname/username]>/nvpushinstall/nvclientinstaller
  ```

- **암호 인증 확인:** `sshd_config` 파일에서 `PasswordAuthentication` 항목을 `yes`로 설정합니다.

  - 기본 암호 설정을 사용하지 않는 경우에는 aes128-ctr을 지원해야 합니다. 그렇지 않으면 `etc/ssh/sshd_config` 파일에 있는 쉼표 다음의 목록 마지막에 `aes128-ctr`을 추가해야 합니다.

- **libstdc++ 설치:** 64비트 Linux 시스템에서 NetVault Backup 클라이언트의 하이브리드 설치 패키지를 푸시하는 경우에는 32비트 버전의 libstdc++를 먼저 설치해야 합니다.

패키지 스토어 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 패키지 스토어 구성
- 패키지 스토어 수정
- 패키지 스토어 제거

패키지 스토어 구성

패키지 저장소는 푸시 설치를 위해 NetVault Backup 클라이언트 및 플러그인 바이너리 파일을 저장하는 데 사용되는 공유 위치입니다. 현재 CIFS 공유만 패키지 스토어로 지원됩니다. CIFS 공유에 대한 경로 및 사용자 자격 증명을 제공하여 NetVault Backup에서 패키지 스토어를 설정할 수 있습니다.

패키지 스토어를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭한 다음에 **NetVault구성 마법사** 페이지에서 **소프트웨어 설치/클라이언트 추가**를 클릭합니다.

2 **소프트웨어 선택/클라이언트 추가** 페이지에서 **원격 컴퓨터에 NetVault 소프트웨어 설치**를 선택합니다.

3 **스토어 관리**를 클릭하고 다음 세부 정보를 제공합니다.

옵션	설명
스토어 이름	패키지 스토어에 대한 표시 이름을 제공합니다. 구성한 후에는 스토어 이름을 변경할 수 없습니다.
유형	CIFS를 선택합니다.
위치	CIFS(Common Internet File System) 공유의 UNC(Uniform Naming Convention) 경로를 제공합니다. 경로를 지정하는 형식은 다음과 같습니다. `\\<server>\<share name>` 경로가 패키지를 설치하려고 하는 모든 대상 컴퓨터와 NetVault Backup 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다. **참고:** 서버 IP 주소를 사용하여 로컬 패키지 스토어를 구성하는 경우(예: `\\10.11.12.3\PkgStore`)에는 패키지 스토어가 추가되거나 업데이트될 때 사용자 자격 증명을 확인하지 않습니다. 잘못된 자격 증명을 지정해도 오류가 보고되지 않습니다. 하지만 인증에 실패하고 패키지를 스토어에서 가져올 수 없으면 배포 작업이 실패합니다. 따라서 Quest는 로컬 스토어에 대한 경로를 구성할 때 서버 이름을 사용할 것을 권장합니다(예: `\\WinServer1\PkgStore`).
사용자 이름	CIFS 공유에 액세스하는 데 사용할 수 있는 사용자 계정을 지정합니다.
암호	사용자 계정의 암호를 지정합니다.

4 **추가**를 클릭하여 스토어를 추가한 다음, **완료**를 클릭합니다.

패키지 스토어 수정

기존 패키지 스토어에 대한 UNC 경로 또는 사용자 자격 증명을 업데이트할 수 있습니다.

패키지 스토어를 수정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭한 다음에 **NetVault구성 마법사** 페이지에서 **소프트웨어 설치/클라이언트 추가**를 클릭합니다.

2 **소프트웨어 선택/클라이언트 추가** 페이지에서 **원격 컴퓨터에 NetVault 소프트웨어 설치**를 선택합니다.

3 **스토어 관리**를 클릭하고 패키지 스토어 목록에서 해당하는 패키지 스토어를 선택합니다.

4 패키지 세부 정보 섹션에서 변경하려는 옵션에 대한 새 값을 입력합니다.

   옵션에 대한 자세한 내용은 패키지 스토어 구성을 참조하십시오.

5 **업데이트**를 클릭하고 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

참고: 패키지 스토어를 편집하는 경우 패키지 스토어를 사용하는 기존 배포 패키지 작업에 영향을 줍니다.

패키지 스토어 제거

패키지 스토어가 더 이상 필요하지 않으면 **스토어 관리** 페이지에서 삭제할 수 있습니다.

패키지 스토어를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭한 다음에 **NetVault구성 마법사** 페이지에서 **소프트웨어 설치/클라이언트 추가**를 클릭합니다.

2 **소프트웨어 선택/클라이언트 추가** 페이지에서 **원격 컴퓨터에 NetVault 소프트웨어 설치**를 선택합니다.

3 **스토어 관리**를 클릭하고 패키지 스토어 목록에서 해당하는 패키지 스토어를 선택합니다.

4 **제거**를 클릭하고 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

푸시 설치 수행

지정된 컴퓨터로 패키지를 푸시하도록 WebUI에서 배포 작업을 생성하여 여러 컴퓨터에 NetVault Backup 클라이언트 및 플러그인을 배포할 수 있습니다. 신규 및 업그레이드 설치 모두에 이 방법을 사용할 수 있습니다. 패키지가 컴퓨터에 설치되면 NetVault Backup 서버에 새 클라이언트가 자동으로 추가됩니다.

푸시 설치를 수행하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭한 다음에 **NetVault구성 마법사** 페이지에서 **소프트웨어 설치/클라이언트 추가**를 클릭합니다.

2 **소프트웨어 선택/클라이언트 추가** 페이지에서 **원격 컴퓨터에 NetVault 소프트웨어 설치**를 선택합니다.

3 **패키지 스토어** 목록에서 배포하려는 설치 패키지가 포함된 리포지토리를 선택합니다.

4 사용하려는 설치 패키지를 선택합니다.

   - NetVault Backup 클라이언트 패키지를 선택하려면 **NetVault 코어 패키지 추가**를 클릭합니다.

     배포용 패키지 선택 대화 상자에서 사용하려는 패키지에 해당하는 확인란을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

     참고: 대상 시스템에 설치된 운영 체제에 해당하는 패키지를 선택해야 합니다. 모든 Windows 대상 시스템 또는 모든 Linux 대상 시스템과 같이 한 번에 하나의 운영 체제 유형에만 배포할 수 있습니다.

- NetVault Backup 플러그인 패키지를 추가하려면 **NetVault 플러그인 패키지 추가**를 클릭합니다.

  배포용 패키지 선택 대화 상자에서 사용하려는 **".npk"** 바이너리 파일에 해당하는 확인란을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

다음을 클릭합니다.

5 **NetVault 소프트웨어를 설치할 컴퓨터** 페이지에서 **컴퓨터 선택**을 클릭하고 배포 대상 추가 방법을 선택합니다.

메서드	설명

FQDN 또는 IP 기준	배포 대상을 수동으로 추가하려면 이 방법을 선택합니다.
	컴퓨터 세부 정보 탭에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.
	• **FQDN/IP 주소:** 클라이언트의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다.
	• **사용자 이름:** 컴퓨터에 로그인하는 데 사용할 수 있는 사용자 계정을 지정합니다.
	사용자 이름은 다음 형식으로 지정해야 합니다 .
	`<AD domain>\<user name>`
	— 또는 —
	`<NETBIOS name>\<user name>`
	• **암호:** 사용자 계정의 암호를 지정합니다.
	필요한 경우, 이 사용자 이름의 암호를 NetVault Backup에 저장하려면 **암호 저장**을 선택합니다.
	참고: 저장된 자격 증명은 이를 저장한 사용자만 볼 수 있습니다. 다른 사용자는 사용할 수 없습니다.
	다음을 클릭합니다.
	참고: 사용자 이름 옵션을 구성할 때 다음 사항에 유의하십시오.
	• 원격 컴퓨터가 Active Directory 도메인의 구성원인 경우 컴퓨터의 로컬 관리자 그룹에 있는 도메인 계정을 사용합니다.
	• 원격 Windows 시스템이 작업 그룹에 있는 경우 기본 관리자 계정을 사용합니다.
	• 원격 시스템이 Linux 기반인 경우에는 sudo 권한이 있는 도메인 계정만 푸시 설치를 수행할 수 있습니다.
	기본 관리자가 비활성화된 경우 다음 단계를 사용하여 계정을 활성화하고 이에 대한 암호를 설정할 수 있습니다.
	1 관리 권한으로 명령 프롬프트를 시작합니다 .
	2 기본 관리자 계정을 활성화하려면 다음 명령을 입력합니다.
	`net user administrator /active:yes`
	Enter 키를 누릅니다 .
	3 로컬 보안 정책 편집기를 열려면 **secpol.msc**를 실행합니다.
	4 **보안 설정** > **로컬 정책** > **보안 옵션**으로 이동합니다.
	5 기본 관리자 계정에서 **사용자 계정 컨트롤: 관리자 승인 모드로 사용** 설정이 비활성화되었는지 확인합니다.
	6 기본 관리자 계정의 암호를 설정하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.
	원격 Windows 시스템이 작업 그룹에 있는 경우 관리 권한으로 로컬 계정을 사용할 수도 있습니다. 하지만 로컬 관리자 계정을 사용하려면 **사용자 계정 컨트롤: 관리 승인 모드에서 모든 관리자 실행** 설정을 비활성화합니다. 보안상의 이유로 이 설정을 비활성화하지 않는 것이 좋습니다. 권장되는 방법은 기본 관리자 계정을 사용하는 것입니다.

메서드	설명

Active Directory에서	Active Directory 도메인에서 컴퓨터를 선택하려면 이 방법을 선택합니다.
	AD 상세 정보 탭에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.
	• **AD 서버 주소:** Active Directory 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.
	• **사용자 이름:** 모든 대상 Windows 시스템의 로컬 관리자 그룹에 있는 도메인 계정을 지정합니다.
	Linux 시스템에 푸시할 때 도메인 계정은 모든 Linux 기반 대상 시스템에 대한 sudo 권한이 있어야 합니다 .
	사용자 이름은 다음 형식으로 지정해야 합니다 .
	`<AD domain>\<user name>`
	— 또는 —
	`<NETBIOS name>\<user name>`
	• **암호:** 사용자 계정의 암호를 지정합니다.
	필요한 경우, 이 사용자 이름의 암호를 NetVault Backup에 저장하려면 **암호 저장**을 선택합니다.
	참고: 저장된 자격 증명은 이를 저장한 사용자만 볼 수 있습니다. 다른 사용자는 사용할 수 없습니다.
	연결을 클릭합니다.
	Active Directory 객체 목록에서 대상 컴퓨터를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

파일에서	파일에서 대상 목록을 가져오려면 이 방법을 선택합니다. **파일에서 컴퓨터 추가** 대화 상자에서 **파일 선택**을 클릭합니다. 탐색 창에서 파일을 선택한 후에 **확인**을 클릭하여 파일을 업로드합니다. 파일 형식에 대한 자세한 내용은 배포 대상을 지정하는 파일 형식을(를) 참조하십시오.

6 해당 매개 변수를 구성합니다.

> **참고:** **설치 설정**, **클라이언트 설정** 및 **방화벽 설정**은 컴퓨터를 클라이언트로 처음 추가하는 경우에만 유효합니다. 컴퓨터가 이미 서버에 추가된 경우 해당 컴퓨터에 대해 이 설정은 사용되지 않습니다.

옵션	설명
설치 설정	**설치 설정** 탭에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다. • **컴퓨터 이름:** NetVault Backup 컴퓨터 이름을 제공합니다. NetVault Backup 컴퓨터 이름에는 최대 63 자가 포함될 수 있습니다 . 컴퓨터 이름이 63 자보다 길면 NetVault Backup 서비스를 시작하지 못할 수도 있습니다 . NetVault Backup 시스템 이름에는 대문자 (A–Z), 소문자 (a–z), 숫자 (0-9), 하이픈 ("-") 및 밑줄 ("_") 이 포함될 수 있습니다 . NetVault Backup 이름에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 설치 안내서*를 참조하십시오 . 필드를 비워 두면 NetVault Backup 는 호스트 이름을 사용합니다 . Active Directory 도메인에서 여러 클라이언트가 선택된 경우 레이블은 **컴퓨터 이름 접두사**로 변경됩니다 . 사용자가 제공하는 컴퓨터 이름은 기본 이름으로 사용되며 , NetVault Backup 은 클라이언트 이름을 할당할 때 기본 이름에 "_n" 을 추가합니다 . 예를 들어 , 컴퓨터 이름이 "WinClient" 인 경우 클라이언트에는 WinClient_1, WinClient_2, WinClient_n 과 같은 이름이 할당됩니다 . 필드를 비워 두면 NetVault Backup 는 호스트 이름을 사용합니다 . • **컴퓨터 암호:** NetVault Backup 컴퓨터에 대한 암호를 제공합니다. 컴퓨터 암호에는 최대 100 자가 포함될 수 있습니다 . 다음 문자는 포함할 수 없습니다 . \ 및 공백 . • **설치 폴더:** 설치 경로를 지정합니다. • **설치 언어:** NetVault Backup 설치에 해당하는 언어를 선택합니다. **다음**을 클릭합니다.
클라이언트 설정	**클라이언트 설정** 탭에 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다. • **클라이언트 설명:** 클라이언트에 대한 설명 텍스트를 입력합니다. 클라이언트 설명은 클라이언트의 위치 또는 컴퓨터의 역할을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다 . • **클라이언트 그룹:** 클라이언트를 하나 이상의 클라이언트 그룹에 추가하려면 해당하는 확인란을 선택합니다. 모든 클라이언트를 포함하도록 구성된 클라이언트 그룹이 기본적으로 선택됩니다 . 이러한 선택은 변경할 수 없습니다 . **다음**을 클릭합니다.
방화벽 설정	클라이언트가 방화벽 외부에 있는 네트워크에 있는 경우에는 **방화벽 설정** 탭에서 클라이언트가 방화벽 외부에 있음 확인란을 선택하고 TCP/IP 포트 사양을 제공합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 방화벽 설정에서 확인하십시오.

7 클라이언트 세부 정보를 저장하려면 **확인**을 클릭합니다.

8 클라이언트에서 업그레이드 설치를 수행하는 경우 **기존 NetVault 클라이언트 설치 업그레이드 허용** 확인란을 선택합니다.

9 작업을 제출하기 전에 다음을 수행합니다.

- **확인**을 클릭하여 클라이언트에 대한 연결을 확인합니다. 오류가 보고되면 **편집**을 클릭하고 해당하는 설치 매개 변수를 수정합니다.
- 사용자 정의 작업 이름을 할당하고 싶으면 **작업 이름** 상자에 이름을 입력합니다.

10 작업을 제출하려면 **소프트웨어 설치/클라이언트 추가**를 클릭합니다.

배포 작업 상태 페이지에서 작업의 진행 상황 및 상태를 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 배포 작업 모니터링을 참조하십시오.

참고: 설치 프로그램이 시스템 임시 디렉터리에 로그 파일을 만듭니다. (시스템 계정에 대한 `TEMP` 환경 변수가 이 디렉터리의 위치를 결정합니다. 이 경로는 대개 `%windir%\Temp`로 설정됩니다.)

로그파일이름이다음과같이지정됩니다.`netvault_{GUID}_install.log`.여기에서`{GUID}`는각설치작업에 대해 고유합니다(예: `netvault_274bffb2-a3c1-457e-7f5e-221bf60a7689_install.log`).

배포 대상을 지정하는 파일 형식

참고: 입력 파일을 생성할 때는 다음을 확인합니다.

- 입력 파일에 대해 ".txt" 또는 ".csv" 파일 이름 확장명을 사용합니다.
- 첫 번째 행에서 필드 이름 지정합니다. 세미콜론(";")을 사용하여 필드를 구분합니다.
- 다음 행에서 필드 값을 지정합니다. 컴퓨터 1대에 대해 필드 값을 한 줄로 지정합니다. 세미콜론(";")을 사용하여 필드 값을 구분합니다.

입력 파일에 대해 다음 필드를 지정할 수 있습니다.

표 15. 입력 파일에 대해 유효한 필드

필드	설명
target	대상 컴퓨터의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다. (NetVault Backup 서버는 이 주소로 컴퓨터에 접속할 수 있어야 합니다.)
targettype	컴퓨터 유형을 지정합니다. 현재 고정 문자열 "machine"만 허용됩니다.

targetusername	컴퓨터에 로그온하는 데 사용할 수 있는 사용자 계정을 지정합니다.
	다음 형식을 사용하여 사용자 이름을 지정합니다.
	• 도메인 계정:
	`<Domain>\<user_name>`
	• 원격 컴퓨터에 로컬로 존재하는 사용자 계정:
	`<Computer name or IP address>\<user_name>`

targetuserpassword	사용자 계정의 암호를 지정합니다.
nvlanguage	NetVault Backup 설치 언어를 지정합니다. 이 설정은 새 클라이언트 설치에만 사용됩니다.
nvmachname	NetVault Backup 컴퓨터 이름을 지정합니다. NetVault Backup 컴퓨터 이름에는 최대 63자가 포함될 수 있습니다. 컴퓨터 이름이 63자보다 길면 NetVault Backup 서비스를 시작하지 못할 수도 있습니다. NetVault Backup 시스템 이름에는 대문자(A–Z), 소문자(a–z), 숫자(0-9), 하이픈("-") 및 밑줄("_")이 포함될 수 있습니다. NetVault Backup 이름에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 설치 안내서*를 참조하십시오. **참고:** 각 클라이언트에 고유한 이름을 할당해야 합니다. 중복된 이름을 지정하면 클라이언트를 추가할 때 기존 클라이언트 세부 정보를 덮어씁니다.
nvmachpassword	NetVault Backup 컴퓨터에 대한 암호를 지정합니다. 암호는 최대 100자입니다. 다음 문자는 포함할 수 없습니다. \ 및 공백. NetVault Backup 암호는 클라이언트를 추가하고 클라이언트에 액세스하는 데 사용됩니다.
nvinstallfolder	NetVault Backup 설치의 설치 폴더를 지정합니다. 이 설정은 새 클라이언트 설치에만 사용됩니다.

표 15. 입력 파일에 대해 유효한 필드

필드	설명
nvclientgroup	클라이언트를 추가할 클라이언트 그룹을 지정합니다. 여러 그룹을 지정하려면 쉼표(",")를 구분 기호로 사용할 수 있습니다.
nvdesc	클라이언트에 대한 설명 텍스트를 입력합니다.
outsidefirewall	클라이언트가 방화벽 외부에 있는 경우 이 옵션을 "true"로 설정하고 방화벽을 통해 통신할 포트를 지정합니다 방화벽 포트 구성에 대한 자세한 내용은 방화벽 설정을 참조하십시오.
deviceslistenports	장치 요청을 수신하기 위한 포트.
devicesconnectports	플러그인에서 원격 저장 장치에 연결하기 위해 사용하는 포트.
msgchannellistenports	데이터 전송 중에 메시지를 수신하기 위한 포트.
msgchannelconnectports	데이터 전송 중에 메시지를 송신하기 위한 포트.
ndmplistenports	NDMP 이동기로 작동하는 NetVault Backup 장치에 대한 수신 포트.
ndmpconnectports	NDMP 메시지를 전송하기 위한 포트(NDMP 제어 채널).
intermachineconnectports	NetVault Backup 클라이언트를 추가하는 동안에 초기 연결(브로드캐스트 채널)을 설정하고 추후 사용 가능 여부를 확인하기 위한 포트.

샘플 입력 파일

```
target;targettype;targetusername;targetuserpassword;nvlanguage;nvmachname;nvmachpas
sword;nvinstallfolder;nvclientgroup;nvdesc;outsidefirewall;deviceslistenports;devic
esconnectports;msgchannellistenports;msgchannelconnectports;ndmplistenports;ndmpcon
nectports;intermachineconnectports
```

```
10.11.12.3;machine;testdomain\administrator;UserPwd;English;Client-A;nvpassword1;C:
\Software; ClientGroup-2,default;NetVault Backup Client-A;true;5000-5300;5000-
5300;5000-5300;5000-5300;5000-5300;5000-5300;5000-5300
```

```
10.11.12.4;machine;testpc1\administrator;MyPassword;English;Client-B;nvpassword2;C:
\Software;default;NetVault Backup Client-B;true;5000-5300;5000-5300;5000-5300;5000-
5300;5000-5300;5000-5300;5000-5300
```

```
10.10.25.225;machine;testpc2\administrator;MyPassword;English;Client-C;nvpassword3;
C:\Software;default;NetVault Backup Client-C;false;;;;;;;
```

배포 작업 모니터링

배포 작업 상태 페이지에서 배포 작업의 진행 상황 및 상태를 모니터링할 수 있습니다. 이 페이지는 막대 그래프의 형태로 현재 작업과 완료된 작업의 요약을 표시하고 개별 컴퓨터에 대한 진행 상황 정보를 제공합니다.

배포 작업 상태를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **배포 작업 상태**를 클릭합니다.
2. **배포 작업 상태** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.
   - **작업 이름:** 작업에 할당된 이름입니다.
   - **시작 시간:** 시작 시간입니다.
   - **전체:** 총 클라이언트 수입니다.
   - **성공:** 패키지 설치가 성공적으로 완료된 클라이언트 수입니다.
   - **경고:** 패키지 설치가 경고와 함께 완료된 클라이언트 수입니다.

- **오류:** 패키지 설치에 실패한 클라이언트 수입니다.
- **업데이트됨:** 상태 업데이트 날짜 및 시간입니다.
- **상태:** 작업의 전체 상태입니다.

> **참고:** NetVault Backup 웹 응용 프로그램은 테이블에 대한 복수 열 정렬을 지원합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.
>
> 테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

3 특정 작업에 대한 상태 세부 정보를 보려면 작업 표에서 작업을 선택하고 **작업 대상 상태 보기**를 클릭합니다.

대상 상태 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- **작업 상태 차트:** 이 영역은 현재 대상 및 완료된 대상에 대한 막대 차트를 표시합니다.
  - **현재 작업 대상:** 각 막대는 실행 중, 지연됨 또는 보류 상태의 설치 또는 업그레이드 작업 수를 나타냅니다.
  - **완료된 작업 대상:** 각 막대는 성공적으로 완료, 경고와 함께 완료 또는 실패한 설치 업그레이드 작업 수를 나타냅니다.
- **작업 세부 정보 표:** 테이블에는 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
  - **작업 ID:** 작업 식별 번호
  - **대상:** 대상 클라이언트 이름
  - **상태:** 작업 상태

4 작업 로그를 보려면 작업 표에서 작업을 선택하고 **작업 로그 보기**를 클릭합니다.

(**배포 작업 상태** 페이지에 있으면 작업 표에서 작업을 선택하고 **작업 로그 보기**를 클릭합니다.)

배포 작업 로그 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- **심각도:** 심각도 수준
- **날짜:** 로그가 생성된 날짜 및 시간입니다.
- **작업 ID:** 작업 식별 번호
- **대상:** 로그가 생성된 클라이언트의 이름.
- **메시지:** 자세한 로그 메시지 또는 설명.

5 작업 상태 페이지로 돌아가려면 **뒤로**를 클릭합니다.

6 배포 작업을 취소하거나 재시도하려면 작업 표에서 작업을 선택하고 작업 창에서 해당 단추를 클릭합니다.

또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

배포 작업 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 실패한 배포 작업 재시도
- 배포 작업 취소
- 배포 작업 복제

실패한 배포 작업 재시도

배포 작업에 실패하거나 경고와 함께 완료된 경우 작업을 다시 실행할 수 있습니다. 작업은 이전에 작업이 실패했던 대상 컴퓨터에서만 실행됩니다.

배포 작업을 재시도하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **배포 작업 상태**를 클릭합니다.

2 작업 표에서 실패했거나 경고와 함께 완료된 작업을 선택하고 **작업 재시도**를 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

배포 작업 취소

배포 작업 상태 페이지에서 진행 중인 배포를 취소할 수 있습니다.

참고: 원격 컴퓨터에서 배포 에이전트가 시작된 후 작업이 중단되면 에이전트는 종료되지 않습니다. 소프트웨어 설치 작업은 완료됩니다. 하지만 대상이 새 클라이언트인 경우 서버에 추가되지 않습니다.

배포 작업을 취소하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **배포 작업 상태**를 클릭합니다.

2 작업 표에서 작업을 선택하고 **중단**을 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

배포 작업 복제

복제 방법을 사용하여 기존 작업에서 배포 작업을 생성할 수 있습니다. 작업이 복제되면 작업에 대한 설치 패키지, 대상 클라이언트 및 기타 설치 설정을 수정할 수 있습니다.

기존 작업에서 배포 작업을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **배포 작업 상태**를 클릭합니다.

2 작업 표에서 작업을 선택하고 **복제**를 클릭합니다.

3 푸시 설치 수행 섹션의 단계 3에서 단계 10를 완료합니다.

클라이언트 추가

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- NetVault Backup 서버에 클라이언트 추가
- 여러 클라이언트 추가(Windows만 해당)
- 방화벽 설정
- 클라이언트 찾기
- 방화벽을 통한 통신 확인
- 서버를 클라이언트로 추가

NetVault Backup 서버에 클라이언트 추가

백업 또는 복원 작업에서 클라이언트를 사용하려면 먼저 클라이언트를 NetVault Backup 서버에 추가해야 합니다. 구성 마법사를 사용하여 NetVault Backup 클라이언트를 추가하고 구성할 수 있습니다.

> **참고:** NetVault Backup 서버는 버전이 같거나 이전인 클라이언트만 지원합니다. NetVault Backup 클라이언트 소프트웨어 버전은 NetVault Backup 서버 소프트웨어 버전보다 높을 수 없습니다.

NetVault Backup 서버에 클라이언트를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭한 다음 **클라이언트 추가**를 클릭합니다.

Linux 기반 컴퓨터에서는 **구성 안내** 링크에서 마법사를 시작할 수도 있습니다. 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **클라이언트 추가**를 클릭합니다.

2 사용 가능한 클라이언트 목록에서 추가하려는 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

목록에는 네트워크 브로드캐스트 범위에서 자동으로 검색되는 컴퓨터가 포함됩니다. 이 컴퓨터는 NetVault Backup 서버 또는 클라이언트 소프트웨어에 설치한 컴퓨터입니다.

컴퓨터에 대한 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- **상태:** 클라이언트가 온라인인지, 오프라인인지를 나타내는 상태 아이콘을 표시합니다.
- **클라이언트:** 클라이언트에 할당된 NetVault Backup 이름을 표시합니다.
- **버전:** 컴퓨터에 설치된 NetVault Backup 버전을 표시합니다.
- **설명:** 클라이언트 설명을 표시합니다.

다음 표에 클라이언트 상태 아이콘에 대한 간략한 설명이 나와 있습니다.

표 16. 클라이언트 상태 아이콘

아이콘	설명
	클라이언트가 온라인 상태입니다. 클라이언트를 NetVault Backup 서버에 추가할 수 있습니다.
	클라이언트가 온라인 상태이지만 암호로 보호됩니다. 클라이언트를 추가하려면 NetVault Backup 암호가 필요합니다.
	클라이언트가 오프라인 상태입니다. 온라인 상태인 경우 나중에 클라이언트를 추가합니다.

> **참고:** 다른 서브넷에 있는 클라이언트는 이 페이지에 표시되지 않습니다. **컴퓨터 찾기** 옵션을 사용하여 이러한 클라이언트를 찾고 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 클라이언트 찾기를 참조하십시오.

NetVault Backup 웹 응용 프로그램은 테이블에 대한 복수 열 정렬을 지원합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

3 클라이언트가 암호로 보호되는 경우 클라이언트에 대한 NetVault Backup 암호를 입력합니다. 또한 클라이언트의 root 또는 관리자 암호를 제공할 수 있습니다.

클라이언트에 대해 NetVault Backup 암호를 설정하지 않은 경우 클라이언트에 대한 root 또는 관리자 암호를 제공합니다.

다음을 클릭합니다.

클라이언트에서 보안이 비활성화된 경우 이 페이지는 표시되지 않습니다. 자세한 내용은 보안 설정 구성을 참조하십시오.

4 클라이언트에 대한 설명 텍스트를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.

5 클라이언트가 방화벽 외부에 있는 네트워크에 있는 경우에는 **클라이언트가 방화벽 외부에 있음** 확인란을 선택하고 방화벽 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 방화벽 설정을 참조하십시오.

   다음을 클릭합니다.

6 클라이언트가 서버에 추가되면 메시지가 표시됩니다.

여러 클라이언트 추가(Windows만 해당)

Windows 기반 NetVault Backup 서버에 클라이언트를 추가하는 경우 다음 절차를 사용하여 여러 클라이언트를 동시에 추가할 수 있습니다.

참고: NetVault Backup 서버는 버전이 같거나 이전인 클라이언트만 지원합니다. NetVault Backup 클라이언트 소프트웨어 버전은 NetVault Backup 서버 소프트웨어 버전보다 높을 수 없습니다.

Windows 기반 NetVault Backup 서버에 여러 클라이언트를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭한 다음에 NetVault 구성 마법사 페이지에서 **소프트웨어 설치/클라이언트 추가** 옵션을 선택합니다.

2 **이미 NetVault가 설치된 원격 머신을 이 서버에 클라이언트를 추가하십시오**를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **클라이언트로 추가할 시스템** 페이지에서 **시스템 선택**을 클릭하고 배포 대상 추가 방법을 선택합니다.

메서드	설명
FQDN 또는 IP 기준	배포 대상을 수동으로 추가하려면 이 방법을 선택합니다. **컴퓨터 세부 정보** 탭에서 클라이언트의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다. **다음**을 클릭합니다.

Active Directory에서	Active Directory 도메인에서 컴퓨터를 선택하려면 이 방법을 선택합니다.
	AD 상세 정보 탭에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.
	• **AD 서버 주소:** Active Directory 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.
	• **사용자 이름:** 모든 대상 컴퓨터의 로컬 관리자 그룹에 있는 도메인 계정을 지정합니다.
	사용자 이름은 다음 형식으로 지정해야 합니다 .
	`<AD domain>\<user name>`
	— 또는 —
	`<NETBIOS name>\<user name>`
	• **암호:** 사용자 계정의 암호를 지정합니다.
	필요한 경우, 이 사용자 이름의 암호를 NetVault Backup에 저장하려면 **암호 저장**을 선택합니다.
	참고: 저장된 자격 증명은 이를 저장한 사용자만 볼 수 있습니다. 다른 사용자는 사용할 수 없습니다.
	연결을 클릭합니다.
	Active Directory 객체 목록에서 대상 컴퓨터를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

메서드	설명
파일에서	파일에서 대상 목록을 가져오려면 이 방법을 선택합니다. **파일에서 컴퓨터 추가** 대화 상자에서 **파일 선택**을 클릭합니다. 탐색 창에서 파일을 선택한 후에 **확인**을 클릭하여 파일을 업로드합니다. 파일 형식에 대한 자세한 내용은 배포 대상을 지정하는 파일 형식을(를) 참조하십시오.
사용 가능한 머신에서	사용 가능한 컴퓨터에서 클라이언트를 추가하려면 이 방법을 선택합니다. **NetVault 컴퓨터 세부 정보** 탭에서 추가하려는 클라이언트를 선택합니다. 클라이언트가 암호로 보호되는 경우 컴퓨터 암호 상자에 NetVault Backup 암호를 제공합니다. 클라이언트에 대한 NetVault Backup 암호를 설정하지 않은 경우 필드를 빈 상태로 둡니다. **다음**을 클릭합니다.

4 해당 매개 변수를 구성합니다.

옵션	설명
설치 설정	**설치 설정** 탭에서 NetVault Backup 암호를 제공합니다. 클라이언트에 대해 NetVault Backup 암호를 설정한 경우 컴퓨터에 대한 관리자 암호를 지정합니다. **다음**을 클릭합니다.
클라이언트 설정	**클라이언트 설정** 탭에 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다. • **클라이언트 설명:** 클라이언트에 대한 설명 텍스트를 입력합니다. 클라이언트 설명은 클라이언트의 위치 또는 컴퓨터의 역할을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다 . • **클라이언트 그룹:** 클라이언트를 하나 이상의 클라이언트 그룹에 추가하려면 해당하는 확인란을 선택합니다. 모든 클라이언트를 포함하도록 구성된 클라이언트 그룹이 기본적으로 선택됩니다 . 이러한 선택은 변경할 수 없습니다 . **다음**을 클릭합니다.
방화벽 설정	클라이언트가 방화벽 외부에 있는 네트워크에 있는 경우에는 **방화벽 설정** 탭에서 클라이언트가 방화벽 외부에 있음 확인란을 선택하고 TCP/IP 포트 사양을 제공합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 방화벽 설정에서 확인하십시오.

5 클라이언트 세부 정보를 저장하려면 **확인**을 클릭합니다.

6 작업을 제출하기 전에 다음을 수행합니다.

- **확인**을 클릭하여 클라이언트에 대한 연결을 확인합니다. 오류가 보고되면 **편집**을 클릭하고 해당하는 설치 매개 변수를 수정합니다.
- 사용자 정의 작업 이름을 할당하고 싶으면 **작업 이름** 상자에 이름을 입력합니다.

7 작업을 제출하려면 **소프트웨어 설치/클라이언트 추가**를 클릭합니다.

배포 작업 상태 페이지에서 작업의 진행 상황 및 상태를 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 배포 작업 모니터링을 참조하십시오.

방화벽 설정

방화벽 외부에 있는 NetVault Backup 클라이언트와 통신을 하려면 방화벽 설정이 필요합니다. 는 이러한 설정을 사용하여 방화벽을 통한 데이터 전송 채널, 메시지 채널 및 브로드캐스트 채널을 설정하기 위한 TCP/IP 포트를 지정할 수 있습니다.

는 클라이언트를 배포하거나 추가할 때 방화벽 설정을 구성하거나 **설정 변경** 페이지에서 이 설정을 업데이트할 수 있습니다. 또한 는 NetVault Backup WebUI 또는 Txtconfig 유틸리티를 사용하여 신규 또는 기존 클라이언트에 대한 방화벽 설정을 구성할 수도 있습니다.

> **참고:** NetVault Backup는 NAT(Network Address Translation)/IP 마스커레이딩(masquerading)을 사용하는 방화벽을 지원하지 않습니다.

다음 표에 방화벽 설정에 대한 간략한 설명이 나와 있습니다.

표 17. 방화벽 설정

옵션	설명
장치의 수신 포트	장치 요청을 수신하기 위한 포트. 로컬로 연결된 장치(예: SmartClient 라이센스가 있는 NetVault Backup 서버 또는 NetVault Backup 클라이언트)가 있는 NetVault Backup 컴퓨터에서 이 옵션을 구성합니다. 요구 사항: 드라이브당 2개의 포트.
장치의 연결 포트	플러그인에서 원격 저장 장치에 연결하기 위해 사용하는 포트. 원격 장치에 연결하는 클라이언트에서 이 옵션을 구성합니다. 요구 사항: 드라이브당 2개의 포트.
NetVault Backup 메시지 채널용 수신 포트	데이터 전송 중에 메시지를 수신하기 위한 포트. NetVault Backup 서버와 클라이언트 양쪽에서 이 옵션을 구성합니다. NetVault Backup는 메시지 채널용으로 서버와 클라이언트 사이에 양방향 연결이 있어야 합니다. 요구 사항: 클라이언트당 3개의 포트. 클라이언트에서 두 개 이상의 플러그인을 동시에 실행하려면 플러그인당 2개의 포트와 클라이언트당 추가 포트를 구성합니다. 예를 들어 2개 플러그인을 동시에 실행하려면 클라이언트에 대하여 (2 * 2) + 1 = 5개 포트를 구성합니다.
NetVault Backup 메시지 채널용 연결 포트	데이터 전송 중에 메시지를 송신하기 위한 포트. NetVault Backup 서버와 클라이언트 양쪽에서 이 옵션을 구성합니다. NetVault Backup는 메시지 채널용으로 서버와 클라이언트 사이에 양방향 연결이 있어야 합니다. 요구 사항: 클라이언트당 3개의 포트. 클라이언트에서 두 개 이상의 플러그인을 동시에 실행하려면 플러그인당 2개의 포트와 클라이언트당 추가 포트를 구성합니다. 예를 들어 2개 플러그인을 동시에 실행하려면 클라이언트에 대하여 (2 * 2) + 1 = 5개 포트를 구성합니다.
NDMP 제어 채널용 연결 포트	NDMP 메시지를 전송하기 위한 포트(NDMP 제어 채널). NDMP 파일러 및 NetVault Backup 서버 사이에 방화벽이 있는 경우 플러그인이 설치된 NetVault Backup 서버에서 이 옵션을 구성합니다. 기본적으로 NetVault Backup은 포트 번호 10000을 사용합니다. 필요하면 이를 변경할 수 있습니다.

표 17. 방화벽 설정

옵션	설명
NDMP 데이터 채널용 수신 포트	NDMP 이동기로 작동하는 NetVault Backup 장치에 대한 수신 포트. 장치가 연결된 NetVault Backup 서버 또는 클라이언트에서 이 옵션을 구성합니다. 이 포트는 두 네트워크 사이에 방화벽이 있는 경우 NDMP 파일러 및 저장소 장치 사이의 데이터 전송에 사용됩니다.
컴퓨터간 설정용 연결 포트	NetVault Backup 클라이언트를 추가하는 동안에 초기 연결(브로드캐스트 채널)을 설정하고 추후 사용 가능 여부를 확인하기 위한 포트. 요구 사항: 클라이언트당 2개 포트.

다음 형식을 사용하여 데이터 채널, 메시지 채널 및 브로드캐스트 채널에 대한 포트 또는 포트 범위를 지정할 수 있습니다.

- 쉼표로 구분된 목록(예: 20000, 20050)
- 대시로 구분된 포트 범위(예: 20000-20100)
- 쉼표로 구분된 목록 및 포트 범위의 조합(예: 20000-20100, 20200)

참고: 모든 NetVault Backup 컴퓨터에서 데이터, 메시지 및 브로드캐스트 채널에 대해 동일한 포트 범위를 구성해야 합니다.

중요:

- NetVault Backup는 NAT(Network Address Translation)/IP 마스커레이딩(masquerading)을 사용하는 방화벽을 지원하지 않습니다.
- NetVault Backup은 TCP 및 UDP 메시징에 대해 포트 번호 20031을 사용합니다. 방화벽에서 이 포트가 열려 있는지 확인합니다.

자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.

- 방화벽 필터링 규칙
- 방화벽 구성의 예

방화벽 필터링 규칙

서버 및 클라이언트 컴퓨터에서 방화벽 규칙을 생성할 때 NetVault Backup에서 트래픽을 송수신하려면 다음 포트를 열어야 합니다.

표 18. 방화벽 필터링 규칙

보낸 사람	수신	TCP/UDP	원본 포트	대상 포트
서버	클라이언트	TCP	NetVault Backup 서버에 지정된 컴퓨터 간 연결 설정용 연결 포트	20031
클라이언트	서버	TCP	NetVault Backup 클라이언트에 지정된 컴퓨터 간 연결 설정용 연결 포트	20031
서버	클라이언트	TCP	NetVault Backup 서버에 지정된 메시지 채널용 연결 포트	NetVault Backup 클라이언트에 지정된 메시지 채널용 수신 포트
클라이언트	서버	TCP	NetVault Backup 클라이언트에 지정된 메시지 채널용 수신 포트	NetVault Backup 서버에 지정된 메시지 채널용 연결 포트
서버	클라이언트	UDP	20031	20031

표 18. 방화벽 필터링 규칙

보낸 사람	수신	TCP/UDP	원본 포트	대상 포트
클라이언트	서버	UDP	20031	20031
서버	클라이언트	TCP	NetVault Backup 서버 및 클라이언트에 지정된 장치의 수신 포트	NetVault Backup 클라이언트에 지정된 장치의 연결 포트
클라이언트	서버	TCP	NetVault Backup 클라이언트에 지정된 장치의 연결 포트	NetVault Backup 서버 및 클라이언트에 지정된 장치의 수신 포트

방화벽 구성의 예

이 예에서는 다음과 같은 구성의 NetVault Backup 시스템에 대한 네트워크 포트 요구 사항을 보여줍니다.

- 드라이브 수: 6
- 플러그인 1개가 설치된 클라이언트 수: 10
- 플러그인 2개가 설치된 클라이언트 수: 2

표 19. 예: 포트 요구 사항 계산

NetVault Backup 컴퓨터	포트 유형	요구 사항	총 포트 수	포트 범위 예
서버(로컬로 연결된 저장소 장치 포함)	**컴퓨터간 연결 설정용 연결 포트**	클라이언트당 최소 2개의 포트	24	50300-50323
	NetVault Backup 메시지 채널용 연결 포트	클라이언트당 최소 3개의 포트	40	50200-50239
	장치의 수신 포트	드라이브당 최소 2개의 포트	12	50100-50111
클라이언트	**컴퓨터간 연결 설정용 연결 포트**	클라이언트당 최소 2개의 포트 (이러한 포트는 서버 측에 지정된 포트와 동일할 수 있습니다.)	24	50300-50323
	NetVault Backup 메시지 채널용 수신 포트	클라이언트당 최소 3개의 포트	40	50500-50539
	장치의 연결 포트	드라이브당 최소 2개의 포트	12	50400-50411

다음 표에서는 이 시스템의 방화벽 필터링 규칙을 보여줍니다.

표 20. 예: 방화벽 필터링 규칙

보낸 사람	수신	TCP/UDP	원본 포트	대상 포트
서버	클라이언트	TCP	50300-50323	20031
클라이언트	서버	TCP	50300-50323	20031
서버	클라이언트	TCP	50200-50237	50500-50537
클라이언트	서버	TCP	50500-50537	50200-50237
서버	클라이언트	UDP	20031	20031
클라이언트	서버	UDP	20031	20031
서버	클라이언트	TCP	50100-50111	50400-50411
클라이언트	서버	TCP	50400-50411	50100-50111

클라이언트 찾기

다른 서브넷에 있는 클라이언트는 사용 가능한 클라이언트 목록에 포함되지 않습니다. **컴퓨터 찾기** 옵션을 사용하여 이러한 클라이언트를 찾고 추가할 수 있습니다.

자동으로 검색되지 않은 클라이언트를 찾아 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 클라이언트 추가 마법사를 시작하고 **컴퓨터 찾기**를 클릭합니다.

2 클라이언트 찾기 페이지에서 클라이언트의 FQDN(정규화된 도메인 이름) 또는 IP 주소를 입력하고 **찾기**를 클릭합니다.

3 컴퓨터를 찾은 후에 NetVault Backup 서버에 클라이언트 추가 섹션에서 단계 3 - 단계 6를 완료합니다.

참고: 네트워크에서 지정된 클라이언트를 찾지 못하면 NetVault Backup에서 오류를 보고합니다. 다음과 같은 이유로 오류가 발생할 수 있습니다.

- NetVault Backup 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되지 않았습니다.
- NetVault Backup 서비스가 컴퓨터에서 실행 중이 아닙니다.
- DNS 검색 표 또는 컴퓨터의 호스트 표에 연결할 수 없습니다.

방화벽을 통한 통신 확인

방화벽 외부에 있는 클라이언트를 추가하는 경우 방화벽 테스트를 수행하여 서버 및 클라이언트가 방화벽을 통해 통신할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 기존 클라이언트의 연결을 확인하기 위해 이 테스트를 수행할 수도 있습니다.

서버 및 클라이언트가 방화벽을 통해 통신할 수 있는지 확인하려면 다음을 수행합니다.

1 새 클라이언트의 연결을 확인하려면 클라이언트 추가 마법사를 시작하고 **방화벽 테스트**를 클릭합니다.

— 또는 —

기존 클라이언트의 연결을 확인하려면 **클라이언트 관리** 페이지를 엽니다. 클라이언트를 선택하고 **방화벽 테스트**를 클릭합니다.

2 **연결 확인** 대화 상자에서 다음 세부 정보를 제공합니다.

표 21. 연결 확인

옵션	설명
NetVault 클라이언트 이름	새 클라이언트인 경우 NetVault Backup 컴퓨터 이름을 입력합니다. 기존 클라이언트인 경우 이름은 읽기 전용 속성으로 표시됩니다.
NetVault 클라이언트 주소	새 클라이언트인 경우 컴퓨터의 IP 주소를 입력합니다. 기존 클라이언트인 경우 IP 주소는 읽기 전용 속성으로 표시됩니다.
UDP 포트	NetVault Backup용 기본 UDP 포트. 20031로 설정되어 있습니다. NetVault Backup에서 다른 포트를 사용하도록 구성하였다면 이 값을 변경합니다.
TCP 포트	NetVault Backup용 기본 UDP 포트. 20031로 설정되어 있습니다. NetVault Backup에서 다른 포트를 사용하도록 구성하였다면 이 값을 변경합니다.
시간 초과	시간 초과 간격은 기본적으로 15초로 설정됩니다.

3 **테스트**를 클릭합니다. 서버 및 클라이언트 사이에서 TCP, UDP 및 메시징 연결이 사용 가능한지 이 명령으로 확인하고 대화 상자에 결과를 표시합니다.

중요: 방화벽 테스트 옵션은 지정된 서버 또는 클라이언트 컴퓨터에서 통계 관리자 프로세스에 대한 연결을 확인합니다. 이 프로세스가 클라이언트에서 실행 중이 아니면 테스트에 실패합니다. 하지만 백업을 위해 클라이언트에는 계속 액세스할 수 있습니다. 어떤 경우든, 비정상적인 상황이므로 상황을 해결해야 합니다.

서버를 클라이언트로 추가

NetVault Backup 서버가 다른 서버에 대한 클라이언트 역할을 수행하려면 서버에서 **이 컴퓨터가 서버에 클라이언트로 추가될 수 있음** 설정을 활성화해야 합니다.

NetVault Backup 서버가 다른 서버에 대한 클라이언트 역할을 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭하고 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.
2. **시스템 및 보안**에서 **보안**을 클릭합니다. **보안** 대화 상자에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.
   - **이 컴퓨터가 서버에 클라이언트로 추가될 수 있음:** NetVault Backup 서버의 보안 설정으로 인해, 서버가 다른 서버에 클라이언트로 추가되지 못합니다. NetVault Backup 서버가 다른 서버에 대한 클라이언트 역할을 수행하려면 이 확인란을 선택합니다.
3. **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

사용 가능한 클라이언트 목록에서 클라이언트 제거

사용 가능한 클라이언트 목록에 더 이상 사용하지 않는 컴퓨터가 있으면 다음 절차를 사용하여 목록에서 제거할 수 있습니다.

사용 가능한 클라이언트 목록에서 작동하지 않는 클라이언트를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 클라이언트 추가 마법사를 시작합니다.
2. **NetVault Backup 클라이언트** 표에서 작동하지 않는 클라이언트를 선택하고 **제거**를 클릭합니다.
3. 확인 대화 상자에서 **제거**를 클릭합니다.
4. NetVault Backup이 제거되었거나 중지된 경우 다음 메시지가 표시됩니다.

   클라이언트 <client name>이(가) 응답하지 않습니다. 이 클라이언트를 제거할 수 없습니다.

   이 오류가 표시되면 **오류** 대화 상자에서 **강제 제거**를 클릭하여 클라이언트를 제거합니다.

클라이언트 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 클라이언트 세부 정보 보기
- 클라이언트 설명 설정
- 플러그인 설치
- 제품 라이센스 키 설치
- 클라이언트 액세스 확인
- 플러그인 제거
- 서버에서 클라이언트 제거

클라이언트 세부 정보 보기

클라이언트 관리 페이지에서 모든 기존 클라이언트를 볼 수 있습니다. 페이지는 클라이언트 이름, 설명, 상태 및 제품 버전을 표시합니다. 클라이언트에 대한 자세한 정보를 보려면 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다.

클라이언트 세부 정보를 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다.

2 **클라이언트 관리** 페이지에서 서버에 추가되는 모든 NetVault Backup 클라이언트를 볼 수 있습니다. 페이지에는 가상 클라이언트도 표시됩니다.

그림 5. 클라이언트 관리 페이지



페이지에는 컴퓨터에 대한 다음 정보가 표시됩니다.

- **상태:** 클라이언트의 유형과 클라이언트가 온라인인지 오프라인인지를 나타내는 상태 아이콘을 표시합니다.
- **클라이언트:** 클라이언트에 할당된 NetVault Backup 이름을 표시합니다.
- **버전:** 컴퓨터에 설치된 NetVault Backup 버전을 표시합니다.
- **설명:** 클라이언트 설명을 표시합니다.

다음 표에 클라이언트 아이콘에 관한 간략한 설명이 나와 있습니다.

표 22. 클라이언트 아이콘

아이콘	설명
	클라이언트가 실행 중입니다.
	클라이언트가 온라인 상태입니다. 추가되고 있는 중이거나 클라이언트에 대한 NetVault Backup 암호가 추가되고 나서 변경되었습니다.
	클라이언트를 사용할 수 없습니다. 시스템이 오프라인 상태이거나 NetVault Backup 서비스가 실행되고 있지 않습니다.
	클라이언트의 클러스터로 구성된 가상 클라이언트를 나타냅니다. 가상 클라이언트에 대한 자세한 내용은 클라이언트 클러스터 작업에서 확인하십시오.

3 기본적으로 테이블은 클라이언트 이름 기준으로 정렬됩니다.

필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

4 특정 필드 값 또는 텍스트를 포함하는 항목을 빠르게 찾기 위해 표 오른쪽 상단에 있는 검색 상자를 사용할 수 있습니다. 테이블의 데이터는 검색 텍스트를 상자에 입력할 때 필터링됩니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

5 **NetVault Backup 클라이언트** 표에서 보려는 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다.

6 **클라이언트 보기** 페이지에서 다음 세부 정보를 볼 수 있습니다.

- **클라이언트 요약: 클라이언트 요약** 영역에는 다음과 같은 정보가 나와 있습니다. NetVault Backup 컴퓨터 이름, 클라이언트 설명, NetVault Backup 버전, 컴퓨터 ID, 컴퓨터의 네트워크 이름, IP 주소, 릴리스 정보 및 OS.
- **서버 기능:** 서버 라이센스 기능을 보려면 이 링크를 클릭합니다. 클라이언트, SmartClients 및 다양한 유형의 장치에 대한 라이센스 기능을 볼 수 있습니다.
- **라이센스 키 세부 정보:** 서버 또는 클라이언트 및 컴퓨터에 설치된 라이센스형 플러그인에 대한 라이센스 키 정보를 보려면 이 링크를 클릭하십시오.
- **설치된 플러그인:** 설치된 플러그인 표에서는 선택한 클라이언트에 설치된 플러그인을 표시합니다. 세부 정보로는 플러그인 이름, 버전 번호 및 설치 날짜가 포함됩니다.

7 클라이언트 관련 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

클라이언트 설명 설정

다음 절차를 사용하여 클라이언트에 대한 설명을 설정할 수 있습니다. 클라이언트 설명은 클라이언트의 위치 또는 컴퓨터의 역할을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

클라이언트 설명을 설정하거나 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다.

2 **NetVault Backup 클라이언트** 표에서 해당되는 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다.

3 **클라이언트 보기** 페이지의 **클라이언트 요약** 영역에서 클라이언트 설명을 볼 수 있습니다.

클라이언트 설명을 설정하거나 변경하려면 편집 아이콘을 클릭합니다. **설명 편집** 대화 상자에서 클라이언트에 대한 설명 텍스트를 입력합니다.

4 **저장**을 클릭하여 세부 정보를 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

플러그인 설치

NetVault Backup는 응용 프로그램별 데이터를 보호하기 위해 서버 및 클라이언트 시스템에 설치할 수 있는 라이센스형 플러그인 옵션을 제공합니다. 구성 마법사를 사용하여 여러 컴퓨터에 플러그인을 동시에 설치할 수 있습니다. 또는 **클라이언트 관리** 페이지에서 단일 클라이언트에 플러그인을 설치할 수도 있습니다.

다음 섹션에서는 NetVault Backup 플러그인 설치에 사용할 수 있는 다양한 절차를 설명합니다.

- 푸시 설치 방법을 이용한 플러그인 설치(Windows)
- 구성 마법사를 사용하여 플러그인 설치(Linux/UNIX)
- 클라이언트 관리 페이지에서 플러그인 설치

푸시 설치 방법을 이용한 플러그인 설치(Windows)

Windows 기반 시스템에서는 푸시 설치 방법을 사용하여 동시에 여러 시스템에 플러그인을 설치할 수 있습니다. NetVault Backup WebUI에서 푸시 설치를 수행할 수 있습니다.

푸시 설치 절차를 시작하기 전에 다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

- **패키지를 공유 위치로 복사:** 클라이언트와 플러그인 패키지를 공유 위치로 복사합니다. 현재 CIFS 공유만 패키지 스토어로 지원됩니다. 경로는 패키지를 설치하려고 하는 모든 대상 컴퓨터와 NetVault Backup 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.

  설치 패키지의 원래 이름을 사용하는지 확인합니다. 이름이 변경된 패키지는 푸시 설치에 선택할 수 없습니다.

- **NetVault Backup에서 패키지 스토어 구성:** 설치 패키지를 복사한 후 NetVault Backup에서 공유 위치 세부 정보를 구성합니다. 자세한 내용은 패키지 스토어 구성을 참조하십시오.

Windows 기반 클라이언트에 하나 이상의 플러그인을 설치하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭한 다음에 **NetVault구성 마법사** 페이지에서 **소프트웨어 설치/클라이언트 추가**를 클릭합니다.
2. **소프트웨어 선택/클라이언트 추가** 페이지에서 **원격 컴퓨터에 NetVault 소프트웨어 설치**를 선택합니다.
3. **패키지 스토어** 목록에서 배포하려는 설치 패키지가 포함된 리포지토리를 선택합니다.
4. 플러그인 패키지를 추가하려면 **NetVault 플러그인 패키지 추가**를 클릭합니다.

   배포용 패키지 선택 대화 상자에서 사용하려는 **".npk"** 바이너리 파일에 해당하는 확인란을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

   다음을 클릭합니다.
5. **NetVault 소프트웨어를 설치할 머신** 페이지에서 **머신 선택**을 클릭하고 **사용 가능한 머신에서**를 선택합니다.
6. **NetVault 컴퓨터 세부 정보** 탭에서 추가할 클라이언트를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
7. 컴퓨터를 더 추가하려면 단계 5와 단계 6를 반복합니다.
8. 작업을 제출하려면 **소프트웨어 설치/클라이언트 추가**를 클릭합니다.

   배포 작업 상태 페이지에서 작업의 진행 상황 및 상태를 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 배포 작업 모니터링을 참조하십시오.

구성 마법사를 사용하여 플러그인 설치(Linux/UNIX)

Linux 기반 컴퓨터에서 구성 마법사를 사용하여 동시에 여러 클라이언트에 플러그인을 설치할 수 있습니다.

참고: 이 절차를 사용할 때 플러그인 바이너리 파일이 클라이언트 OS 및 플랫폼과 호환되는지 확인합니다.

Linux 및 UNIX 기반 클라이언트에 플러그인을 설치하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **플러그인 설치**를 클릭합니다.
2. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 플러그인을 설치하려는 클라이언트를 선택합니다.
3. **플러그인 파일 선택**을 클릭하고 탐색 창에서 플러그인의 **".npk"** 설치 파일(설치 CD 또는 웹 사이트에서 파일을 다운로드한 디렉터리)의 위치로 이동합니다.
4. 플러그인에 대한 플랫폼 특정 바이너리 파일을 선택하고 **다음**을 클릭하여 설치를 시작합니다.

   플러그인이 설치되면 메시지가 표시됩니다.

클라이언트 관리 페이지에서 플러그인 설치

클라이언트 관리 페이지에서 단일 클라이언트에 플러그인을 설치할 수 있습니다. 이 방법은 Linux 및 Windows 시스템 모두에서 사용할 수 있습니다.

클라이언트 관리 페이지에서 플러그인을 설치하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다.

2 **NetVault Backup 클라이언트** 표에서 플러그인을 설치할 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다.

3 설치된 플러그인 테이블의 오른쪽 아래 모서리에서 플러그인 설치 단추(+)를 클릭합니다.

4 **플러그인 파일 선택**을 클릭하고 탐색 창에서 플러그인의 **".npk"** 설치 파일(설치 CD 또는 웹 사이트에서 파일을 다운로드한 디렉터리)의 위치로 이동합니다.

5 플러그인에 대한 플랫폼 특정 바이너리 파일을 선택하고 **플러그인 설치**를 클릭하여 설치를 시작합니다.

   플러그인이 설치되면 메시지가 표시됩니다.

제품 라이센스 키 설치

NetVault Backup 제품에 대한 평가 라이센스는 30일 동안 유효합니다. 평가 기간이 만료된 후 제품을 계속 사용하려면 서버 및 설치된 플러그인에 대한 영구 라이센스 키를 설치해야 합니다.

서버는 NetVault Backup 서버 버전 및 사용자가 구매한 추가 옵션을 기준으로 라이센스가 부여됩니다. 라이센스형 플러그인이 컴퓨터에 설치된 경우에만 클라이언트에 영구 라이센스 키가 필요합니다. 라이센스 키 확보에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 설치 안내서*를 참조하십시오.

> **참고:** NetVault Backup용 영구 라이센스 키는 NetVault Backup 컴퓨터의 컴퓨터 ID에 연결됩니다. 라이센스 키를 설치하는 경우 라이센스를 가져온 서버 또는 클라이언트 컴퓨터를 올바르게 선택했는지 확인합니다.

구성 마법사를 사용하여 라이센스 키를 설치할 수 있습니다. 또한 **클라이언트 관리** 또는 **설정 변경** 페이지에서 라이센스 키를 설치할 수도 있습니다. 이러한 절차는 다음 섹션에 설명되어 있습니다.

- 구성 마법사를 사용하여 라이센스 키 설치
- 클라이언트 관리 페이지에서 라이센스 키 설치
- 설정 변경 페이지에서 라이센스 키 설치

구성 마법사를 사용하여 라이센스 키 설치

구성 마법사를 사용하여 라이센스 키를 설치하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **라이센스 설치**를 클릭합니다.

2 **NetVault Backup 클라이언트** 표에서 라이센스 키를 설치할 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **라이센스 키 문자열을 입력합니다.** 상자에 라이센스 키를 입력하거나 복사하여 붙여 넣습니다. **적용**을 클릭합니다.

   키가 적용되면 메시지가 표시됩니다.

클라이언트 관리 페이지에서 라이센스 키 설치

클라이언트 관리 페이지에서 라이센스 키를 설치하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 표에서 라이센스 키를 설치할 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다.

2 **클라이언트 보기** 페이지에서 **라이센스 설치**를 클릭합니다.

3 **라이센스 설치** 대화 상자에 라이센스 키를 입력하거나 복사하여 붙여 넣은 다음 **적용**을 클릭합니다.

   키가 설치되면 페이지에 메시지가 표시됩니다. 닫기 단추를 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

설정 변경 페이지에서 라이센스 키 설치

설정 변경 페이지에서 라이센스 키를 설치하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭하고 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

2 **NetVault 서버 설정** 페이지에서 **라이센스 설치**를 클릭합니다.

3 **라이센스 설치** 대화 상자에 라이센스 키를 입력하거나 복사하여 붙여 넣은 다음 **적용**을 클릭합니다.

   키가 설치되면 페이지에 메시지가 표시됩니다. 닫기 단추를 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

클라이언트 액세스 확인

클라이언트의 가용성 상태를 확인하려면 **액세스 확인** 옵션을 사용할 수 있습니다.

클라이언트에 대한 액세스 권한을 확인하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다.

2 **NetVault Backup 클라이언트** 표에서 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다.

3 **클라이언트 보기** 페이지에서 **액세스 확인**을 클릭합니다.

   NetVault Backup 서버는 클라이언트에 연결을 시도하고 클라이언트의 현재 가용성 상태를 나타내는 메시지를 반환합니다. 닫기 단추를 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

플러그인 제거

라이센스형 플러그인이 더 이상 필요하지 않으면 서버 또는 클라이언트 컴퓨터에서 제거할 수 있습니다.

NetVault Backup 서버 또는 클라이언트에서 플러그인을 제거하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다.

2 **NetVault Backup 클라이언트** 표에서 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다.

3 설치된 플러그인 표에서 플러그인을 선택하고 플러그인 제거 단추(−)를 클릭합니다.

4 확인 대화 상자에서 **제거**를 클릭합니다.

서버에서 클라이언트 제거

클라이언트가 더 이상 필요하지 않으면 NetVault Backup 서버에서 제거할 수 있습니다.

NetVault Backup 서버에서 클라이언트를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다.

2 **NetVault Backup 클라이언트** 표에서 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다.

3 **클라이언트 보기** 페이지에서 **클라이언트 제거**를 클릭합니다.

4 확인 대화 상자에서 **제거**를 클릭합니다.

클라이언트 그룹 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 클라이언트 그룹 정보
- 클라이언트 그룹 생성
- 기존 클라이언트 그룹 보기
- 클라이언트 그룹 수정
- 클라이언트 그룹 제거

클라이언트 그룹 정보

NetVault Backup에서는 하나 이상의 논리 엔터티로 클라이언트를 그룹화할 수 있습니다.

모든 클라이언트 또는 특정 클라이언트를 포함하도록 클라이언트 그룹을 구성할 수 있습니다. 새 클라이언트는 자동으로 모든 클라이언트를 포함하도록 구성된 클라이언트 그룹의 구성원이 됩니다. 서버에서 원하는 개수만큼 클라이언트 그룹을 생성하고 여러 클라이언트 그룹에 클라이언트를 추가할 수 있습니다.

NetVault Backup 관리자 및 는 클라이언트 그룹을 사용하여 클라이언트에 대한 사용자 액세스를 제어할 수 있습니다. 관리자 클라이언트 그룹을 사용하여 특정 클라이언트에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 클라이언트 그룹은 정책 기반 백업을 생성하는 경우에도 유용합니다. 각 클라이언트를 개별적으로 선택하는 대신, 클라이언트 그룹을 선택하여 여러 클라이언트를 추가할 수 있습니다.

NetVault Backup은 이름이 **default**인, 미리 구성된 클라이언트 그룹을 포함하며, 이 그룹은 원래 **모든 클라이언트**를 포함하도록 구성됩니다. 따라서 **모든 클라이언트**를 포함하지 않도록 이 그룹을 재구성하지 않으면 클라이언트를 추가할 때 자동으로 기본 그룹에 추가합니다.

클라이언트 그룹 생성

NetVault Backup 클라이언트를 하나 이상의 논리 엔터티로 그룹화할 수 있습니다. 클라이언트 그룹은 모든 클라이언트 또는 특정 클라이언트를 포함할 수 있습니다. 새 클라이언트는 자동으로 모든 클라이언트를 포함하도록 구성된 클라이언트 그룹의 구성원이 됩니다.

클라이언트 그룹을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭한 다음에 **클라이언트 관리** 페이지에서 **클라이언트 그룹 관리**를 클릭합니다.

2 **클라이언트 그룹 관리** 페이지에서 **새 그룹**을 클릭합니다. **클라이언트 그룹** 페이지에서 다음 정보를 제공합니다.

   - **그룹 이름**에 클라이언트 그룹 이름을 입력합니다.
   - **그룹 설명**에서 클라이언트 그룹에 대한 자세한 설명을 제공합니다.
   - 모든 클라이언트를 그룹에 추가하려면 **모든 클라이언트** 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하면 새 클라이언트는 자동으로 그룹에 추가됩니다.

     특정 클라이언트를 추가하려면 **사용 가능한 클라이언트** 표에서 대상 클라이언트를 선택하고 항목 왼쪽에 있는 추가 단추(+)를 클릭합니다. 이 단추를 클릭하면 선택된 클라이언트가 **선택된 클라이언트** 표로 이동합니다.
   - 그룹에서 클라이언트를 제거하려면 **선택된 클라이언트** 표에서 대상 클라이언트를 선택하고 항목 왼쪽에 있는 제거 단추(−)를 클릭합니다. 이 버튼을 클릭하면 선택된 클라이언트가 **사용할 수 있는 클라이언트** 표로 이동합니다.

3 그룹을 추가하려면 **그룹 생성**을 클릭합니다.

기존 클라이언트 그룹 보기

클라이언트 그룹 관리 페이지에서 기존 클라이언트 그룹에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 페이지는 그룹 이름, 클라이언트 수 및 구성원 클라이언트 목록을 표시합니다.

기존 클라이언트 그룹을 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭한 다음에 **클라이언트 관리** 페이지에서 **클라이언트 그룹 관리**를 클릭합니다.

2 **클라이언트 그룹 관리** 페이지에서 기존 클라이언트 그룹을 볼 수 있습니다.

   표에는 클라이언트 그룹에 대한 다음 정보가 표시됩니다.

   - **그룹 이름:** 클라이언트 그룹 이름을 표시합니다.
   - **모든 클라이언트:** 모든 클라이언트를 포함하도록 그룹이 구성된 경우 확인란이 선택되어 있습니다.
   - **클라이언트 수:** 그룹에 있는 클라이언트 수를 표시합니다.
   - **설명:** 클라이언트 그룹에 대한 설명을 표시합니다.

3 클라이언트 그룹 이름을 클릭하여 그룹에 포함된 클라이언트 목록을 표시할 수 있습니다. (**모든 클라이언트** 확인란이 선택되지 않은 그룹에 대해서만 클라이언트 목록이 표시됩니다.)

4 클라이언트 그룹 관련 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

클라이언트 그룹 수정

기존 클라이언트 그룹에 대한 그룹 이름, 그룹 설명 또는 그룹 구성원을 수정할 수 있습니다.

클라이언트 그룹을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭한 다음에 **클라이언트 관리** 페이지에서 **클라이언트 그룹 관리**를 클릭합니다.

2 **클라이언트 그룹 관리** 페이지에서 해당 클라이언트 그룹을 선택하고 **편집**을 클릭합니다.

3 필요한 설정을 수정합니다. 자세한 내용은 클라이언트 그룹 생성을 참조하십시오.

4 설정을 저장하려면 **그룹 생성**을 클릭합니다.

클라이언트 그룹 제거

클라이언트 그룹이 더 필요하지 않으면 서버에서 제거할 수 있습니다. 그룹을 삭제해도 그룹에 있는 가상 시스템은 제거되지 않습니다.

클라이언트 그룹을 제거하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭한 다음에 **클라이언트 관리** 페이지에서 **클라이언트 그룹 관리**를 클릭합니다.

2 **클라이언트 그룹 관리** 페이지에서 해당 클라이언트 그룹을 선택하고 **제거**를 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **제거**를 클릭합니다.

4

Catalog Search 관리

- Catalog Search 정보
- Catalog Search 구성
- Catalog Search 수정
- Catalog Search 비활성화
- Catalog Search 제거

Catalog Search 정보

Windows 및 Linux 운영 체제를 실행하는 NetVault Backup 서버 버전 12.0 이상 이상에서 Catalog Search를 지원합니다. NetVault Backup Catalog Search 서비스는 NetVault Backup에서 백업하는 항목의 메타데이터(이름, 수정 날짜, 유형 등)에 대한 빠른 검색 기능을 제공합니다. Catalog Search는 문자열 데이터 유형에 기반한 태그(파일 이름) 검색 기능을 제공합니다.

Catalog Search 결과에서는 다음과 같은 정보를 제공합니다.

- 검색 쿼리와 일치하는 레코드 목록.
- 결과 페이지로 표시: 결과 집합이 크면 결과를 페이지로 검색합니다.
- 결과 축소: 파일이 다른 백업에서 여러 번 백업된 경우 파일을 보유하는 특정 백업을 찾는 드릴 다운 옵션을 사용하여 해당 파일과 일치하는 항목 하나만 표시됩니다.
- 패싯 및 검색 범위 좁히기: 특정 패싯과 일치하는 검색 결과 수를 표시합니다. 이 정보는 검색 결과에 필터를 적용하여 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 플러그인 또는 컴퓨터에서 검색된 결과 수를 표시합니다.

다음 플러그인은 카탈로그 검색을 지원합니다.

- NetVault Backup *파일 시스템용* 플러그인
- NetVault Backup *VMware용* 플러그인
- NetVault Backup *Hyper-V용* 플러그인

필수 구성 요소

NetVault Backup 구성을 시작하기 전에 다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

- Catalog Search의 예약된 RAM 크기(Windows 및 Linux)는 물리적 RAM의 50%를 초과해서는 안 됩니다. 메모리가 부족한 경우(즉, 8GB 이하) Quest에서는 예약된 RAM 크기를 최대 2GB로 설정하도록 권장합니다.
- Linux에서 가상 메모리(Linux만 해당) mmap 수는 65530입니다. 이 값은 mmap 수에 대한 기본 운영 체제 한도입니다. 다음 명령을 사용하여 이 값을 262144로 변경합니다.

  ```
  sysctl -w vm.max_map_count=262144
  ```

재부팅 후 mmap 수를 확인하려면 `sysctl vm.max_map_count` 명령을 실행합니다.

- Catalog Search 포트 요구 사항: 9200 및 9300.
- Elasticsearch 버전 6.2는 많은 NetVault Backup 서버 지원 플랫폼과 호환 가능합니다. 자세한 내용은 https://www.elastic.co/support/matrix를 참조하십시오.

  참고: Catalog Search 설치는 Debian 7 이하 버전에서 지원되지 않습니다.

- NetVault Backup Catalog Search Linux 사용자 계정을 확인합니다.

  참고: 시스템의 정책 제한 사항으로 인해 Linux 운영 체제의 NetVault Backup은 새 Catalog Search Linux 사용자 계정을 자동으로 생성하지 못할 수도 있습니다.

  NetVault Backup Catalog Search를 설치하는 경우 Catalog Search Linux 사용자 계정에 대해 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

  - **NetVault Backup Backup에서 Catalog Search Linux 사용자 생성 허용**: NetVault Backup에서 Catalog Search Linux 사용자 계정을 자동으로 생성하는 기본 옵션입니다(기본값: Linux에서 netvault-catalog).
  - **Linux 사용자 이름**: 해당 운영 체제 안내서를 참조하여 새로운 Linux 사용자 계정을 만듭니다. 지정된 Catalog Search Linux 사용자가 <user name> 그룹에 속하는지 확인합니다. Linux 사용자 이름과 이름이 같은 그룹을 만들고 사용자를 같은 그룹에 추가합니다.

  참고: Catalog Search Linux 사용자 계정을 생성하는 동안에는 'Linux 사용자 이름' 필드에서 'root' 사용자를 사용하지 마십시오. NetVault Backup에서는 Elasticsearch 구성 요소의 제한 사항으로 인해 'root' 사용자가 Catalog Search를 실행할 수 없습니다.

참고: Catalog Search에서는 Elasticsearch에 필요한 시스템 레벨 JAVA_HOME 환경 변수를 설정합니다. 따라서 다른 Java 응용 프로그램은 작동하지 않을 수 있습니다. NetVault 서버가 전용 서버라고 가정합니다.

Catalog Search 구성

저장 집합의 파일 검색을 개선하려면 Windows 또는 Linux 운영 체제를 실행하는 NetVault Backup 서버에 Catalog Search 서비스를 설치 및 구성해야 합니다.

Catalog Search를 설치 및 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **카탈로그 검색**을 클릭합니다.
2. **Catalog Search 구성** 페이지에서 다음 정보를 제공합니다.

표 23. Catalog Search 구성 옵션

옵션		설명
호스트 정보	**카탈로그 호스트**	Catalog Search 서버를 설치할 NetVault Backup 서버 이름을 표시합니다.
	Catalog Search 암호	Catalog Search 데이터베이스의 암호를 입력합니다. 다음 문자는 포함할 수 없습니다. `&` `<` `>` `|` `^` 공백 기본적으로 'admin'은 Catalog Search 설치 중에 이 필드가 비어 있는 경우 암호로 사용됩니다.
	Catalog Search 암호 확인	확인을 위해 암호를 다시 입력합니다.

표 23. Catalog Search 구성 옵션

옵션		설명
	기존 Linux 사용자 (Linux만 해당)	Linux 운영 체제의 경우 기존 Linux 사용자 이름을 입력합니다. 'root' 사용자 이름은 사용하지 마십시오. 자세한 내용은 필수 구성 요소을 참조하십시오.
	데이터베이스 디렉터리	**찾아보기**를 클릭하여 Catalog Search를 수행할 데이터베이스 디렉터리를 선택합니다. • '데이터베이스 디렉터리' 드로어가 페이지 오른쪽에 표시됩니다. • 상위 노드를 열고 디렉터리 트리를 검색하여 Catalog Search 데이터베이스를 저장할 디렉터리를 찾습니다. • 선택한 디렉터리 경로가 텍스트 상자에 표시됩니다. • **확인**을 클릭합니다.
	스냅샷 디렉터리	**찾아보기**를 클릭하여 Catalog Search 데이터베이스 백업을 저장할 위치를 선택합니다. • '스냅샷 디렉터리' 드로어가 페이지 오른쪽에 표시됩니다. • 상위 노드를 열고 디렉터리 트리를 검색하여 Catalog Search 데이터베이스 백업을 저장할 디렉터리를 찾습니다. • 선택한 디렉터리 경로가 텍스트 상자에 표시됩니다. • **확인**을 클릭합니다.
	로그 디렉터리	**찾아보기**를 클릭하여 Catalog Search 로그를 저장할 위치를 선택합니다. • '로그 디렉터리' 드로어가 페이지 오른쪽에 표시됩니다. • 상위 노드를 열고 디렉터리 트리를 검색하여 Catalog Search 로그를 저장할 디렉터리를 찾습니다. • 선택한 디렉터리 경로가 텍스트 상자에 표시됩니다. • **확인**을 클릭합니다.
구성	**예약된 RAM 크기(GB)**	시작하기 전에 Catalog Search 서비스에서 사전 할당하는 RAM 크기입니다. RAM을 사용할 수 없으면 서비스가 시작되지 않습니다. 기본적으로 값은 1GB로 설정됩니다. 필요한 RAM 크기를 입력하거나 선택합니다. RAM 크기가 큰 시스템의 경우 더 높은 값이 권장됩니다(필수 구성 요소 섹션에서 설명한 제한 사항으로 제한되는, RAM 가용성 및 항목 백업 속도에 기반하여 2 - 16GB).
	최대 동시 활성 카탈로그 작업자	기본적으로 서버에서는 5명의 카탈로그 작업자가 동시에 실행 가능합니다. 언제든지 병렬로 실행 가능한 작업자 수를 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 최소값: 1 최대값: 20

표 23. Catalog Search 구성 옵션

옵션	설명
카탈로그에 기존 및 스캔 백업 추가	Catalog Search에 기존 및 스캔 백업 작업을 포함하려면 이 확인란을 선택합니다. 기본적으로 이 확인란은 선택이 취소되어 있습니다.
오프라인 인덱스가 수행된 백업 포함	Catalog Search에 오프라인 인덱스가 있는 백업 작업을 포함하려면 이 확인란을 선택합니다. 기본적으로 이 확인란은 선택이 취소되어 있습니다. 이 옵션은 **카탈로그에 기존 및 스캔 백업 추가** 옵션이 선택된 경우에만 선택할 수 있습니다.
오프라인 인덱스 로드 대기(분)	Catalog Search 서비스가 기존 백업의 오프라인 인덱스가 로드되기를 기다리는 시간입니다. Media Manager가 이 대기 시간 안에 오프라인 인덱스를 로드하지 않으면 기존 백업의 카탈로그 등록을 일시적으로 건너뜁니다. 카탈로그 작업에 사용할 다른 기존 백업 수에 따른 시간을 고려하여 건너뛴 기존 백업도 결국에는 카탈로그에 등록됩니다. 카탈로그 인덱싱 중 오프라인 인덱스를 로드하길 기다리는 시간(분)을 입력하거나 선택합니다. 기본적으로 최소값은 10 분으로 설정됩니다.
오프라인 인덱스 로드 시작 대기(분)	Catalog Search 서비스가 Media Manager에 오프라인 인덱스를 로드하길 요청하기 전 마지막 NetVault Backup 시작 시간의 최소 시간입니다. Media Manager가 사용 가능한 장치를 확인하기 위해 장치 스캔을 완료할 수 있도록 마지막 NetVault Backup 시작을 지연해야 합니다. 사용 가능한 장치가 없거나 오프라인 인덱스 요청을 수신할 때 장치의 가용성을 확인하는 스캔을 수행하지 못한 경우 오프라인 인덱스 로드를 시도하지 않으며 Media Manager는 요청을 수행하지 못합니다. 시간(분)을 입력하거나 선택합니다. 기본적으로 최소값은 10 분으로 설정됩니다.
카탈로그에 추가된 백업의 기간 제한	Catalog Search에서 기존 백업 작업을 제한하려면 이 확인란을 선택합니다. 기본적으로 이 확인란은 선택이 취소되어 있습니다. 이 옵션은 **카탈로그에 기존 및 스캔 백업 추가** 옵션이 선택된 경우에만 선택할 수 있습니다.
다음 날짜 및 그 이후 완료된 백업 추가	Catalog Search에서 특정 날짜 이후에 완료된 백업 작업을 포함하려면 날짜를 입력하거나 상자 옆의 단추를 클릭하고 날짜를 선택합니다.

참고: Catalog Search를 구성한 후 디렉터리(데이터베이스 디렉터리, 스냅샷 디렉터리 및 로그 디렉터리)를 변경할 수 없습니다. 디렉터리를 변경해야 하는 경우 Catalog Search를 제거한 다음, 다른 디렉터리를 사용하여 다시 설치합니다. 그러나 기존 백업을 다시 카탈로그에 등록해야 하며, 이 작업은 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

3 **설치** 및 **구성**을 클릭합니다.

Catalog Search 데이터베이스 디렉터리 재배치

Catalog Search 데이터베이스 디렉터리를 재배치하려면 다음 섹션에서 설명하는 절차를 사용합니다.

- Windows 기반 시스템에서 NetVault 카탈로그 데이터베이스 디렉터리 변경
- Linux 기반 시스템에서 NetVault 카탈로그 데이터베이스 디렉터리 변경

Windows 기반 시스템에서 NetVault 카탈로그 데이터베이스 디렉터리 변경

Windows 기반 NetVault Backup 서버에서 카탈로그 데이터베이스 디렉터리를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 Catalog Search를 비활성화합니다. Catalog Search 비활성화을(를) 참조하십시오.

2 Windows 서비스 관리 콘솔에서 NetVault Backup Catalog Search 서비스를 중지합니다.

3 수동으로 **db** 디렉터리를 새 위치로 옮깁니다. **netvault-catalog** 서비스가 실행되는 사용자에게 새 데이터베이스 디렉터리에 대한 소유권이 있는지 확인합니다.

> **참고:** 데이터베이스는 시스템의 로컬 드라이브에서만 지원됩니다.

4 NetVault Backup 설치 디렉터리에서 **config** 디렉터리에서 사용할 수 있는 편집할 **catalog.cfg** 파일을 엽니다.

[Node1] 섹션에서 다음을 변경하여 새 위치를 지정합니다.

```
path.repo, path.repo.new, path.data, path.data.new, path.logs, path.logs.new
```

5 NetVault Backup 설치 디렉터리에서 다음 디렉터리에서 사용할 수 있는 편집할 **elasticsearch.yml** 파일을 엽니다. **catalog\elasticsearch\config**.

다음을 변경하여 새 위치를 지정합니다.

```
path.repo, path.data, path.logs
```

6 Windows 서비스 관리 콘솔에서 NetVault Catalog Search 서비스를 시작합니다.

7 Catalog Search 활성화 방법:

   a 탐색 창에서 **카탈로그 검색**을 클릭합니다.

   b **Catalog Search 구성** 페이지에서 **활성화**를 클릭합니다.

   Catalog Search 인덱싱이 활성화되면 NetVault Backup WebUI 오른쪽 상단에 메시지가 표시됩니다.

Linux 기반 시스템에서 NetVault 카탈로그 데이터베이스 디렉터리 변경

Linux 기반 NetVault Backup 서버에서 카탈로그 데이터베이스 디렉터리를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 Catalog Search를 비활성화합니다. Catalog Search 비활성화을(를) 참조하십시오.

2 다음 명령을 실행하여 **netvault-catalog** 서비스를 중지합니다

```
systemctl stop netvault-catalog
```

또는

시스템에서 `systemd`가 지원되지 않는 경우 다음 명령을 실행하여NetVault Catalog Search 서비스를 중지합니다.

```
kill -9 <PID>
```

설치 디렉터리에서 사용할 수 있는 **catalog.cfg** 파일의 *Catalog* 섹션에서 `<PID>` 값을 읽습니다.

3 수동으로 **db** 디렉터리를 새 위치로 옮깁니다.

> **참고:** 데이터베이스는 시스템의 로컬 드라이브에서만 지원됩니다.

4 다음과 같이 새 경로에 대한 소유자 및 그룹과 파일 권한을 변경합니다.

```
chmod -R 750 <new DB path>/*
chown -R netvault-catalog:netvault-catalog <new DB path>/*
```

5 NetVault Backup 설치 디렉터리에서 **config** 디렉터리에서 사용할 수 있는 편집할 **catalog.cfg** 파일을 엽니다.

[Node1] 섹션에서 다음을 변경하여 새 위치를 지정합니다.

```
path.repo, path.repo.new, path.data, path.data.new, path.logs, path.logs.new
```

6 NetVault Backup 설치 디렉터리에서 다음 **catalog/elasticsearch/config** 디렉터리에서 사용할 수 있는 편집할 **elasticsearch.yml** 파일을 엽니다.

다음을 변경하여 새 위치를 지정합니다.

```
path.repo, path.data, path.logs
```

7 다음 위치에서 서비스 스크립트 파일을 업데이트합니다. **/usr/lib/systemd/system/netvault-catalog.service**. 그리고 **Environment=PID_DIR=<new location>** 데이터베이스 경로를 변경합니다.

다음 명령을 실행합니다.

```
systemctl daemon-reload
```

8 다음 명령을 실행하여 NetVault Catalog Search 서비스를 시작합니다.

```
systemctl start netvault-catalog
```

또는

시스템에서 `systemd`가 지원되지 않는 경우 다음 명령을 실행하여 NetVault Catalog Search 서비스를 시작합니다.

su -s /bin/sh <CATALOG_USER_ACCOUNT> -c <netvault_installdir>/catalog/elasticsearch/bin/elasticsearch

`CATALOG_USER_ACCOUNT`의 기본값은 **netvault-catalog**이지만, 설치 중 사용자 지정 Linux 계정을 제공한 경우에는 동일한 정보를 제공합니다.

서비스가 시작되면 **catalog.cfg** 파일에서 새 PID를 업데이트합니다.

9 Catalog Search 활성화 방법:

   a 탐색 창에서 **카탈로그 검색**을 클릭합니다.

   b **Catalog Search 구성** 페이지에서 **활성화**를 클릭합니다.

   Catalog Search 인덱싱이 활성화되면 NetVault Backup WebUI 오른쪽 상단에 메시지가 표시됩니다.

Catalog Search 수정

Catalog Search 구성을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **카탈로그 검색**을 클릭합니다.

2 **Catalog Search 구성** 페이지에서 다음 필드를 수정할 수 있습니다.

   - Catalog Search 암호
   - Catalog Search 암호 확인
   - 예약된 RAM 크기
   - 최대 동시 활성 카탈로그 작업자
   - 카탈로그에 기존 및 스캔 백업 추가
   - 오프라인 인덱스가 수행된 백업 포함
   - 오프라인 인덱스 로드 대기
   - 오프라인 인덱스 로드 시작 대기
   - 카탈로그에 추가된 백업의 기간 제한
   - 다음 날짜 및 그 이후 완료된 백업 추가

3 **구성**을 클릭합니다.

   Catalog Search를 성공적으로 구성하면 NetVault Backup WebUI 오른쪽 상단에 메시지가 표시됩니다.

Catalog Search 비활성화

Catalog Search를 설치 및 구성한 후 인덱싱을 비활성화할 수 있습니다.

Catalog Search 인덱싱을 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **카탈로그 검색**을 클릭합니다.

2 **Catalog Search 구성** 페이지에서 **비활성화**를 클릭합니다.

   Catalog Search 인덱싱이 비활성화되면 NetVault Backup WebUI 오른쪽 상단에 메시지가 표시됩니다.

   Catalog Search를 설치 및 구성하면 이 기능은 자동으로 활성화됩니다.

Catalog Search 제거

Catalog Search 서비스를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **카탈로그 검색**을 클릭합니다.

2 **Catalog Search 구성** 페이지에서 **제거**를 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭하여 Catalog Search 구성을 제거합니다.

Catalog Search 상태 표시

상태를 보면 프로세스가 진행되는 동안 저장된 카탈로그 데이터 및 시스템 사용에 대해 Catalog Search 서버를 신속하게 확인할 수 있습니다. 사용된 저장소, CPU 사용량, 파일 수 및 카탈로그 등록된 저장 집합, 마지막 카탈로그 등록 날짜 및 시간을 확인할 수 있습니다. 상태는 Catalog Search를 설치 및 사용하는 경우에만 표시되며 그렇지 않은 경우 표시되는 정보가 없습니다.

표 24. Catalog Search 상태

상태	설명
저장소 사용량	Catalog Search를 위해 사용된 저장 공간 및 Catalog Search가 설치된 디스크의 여유 공간을 표시합니다. 저장소 사용량은 백분율로 표시되며 현재 Catalog Search 데이터베이스 저장소 크기는 KB, MB, GB 또는 TB 단위로 표시됩니다.
CPU 사용량	Catalog Search 프로세스 중에 모든 작업에서 사용하는 총 CPU 사용량입니다. CPU 사용량은 계산되어 백분율로 표시됩니다.
문서 수	Catalog Search 데이터베이스에 저장된 총 문서/파일 수를 표시합니다.
카탈로그 등록 저장 집합	NetVault 데이터베이스에서 사용 가능한 총 저장 집합 수와 비교하여 카탈로그에 등록된 저장 집합 수를 표시합니다. 예: 사용할 수 있는 저장 집합이 1,000개이지만 900개의 저장 집합만 카탈로그에 등록된 경우 이 필드는 900/1000을 표시합니다.
카탈로그에 등록된 마지막 백업	최근 카탈로그 백업 날짜 및 시간을 표시합니다. 카탈로그에 등록된 데이터가 없으면 이 정보는 표시되지 않습니다.

5

저장소 장치 구성

- 저장소 장치 정보
- SAN 고려 사항
- Quest DR Series 시스템
- Quest QoreStor
- NetVault SmartDisk
- EMC 데이터 도메인 시스템
- Snapshot Array Manager
- 가상 테이프 라이브러리
- 가상 독립 실행형 드라이브
- 공유 가상 테이프 라이브러리
- 실제 테이프 장치

저장소 장치 정보

NetVault Backup에서는 백업을 저장하기 위한 광범위한 장치를 지원합니다. 지원되는 장치로는 디스크 기반 저장소 장치, 중복 제거 어플라이언스, 실제 테이프 라이브러리, 자동 로더, 테이프 드라이브, 가상 테이프 라이브러리(VTL) 및 공유 가상 테이프 라이브러리(SVTL) 등이 있습니다.

저장소 장치를 NetVault Backup 도메인에 있는 NetVault Backup 서버, 클라이언트 또는 NAS 파일러에 연결할 수 있습니다. 단일 또는 공유용으로 실제 저장소 장치를 구성하고 SCSI, iSCSI, IP, SAS 또는 Fiber Channel SAN 인터페이스를 통해 연결할 수 있습니다. 실제 또는 가상 저장 장치를 로컬로 NetVault Backup 클라이언트에 연결하려면 NetVault Backup SmartClient 라이센스가 필요합니다.

백업 또는 복원 작업에서 저장소 장치를 사용하려면 먼저 장치를 NetVault Backup 도메인에 추가해야 합니다. NetVault Backup 클라이언트에 연결된 장치는 클라이언트를 NetVault Backup 서버에 추가한 후에만 인식됩니다. 이와 비슷하게 파일러에 연결된 장치는 NetVault Backup *NDMP용* 플러그인(*NDMP용* 플러그인)을 사용하여 파일러를 서버에 추가한 후에만 인식됩니다.

SAN 고려 사항

다음과 같은 요구 사항이 SAN 환경에 적용됩니다.

- SAN 환경에서는 (SCSI 매핑, 영구 예약 또는 영구 명명이라고도 하는) 영구 바인딩을 사용해야 합니다.

  NetVault Backup은 SAN에 변화가 생겨서 논리 주소가 변경될 경우 라이브러리와 통신할 수 없습니다. 영구 바인딩에서는 고정된 논리 주소를 장치에 할당합니다. 장치가 SAN에서 추가 또는 제거될 때 이 주소는 변경되지 않습니다.

Fiber Channel HBA(Host Bus Adapter)의 경우에는 Fiber Channel 장치 주소(WWN(World Wide Name) 또는 WWID(World Wide Identifier)) 또는 Loop ID를 논리 SCSI 주소에 매핑할 수 있습니다. 이렇게 구성하면 SAN에 변화가 생겨도 NetVault Backup 작업에 영향이 생기지 않습니다.

- 서버 및 섬유 장치가 별도의 스위치에 연결되는 경우나 영역 지정을 이행하는 경우에도 영구 바인딩을 사용해야 합니다.

  NetVault Backup에서는 테이프 라이브러리 또는 장치에 대한 다중 경로 지정을 지원하지 않습니다. 일관된 통신 경로를 보장하기 위해서는 논리 또는 실제 채널을 하나만 사용하도록 구성해야 합니다.

  디스크 장치가 연결되어 있는 것과 같은 영역 또는 같은 스위치에 테이프 라이브러리 또는 드라이브를 사용해서는 안 됩니다. 두 장치 유형에서 나온 패킷이 SAN 환경에서 공존하면 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 이러한 장치에는 별도의 HBA를 사용해야 합니다.

- Apple에서는 FC 호스트 어댑터 및 XserveRAID에서 다중 경로 지정을 지원합니다. 다중 경로 지정이 설치 후에 기본 설정인 경우가 많습니다. 하지만 NetVault Backup에서는 다중 경로 지정이 지원되지 않습니다. 따라서 일관된 통신 경로를 보장하기 위해서는 연결을 논리적으로나 실제로 분리해야 합니다.

Quest DR Series 시스템

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- Quest DR Series 시스템 정보
- Quest DR Series 시스템 필수 조건
- Quest DR Series 시스템 추가

Quest DR Series 시스템 정보

Quest DR Series 디스크 기반 데이터 보호 어플라이언스에서는 인라인 중복 제거 및 압축으로 활용을 최적화하고 클라이언트측 중복 제거 처리 및 중복 제거된 복제를 이용하여 네트워크 대역폭 요구 사항을 줄입니다.

이러한 어플라이언스에서는 최대 15:1의 데이터 감소 수준을 달성하는 데 도움을 주기 위해 혁신적인 중복 제거 및 압축 기술을 통합합니다. 따라서 같은 점유 공간에서 더 많은 백업 데이터를 더 오랜 기간 동안 유지할 수 있습니다.

Quest DR Series 시스템에서는 데이터 저장소 작업을 NetVault Backup와 통합시키기 위해 *신속한 데이터 액세스(RDA)용* 플러그인을 사용합니다. 이 플러그인은 NetVault Backup 서버 또는 클라이언트 소프트웨어를 설치할 때 NetVault Backup 컴퓨터에 자동으로 설치됩니다.

Quest DR Series 시스템에 대한 자세한 내용은 *Quest DR Series 시스템 관리 안내서*를 참조하십시오.

참고: Quest DR Series 시스템에서는 WAN(Wide Area Network)을 통한 백업을 지원하지 않습니다.

Quest DR Series 시스템 필수 조건

Quest DR Series 시스템을 NetVault Backup 서버에 추가하기 전에 다음과 같은 요구 사항이 만족되는지 확인합니다.

- DR 어플라이언스는 DR OS 버전 4.0 이상에서 실행되고 있어야 합니다.
- **필요한 저장소 옵션 구성:** Quest DR Series 시스템에서 컨테이너에 대한 저장소 옵션을 구성합니다. 저장소 옵션에 대한 자세한 내용은 *Quest DR Series 시스템 관리 안내서*를 참조하십시오.

- **최적화된 복제를 위한 포트 구성:** 방화벽에 걸쳐서 최적화된 복제 작업을 수행하려면 Quest DR Series 시스템의 다음과 같은 고정된 TCP 포트를 RDA 복제 작업을 지원하도록 구성합니다.
  - 9920 포트
  - 11000 포트
  - 10011 포트

Quest DR Series 시스템 추가

백업 및 복원에 Quest DR Series 시스템을 사용하려면 먼저 장치를 NetVault Backup 서버에 추가해야 합니다. 구성 마법사를 사용하여 이 장치를 추가하고 구성할 수 있습니다.

- Quest DR Series 어플라이언스 추가
- 컨테이너를 미디어로 추가

Quest DR Series 어플라이언스 추가

Quest DR Series 시스템을 NetVault Backup 서버에 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **저장소 장치 추가**를 클릭합니다.

— 또는 —

탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.

2 저장소 장치 추가 페이지에서 **Quest RDA 장치** 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

그림 6. 저장소 장치 추가 페이지



3 **Quest RDA 장치 추가** 페이지에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

그림 7. Quest RDA 장치 추가 페이지

표 25. Quest DR Series 시스템 추가

옵션	설명
호스트 이름	Quest DR Series 시스템의 정규화된 도메인 이름(FQDN) 또는 IP 주소를 입력합니다. 서버에서 호스트 이름을 확인할 수 없는 경우 장치를 추가할 수 없습니다.
사용자 이름	장치에 로그온하는 데 사용할 수 있는 사용자 계정을 지정합니다. Quest DR Series 시스템에서 사용자 계정은 하나만 존재하고 해당 계정의 사용자 ID는 **backup_user**입니다.
암호	사용자 계정의 암호를 입력합니다.

4 **RDA 장치 추가**를 클릭하여 장치를 추가합니다.

컨테이너를 미디어로 추가

- 장치 관리 페이지에서 컨테이너 추가
- Quest DR 장치 페이지에서 컨테이너 추가

장치 관리 페이지에서 컨테이너 추가

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭한 다음에 DR 장치에 해당하는 더하기 아이콘을 클릭합니다.

2 **Quest DR 장치** 페이지에서 **컨테이너** 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.

3 적용할 수 있는 장치에 대해서는 **작업** 열에서 해당하는 ☰ 아이콘을 클릭하고 **미디어로 추가**를 선택합니다.

4 **미디어 추가** 페이지에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

표 26. 컨테이너를 미디어로 추가

옵션	설명
저장소 그룹 이름	저장소 그룹의 이름을 선택합니다.
컨테이너	저장소 컨테이너의 이름을 선택합니다.
블록 크기	기본 블록 크기는 512KiB입니다. Quest DR Series 시스템에 대해서는 블록 크기를 변경할 수 없습니다.

표 26. 컨테이너를 미디어로 추가

옵션	설명
스트림 한계값	이 설정의 기본값은 256 스트림입니다. 이 설정은 컨테이너가 추가되는 모든 NetVault Backup 서버에 적용됩니다. 데이터 스트림의 수가 컨테이너에 대해 정의된 한계값을 초과하면 Media Manager에서 오류를 보고합니다("장치에 스트림이 너무 많음(Device has too many streams)"). 1에서 512 사이의 값으로 소프트 스트림 한계값을 설정할 수 있습니다. 컨테이너가 둘 이상의 NetVault Backup 서버에 추가된 경우 모든 서버에 같은 소프트 스트림 한계값을 설정합니다.
강제 추가	장치가 같은 이름으로 다른 NetVault Backup 서버에 이미 추가되어 있으면 **강제 추가** 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 NetVault Backup 서버를 다시 구성하기 위해 재해 복구를 수행한 경우에 유용할 수 있습니다.

5 **미디어로 추가**를 클릭합니다.

Quest DR 장치 페이지에서 컨테이너 추가

컨테이너를 미디어로 추가하려면 컨테이너를 미디어로 추가을(를) 참조하십시오.

참고: Quest DR Series 시스템에서는 다음과 같이 세 가지 중복 제거 모드를 지원합니다.

- **통과:** 이 모드를 선택하면 중복 제거 처리가 Quest DR Series 시스템에서 발생합니다. 통과 모드를 사용하려면 NetVault Backup 클라이언트에 200MB 이상의 사용 가능한 메모리가 있어야 합니다.
- **최적화:** 이 모드를 선택하면 중복 제거 처리가 NetVault Backup 클라이언트에서 발생합니다. 최적화 모드를 사용하려면 NetVault Backup 클라이언트에 4GB 이상의 사용 가능한 메모리가 있어야 합니다.
- **자동**: 이 모드를 선택하면 NetVault Backup에서 **통과** 및 **최적화**에 대한 기준을 바탕으로 중복 제거 모드(통과 또는 최적화)를 결정합니다.

Quest QoreStor

Quest QoreStor는 중복 제거, 압축 및 복제 지원을 제공하는 소프트웨어 정의 저장소입니다. 따라서 같은 점유 공간에서 더 많은 백업 데이터를 더 오랜 기간 동안 유지할 수 있습니다.

중요: QoreStor는 Linux 기반 플랫폼에서만 지원됩니다.

QoreStor는 *RDA*용 플러그인을 사용하여 데이터 저장소 작업과 NetVault Backup를 통합합니다. 이 플러그인은 NetVault Backup 서버 또는 클라이언트 소프트웨어를 설치할 때 NetVault Backup 컴퓨터에 자동으로 설치됩니다.

QoreStor가 RDAv2 및 RDAv3 프로토콜을 지원하는 동안 NetVault Backup는 RDAv2 프로토콜을 사용하여 QoreStor와 통신합니다. QoreStor는 또한 NetVault Backup에 보안 연결을 사용하여, 사용자 데이터가 NetVault Backup에서 QoreStor로 이동할 때 데이터를 보호할 수 있습니다.

QoreStor를 추가 및 사용하기 전에 먼저 해당 소프트웨어를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 *Quest QoreStor 설치 안내서*를 참조하십시오.

QoreStor 추가

QoreStor 소프트웨어를 설치한 후 소프트웨어 정의 저장 대상을 생성할 수 있습니다. 구성 마법사를 사용하여 이 장치를 추가하고 구성할 수 있습니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **저장소 장치 추가**를 클릭합니다.

—또는—

탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.

2 **저장소 장치 추가** 페이지에서 **Quest RDA 장치** 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **Quest RDA 장치 추가** 페이지에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

표 27. Quest RDA 장치 추가

옵션	설명
호스트 이름	QoreStor 서버의 IP 주소나 FQDN을 입력합니다.
사용자 이름	QoreStor 서버에 로그온하는 데 사용할 수 있는 사용자 계정을 지정합니다.
암호	사용자 계정의 암호를 입력합니다.

4 **RDA 장치 추가**를 클릭합니다.

QoreStor용 미디어로 컨테이너 추가

- 장치 관리 페이지에서 QoreStor용 컨테이너 추가
- Quest QoreStor 페이지에서 컨테이너 추가

장치 관리 페이지에서 QoreStor용 컨테이너 추가

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭한 다음, QoreStor 장치에 해당하는 더하기 아이콘을 클릭합니다.

2 **Quest QoreStor** 페이지에서, **컨테이너** 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.

3 적용할 수 있는 장치에 대해서는 **작업** 열에서 해당하는 ☰ 아이콘을 클릭하고 **미디어로 추가**를 선택합니다.

4 **미디어 추가** 페이지에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

표 28. 컨테이너를 QoreStor용 미디어로 추가

옵션	설명
저장소 그룹 이름	저장소 그룹의 이름을 선택합니다.
컨테이너	저장소 컨테이너의 이름을 선택합니다.
블록 크기	기본 블록 크기는 512KiB입니다. Quest QoreStor 시스템에 대해서는 블록 크기를 변경할 수 없습니다.
스트림 한계값	이 설정의 기본값은 64스트림입니다. 이 설정은 컨테이너가 추가되는 모든 NetVault Backup 서버에 적용됩니다. 데이터 스트림의 수가 컨테이너에 대해 정의된 한계값을 초과하면 Media Manager에서 오류를 보고합니다("장치에 스트림이 너무 많음(Device has too many streams)"). 1에서 512 사이의 값으로 소프트 스트림 한계값을 설정할 수 있습니다. **참고:** QoreStor의 스트림 제한 값을 변경하기 전에 대상 장치 기능을 고려해야 합니다. 컨테이너가 둘 이상의 NetVault Backup 서버에 추가된 경우 모든 서버에 같은 소프트 스트림 한계값을 설정합니다.
강제 추가	장치가 같은 이름으로 다른 NetVault Backup 서버에 이미 추가되어 있으면 **강제 추가** 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 NetVault Backup 서버를 다시 구성하기 위해 재해 복구를 수행한 경우에 유용할 수 있습니다.

5 **미디어로 추가**를 클릭합니다.

Quest QoreStor 페이지에서 컨테이너 추가

컨테이너를 미디어로 추가하려면 QoreStor용 미디어로 컨테이너 추가을(를) 참조하십시오.

참고: Quest QoreStor 시리즈 시스템에서는 다음과 같이 세 가지 중복 제거 모드를 지원합니다.

- **통과:** 이 모드를 선택하면 중복 제거 처리가 Quest QoreStor 시스템에서 이루어집니다. 통과 모드를 사용하려면 NetVault Backup 클라이언트에 200MB 이상의 사용 가능한 메모리가 있어야 합니다.
- **최적화:** 이 모드를 선택하면 중복 제거 처리가 NetVault Backup 클라이언트에서 발생합니다. 최적화 모드를 사용하려면 NetVault Backup 클라이언트에 4GB 이상의 사용 가능한 메모리가 있어야 합니다.
- **자동**: 이 모드를 선택하면 NetVault Backup에서 **통과** 및 **최적화**에 대한 기준을 바탕으로 중복 제거 모드(통과 또는 최적화)를 결정합니다.

NetVault SmartDisk

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- NetVault SmartDisk 정보
- NetVault SmartDisk 추가
- NetVault SmartDisk에서 QoreStor로 저장 집합 및 백업 작업 마이그레이션

NetVault SmartDisk 정보

NetVault SmartDisk에서 선택 사항인 데이터 중복 제거 기능과 함께 디스크 기반 저장소를 제공합니다.

NetVault SmartDisk에서는 12배 이상의 데이터를 같은 저장소 영역에 저장하여 저장소 점유 공간을 92% 줄이는 바이트 수준의 가변 블록 기반의 소프트웨어 중복 제거를 사용합니다. NetVault SmartDisk는 NetVault Backup와 별개로 설치되고 라이선스가 허가됩니다.

NetVault SmartDisk 인스턴스는 하나 이상의 저장소 풀과 백업 및 중복 제거 작업을 수행하는 일련의 프로세스로 구성됩니다. 저장소 풀은 파일 시스템 경로를 추가하여 쉽게 확장시킬 수 있는 하나 이상의 파일 시스템 볼륨으로 구성됩니다. 한 인스턴스에서 이기종 플랫폼으로부터 데이터 스트림을 받을 수 있습니다.

전용 NetVault SmartDisk 서버 또는 NetVault Backup 클라이언트에서 중복 제거가 활성화된(기본 모드) NetVault SmartDisk 인스턴스를 설치할 수 있습니다. (중복 제거가 활성화되면 NetVault SmartDisk를 NetVault Backup 서버에 설치할 수 없습니다.) 중복 제거가 비활성화되면 NetVault Backup 서버를 호스트 컴퓨터으로 선택할 수도 있습니다.

NetVault SmartDisk의 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault SmartDisk 설치 안내서* 및 *Quest NetVault SmartDisk 관리자 안내서*를 참조하십시오.

NetVault SmartDisk 추가

백업 및 복원 작업에 NetVault SmartDisk를 사용하려면 먼저 장치를 NetVault Backup 서버에 추가해야 합니다. 구성 마법사를 사용하여 이 장치를 추가하고 구성할 수 있습니다.

NetVault Backup 서버에 NetVault SmartDisk를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **저장소 장치 추가**를 클릭합니다.

— 또는 —

탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.

2 저장소 장치 추가 페이지에서 **NetVault SmartDisk** 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **NetVault SmartDisk 인스턴스 추가** 페이지에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

그림 8. NetVault SmartDisk 인스턴스 추가 페이지

표 29. NetVault SmartDisk 추가

옵션	설명
네트워크 이름/IP 주소	NetVault SmartDisk가 설치되는 호스트의 정규화된 도메인 이름(FQDN) 또는 IP 주소를 입력합니다. 장치가 NetVault Backup 서버에 배포되는 경우에도 이 정보를 제공해야 합니다. 서버에서 호스트 이름을 확인할 수 없는 경우 장치를 추가할 수 없습니다.
네트워크 포트	이 설정의 기본값은 0일입니다. 장치가 기본 포트에서 수신 대기를 하고 있는 경우에는 이 값을 변경하지 마십시오. 장치가 기본이 아닌 포트에서 수신 대기를 하고 있는 경우에는 **percolator.cfg** 파일에서 **Network Settings:Remote Listen Port**로 구성된 포트 번호를 입력합니다. NetVault SmartDisk에 대하여 기본이 아닌 포트를 구성하는 것에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault SmartDisk 관리자 안내서*를 참조하십시오.

옵션	설명
강제 추가	장치가 같은 이름으로 다른 NetVault Backup 서버에 이미 추가되어 있으면 **강제 추가** 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 NetVault Backup 서버를 다시 구성하기 위해 재해 복구를 수행한 경우에 유용할 수 있습니다.
WebDAV 자격 증명 구성	데이터에 대한 무단 액세스를 방지하기 위해 NetVault SmartDisk에 서버 요청에 대한 WebDAV 인증을 설정할 수 있습니다. NetVault SmartDisk에서는 WebDAV를 이용한 다이제스트 액세스 인증을 사용합니다. NetVault SmartDisk 서버에서의 인증 설정에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault SmartDisk 관리자 안내서*를 참조하십시오. NetVault SmartDisk에서 WebDAV 인증이 활성화되어 있으면 이 확인란을 선택하고 다음과 같은 정보를 제공합니다. • **사용자 이름:** NetVault SmartDisk 서버에서 구성된 사용자 계정을 지정합니다. • **암호:** 사용자 계정의 암호를 입력합니다. • **암호 확인:** 확인을 위해 암호를 다시 입력합니다. **참고:** NetVault SmartDisk 서버에서 WebDAV 인증을 활성화하지만 NetVault Backup 서버에서 인증 세부 정보를 구성하지 않은 경우에는 이 장치를 사용하는 백업 및 복원 작업이 적당한 오류 메시지를 보고하지 않고 실패합니다. 이 장치에 대한 스캔 작업도 실패합니다. **참고:** NetVault Backup에서는 WebDAV 인증이 NetVault SmartDisk에 대하여 활성화된 후에 이를 비활성화할 수 있는 어떠한 방법도 제공하지 않습니다. WebDAV 인증을 비활성화할 수 있는 유일한 방법은 NetVault Backup 서버에서 NetVault SmartDisk를 제거하고 장치를 다시 추가하는 것입니다.

4 **다음**을 클릭하여 장치를 추가합니다.

5 장치를 성공적으로 추가하고 초기화하면 메시지가 표시됩니다.

NetVault SmartDisk에서 QoreStor로 저장 집합 및 백업 작업 마이그레이션

마이그레이션 기능을 사용하여 NetVault SmartDisk 장치에서 QoreStor로 저장 집합 및 백업 작업을 이동합니다. 마이그레이션 과정에서 모든 저장된 백업 및 예약된 백업 작업은 대상 NetVault SmartDisk 장치에서 대상 QoreStor 장치로 리디렉션됩니다. 이 프로세스는 기존 백업 데이터가 마이그레이션되기 전에 완료됩니다.

중요 참고 사항

- QoreStor는 Linux 기반 플랫폼에서만 지원됩니다.
- 특정 NetVault Backup 서버 및 NetVault SmartDisk와 연결된 모든 저장 집합이 새 대상으로 마이그레이션됩니다. 특정 저장 집합을 선택할 수 없습니다.
- 마이그레이션은 백업 및 저장 집합 데이터를 QoreStor 장치로 이동하지만 NetVault Backup는 NetVault SmartDisk에서 데이터를 삭제하지 않습니다. 또한 마이그레이션이 완료된 후에는 NetVault SmartDisk에서 데이터를 삭제하는 데 NetVault Backup를 사용할 수 없으며, 데이터를 수동으로 삭제해야 합니다.
- **모두 만료** 기능은 마이그레이션 프로세스 중에 자동으로 비활성화됩니다. 그러나 새 대상에서 비활성화되지 않습니다.
- 마이그레이션이 실패하거나 수동으로 해당 프로세스를 중지하면, 이미 마이그레이션된 저장 집합은 자동으로 새 대상을 가리킵니다. 마이그레이션을 다시 시작하면 아직 마이그레이션되지 않은 저장 집합만 처리됩

니다. 또한 해당 백업 작업이 새 대상을 가리키도록 자동으로 업데이트됩니다. 해당 저장 집합의 마이그레이션이 중단된 경우에도 원래 대상으로 돌아가지 않습니다.

특정 저장 집합의 마이그레이션이 실패하면 첫 번째 과정이 완료된 후에 마이그레이션을 다시 실행할 수 있습니다. 실패 원인에 따라 나머지 저장 집합은 후속 과정에서 마이그레이션이 완료될 수도 있습니다.

- 다른 대상을 선택하기 위해 마이그레이션 프로세스를 중단하면, 새 대상을 가리키도록 리디렉션된 백업 작업을 수동으로 업데이트해야 합니다.
- NetVault Backup가 동시에 수행할 수 있는 마이그레이션 수는 제한하지 않지만 Quest는 각 마이그레이션을 개별적으로 처리하도록 권장합니다.
- 대상에 충분한 공간이 있는 경우 각각 다른 NetVault SmartDisk 장치의 여러 저장 집합을 동일한 QoreStor 장치로 마이그레이션할 수 있습니다. 사용 가능한 공간이 없는 경우 마이그레이션은 실패합니다.
- 동일한 저장 집합을 각각 다른 QoreStor 장치로 마이그레이션할 수 있습니다. 하지만 저장 집합은 선택된 마지막 QoreStor 장치를 가리킵니다.
- Quest는 마이그레이션 프로세스 중에 마이그레이션할 NetVault SmartDisk 장치를 대상으로 하는 백업 작업을 시작하지 않을 것을 강력하게 권장합니다.
- 모든 저장소 그룹에 최대 5개의 저장소 그룹과 16개의 컨테이너를 생성할 수 있습니다.

  QoreStor는 다중 테넌시를 지원하지 않습니다.
- NetVault Backup는 한 유형의 RDA 장치에서 다른 유형으로의 보조 복사본 마이그레이션을 지원하지 않습니다.

  2단계 백업 작업의 중복 방법을 사용하여 NetVault SmartDisk 장치를 대상으로 하는 보조 복사본을 만드는 경우, 마이그레이션이 완료된 후에 작업이 실패할 수 있습니다. 이 문제는 두 작업이 모두 NetVault SmartDisk 장치를 대상으로 한 경우에 발생합니다. 마이그레이션 중에는 기본 작업이 QoreStor 장치와 같은 새 대상으로 마이그레이션되고 백업 작업이 성공적으로 완료됩니다. 보조 작업은 여전히 NetVault SmartDisk 장치를 대상으로 식별하므로 실패의 원인이 됩니다.
- 다른 RDA 장치 유형과 보조 복사본 기능을 사용할 수 있지만 RDA 장치 및 NetVault SmartDisk 장치와 함께 사용할 수는 없습니다. RDA 장치를 대상으로 사용하는 새 보조 복사본을 생성해야 합니다.

저장 집합 및 백업 작업 마이그레이션

1. NetVault Backup 서버에 Linux 기반 QoreStor 장치를 추가했는지 확인합니다.

   자세한 내용은 Quest DR Series 시스템 또는 Quest QoreStor을(를) 참조하십시오.
2. NetVault SmartDisk 장치와 QoreStor 장치가 온라인 상태이고 동일한 NetVault Backup 서버에 할당되어 있는지 확인합니다.
   a. 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.
   b. **장치 관리** 페이지에서 NetVault SmartDisk 장치 및 QoreStor 장치의 상태를 주목합니다.

   그림 9. 장치가 온라인 상태입니다

3. 해당 백업 저장 집합이 온라인 NetVault SmartDisk 장치를 가리키는지 확인합니다.
   a. 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다.

b **저장소 탐색** 페이지에서 **디스크 저장소 탐색**을 클릭합니다.

c **디스크 저장소 탐색** 페이지에서 리포지토리 테이블의 해당 장치를 선택하고 **리포지토리 탐색**을 클릭합니다.

d **디스크 저장소 리포지토리 탐색** 페이지에서 **저장 집합 테이블**에 나열된 정보를 검토합니다.

e 대화 상자를 닫으려면 **닫기**를 클릭합니다.

f NetVault SmartDisk에서 QoreStor 장치로 마이그레이션하려는 각 저장 집합에 대해 이 단계를 반복합니다.

4 마이그레이션 프로세스를 시작할 준비가 되면, 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

5 NetVault SmartDisk 장치의 **장치 관리** 아이콘을 클릭합니다.

6 **RAS 장치 관리** 페이지에서 **마이그레이션 시작**을 클릭합니다.

7 **대상 장치 선택** 대화 상자에서 NetVault SmartDisk 저장 집합을 마이그레이션할 QoreStor 장치를 선택합니다.

8 기존 대상 집합을 선택하거나 저장된 또는 예약된 백업 작업이 대상으로 해야 할 새 대상 집합을 생성하고 **확인**을 클릭합니다.

9 마이그레이션 진행률을 모니터링하려면 **로그 확인**을 클릭합니다.

로그 보기 페이지에 모든 NetVault Backup 로그가 표시됩니다. NetVault SmartDisk만 보려면 텍스트 상자에 **NVSD**를 입력합니다. 이 프로세스는 마이그레이션된 저장 집합의 백분율로 표시됩니다.

EMC 데이터 도메인 시스템

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- EMC 데이터 도메인 시스템 정보
- 데이터 도메인 시스템 필수 조건
- 데이터 도메인 시스템 추가
- DD Boost 명령

EMC 데이터 도메인 시스템 정보

EMC 데이터 도메인 시스템에서는 저장소 요구 사항을 10배에서 30배까지 줄이는 인라인 중복 제거 기능이 있는 디스크 기반 저장소를 제공합니다.

NetVault Backup은 EMC DD Boost 소프트웨어를 통하여 데이터 도메인 시스템과 완벽하게 통합되어 백업 기간을 최소화하고 최적화된 디스크 기반 백업을 수행하는 한편 저장소 및 네트워크 대역폭 요구 사항을 줄일 수 있습니다.

참고: NetVault Backup Starter Edition에서는 DD Boost를 지원하지 않습니다.

DD Boost 구성 요소

DD Boost 소프트웨어에는 다음과 같이 두 개의 구성 요소가 포함됩니다.

- **DD Boost 라이브러리:** 이 구성 요소는 NetVault Backup 서버에서 실행되며 데이터 도메인 시스템에서 실행되는 DD Boost 서버와 통신할 수 있는 인터페이스를 제공합니다.
- **DD Boost 서버**: 이 구성 요소는 데이터 도메인 시스템에서 실행됩니다.

DD Boost 기능

DD Boost에서는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- **분산 세그먼트 처리:** DD Boost에서는 중복 제거 프로세스의 일부를 백업 클라이언트 또는 서버로 오프로드하여 클라이언트 또는 서버에서 고유한 데이터 세그먼트만 데이터 도메인 시스템으로 보낼 수 있게 합니다.

  분산 세그먼트 처리에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

  - 저장소 시스템의 집계 백업 처리량을 증가시키고 네트워크를 통해 전송되는 데이터의 양을 줄입니다.
  - 네트워크를 통한 데이터 전송은 분산 중복 제거 프로세스보다 CPU 집약적이기 때문에 백업 서버에서 프로세서 사용률을 줄입니다.

  이 기능이 없으면 DD Boost 라이브러리는 중복 제거 처리를 위해 데이터 도메인 시스템으로 모든 데이터(고유 또는 중복)를 전송합니다.

- **고급 부하 분산 및 링크 장애 조치:** 이 기능을 사용하면 여러 이더넷 링크를 하나의 그룹으로 결합하고 단일 인터페이스를 백업 응용 프로그램에 등록할 수 있습니다. 데이터 도메인 시스템에서는 여러 인터페이스에서 백업 및 복원 작업에 대한 부하의 균형을 잡고 그룹에 있는 인터페이스 중의 하나가 다운되는 경우에 사용 가능한 인터페이스로 작업의 경로를 지정합니다.

- **파일 복제:** 파일 수준 복제를 사용하면 DD Boost가 활성화된 두 개 이상의 데이터 도메인 시스템 사이에서 중복이 제거된 데이터를 직접 전송할 수 있기 때문에 WAN 대역폭 요구를 최대 99%까지 줄입니다. 데이터 도메인 시스템에서는 백업 서버의 자원을 사용하지 않고 복제 복사본을 생성하고 전송합니다.

  복제에는 선택 사항인 DD Boost Replicator 라이센스가 필요합니다. 이 라이센스는 참여하는 모든 데이터 도메인 시스템에 설치해야 합니다.

  원본 및 대상 데이터 도메인 시스템이 서로 다른 버전의 데이터 도메인 OS를 실행하고 있을 때 복제가 성공하려면 대상 시스템에서 더 높은 버전의 OS를 실행해야 합니다.

데이터 도메인 시스템 필수 조건

데이터 도메인 시스템을 NetVault Backup 서버에 추가하기 전에 다음과 같은 요구 사항이 만족되는지 확인합니다.

- **DD Boost 라이센스를 데이터 도메인 시스템에 설치:** 데이터 도메인 시스템을 백업 및 복원에 사용하려면 필요한 DD Boost 라이센스를 설치하고 DD Boost를 데이터 도메인 시스템에서 활성화합니다.
- **DD Boost 사용자 계정 생성:** 데이터 도메인 시스템에서 백업 및 복원을 위해 장치에 로그온하는 데 사용할 수 있는 DD Boost 사용자 계정을 생성합니다.
- **필요한 DD Boost 기능 구성:** 데이터 도메인 시스템에서 사용하려는 기능을 구성합니다. DD Boost 기능의 활성화 및 구성에 대한 자세한 내용은 *DD OS 관리 안내서*의 **DD Boost** 섹션을 참조하십시오.
- **필요한 방화벽 포트 열기:** 방화벽에 걸쳐 DD Boost 백업 및 복제를 수행하려면 데이터 도메인 시스템에서 다음과 같은 포트를 엽니다.
  - TCP 2049(NFS)
  - TCP 2051(복제)
  - TCP 111(NFS Portmapper)
  - TCP xxx(탑재된 NFS에 대하여 임의의 포트를 선택)
- **Windows에서 Microsoft Visual C++ 2005 SP1 재배포 가능 패키지 설치:** Windows 기반 NetVault Backup 서버에 Microsoft Visual C++ 2005 SP1 재배포 가능 패키지를 설치합니다. 이 요구 사항은 지원되는 모든 Windows 플랫폼에 적용됩니다. 이 패키지를 Windows에 설치하지 않으면 DD Boost 라이브러리가 로드되지 않습니다.

- **네트워크 시간 제한 구성:** 백업 및 복원 작업에는 완료하는 데 많은 시간이 걸리는 경우가 많습니다. DD Boost 라이브러리가 임시 네트워크 중단으로부터 복구될 수도 있지만 데이터 보호 응용 프로그램 시간 제한을 너무 낮게 설정하면 데이터 보호 응용 프로그램 시스템의 운영 체제에서 작업을 완료되기 전에 종료할 수도 있습니다. 이를 피하기 위해 데이터 도메인에서 시간 제한을 30분(1800초) 이상으로 설정하는 것이 좋습니다.

데이터 도메인 시스템 추가

백업 및 복원에 데이터 도메인 시스템을 사용하려면 먼저 장치를 NetVault Backup 서버에 추가해야 합니다. 구성 마법사를 사용하여 이 장치를 추가하고 구성할 수 있습니다.

데이터 도메인 시스템을 NetVault Backup 서버에 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **저장소 장치 추가**를 클릭합니다.

— 또는 —

탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.

2 저장소 장치 추가 페이지에서 **Data Domain Boost 장치** 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **EMC DDBoost 저장소 추가** 페이지에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

그림 10. EMC DDBoost 저장소 추가 페이지



표 30. 데이터 도메인 시스템 추가

옵션	설명
네트워크 이름/IP 주소	데이터 도메인 시스템의 정규화된 도메인 이름(FQDN) 또는 IP 주소를 입력합니다. 서버에서 호스트 이름을 확인할 수 없는 경우 장치를 추가할 수 없습니다.
사용자 이름	백업 및 복원을 위해 장치에 로그온하는 데 사용할 수 있는 DD Boost 사용자 계정을 지정합니다. 장치를 NetVault Backup 서버에 추가하기 전에 사용자 계정이 데이터 도메인 시스템에 만들어져 있는지 확인합니다.
암호	사용자 계정의 암호를 입력합니다.
컨테이너	컨테이너의 이름을 입력합니다. 지정된 컨테이너가 데이터 도메인 시스템에 없는 경우에는 장치를 서버에 추가할 때 NetVault Backup에서 자동으로 생성합니다. 단일 데이터 도메인 시스템에서 여러 컨테이너를 구성할 수 있습니다. NetVault Backup에 추가된 각 데이터 도메인 시스템이 컨테이너를 나타냅니다.

표 30. 데이터 도메인 시스템 추가

옵션	설명
블록 크기	데이터 전송에 사용할 블록 크기를 입력하거나 선택합니다. 블록 크기는 KiB 단위로 지정됩니다. 기본 블록 크기는 128KiB입니다.
스트림 한계값	이 설정의 기본값은 32 스트림입니다. 이 설정은 컨테이너가 추가되는 모든 NetVault Backup 서버에 적용됩니다. 데이터 스트림의 수가 컨테이너에 대해 정의된 한계값을 초과하면 Media Manager에서 오류를 보고합니다("장치에 스트림이 너무 많음(Device has too many streams)"). 1에서 256 사이의 값으로 소프트 스트림 한계값을 설정할 수 있습니다. 컨테이너가 둘 이상의 NetVault Backup 서버에 추가된 경우 모든 서버에 같은 소프트 스트림 한계값을 설정합니다.
강제 추가	장치가 같은 이름으로 다른 NetVault Backup 서버에 이미 추가되어 있으면 **강제 추가** 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 NetVault Backup 서버를 다시 구성하기 위해 재해 복구를 수행한 경우에 유용할 수 있습니다.

4 **다음**을 클릭하여 장치를 추가합니다.

5 장치를 성공적으로 추가하고 초기화하면 메시지가 표시됩니다.

참고: 데이터 도메인 시스템을 추가할 때 NetVault Backup에서 몇 개의 메타데이터 파일을 장치에 생성합니다. (데이터 도메인 시스템이 추가되는) 각 NetVault Backup 서버에서 자신의 일련의 메타데이터 파일을 생성합니다.

NetVault Backup은 데이터 도메인 시스템의 데이터 전송 통계를 **stats.stnz** 파일에 기록합니다. **nvstatsmngr** 프로세스에서 이 파일을 사용하고 정기적으로 업데이트해야 합니다. 그러나 자주 업데이트하면 시스템 성능에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 기본적으로 NetVault Backup에서는 5초마다 또는 10 블록의 데이터를 전송할 때마다 파일을 업데이트합니다. **설정 변경** 페이지에서 이 기본 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 외부 RAS 장치에 대한 전송 업데이트 설정 구성을 참조하십시오.

DD Boost 명령

이 섹션에서는 데이터 도메인 시스템에서 DD Boost 기능을 관리하기 위해 사용할 수 있는 DD Boost 명령을 간략하게 설명합니다. 이러한 명령에 대한 자세한 설명은 *DD OS 관리 안내서*의 **DD Boost** 섹션을 참조하십시오. 그래픽 사용자 인터페이스 기반의 Enterprise Manager에서 DD Boost를 구성하는 것에 대한 자세한 내용은 *DD OS 관리 안내서*를 참조하십시오.

DD Boost 액세스

- 클라이언트를 DD Boost 액세스 목록에 추가하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost access add clients <client-list>
  ```

- DD Boost 액세스 목록에서 클라이언트를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost access del clients <client-list>
  ```

- DD Boost 액세스 목록을 공장 기본값으로 재설정하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost access reset
  ```

- DD Boost를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost enable
  ```

- DD Boost를 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost disable
  ```

- DD Boost 액세스 목록을 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost access show
  ```

- DD Boost 상태(활성화 또는 비활성화 여부)를 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost status
  ```

- 활성 클라이언트 및 연결의 수를 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost show connections
  ```

  이 명령은 활성 클라이언트의 수, DD Boost에 사용되는 연결, 그리고 주어진 그룹에 사용되는 연결을 표시합니다. 그리고 사용할 수 있는 인터페이스의 개요도 제공합니다.

- 데이터 도메인 시스템에서 모든 저장소 유닛 및 내용을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost destroy
  ```

  이 명령은 저장소 유닛에서 모든 데이터를 제거합니다. 해당 카탈로그 항목은 수동으로 제거해야 합니다.

DD Boost 사용자

- DD Boost 사용자를 설정하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost set user-name <user-name>
  ```

- 현재 사용자를 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost show user-name
  ```

- DD Boost 사용자를 재설정하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost reset user-name
  ```

분산된 세그먼트 처리

- 분산된 세그먼트 처리를 활성화 또는 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost option set distributed-segment-processing {enabled | disabled}
  ```

- 분산된 세그먼트 처리 옵션의 상태(활성화 또는 비활성화 여부)를 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost option show distributed-segment-processing
  ```

- 분산된 세그먼트 처리를 기본 옵션(즉 활성화)으로 재설정하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost option reset distributed-segment processing
  ```

파일 복제

- 파일 복제를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost file-replication option set {encryption {enabled | disabled}| low-bw-
  optim {enabled | disabled}
  ```

  다음 사항에 유의하십시오.

  - 파일 복제를 활성화하려면 이 옵션을 원본 및 대상 데이터 도메인 시스템 양쪽에서 설정해야 합니다. 관리자만 이 옵션을 설정할 수 있습니다.
  - 암호화를 사용하려면 원본 및 대상 시스템 양쪽에서 암호화 옵션을 활성화해야 합니다.
  - 낮은 대역폭 최적화 옵션은 집계 대역폭이 6Mbps보다 작은 네트워크만 사용하는 것이 좋습니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 최대 파일 시스템 쓰기 성능을 위해서는 이 옵션을 비활성화된 상태로 두십시오.

- 암호화 또는 낮은 대역폭 최적화 옵션의 상태(활성화 또는 비활성화 여부)를 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost file-replication option show [low-bw-optim]| [encryption]
  ```

- 파일 복제에 대한 낮은 대역폭 최적화 또는 암호화 옵션을 재설정하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost file-replication option reset {low-bw-optim | encryption}
  ```

- 파일 복제 통계를 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost file-replication show stats
  ```

- 파일 복제 통계를 재설정하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost file-replication reset stats
  ```

- DD Boost 파일 복제 전송의 상태를 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost file-replication show active
  ```

- 원본과 대상 시스템 사이의 데이터 전송 기록을 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost file-replication show history [duration duration{day | hr}] [interval
  hr]
  ```

  이 명령은 사전 및 사후 압축 데이터의 크기, 네트워크 전송 데이터의 크기, 낮은 대역폭 최적화 계수 및 오류의 수를 표시합니다.

인터페이스 그룹(ifgroup)

- 인터페이스를 추가하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost ifgroup add interface <IP Address>
  ```

- 그룹에서 인터페이스를 제거하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost ifgroup del <IP Address>
  ```

  이 명령을 실행하기 전에 제거하려는 인터페이스를 백업 또는 복원 작업에서 사용하고 있지 않다는 것을 확인합니다.

- 고급 부하 분산 및 링크 장애 조치를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost ifgroup enable
  ```

- 고급 부하 분산 및 링크 장애 조치를 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost ifgroup disable
  ```

- 고급 부하 분산 및 링크 장애 조치에 대한 인터페이스를 제거하고 ifgroup을 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost ifgroup reset
  ```

  이 명령은 `ddboost ifgroup disable` 명령을 내린 다음에 여러 개의 `ddboost ifgroup del interface ipaddr` 명령을 내리는 것과 같습니다.

- ifgroup에 추가된 인터페이스를 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ifgroup show config
  ```

- 링크 집계 상태를 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ifgroup status
  ```

저장소 유닛

- 저장소 유닛을 생성하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost storage-unit create <storage-unit-name>
  ```

- 저장소 유닛을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost storage-unit delete <storage-unit-name>
  ```

  해당 카탈로그 항목은 수동으로 제거해야 합니다.

- 모든 저장소 유닛의 이름 또는 지정된 저장소 유닛에 있는 모든 파일의 이름을 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost storage-unit show [compression] [storage-unitname]
  ```

  압축 옵션을 사용하여 모든 저장소 유닛에 대한 원래 바이트 크기, 전역 압축 및 로컬 압축을 표시할 수 있습니다.

통계

- 오류의 수를 포함하여 읽기 쓰기 통계를 표시하려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost show stats [interval seconds] [count count]
  ```

- 네트워크 연결이 손실되는 경우에 모든 통계를 재설정하거나 모든 작업 연결을 지우려면 다음을 수행합니다.

  ```
  ddboost reset stats
  ```

Snapshot Array Manager

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 필수 구성 요소
- Dell Enterprise Manager 추가

필수 구성 요소

NetVault Backup 버전 12.0 이상에서는 Dell Compellent 저장소 센터 버전 7.1.12.2 이상에서 *파일 시스템용* 플러그인을 사용하여 스냅숏 기반의 백업을 지원합니다.

Dell Compellent 저장소 어레이에서는 Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2 및 2016과 같은 Windows 플랫폼을 지원합니다.

Dell Enterprise Manager 추가

Dell Enterprise Manager에서는 Dell Compellent 저장소 센터를 모니터링하고 관리하기 위해 중앙 집중식 관리 콘솔을 제공합니다. 스냅숏 기반의 백업 및 복원에 Dell Compellent 저장소 어레이를 사용하려면 Enterprise Manager를 Windows 운영 체제에서 실행되고 있는 NetVault Backup 서버에 추가해야 합니다.

구성 마법사를 사용하여 Enterprise Manager를 추가 및 구성할 수 있습니다.

참고: Dell Enterprise Manager의 단일 인스턴스를 추가할 수 있습니다.

Enterprise Manager를 NetVault Backup 서버에 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **저장소 장치 추가**를 클릭합니다.

— 또는 —

탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.

2 **저장소 장치 추가** 페이지에서 **Snapshot Array Manager** 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **Snapshot Array Manager 추가** 페이지에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

표 31. Snapshot Array Manager 추가

옵션	설명
장치 표시 이름	Enterprise Manager의 표시 이름을 지정합니다.
Array Manager 유형	Dell Enterprise Manager를 선택합니다.
네트워크 이름/IP 주소	Enterprise Manager의 정규화된 도메인 이름(FQDN) 또는 IP 주소를 입력합니다. 서버에서 호스트 이름을 확인할 수 없는 경우 Enterprise Manager를 추가할 수 없습니다.
네트워크 포트	기본적으로 Enterprise Manager 포트 번호 3033을 사용하여 모든 클라이언트 통신을 수신합니다. Enterprise Manager에서 웹 서버 포트를 변경한 경우 포트 번호를 지정합니다.
사용자 이름	Enterprise Manager에 로그인하는 데 사용할 수 있는 사용자 계정을 지정합니다.
암호	사용자 계정의 암호를 입력합니다.

4 **다음**을 클릭하여 장치를 추가합니다.

5 Enterprise Manager가 성공적으로 추가되고 초기화되면 메시지가 표시됩니다.

가상 테이프 라이브러리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 가상 테이프 라이브러리 정보
- 가상 테이프 라이브러리 고려 사항
- 가상 테이프 라이브러리 생성 및 추가
- 이전에 생성된 VTL 다시 추가

가상 테이프 라이브러리 정보

가상 테이프 라이브러리(VTL)는 디스크에서 테이프 라이브러리를 에뮬레이트합니다. VTL은 라이센스 가능한 옵션으로 NetVault Backup에 포함됩니다.

VTL을 사용하면 디스크로 빠르게 백업을 수행하고 피크 이외의 시간에 오프사이트 보관을 위해 백업을 실제 장치로 마이그레이션하거나 복제할 수 있는 유연성이 생깁니다. Media Manager는 가상 테이프와 물리적 테이프를 구분하지 않습니다. 따라서 중단 기간 및 회전 체계를 포함하여 백업 정책을 설정하는 데 동일한 프로세스를 사용할 수 있습니다.

VTL은 디스크에서 디렉터리로 나타납니다. 각 VTL에는 **drives**, **slots** 및 **media**의 세 개 디렉터리가 있습니다. 이러한 디렉터리에는 번호가 지정된 하위 디렉터리가 있습니다. 가상 드라이브는 **drives** 하위 디렉터리에 파일로 있습니다. 이러한 파일에는 미디어 파일에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 가상 테이프는 **media** 디렉터리에 미디어 파일로 있습니다. 가상 테이프가 슬롯과 드라이브 사이에서 이동할 때 미디어 파일 자체는 **media** 디렉터리에 유지되며 드라이브 및 슬롯 파일은 미디어 이동을 에뮬레이트하기 위해 수정됩니다.

VTL에서는 수에 관계없이 동시 NetVault Backup 클라이언트 백업을 처리할 수 있습니다. 실제 라이브러리에서처럼 VTL에 포함된 드라이브의 수에 따라 동시에 수행할 수 있는 작업의 수가 결정됩니다. 슬롯의 수는 구성된 드라이브의 수와 같거나 이보다 커야 합니다. 운영 체제에 따라 최대 파일 크기 한계에 영향이 생길 수 있고, 이에 따라 최대 VTL 미디어 크기에도 영향이 생길 수 있습니다.

> **참고:** VTL은 파일 시스템(예: NTFS, UFS, ext3 등) 및 디스크 시스템(예: IDE, SCSI, iSCSI 등)과는 무관하지만 이동식 드라이브에 있는 파일 시스템은 지원하지 않습니다.

가상 테이프 라이브러리 고려 사항

VTL을 생성하고 추가하기 전에 다음과 같은 정보를 검토하십시오.

- VTL을 생성하기 전에 NetVault Backup은 대상 디스크에 새 VTL을 수용할 공간이 충분한지 확인하기 위해 디스크 공간 검사를 수행합니다.

  일반적인 파일 시스템에서 디스크 공간 검사 기능을 사용하여 VTL 생성 중에 오류를 피할 수 있습니다. 타사 중복 제거 어플라이언스 또는 압축 파일 시스템에서 VTL을 생성할 때 이 기능을 비활성화해야 합니다. 자세한 내용은 디스크 장치 플러그인에 대한 기본 설정 구성을 참조하십시오.

- 디스크 공간 검사 중에 디스크에 필요한 사용 가능한 공간은 다음과 같이 계산합니다.

  슬롯 수 * 미디어 용량 + <x>

  여기에서 <x>는 다음과 같은 요구 사항에 대하여 고려하는 추가 디스크 공간입니다.

  - VTL에 대한 디렉터리 구조를 생성하는 데 필요한 디스크 공간. 요구 사항은 파일 시스템에 따라 달라집니다.
  - 시스템에서 실행 중인 다른 응용 프로그램이 필요로 하는 디스크 공간입니다.

  기본적으로 추가 공간 요구 사항은 20MB로 설정됩니다. 이 설정을 변경하려면 디스크 장치 플러그인에 대한 기본 설정 구성을(를) 참조하십시오.

- 대상 디스크에 지정된 VTL을 수용할 수 있는 충분한 공간이 없으면 장치 에뮬레이션 프로세스는 종료되고 메시지가 표시됩니다.

가상 테이프 라이브러리 생성 및 추가

구성 마법사를 사용하여 NetVault Backup 서버 또는 SmartClient에서 가상 테이프 라이브러리를 생성할 수 있습니다. VTL을 생성할 때 가상 테이프 드라이브 및 슬롯의 수를 선택하고 가상 테이프의 크기를 지정할 수 있습니다. 장치가 생성되면 서버에 자동으로 추가됩니다.

가상 테이프 라이브러리를 생성하고 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **저장소 장치 추가**를 클릭합니다.

   — 또는 —

   탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.

2. 저장소 장치 추가 페이지에서 **가상 테이프 라이브러리/미디어 체인저** 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
3. NetVault Backup 컴퓨터 목록에서 장치를 생성할 컴퓨터를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

4 **가상 테이프 라이브러리 추가** 페이지에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

그림 11. 가상 테이프 라이브러리 추가 페이지

표 32. 가상 테이프 라이브러리 추가

옵션	설명
새 장치를 생성할 디스크의 위치를 선택합니다.	VTL을 생성하려는 위치를 지정합니다. 선택한 컴퓨터에서 경로가 이미 생성되어 있는지 확인합니다. NetVault Backup은 경로에서 기존에 없는 디렉터리를 생성하지 않습니다.
장치의 이름을 선택합니다.	장치에 고유한 이름을 지정합니다.
장치 표시 이름	장치에 대한 표시 이름을 지정합니다.
5자로 된 미디어 바코드 접두사를 선택합니다.	NetVault Backup 서버에서는 자동으로 바코드 접두사를 생성하여 VTL 미디어에 할당합니다. 변경하려면 장치의 고유 코드를 입력합니다.
미디어 용량 지정	가상 테이프 크기를 입력하거나 선택합니다. 미디어 크기는 GiB 단위로 지정됩니다. 각 슬롯에는 주어진 크기의 미디어가 포함됩니다. 기본값은 32GiB입니다.
드라이브 수 선택	VTL의 드라이브 수를 입력하거나 선택합니다. 최대 100개의 드라이브를 생성할 수 있습니다. 기본값은 2 드라이브입니다.
슬롯 수 선택	미디어가 있는 총 슬롯 수를 입력하거나 선택합니다. 최대 999개의 슬롯을 지정할 수 있습니다. 기본값은 16 슬롯입니다.

5 **다음**을 클릭하여 장치를 생성하고 추가합니다.

> **참고:** VTL을 생성하는 데 걸리는 VTL에 대하여 지정된 슬롯의 수와 미디어 용량에 따라 달라집니다. 필요한 시간은 VTL 크기에 비례합니다.

6 장치를 성공적으로 추가하고 초기화하면 메시지가 표시됩니다.

이전에 생성된 VTL 다시 추가

구성 마법사를 사용하여 이전에 생성된 가상 테이프 라이브러리를 찾고 장치를 서버에 추가할 수 있습니다. 이 방법을 사용하여 서버에서 제거된 장치를 추가할 수 있습니다.

이전에 생성된 VTL을 다시 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1 장치 구성 마법사를 시작합니다.

2 저장소 장치 추가 페이지에서 **가상 테이프 라이브러리/미디어 체인저** 옵션을 선택하고 **이전에 생성된 가상 장치 다시 추가** 확인란을 선택합니다.

3 NetVault Backup 컴퓨터 목록에서 장치가 생성된 컴퓨터를 선택합니다. **다음**을 클릭하여 선택한 클라이언트를 스캔하고 발견된 VTL을 표시합니다.

4 **장치** 목록에서 추가하려는 장치를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

장치를 성공적으로 추가하고 초기화하면 메시지가 표시됩니다.

가상 독립 실행형 드라이브

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 가상 독립 실행형 드라이브 정보
- 가상 독립 실행형 드라이브 생성 및 추가

가상 독립 실행형 드라이브 정보

가상 독립 실행형 드라이브에서는 디스크에서 테이프 드라이브를 에뮬레이트합니다. 가상 독립 실행형 드라이브는 NetVault Backup에 라이센스 가능한 옵션으로 포함됩니다.

이러한 장치를 사용하면 디스크로 빠르게 백업을 수행하고 피크 이외의 시간에 오프사이트 보관을 위해 백업을 실제 장치로 마이그레이션하거나 복제할 수 있는 유연성이 생깁니다. Media Manager는 가상 테이프와 물리적 테이프를 구분하지 않습니다. 따라서 중단 기간 및 회전 체계를 포함하여 백업 정책을 설정하는 데 동일한 프로세스를 사용할 수 있습니다. 가상 독립 실행형 드라이브는 디스크에서 디렉터리로 나타냅니다. 가상 테이프는 디렉터리에서 미디어 파일로 존재합니다.

가상 독립 실행형 드라이브 생성 및 추가

구성 마법사를 사용하여 NetVault Backup 서버 또는 SmartClient에서 가상 독립 실행형을 생성할 수 있습니다. 장치를 생성할 때 가상 테이프의 크기를 지정할 수 있습니다. 장치가 생성되면 서버에 자동으로 추가됩니다.

가상 독립 실행형 드라이브를 생성 및 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **저장소 장치 추가**를 클릭합니다.

— 또는 —

탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.

2 저장소 장치 추가 페이지에서 **단일 가상 디스크 장치** 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 NetVault Backup 컴퓨터 목록에서 장치를 생성할 컴퓨터를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

4 **단일 가상 디스크 장치 추가** 페이지에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

그림 12. 단일 가상 디스크 장치 추가 페이지

표 33. 가상 독립 실행형 드라이브 추가

옵션	설명
새 장치를 생성할 디스크의 위치를 선택합니다.	장치를 생성하려는 위치를 지정합니다. 선택한 컴퓨터에서 경로가 이미 생성되어 있는지 확인합니다. NetVault Backup은 경로에서 기존에 없는 디렉터리를 생성하지 않습니다.
장치의 이름을 선택합니다.	장치에 고유한 이름을 지정합니다.
5자로 된 미디어 바코드 접두사를 선택합니다.	NetVault Backup 서버에서는 자동으로 바코드 접두사를 생성하여 가상 테이프에 할당합니다. 변경하려면 장치의 고유 코드를 입력합니다.
미디어 용량 지정	가상 테이프 크기를 입력하거나 선택합니다. 미디어 크기는 GiB 단위로 지정됩니다. 디스크에 가상 미디어를 생성할 수 있을 만큼 충분한 공간이 있는지 확인합니다. 기본값은 32GiB입니다.

5 **다음**을 클릭하여 장치를 생성하고 추가합니다.

6 장치를 성공적으로 추가하고 초기화하면 메시지가 표시됩니다.

공유 가상 테이프 라이브러리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 공유 가상 테이프 라이브러리 정보
- SVTL 고려 사항
- SVTL 필수 조건
- SVTL 생성 및 추가
- 이전에 생성된 SVTL 다시 추가

공유 가상 테이프 라이브러리 정보

NetVault Backup 공유 가상 테이프 라이브러리(SVTL)는 VTL을 다수의 LAN 프리 백업용 NetVault Backup 컴퓨터과 공유할 수 있게 하여 VTL 구현을 확장합니다.

SVTL은 다음과 같은 플랫폼에서 지원됩니다.

- Windows
- Linux(x86 및 x86-64)
- Solaris(SPARC 및 x86-64)

인터페이스로는 Fibre Channel, iSCSI 또는 SCSI가 있습니다. Linux 및 Solaris 플랫폼의 경우 SCSI_FCP 프로토콜도 지원됩니다. 디스크의 크기는 제한이 없습니다. 하지만 운영 체제에서 부과하는 제한이 적용됩니다. CLI 유틸리티를 사용하여 런타임 중에 SVTL 크기를 변경할 수 있습니다.

그림 13. SVTL



SVTL 고려 사항

SVTL을 설정하기 전에 다음과 같은 사항을 고려하십시오.

- SVTL 크기는 디스크 크기에 따라 달라집니다. 따라서 자신의 SVTL 크기 요구 사항에 맞는 디스크를 선택합니다.
- 디스크가 SVTL에 액세스하는 모든 클라이언트에 실제로 연결되어 있는지 확인합니다. SVTL에 대한 가상 드라이브의 수는 SVTL에 액세스하는 컴퓨터의 수에 따라 달라집니다. 하지만 현재 디스크에 연결된 컴퓨터의 수에 따라 제한되지는 않습니다. 나중에 사용할 목적으로 추가 드라이브를 구성할 수 있습니다.
- 가상 암 체인저를 제어하는 컴퓨터을 선택합니다. SVTL 드라이브를 여러 클라이언트 사이에서 공유하거나 분산시킬 수 있지만 단 하나의 클라이언트만 가상 암 체인저를 제어합니다.

SVTL 필수 조건

SVTL을 생성하기 전에 다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

- 일반 요구 사항
- Linux 기반 시스템에서 원시 I/O 설정
- Red Hat Linux에서 원시 I/O 설정
- Red Hat Enterprise Linux 5 이상에 원시 I/O 설정
- SUSE Linux에서 원시 I/O 설정

일반 요구 사항

- 디스크 어레이를 SVTL을 공유할 모든 NetVault Backup 클라이언트에 연결합니다. 인터페이스로는 Fiber Channel, iSCSI 또는 SCSI가 될 수 있습니다. Linux 및 Solaris 플랫폼의 경우 SCSI_FCP 프로토콜도 지원됩니다.
- 마운트한 파티션 또는 볼륨이 없는 포맷하지 않은 디스크를 SVTL로 사용합니다. 하드 디스크의 파티션은 SVTL 역할을 할 수 없습니다. 추가 요구 사항에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다.
  - 디스크에서 여러 인터페이스를 사용할 수 있어야 합니다.
  - Windows에서는 꺼낼 수 없는 디스크를 SVTL로 사용할 수 있습니다.
  - NetVault Backup에서는 Multipath, Powerpath 또는 소프트웨어 RAID 기술을 지원하지 않습니다.
- Windows에서는 SVTL을 생성하는 데 사용하기 전에 LUN 또는 디스크의 기존 볼륨을 삭제합니다.
- Windows 2008, Windows 7 및 Windows Vista에서는 디스크 관리 유틸리티를 사용하여 디스크를 온라인 상태로 만듭니다. 디스크 초기화 메시지가 나타나면 "아니오"를 선택합니다. 이러한 단계를 수행하지 않으면 NetVault Backup에서 디스크에 SVTL을 생성할 수 없습니다.
- Linux에서는 원시 I/O를 수행하기 전에 원시 장치 노드의 풀을 블록 장치에 바인딩합니다. 원시 대 블록 장치 바인딩 정보의 중앙 리포지토리 역할을 하는 원시 장치 컨트롤러가 있습니다.

  바인딩은 `raw`라는 이름의 유틸리티를 사용하여 수행하며 대개 Linux 배포자가 공급합니다.
- SVTL을 호스팅하거나 드라이브를 공유하는 Solaris 시스템에서는 **/kernel/drv/sd.conf** 파일에 해당하는 디스크 및 볼륨에 대한 SCSI ID 및 LUN 값을 지정합니다. 이 요구 사항은 SAN에서 디스크 또는 RAID 볼륨을 사용하는 경우에만 적용됩니다. 다음 형식을 사용하여 값을 지정합니다.

  ```
  name="sd" class="scsi" target=6 lun=5;
  ```
- Solaris 시스템에서는 하드 디스크에 "Backup"이라는 이름의 큰 단일 파티션을 만듭니다. 해당하는 명령을 사용하여 대상 하드 디스크를 설정하여 단일 파티션을 포함하게 합니다.
- 가상 암 체인저를 제어하는 클라이언트를 결정합니다.

Linux 기반 시스템에서 원시 I/O 설정

Linux 기반 시스템에서 원시 I/O를 설정하려면 다음과 같은 사항이 필요합니다.

- 하나 이상의 사용 가능한 IDE 또는 SCSI 디스크 파티션.
- **/dev/rawctl** 또는 **/dev/raw**라는 이름의 원시 장치 컨트롤러. 컨트롤러가 없으면 다음과 같은 명령을 입력하여 기호화된 링크를 만듭니다.

  ```
  ln -s /dev/your_raw_dev_ctrl /dev/rawctl
  ```

다음 예에 Linux에서 원시 I/O를 설정하는 방법이 나와 있습니다.

1. 프롬프트에서 다음 명령을 입력하여 **devices.txt** 파일에서 정보를 표시합니다. **/usr/src/linux/Documentation** 디렉터리에서 이 파일을 찾을 수 있습니다.

   ```
   ls /dev/rawctl
   ```

   — 또는 —

   ```
   ls /dev/raw/raw1
   ```
2. 루트로 로그인한 후에 다음과 같은 명령을 입력하여 장치를 생성합니다.

   ```
   mknod /dev/rawctl c 162 0
   ```
3. 다음과 같이 권한을 설정합니다.

   ```
   crw-rw
   ```

/dev/raw/raw1 및 **/dev/raw/raw2**가 필요하면 **devices.txt** 파일에 나와 있는 적당한 번호를 사용하여 같은 절차를 수행하고 같은 권한을 설정합니다.

Red Hat Linux에서 원시 I/O 설정

다음 예에 Red Hat Linux에서 원시 I/O를 설정하는 방법이 나와 있습니다. 사용되는 원시 파티션은 **/dev/sda**입니다.

1 다음 예에 나와 있는 것처럼 이 파티션에서 4096바이트 페이지의 수를 계산합니다.

```
fdisk /dev/sda
Disk /dev/sda: 255 heads, 63 sectors, 1106 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
num_pages = floor( ((1106-524+1)*16065*512)/4096 )
num_pages = 11170736
```

2 사용되지 않는 원시 장치 노드를 이 파티션에 바인딩합니다. 컴퓨터를 다시 부팅할 때마다 바인딩을 해야 합니다. 이 명령을 실행하려면 루트로 로그인해야 합니다.

```
raw /dev/raw/raw1 /dev/sda
```

3 영구 바인딩을 하려면 **/etc/sysconfig/rawdevices** 파일을 열고 다음 줄을 추가합니다.

```
dev/raw/raw1 /dev/sda
```

시스템을 다시 시작하거나 다음 명령을 입력합니다.

```
/etc/rc.d/init.d/rawdevices start
```

4 원시 장치 컨트롤러와 디스크 파티션에 적당한 읽기 권한을 설정합니다. 원시 장치에 적당한 읽기 및 쓰기 권한을 설정합니다.

Red Hat Enterprise Linux 5 이상에 원시 I/O 설정

원시 장치 인터페이스는 Red Hat Enterprise Linux 5에서 더 이상 사용되지 않습니다. 이제는 **udev** 규칙을 사용하여 원시 장치 매핑을 수행합니다. 원시 장치를 올바르게 매핑하려면 다음 형식으로 **/etc/udev/rules.d/60-raw.rules** 파일에 적당한 항목을 추가합니다.

- 장치 이름의 경우:

```
ACTION=="add", KERNEL=="<device name>", RUN+="/bin/raw /dev/raw/rawX %N"
```

- 주 또는 부 번호의 경우:

```
ACTION=="add", ENV{MAJOR}=="A", ENV{MINOR}=="B", RUN+="/bin/raw /dev/raw/rawX
%M %m"
```

여기에서 `<device name>`은 바인딩하려는 장치의 이름(예: **/dev/sda1**)이고, A와 B는 바인딩하려는 장치의 주 또는 부 번호이고, X는 시스템에서 사용하게 하려는 원시 장치 번호입니다.

기존의 큰 **/etc/sysconfig/rawdevices** 파일이 있으면 다음과 같은 스크립트를 사용하여 변환합니다.

```
#!/bin/sh
grep -v "^ *#" /etc/sysconfig/rawdevices | grep -v "^$" |
while read dev major minor;
do
if [-z "$minor"]; then
echo "ACTION==\"add\", KERNEL==\"${major##/dev/}\",
RUN+=\\"/bin/raw $dev%N\""
else
echo "ACTION==\"add\", ENV{MAJOR}==\"$major\",
ENV{MINOR}==\"$minor\", RUN+=\\"/
bin/raw $dev%M%m\"$dev%M%m\""
fi
done
```

SUSE Linux에서 원시 I/O 설정

SUSE Linux에서는 **/etc/raw** 파일에서 원시 디스크 파티션을 관리합니다. 이 일반 텍스트 파일에는 가능한 구성에 대한 주석과 예가 포함되어 있습니다. 원시 장치를 생성한 후에는 **/etc/init.d/raw** 스크립트로 시작하여 원시 장치를 바인딩합니다. **chkconfig(8)** 유틸리티를 사용하여 다시 시작할 때마다 원시 장치 바인딩이 발생하는지 확인합니다.

SVTL 생성 및 추가

구성 마법사를 사용하여 SVTL을 생성 및 추가할 수 있습니다. SVTL을 생성할 때 가상 테이프 드라이브 및 슬롯의 수를 선택하고 미디어 용량을 지정할 수 있습니다. 장치가 생성된 후에는 드라이브를 다른 클라이언트로 할당할 수도 있고 드라이브를 여러 클라이언트와 공유할 수도 있습니다.

SVTL을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **저장소 장치 추가**를 클릭합니다.

— 또는 —

탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.

2 저장소 장치 추가 페이지에서 **공유 가상 테이프 라이브러리** 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 NetVault Backup 컴퓨터 목록에서 장치를 생성할 컴퓨터를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

4 **공유 가상 테이프 라이브러리 추가** 페이지에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

옵션	설명
라이브러리 장치	대상 드라이브를 선택합니다. 운영 체제에 따라 목록에 다음과 같은 항목이 포함됩니다. • **Windows:** PhysicalDrive1, PhysicalDrive2 등 • **Linux:** /dev/raw/raw1, /dev/raw/raw2 등 • **Solaris:** /dev/rdsk/c0t0d0s0, /dev/rdsk/c1t1d0s0 등
장치 설명	디스크 유형을 표시합니다.
장치 크기	디스크 크기를 표시합니다.
장치 블록 크기	블록 크기를 표시합니다.
이전에 SVTL로 포맷?	선택한 디스크가 이전에 SVTL로 포맷되었는지 여부를 나타냅니다.
바코드 접두사	NetVault Backup 서버에서는 자동으로 바코드 접두사를 생성하여 장치에서 사용하는 미디어에 할당합니다. 변경하려면 장치의 고유 코드를 입력합니다.
드라이브 수	SVTL의 드라이브 수를 입력하거나 선택합니다. 드라이브 수는 현재 디스크에 연결되어 있는 NetVault Backup 클라이언트의 수보다 많을 수 있습니다. 나중에 추가 드라이브를 사용하여 더 많은 클라이언트를 연결할 수 있습니다.
미디어 항목 수	미디어가 있는 총 슬롯 수를 입력하거나 선택합니다.
미디어 용량	미디어 크기를 입력하거나 선택합니다. 미디어 크기는 MiB 단위로 지정됩니다. SVTL을 생성할 때 NetVault Backup에서는 몇 메가바이트의 공간을 사용하여 SVTL에 관한 일부 정보를 디스크에 저장합니다. 미디어 용량을 구성할 때 이 요구 사항을 고려하십시오.

5 SVTL에 대한 디스크 공간 요구 사항을 결정하려면 **필요한 크기 계산**을 클릭합니다. 필요한 디스크 크기가 실제 디스크 크기보다 크면 **미디어 항목** 및 **미디어 용량**을 줄입니다.

6 **확인**을 클릭합니다.

7 SVTL을 생성할 때 NetVault Backup에서 지정된 디스크를 포맷합니다. 이 단계를 완료하려면 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

- **암호:** 서버에 대한 NetVault Backup 암호를 입력합니다.
- **확인 구문: FORMAT SVTL** 텍스트를 입력합니다.

Format을 클릭하여 디스크를 포맷하고 SVTL을 생성합니다.

8 SVTL이 생성되고 테이프 드라이브가 자동으로 발견되어 적당한 저장소 베이에 할당된 후에 메시지가 표시됩니다.

단계 3에서 선택된 클라이언트가 모든 드라이브를 제어하는 경우 이 기본 구성을 사용할 수 있습니다. 이 경우에는 **라이브러리 추가**를 클릭합니다. 정보 메시지가 나타납니다. 메시지를 닫아 구성 마법사를 종료합니다.

9 드라이브를 다른 클라이언트로 지정하거나 여러 클라이언트에서 드라이브를 공유하려면 **드라이브를 수동으로 추가**를 클릭하고 다음 단계를 완료합니다.

a **컴퓨터 선택** 테이블에서 드라이브가 연결되어 있는 클라이언트를 선택합니다. 장치가 여러 클라이언트에 연결된 경우 한 클라이언트를 선택합니다. **다음**을 클릭하여 선택한 클라이언트 스캔하고 연결된 장치를 나열합니다.

참고: 어떤 베이를 건너뛰고 다음 베이를 구성하려면 **베이 비워두기**를 클릭합니다.

b **베이 드라이브 선택** 테이블에서 추가하려는 장치를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

c 예를 들어 SAN 설정에서와 같이 장치가 여러 클라이언트에 연결된 경우 모든 호스트 클라이언트가 **컴퓨터 선택** 테이블에 나열됩니다. 여러 클라이언트와 드라이브를 공유하려면 **컴퓨터 선택** 테이블에서 추가 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

d 드라이브가 선택된 클라이언트에 성공적으로 할당되면 메시지가 표시됩니다.

라이브러리의 추가 드라이브를 지정하려면 **더 많은 장치 추가**를 클릭하고 단계 a~단계 c를 반복합니다.

다른 드라이브를 추가하지 않으려면 구성 마법사를 종료합니다.

이전에 생성된 SVTL 다시 추가

구성 마법사를 사용하여 이전에 생성된 SVTL을 찾고 장치를 서버에 추가할 수 있습니다. 이 방법을 사용하여 서버에서 제거된 장치를 추가할 수 있습니다.

이전에 생성된 SVTL을 다시 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 장치 구성 마법사를 시작합니다.

2 저장소 장치 추가 페이지에서 **공유 가상 테이프 라이브러리** 옵션을 선택하고 **이전에 생성된 가상 장치 다시 추가** 확인란을 선택합니다.

3 NetVault Backup 컴퓨터 목록에서 장치가 생성된 컴퓨터를 선택합니다. **다음**을 클릭하여 선택한 클라이언트를 스캔하고 발견된 SVTL을 나열합니다.

4 **장치** 목록에서 추가하려는 장치를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

5 SVTL이 추가되고 테이프 드라이브가 자동으로 발견되어 적당한 저장소 베이에 할당된 후에 메시지가 표시됩니다.

단계 3에서 선택된 클라이언트가 모든 드라이브를 제어하는 경우 이 기본 구성을 사용할 수 있습니다. 이 경우에는 **라이브러리 추가**를 클릭합니다. 정보 메시지가 나타납니다. 메시지를 닫아 구성 마법사를 종료합니다.

6 드라이브를 다른 클라이언트로 지정하거나 여러 클라이언트에서 드라이브를 공유하려면 **드라이브를 수동으로 추가**를 클릭하고 다음 단계를 완료합니다.

a **컴퓨터 선택** 테이블에서 드라이브가 연결되어 있는 클라이언트를 선택합니다. 장치가 여러 클라이언트에 연결된 경우 한 클라이언트를 선택합니다. **다음**을 클릭하여 선택한 클라이언트 스캔하고 연결된 장치를 나열합니다.

참고: 어떤 베이를 건너뛰고 다음 베이를 구성하려면 **베이 비워두기**를 클릭합니다.

b **베이 드라이브 선택** 테이블에서 추가하려는 장치를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

c 예를 들어 SAN 설정에서와 같이 장치가 여러 클라이언트에 연결된 경우 모든 호스트 클라이언트가 **컴퓨터 선택** 테이블에 나열됩니다. 여러 클라이언트와 드라이브를 공유하려면 **컴퓨터 선택** 테이블에서 추가 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

d 드라이브가 선택된 클라이언트에 성공적으로 할당되면 메시지가 표시됩니다.

라이브러리의 추가 드라이브를 지정하려면 **더 많은 장치 추가**를 클릭하고 단계 a~단계 c를 반복합니다.

다른 드라이브를 추가하지 않으려면 구성 마법사를 종료합니다.

실제 테이프 장치

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 독립 실행형 테이프 드라이브 추가
- 테이프 라이브러리 추가

독립 실행형 테이프 드라이브 추가

구성 마법사를 사용하여 독립 실행형 테이프 드라이브를 추가하고 구성할 수 있습니다. 장치가 여러 호스트에 연결되어 있는 경우 공유 액세스를 위해 마법사에서 장치를 구성할 수 있습니다.

참고: Windows 기반 컴퓨터에서 장치를 NetVault Backup 서버에 추가하기 전에 이동식 저장소 서비스를 비활성화해야 합니다. 이 서비스를 비활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 설치 안내서*를 참조하십시오.

NetVault Backup 서버에 독립 실행형 테이프 드라이브를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **저장소 장치 추가**를 클릭합니다.

— 또는 —

탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.

2 저장소 장치 추가 페이지에서 **단일 실제 테이프 장치** 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 NetVault Backup 클라이언트 목록에서 대상 장치에 물리적으로 연결된 클라이언트를 선택합니다. 장치가 여러 클라이언트에 연결된 경우 한 클라이언트를 선택합니다.

다음을 클릭하여 선택한 클라이언트 스캔하고 연결된 장치를 나열합니다.

4 **드라이브 선택** 테이블에서 추가하려는 장치를 선택합니다.

장치 표시 이름 상자에 테이프 라이브러리 표시 이름을 제공합니다.

다음을 클릭합니다.

5 예를 들어 SAN 설정에서와 같이 장치가 여러 클라이언트에 연결된 경우 모든 호스트 클라이언트가 **컴퓨터 선택** 테이블에 나열됩니다. 여러 클라이언트와 드라이브를 공유하려면 **컴퓨터 선택** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

   드라이브가 단일 클라이언트에 연결되어 있으면 이 페이지는 표시되지 않습니다.

6 장치가 성공적으로 추가되고 초기화되면 페이지에 메시지가 표시됩니다.

테이프 라이브러리 추가

구성 마법사를 사용하여 실제 테이프 라이브러리를 추가하고 구성할 수 있습니다. 장치가 여러 호스트에 연결되어 있는 경우 공유 액세스를 위해 마법사에서 장치를 구성할 수 있습니다.

> **참고:** Windows 기반 컴퓨터에서 장치를 NetVault Backup 서버에 추가하기 전에 이동식 저장소 서비스를 비활성화해야 합니다. 이 서비스를 비활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 설치 안내서*를 참조하십시오.

NetVault Backup 서버에 테이프 라이브러리를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **저장소 장치 추가**를 클릭합니다.

   — 또는 —

   탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.

2 저장소 장치 추가 페이지에서 **테이프 라이브러리/미디어 체인저** 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 NetVault Backup 클라이언트 목록에서 대상 장치에 물리적으로 연결된 클라이언트를 선택합니다. 장치가 여러 클라이언트에 연결되는 경우에는 라이브러리 컨트롤러로 지정하려는 클라이언트를 선택합니다.

   다음을 클릭하여 선택한 클라이언트 스캔하고 연결된 장치를 나열합니다.

   > **참고:** NetVault Backup에서 라이브러리 체인저는 항상 단일 컴퓨터에 의해 제어됩니다. 드라이브를 여러 클라이언트 사이에서 공유할 수 있습니다.

4 **라이브러리 선택** 테이블에서 추가하려는 장치를 선택합니다.

   테이프 라이브러리 표시 이름 상자에서 테이프 라이브러리에 대한 표시 이름을 지정합니다.

   다음을 클릭합니다.

5 테이프 드라이브가 발견되어 적당한 저장소 베이에 할당된 다음에는 메시지가 표시됩니다.

   이 기본 구성을 사용하는 경우에는 추가 작업이 필요하지 않습니다. 구성 마법사를 종료할 수 있습니다.

6 라이브러리가 자동으로 구성되지 않는 경우에는 **수동으로 드라이브 추가**를 클릭합니다. 이 방법을 사용하여 드라이브를 다른 클라이언트로 할당하거나 드라이브를 여러 클라이언트와 공유할 수도 있습니다.

   라이브러리의 각 드라이브 베이에 대하여 제어 클라이언트 및 드라이브를 수동으로 선택하려면 다음 단계를 완료합니다.

   a **컴퓨터 선택** 테이블에서 드라이브가 연결되어 있는 클라이언트를 선택합니다. 장치가 여러 클라이언트에 연결된 경우 한 클라이언트를 선택합니다.

      해당하는 옵션을 선택합니다.

      - **장치 스캔:** 다시 클라이언트에서 연결된 장치를 스캔하려면 이 옵션을 선택합니다.
      - **장치 스캔 안 함:** 이전 스캔 결과를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.
      - **파일러만 스캔:** 특정 파일러에 연결된 장치를 스캔하려면 이 옵션을 선택한 다음에 해당하는 파일러를 선택합니다.

이 옵션은 서버에 *NDMP용* 플러그인을 설치하고 파일러를 플러그인에 추가한 경우에만 표시됩니다.

다음을 클릭합니다.

참고: 어떤 베이를 건너뛰고 다음 베이를 구성하려면 **베이 비워두기**를 클릭합니다.

나머지 베이를 비어있는 상태로 두고 필요한 드라이브를 사용하여 라이브러리 추가를 완료하려면 **남은 베이 비우기**를 클릭합니다.

b **베이 드라이브 선택** 테이블에서 추가하려는 장치를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

드라이브를 SAN 연결 장치로도 NDMP 연결 장치로도 사용할 수 있는 경우에 드라이브를 하나의 유형으로 추가하면 사용 가능한 드라이브 목록에서 다른 유형이 제거됩니다.

c 예를 들어 SAN 설정에서와 같이 장치가 여러 클라이언트에 연결된 경우 모든 호스트 클라이언트가 **컴퓨터 선택** 테이블에 나열됩니다. 여러 클라이언트와 드라이브를 공유하려면 **컴퓨터 선택** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

드라이브가 단일 클라이언트에 연결되어 있으면 이 페이지는 표시되지 않습니다.

d 드라이브가 선택된 클라이언트에 성공적으로 할당되면 메시지가 표시됩니다.

라이브러리에 대한 추가 드라이브를 할당하려면 **더 많은 장치 추가**를 클릭하고 모든 필요한 드라이브가 구성될 때까지 단계 a에서 단계 c을(를) 반복합니다.

다른 드라이브를 추가하지 않으려면 구성 마법사를 종료합니다.

참고: 라이브러리 초기화 중에 인벤토리 스캔을 하는 작업은 바코드가 없는 테이프보다 바코드가 있는 테이프에서 더 빠릅니다. 따라서 모든 유형의 데이터 및 클리닝 테이프에 바코드를 사용하는 것이 좋습니다.

6

데이터 백업

- 데이터 백업 정보
- 보조 복사본
- 스냅샷 기반 백업
- 백업 만료
- NetVault Backup 집합 정보
- 백업 및 복구 전략
- 백업 작업 생성
- 일정 집합 생성
- 대상 집합 생성
- 백업 작업에 대한 원본 집합 생성
- 백업 고급 옵션 집합 생성
- 집합 관리

데이터 백업 정보

백업은 데이터 손실 이벤트 후에 원본 데이터를 복원 및 복구하는 데 사용할 수 있는 데이터 복사본입니다.

NetVault Backup은 기본 API(Application Programming Interface)와 통합하여 응용 프로그램에서 일관된 데이터 백업 및 복구를 제공하는 플러그인 옵션을 제공합니다. 응용 프로그램 유형에 따라 이러한 플러그인은 선택한 데이터를 백업하는 여러 방법과 옵션을 제공합니다.

일반적으로 NetVault Backup은 다음과 같은 기능을 지원합니다.

- 전체 백업 및 선택적 백업
- 기본 백업 및 보조 백업
- 일반 백업 및 데이터 중복 제거 백업
- 암호화 백업 및 비암호화 백업
- 반복 백업 및 비반복 백업

백업 작업 정의

데이터를 백업하려면 백업 작업을 생성하고 제출해야 합니다. NetVault Backup WebUI는 이 작업을 수행하는 데 유용한 구성 마법사를 제공합니다. 탐색 창의 **구성 안내** 또는 **백업 작업 생성** 링크에서 마법사를 실행할 수 있습니다.

백업 작업 정의에 포함된 구성 요소는 다음과 같습니다.

- 선택 목록
- 플러그인 옵션
- 예약 옵션
- 원본 장치 옵션(*통합용* 플러그인, *데이터 복사용* 플러그인 및 보조 복사본 작업에서만 사용 가능)
- 대상 장치 및 미디어 옵션
- 고급 백업 옵션

이 구성 요소는 NetVault Backup 집합에 저장됩니다. NetVault Backup 집합에 대한 자세한 내용은 NetVault Backup 집합 정보을(를) 참조하십시오.

각 백업 작업에는 작업 ID 번호와 작업 이름이 있습니다. 작업 ID 번호는 자동으로 생성되는 번호입니다. 작업 이름은 사용자 정의 문자열로, 작업 이름을 사용하면 작업 진행 상황을 모니터링하거나 작업 로그를 보거나 데이터를 복원할 백업을 선택할 때 작업을 쉽게 식별할 수 있습니다. 백업은 미디어에 **저장 집합**으로 저장됩니다.

백업 인덱스

NetVault Backup은 각 백업에 대한 백업 인덱스를 생성하고 이 인덱스를 백업 미디어 및 NetVault 데이터베이스에 기록합니다.

백업 인덱스는 데이터 복원에 필요한 정보가 있는 헤더를 포함합니다. 백업 작업에 포함할 수 있는 항목 수나 인덱스 파일 크기에는 최대 한도가 없습니다.

NetVault 데이터베이스에 저장된 백업 인덱스는 **온라인 인덱스**라고 합니다. 온라인 인덱스를 사용하면 미디어를 로드하지 않고 저장 집합의 내용을 빠르게 스캔할 수 있습니다.

보조 복사본

백업 작업에서는 2단계 작업을 실행하여 보조 복사본을 생성할 수 있습니다. 이 복사본은 오프사이트 저장소 및 재해 복구 목적으로 사용할 수 있습니다. NetVault Backup은 보조 복사본을 생성하는 중복 및 데이터 복사본과 같은 두 가지 방법을 제공합니다.

중복

중복 방법은 원래 백업과 연결된 정확한 사본을 만듭니다. 이 방법에서는 백업을 세그먼트로 분할하고 해당 세그먼트를 저장 장치에 복사합니다. 복원 중에 기본 백업 및 보조 사본의 세그먼트를 서로 교환할 수 있습니다. 복원 중에는 암호화되지 않은 세그먼트와 암호화된 세그먼트를 혼합할 수 없기 때문에 중복에 대해서는 암호화를 활성화하거나 비활성화할 수 없습니다. 원래 저장 집합이 암호화된 경우 중복 방법은 암호화된 사본을 만듭니다. 원래 저장 집합이 암호화되지 않았다면 이 방법은 암호화되지 않은 사본을 만듭니다.

데이터 복사본

데이터 복사 방법은 백업을 세그먼트로 분할하고 해당 세그먼트를 백업 장치에 복사합니다. 복원 중에 기본 백업이나 보조 복사본을 사용하여 데이터를 복구합니다. 기본 백업 및 보조 복사본의 세그먼트는 교환할 수 없습니다. 따라서 기본 사본이 암호화되지 않은 경우 데이터 복사에 대한 암호화를 활성화할 수 있습니다. 이 옵션은 기본 백업에 대해 데이터 중복 제거 옵션을 사용할 때 유용합니다.

참고: 기본 복사본이 암호화된 경우 데이터 복사본 방법은 암호화된 저장 집합을 자동으로 생성합니다.

스냅샷 기반 백업

지원되는 Windows 플랫폼에서 NetVault Backup 플러그인은 하드웨어 또는 소프트웨어 VSS 공급자를 사용하여 볼륨의 일관된 특정 시점 복사본 복제본을 생성하고 이 스냅샷을 사용하여 백업을 수행할 수 있습니다. 플러그인은 데이터 복구 작업에 사용할 수 있는 영구적인 스냅샷을 생성할 수도 있습니다.

현재 NetVault Backup *파일 시스템용* 플러그인은 스냅샷 기반 백업을 지원합니다.

VSS 기반 백업을 수행하도록 플러그인을 구성할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다. 다음을 수행하도록 플러그인을 구성할 수 있습니다.

- 디스크 또는 테이프 기반 저장소 장치에 대한 백업을 수행하도록 스냅샷을 생성하고 사용합니다.
- 디스크 또는 테이프 기반 저장소 장치에 대한 백업을 수행하고, 지원되는 디스크 어레이에서 스냅샷을 백업으로 보존하도록 스냅샷을 생성하고 사용합니다.

영구적인 스냅샷을 생성하고 사용하려면 백업할 데이터가 지원되는 디스크 어레이에 있어야 합니다. 영구적인 스냅샷을 지원하는 OS 버전, 플러그인 버전 및 디스크 어레이에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 호환성 안내서*를 참조하십시오.

백업 만료

백업은 무기한 보존하거나 지정된 기간이 지난 후에 만료시킬 수 있습니다. NetVault Backup는 백업에 대하여 세대 및 시간 기준 만료 방법을 지원합니다. 백업이 만료되면 해당 인덱스가 NetVault 데이터베이스에서 삭제됩니다.

백업 만료 방법

백업에 대하여 세대 및 시간 기준 만료 방법을 지정할 수 있습니다.

- **세대 기반 백업 만료:** 이 방법에서는 전체 백업에 대한 최대 세대 수(즉, 동일한 데이터 집합에 보존되는 최대 전체 백업 수)를 지정합니다. 세대 기반 만료는 전체 백업에 대해서만 설정할 수 있습니다. 전체 백업 수가 지정된 세대 수를 초과하면 가장 오래된 전체 백업이 만료됩니다.
- **시간 기반 백업 만료:** 이 방법에서는 백업을 보존할 기간을 지정합니다. 백업 만료 수명을 일, 주 또는 연 수로 지정할 수 있습니다. 만료 수명에 도달하면 백업이 만료됩니다. 시간 기반 만료는 모든 백업 유형(즉, 전체, 증분 및 차등)에 대해 설정할 수 있습니다.

참고: 디스크 기반 저장 장치(NetVault SmartDisk, Quest DR Series 시스템 또는 데이터 도메인 시스템 등)에 저장된 백업이 만료되면 해당 백업은 장치에서 삭제됩니다. 장치를 스캔하여 삭제된 백업을 가져올 수 없습니다.

종속 백업에 대한 만료 규칙

백업이 종속 백업이 있으면 다음 규칙을 사용하여 백업 시리즈를 삭제할 수 있습니다.

- **마지막 백업이 만료될 때 모든 백업 만료:** 기본적으로 이 시리즈의 모든 백업에서 만료가 준비될 때까지 백업 시리즈 만료는 지연됩니다. 증분 시리즈 또는 차등 시리즈의 마지막 종속 백업이 만료되면 해당 시리즈의 백업이 만료됩니다.
- **첫 번째 백업이 만료될 때 모든 백업 만료:** NetVault Backup에서는 첫 번째 백업이 만료되면 백업 시리즈를 만료하도록 만료 동작을 수정할 수 있습니다. 이 규칙을 적용하는 경우 증분 시리즈 또는 차등 시리즈의 첫 번째 백업이 만료되면 해당 시리즈의 백업이 만료됩니다.

  다음과 같은 방법으로 이 규칙을 적용할 수 있습니다.

  - **타이밍 제어 만료** 설정을 사용하여 모든 백업의 기본 동작 변경
  - 저장 집합 만료 설정을 사용하여 선택한 백업에 대한 기본 동작 재정의

다음 예에서는 서로 다른 백업 시리즈의 만료 동작을 보여줍니다.

- 예 1: 증분 백업 시리즈
- 예 2: 차등 백업 시리즈
- 예 3: 혼합 백업(전체, 증분 및 차등 백업)

예 1: 증분 백업 시리즈

이 예에서 전체 백업은 일요일에 수행되고, 증분 백업은 월요일부터 토요일까지 수행됩니다. 보존 기간은 7일로 설정됩니다.

1일 차	2일 차	3일 차	4일 차	5일 차	6일 차	7일 차
전체 백업	증분 백업 1	증분 백업 2	증분 백업 3	증분 백업 4	증분 백업 5	증분 백업 6

증분 백업은 유형에 상관없이 최근 백업(전체, 증분 또는 차등)에 종속됩니다. 따라서 이 백업에서는 하나의 백업 시리즈를 생성합니다.

전체 백업 <- 증분 백업 1 <- 증분 백업 2 <- 증분 백업 3 <- 증분 백업 4 <- 증분 백업 5 <- 증분 백업 6

적용된 만료 규칙에 따라 백업은 다음과 같이 만료됩니다.

- **마지막 백업이 만료될 때 모든 백업 만료:** 이 규칙을 적용하면 이 시리즈의 모든 백업은 15일 차에 만료됩니다.
- **첫 번째 백업이 만료될 때 모든 백업 만료:** 이 규칙을 적용하면 이 시리즈의 모든 백업은 8일 차에 만료됩니다.

예 2: 차등 백업 시리즈

이 예에서 전체 백업은 일요일에 수행되고, 차등 백업은 월요일부터 토요일까지 수행됩니다. 보존 기간은 7일로 설정됩니다.

1일 차	2일 차	3일 차	4일 차	5일 차	6일 차	7일 차
전체 백업	차등 백업	차등 백업	차등 백업	차등 백업	차등 백업	차등 백업

차등 백업은 최근 전체 백업에 종속됩니다. 따라서 이 백업에서는 6개의 개별 백업 시리즈를 생성합니다.

전체 백업 <- 차등 백업 1

전체 백업 <- 차등 백업 2

전체 백업 <- 차등 백업 3

전체 백업 <- 차등 백업 4

전체 백업 <- 차등 백업 5

전체 백업 <- 차등 백업 6

적용된 만료 규칙에 따라 백업은 다음과 같이 만료됩니다.

- **마지막 백업이 만료될 때 모든 백업 만료:** 이 규칙을 적용하는 경우 이 예의 백업은 다음과 같이 만료됩니다.

8일 차	9일 차	10일 차	11일 차	12일 차	13일 차	14일 차	15일 차
없음	없음	차등 백업 1	차등 백업 2	차등 백업 3	차등 백업 4	차등 백업 5	전체 백업 및 차등 백업 6

- **첫 번째 백업이 만료될 때 모든 백업 만료:** 이 규칙을 적용하는 경우 이 예의 모든 백업은 8일 차에 만료됩니다.

예 3: 혼합 백업(전체, 증분 및 차등 백업)

이 예에서 전체 백업은 일요일에 수행되며, 증분 백업은 월요일, 화요일, 목요일에 수행되고, 차등 백업은 수요일과 토요일에 수행됩니다. 보존 기간은 7일로 설정됩니다.

1일 차	2일 차	3일 차	4일 차	5일 차	6일 차	7일 차
전체 백업	증분 백업 1	증분 백업 2	차등 백업 1	증분 백업 3	증분 백업 4	차등 백업 2

차등 백업은 최근 전체 백업에 종속되지만, 증분 백업은 유형에 상관없이 최근 백업(전체, 차등 또는 증분)에 종속됩니다. 따라서 이 백업에서는 3개의 개별 백업 시리즈를 생성합니다.

전체 백업 <- 증분 백업 1 <- 증분 백업 2

전체 백업 <- 차등 백업 1 <- 증분 백업 3 <- 증분 백업 4

전체 백업 <- 차등 백업 2

적용된 만료 규칙에 따라 이 백업은 다음과 같이 만료됩니다.

- **마지막 백업이 만료될 때 모든 백업 만료:** 이 규칙을 적용하는 경우 이 예의 백업은 다음과 같이 만료됩니다.

8일 차	9일 차	10일 차	11일 차	12일 차	13일 차	14일 차	15일 차
없음	없음	없음	증분 백업 1 및 증분 백업 2	없음	없음	차등 백업 1, 증분 백업 3, 증분 백업 4	전체 백업 및 차등 백업 2

- **첫 번째 백업이 만료될 때 모든 백업 만료:** 이 규칙을 적용하는 경우 이 예의 모든 백업은 8일 차에 만료됩니다.

NetVault Backup 집합 정보

NetVault Backup 집합은 백업 및 복원 작업을 생성하는 데 사용됩니다.

데이터 선택 항목, 백업 및 복원 옵션, 예약 옵션, 장치 및 미디어 옵션, 기타 고급 백업 및 복원 옵션을 저장하는 데 집합을 사용할 수 있습니다. 집합을 사용하면 데이터 항목을 직접 선택하거나 각 작업에 대해 백업 및 복원 옵션을 수동으로 구성하지 않아도 되므로, 여러 작업에 동일한 데이터 선택 항목 및 옵션을 빠르고 쉽게 적용할 수 있습니다.

예를 들어, 백업 선택 집합에서 데이터 선택 항목을 저장하고, 이 집합을 사용하여 전체, 증분 및 차등 백업 작업을 생성하면 모든 작업에 대해 동일한 데이터 집합을 사용할 수 있습니다. 마찬가지로, 일정 집합에서 요일, 날짜 또는 시간을 변경하여 여러 작업의 작업 일정을 자동으로 변경하거나 대상 집합을 변경하여 백업에 사용할 새 장치를 지정할 수 있습니다.

집합 유형

다음 표에서는 NetVault Backup에서 사용할 수 있는 집합 유형을 설명합니다.

표 34. 집합 유형

집합 유형	설명
백업 선택 집합	이 집합은 백업 작업에 대한 데이터 선택 항목을 지정하는 데 사용됩니다. 선택에 사용할 수 있는 데이터 항목은 사용 중인 플러그인에 따라 달라집니다. 이러한 집합에 대한 자세한 내용은 관련된 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오.
플러그인 옵션 집합	이 집합은 백업 방법, 백업 유형 및 기타 백업 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. 작업에 사용할 수 있는 백업 옵션은 사용 중인 플러그인에 따라 달라집니다. 이러한 집합에 대한 자세한 내용은 관련된 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오.
일정 집합	이 집합은 백업 및 복원 작업에 대한 예약 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. 이러한 옵션에서는 작업 실행 시기 및 간격을 정의합니다. NetVault Backup은 다음과 같은 미리 정의된 일정 집합을 포함합니다. • 즉시 • 매일 오후 10시 • 금요일 오후 10시 • 평일 오후 10시
원본 집합	이 집합은 원본 장치 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. 원본 집합은 다음 작업에 필요합니다. • *통합용* 플러그인 작업 • *데이터 복사용* 플러그인 작업 • 보조 복사본 작업 • 복원 작업 NetVault Backup은 다음과 같은 미리 정의된 원본 집합을 포함합니다. • 모든 장치
대상 집합	이 집합은 백업 작업에 대한 대상 장치 및 미디어 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. NetVault Backup은 다음과 같은 미리 정의된 대상 집합을 포함합니다. • 기본 백업 대상 옵션 • 로컬 전용 • 이전 미디어 재사용 • 독립 실행형
백업 고급 옵션 집합	이 집합은 백업 만료 설정, 보조 복사본 작업 정의, 사용자 정의 이벤트 및 기타 고급 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. NetVault Backup은 다음과 같은 미리 정의된 백업 고급 옵션 집합을 포함합니다. • 기본 고급 백업 옵션 • 영구 보관(아카이브) • 암호화

표 34. 집합 유형

집합 유형	설명
복원 선택 집합	이 집합은 복원 작업에 대한 데이터 선택 항목을 지정하는 데 사용됩니다. 선택에 사용할 수 있는 데이터 항목은 사용 중인 플러그인에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 관련된 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오.
복원 고급 옵션 집합	이 집합은 복원 유형, 사용자 정의 이벤트 및 기타 고급 복원 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. NetVault Backup은 다음과 같은 미리 정의된 복원 고급 옵션 집합을 제공합니다. • 선택한 백업에서 복원

백업 및 복구 전략

데이터를 백업하는 기본적인 목적은 데이터 손실 이벤트로 인한 손상을 복구하고 정상 작업을 빠르게 재개하기 위함입니다. 이 목표를 달성하려면, 데이터 가용성을 극대화하고 데이터 손실 및 가동 중지 시간을 최소화하면서 비즈니스 요구 사항과 비용, 리소스 및 기타 요인의 균형을 맞추는 바람직한 백업 전략이 필요합니다.

바람직한 백업 계획을 세우려면 하드웨어 결함, 데이터 손상, 사용자 오류 또는 데이터 센터의 손실과 같이 잠재적인 장애 모드를 고려하고 이러한 시나리오에서 복구할 적합한 백업 방법 및 기능을 선택합니다.

대개 백업 계획은 사용하는 백업 방법, 백업 수행 시기 및 간격, 백업 보관 방법, 백업 유지 기간, 그리고 백업 미디어를 재사용하는 방법을 정의해야 합니다.

백업 작업 생성

백업 작업 마법사를 사용하여 백업 작업을 생성하고 제출할 수 있습니다. 탐색 창의 **구성 안내** 또는 **백업 작업 생성** 링크에서 마법사에 액세스할 수 있습니다.

백업 작업을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **백업 작업 생성**을 클릭합니다.

— 또는 —

탐색 창에서 **구성 안내**를 클릭하고 **NetVault 구성 마법사** 페이지에서 **백업 작업 생성**을 클릭합니다.

그림 14. 백업 작업 생성 페이지



2 **작업 이름**에 작업의 이름을 입력합니다. 진행 상황을 모니터링하거나 데이터를 복원하기 위해 작업을 쉽게 식별할 수 있는 설명이 포함된 이름을 할당합니다.

   작업 이름에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. 길이 제한이 없습니다. 그러나 모든 플랫폼에서 최대 40자를 권장합니다.

3 **선택 항목** 목록에서 기존 백업 선택 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 백업할 항목을 선택합니다.

   선택에 사용할 수 있는 데이터 항목은 사용 중인 플러그인에 따라 달라집니다. 백업할 데이터의 선택에 대한 자세한 내용은 관련된 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오.

4 **플러그인 옵션** 목록에서 기존 백업 옵션 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 사용할 옵션을 구성합니다.

   작업에 사용할 수 있는 백업 옵션은 사용 중인 플러그인에 따라 달라집니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 관련된 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오.

5 **일정** 목록에서 기존 일정 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 일정 유형 및 예약 방법을 구성합니다. 자세한 내용은 일정 집합 생성를 참조하십시오.

   미리 정의된 **"즉시"** 설정이 기본적으로 선택됩니다. 작업이 제출되자마자 실행되게 하려면 이 설정을 사용합니다.

6 *통합용* 플러그인 및 *데이터 복사용* 플러그인 작업을 생성하는 경우 **원본 저장소** 목록이 표시됩니다.

   원본 저장소 목록에서 기존 원본 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 작업에 대한 원본 장치 옵션을 구성합니다. 자세한 내용은 백업 작업에 대한 원본 집합 생성을 참조하십시오.

   미리 정의된 **"모든 장치"** 설정이 기본적으로 선택됩니다.

7 **대상 저장소** 목록에서 기존 대상 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 작업에 대한 대상 장치 및 미디어 옵션을 구성합니다. 자세한 내용은 대상 집합 생성를 참조하십시오.

   미리 정의된 **"기본 백업 대상 옵션"**이 기본적으로 선택됩니다.

8 **고급 옵션** 목록에서 기존 백업 고급 옵션 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 사용할 옵션을 구성합니다. 자세한 내용은 백업 고급 옵션 집합 생성를 참조하십시오.

   미리 정의된 **"기본 고급 백업 옵션"** 집합이 기본적으로 선택됩니다.

참고: 백업 작업을 생성하려는 경우 집합 정보를 미리 보고 집합에 대한 추가 정보를 이해할 수 있습니다. 집합 요약 정보를 미리 보려면 포인터를 **백업 작업 생성** 페이지의 필드 위로 올립니다.

9 다음 방법 중 하나를 선택하여 작업을 저장하거나 예약합니다.

- **작업 예약:** 예약 작업을 제출하려면 **저장 및 제출**을 클릭합니다.

  작업 상태 페이지에서 작업 진행 상태를 모니터링하고 **로그 보기** 페이지에서 로그를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 활동 보기 및 로그 메시지 보기을(를) 참조하십시오.

- **작업을 예약하지 않고 정의를 저장:** 예약하지 않고 작업 정의를 저장하려면 **저장**을 클릭합니다.

  작업 정의 관리 페이지에서 이 작업을 보고, 편집하고, 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 정의 관리을 참조하십시오. 이 작업은 제출할 때까지 **작업 상태** 페이지에서 표시되지 않습니다.

참고: 스크립트를 실행하면 일정 유형 "트리거됨"을 사용하는 작업이 예약됩니다.

일정 집합 생성

일정 집합은 백업 및 복원 작업에 대한 예약 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. 이러한 옵션에서는 작업 실행 시기 및 간격을 정의합니다. **백업 작업 생성** 및 **복원 작업 생성** 페이지에서 일정 집합을 생성할 수 있습니다.

일정 집합을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 작업 구성 마법사를 시작하고 **일정** 목록 옆에서 **새로 만들기**를 클릭합니다.

2 **일정 집합 생성** 페이지에서 다음 옵션을 구성합니다.

그림 15. 일정 집합 생성 페이지

표 35. 일정 유형

일정 유형	설명
즉시	작업을 제출하고 즉시 실행하려면 이 옵션을 선택합니다.
한 번	지정된 요일에 작업을 실행하려면 이 옵션을 선택하고 다음 옵션을 구성합니다. • **실행 시간:** 작업의 시작 시간을 입력하거나 선택합니다. • **시작 날짜**: 일정이 시작되는 날짜를 입력하거나 선택합니다. • **예약 방법:** 예약 방법을 선택하고 필요한 옵션을 구성합니다. 사용할 수 있는 방법은 다음과 같습니다. 요일, 주 단위, 월 단위, 지정된 날짜. 자세한 내용은 비반복 작업에 대한 예약 방법 및 옵션을 참조하십시오.
반복	정기적으로 수행되는 작업에 대해 반복 일정을 생성하려면 이 옵션을 선택하고 다음 옵션을 구성합니다. • **실행 시간**: 작업의 시작 시간을 입력하거나 선택합니다. • **시작 날짜:** 일정이 시작되는 날짜를 입력하거나 선택합니다. • **예약 방법:** 예약 방법을 선택하고 필요한 옵션을 구성합니다. 사용할 수 있는 방법은 다음과 같습니다. 모든 요일, 주 단위, 월 단위, 항상. 자세한 내용은 반복 작업에 대한 예약 방법 및 옵션을 참조하십시오. **참고:** 반복 작업의 경우 작업을 제출하면 첫 번째 인스턴스가 예약됩니다. 현재 인스턴스가 활성 상태가 되면 다음 인스턴스가 예약되고, 모든 후속 인스턴스에 대해 이 절차가 반복됩니다. 보조 복사본 작업을 실행하는 경우 **반복** 일정 유형을 사용할 수 없습니다.

트리거됨	외부 스크립트에서 작업을 예약하려면 이 옵션을 선택합니다.
	타사 스케줄러 또는 자동화 인터페이스와 같이 NetVault Backup 스케줄러와는 독립적으로 작업을 실행하는 경우에 이 옵션을 가장 많이 사용합니다.
	트리거된 작업을 예약하려면 다음을 수행합니다.
	• 외부 스크립트 파일을 생성하고 스크립트에 다음 명령을 포함합니다.
	`nvtrigger <trigger_name>`
	트리거 이름에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 , 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다 . Linux OS 에서 이름의 길이는 최대 64 자입니다 . Windows OS 에서는 길이 제한이 없지만 최대 20 자를 권장합니다 . Windows OS 에서는 다음 문자가 지원되지 않습니다 .
	`" / \ : ; | * ? < >^`
	nvtrigger 유틸리티는 NetVault Backup 설치 디렉터리의 **bin** 디렉터리에 있습니다 . 경로 변수에 이 경로가 구성되지 않은 경우 전체 파일 경로를 제공합니다 . 또는 스크립트에 적절한 디렉터리로 변경하는 명령을 포함합니다 .
	명령줄 인터페이스에서 스크립트를 실행할 수 있습니다 .
	• 일정 집합을 생성할 때 **트리거됨** 옵션을 선택합니다. **트리거 이름** 상자에 외부 스크립트 파일의 **nvtrigger** 명령에 지정한 동일한 트리거 이름을 제공합니다.
	참고: 보조 복사본 작업을 실행하는 경우 **트리거됨** 일정 유형을 사용할 수 없습니다.

3 **작업 옵션**에서 다음 설정을 구성합니다.

표 36. 작업 재시도 및 일정 집합의 우선 순위 설정

옵션	설명
작업 재시도	이 설정은 실패한 후에는 작업을 자동으로 다시 예약하는 데 사용됩니다. 작업에 대한 재시도를 예약하려면 다음을 수행합니다. • **작업 재시도** 확인란을 선택하고 값 상자에 1 - 10 사이의 값을 입력하거나 선택합니다. 작업에 대해 최대 10번의 재시도를 설정할 수 있습니다. • **다음 이후에 재시도** 상자에 두 번의 재시도 사이 간격을 입력하거나 선택합니다. 기본적으로 작업은 실패한 후 즉시 실행하도록 예약됩니다. **참고:** 각 재시도에 대해 동일한 작업 ID 번호가 사용되지만, 인스턴스 ID 번호는 1씩 증가합니다.
작업 우선 순위	일정 관리자는 각 작업 유형(백업, 복원 및 보고)에 기본 우선 순위 수준을 할당합니다. 이러한 기본 설정은 모든 백업, 복원 및 보고 작업에 전역으로 적용됩니다. 우선 순위 설정은 두 개 이상의 작업을 동시에 실행하도록 예약할 때 리소스 할당의 우선 순위를 지정하는 데 사용됩니다. 기본적으로 일정 관리자는 다음과 같은 우선 순위 수준을 할당합니다. • 백업 작업: 30 • 복원 작업: 20 • 보고 작업: 50 일정 집합에서 **작업 우선 순위** 옵션을 구성하여 개별 작업에 대한 전체 우선 순위 설정을 재정의할 수 있습니다. ***개별 작업의 기본 우선 순위 설정을 재정의하려면 다음을 수행합니다.*** • **작업 우선 순위** 상자에 1 - 100 사이의 값을 입력하거나 선택합니다. 1은 가장 높은 우선 순위를 나타내고 100은 가장 낮은 우선 순위를 나타냅니다. 우선 순위가 0인 작업은 백그라운드 작업으로 실행됩니다. 모든 작업에 대해 우선 순위 설정을 전체적으로 변경하려면 기본 작업 우선 순위 설정 구성을 참조하십시오.

4 **저장**을 클릭하고 **새 집합 만들기** 대화 상자에서 집합에 대한 이름을 입력합니다.

집합 이름에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. Linux OS에서 이름의 길이는 최대 200자입니다. Windows OS에서는 길이 제한이 없습니다. 그러나 모든 플랫폼에서 최대 40자를 권장합니다.

저장을 클릭하여 일정 집합을 저장합니다.

비반복 작업에 대한 예약 방법 및 옵션

일정 유형 **"한 번"**은 다음과 같은 방법 및 옵션을 제공합니다.

표 37. 비반복 작업에 대한 예약 방법

옵션	설명
언제든지	일정을 수행한 후 언제라도 작업을 실행합니다.
주 단위	특정 요일에 작업을 실행합니다. **옵션:** • **요일:** 작업을 실행하려는 요일을 선택합니다. • **주:** 작업을 실행하려는 주를 선택합니다. 월의 마지막 주에 작업을 실행하려면 **마지막** 옵션을 선택합니다.
월 단위	월의 특정 일에 작업을 실행합니다. **옵션:** • 작업을 실행하려는 요일을 선택합니다. 월의 마지막 일에 작업을 실행하려면 **마지막** 옵션을 선택합니다.
지정된 날짜	지정된 날짜에 작업을 실행합니다.

반복 작업에 대한 예약 방법 및 옵션

일정 유형 **"반복"**은 다음과 같은 방법 및 옵션을 제공합니다.

표 38. 반복 작업에 대한 예약 방법 및 옵션

옵션	설명
매일	지정된 시간에 매일 작업을 실행합니다.
주 단위	특정 요일에 작업을 실행합니다. **옵션:** • **요일:** 작업을 실행하려는 요일을 선택합니다. • **주:** 작업을 실행하려는 주를 선택합니다. 월의 마지막 주에 작업을 실행하려면 **마지막** 옵션을 선택합니다.
월 단위	월의 특정 일에 작업을 실행합니다. **옵션:** • 작업을 실행하려는 요일을 선택합니다. 월의 마지막 일에 작업을 실행하려면 **마지막** 옵션을 선택합니다.
매	<n>간격으로 작업을 실행하려면 이 옵션을 선택합니다. 간격은 시간, 일, 주 또는 월 단위로 지정할 수 있습니다. **옵션:** • **실행 간격:** 작업을 실행하려는 간격을 입력하거나 선택하고 **시간**, **일**, **주** 또는 **월** 단위를 선택합니다.

대상 집합 생성

대상 집합은 백업 작업에 대한 대상 장치 및 미디어 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. **백업 작업 생성** 페이지에서 대상 집합을 생성할 수 있습니다.

대상 집합을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 백업 작업 마법사를 시작하고 **대상 저장소** 목록 옆에서 **새로 만들기**를 클릭합니다.

2 **백업 작업 마법사 - 대상 집합 생성** 페이지에서 해당 단추를 클릭하고 다음 섹션에서 설명된 옵션을 구성합니다.

- 장치 선택
- 미디어 옵션 지정
- 미디어 공유 옵션 구성

3 **저장**을 클릭하고 **새 집합 만들기** 대화 상자에서 집합에 대한 이름을 입력합니다.

집합 이름에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. Linux OS에서 이름의 길이는 최대 200자입니다. Windows OS에서는 길이 제한이 없습니다. 그러나 모든 플랫폼에서 최대 40자를 권장합니다.

저장을 클릭하여 대상 집합을 저장합니다.

장치 선택

백업 작업에 대한 장치를 선택하려면 다음을 수행합니다.

1 **백업 작업 마법사 - 대상 집합 생성** 페이지에서 **장치 선택**을 클릭하고 다음 설정을 구성합니다.

표 39. 대상 집합에 대한 장치 선택 옵션

옵션	설명
모든 장치	이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 장치를 지정하지 않으면 NetVault Backup은 작업에 적당한 임의의 장치를 사용합니다.
장치 지정	작업에 특정 장치를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 관련된 상자에서 사용하지 않으려는 장치에 대한 확인 표시를 지웁니다. 라이브러리를 제외하면 연결된 드라이브가 자동으로 제외됩니다. 다음 단추를 사용하여 장치를 선택하거나 선택 취소할 수 있습니다. • **모두 선택 취소:** 모든 장치를 선택 취소합니다. • **선택 항목 전환:** 선택한 장치를 선택 취소하거나 선택 취소한 장치를 선택합니다.
로컬 드라이브 전용	대상 클라이언트에 로컬로 연결된 장치만 사용하려면 이 확인란을 선택합니다.

참고: 디스크 기반 장치(RAS 장치)는 네트워크에 연결된 장치 또는 비로컬 장치로 간주됩니다. 로컬 장치는 디스크 기반 장치(RAS)보다 우선하며, 로컬 VTL 또는 SCSI 장치는 로컬 NDMP 파일러 연결 장치보다 우선합니다.

모든 장치 옵션을 선택하는 경우 NetVault Backup은 적합한 로컬 장치(NetVault Backup 클라이언트에 로컬)를 찾으려고 합니다. 다른 장치를 사용하려면 해당 장치에 대해 가중치가 더 높은 미디어 요청을 설정할 수 있습니다. 미디어 요청 가중치 설정에 대한 자세한 내용은 미디어 요청 가중치 구성을 참조하십시오.

2 **설정**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

미디어 옵션 지정

백업 작업에 대한 미디어 옵션을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 **백업 작업 마법사 - 대상 집합 생성** 페이지에서 **미디어 옵션**을 클릭하고 다음 설정을 구성합니다.

그림 16. 미디어 옵션 대화 상자

표 40. 대상 집합에 대한 미디어 옵션

옵션	설명
대상 미디어 기준	다음 옵션 중 하나를 선택합니다. • **그룹에 없는 미디어:** 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 미디어 그룹에 속하지 않는 미디어 항목을 사용하려면 이 옵션을 선택한 상태로 둡니다. • **모든 미디어:** 그룹 연결에 상관없이 적합한 미디어 항목을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. • **특정 미디어 ID:** 특정 미디어 항목을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 미디어 항목 목록에서 대상 미디어에 대한 레이블을 선택합니다. • **그룹 내 미디어:** 특정 미디어 그룹에 속하는 미디어 항목을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 미디어 항목 목록에서 대상 미디어에 대한 레이블을 클릭합니다. 미디어 그룹 레이블은 대소문자를 구분합니다.
미디어 레이블 지정	백업 중 빈 미디어 항목에 자동으로 레이블을 지정하려면 **빈 미디어에 자동으로 레이블 지정** 확인란을 선택합니다. 기본적으로 NetVault Backup은 시스템에서 생성한 레이블을 빈 미디어에 할당합니다. 레이블은 NetVault Backup 서버 이름, 현재 날짜 및 시드 번호로 구성됩니다. 미디어 바코드를 기본 레이블로 사용하도록 NetVault Backup을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Media Manager에 대한 일반 설정 구성을 참조하십시오. **참고:** 이전에 데이터를 포함하는 것으로 표시된 미디어가 예상치 않게 빈 상태가 되면 자동 레이블이 지정되지 않도록 "suspect(의심 항목)"로 표시됩니다. NetVault Backup은 사용자 지정 레이블이든, 시스템에서 생성된 레이블이든, 미디어에 하나의 레이블만 연결하도록 동일한 레이블 사용을 허용하지 않습니다. 미디어가 예상치 않게 빈 상태가 되면 알림 이벤트가 발생합니다.

표 40. 대상 집합에 대한 미디어 옵션

옵션	설명
미디어 재사용	다음 중에서 적절한 옵션을 선택합니다. • **안 함:** 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 재사용할 항목으로 표시된 미디어를 백업에 사용하지 않도록 이 옵션은 선택한 상태로 둡니다. • **모두:** 그룹 연결에 상관없이 적합한 재사용 가능한 백업 미디어를 허용하려면 이 옵션을 선택합니다. • **대상 미디어와 동일한 그룹 레이블 사용:** 대상 미디어와 동일한 미디어 그룹에 속하는 미디어를 재사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 **대상 미디어 기준** 옵션으로 그룹 레이블을 지정한 경우에만 설정할 수 있습니다. **참고:** 미디어에 저장된 마지막 저장 집합이 만료되면 해당 미디어는 자동으로 재사용으로 표시됩니다. 수동으로 재사용할 미디어를 표시하려면 테이프 재사용 표시를 참조하십시오.
미디어 요청 시간 초과	NetVault Backup에서 백업 미디어를 기다리는 시간을 입력하거나 선택합니다. 제한 시간 값은 분 단위로 지정됩니다. 지정된 간격 내에 필요한 미디어 항목을 사용할 수 없으면 작업이 자동으로 중단됩니다. 기본값은 0입니다. 기본 설정을 사용하면 작업은 미디어가 제공되거나 작업이 수동으로 중단될 때까지 무기한 대기합니다. 설정할 수 있는 최대 제한 시간은 1,440분(24시간)입니다. 이는 NetVault Backup에서 일별 작업의 다음 인스턴스를 실행하기 전에 현재 인스턴스가 중단되도록 하기 위한 것입니다. **참고:** 미디어 요청의 제한 시간 간격은 5분 이상이어야 합니다. 5의 배수가 아닌 값을 지정하면 간격은 가장 가까운 5의 배수로 자동 설정됩니다. 예를 들어, 8분을 지정하면 시간 초과 값은 10분으로 설정되며, 23분을 지정하면 25분으로 설정됩니다.

참고: 디스크 기반 장치에 대한 백업은 스트림 중심으로 진행됩니다. 미디어의 개념은 디스크 기반의 장치에는 적용되지 않습니다. 미디어 옵션 **대상 미디어 기준**, **미디어 레이블 지정** 및 **미디어 재사용**은 디스크 기반 저장소 장치에 적용되지 않습니다.

미디어 그룹이 테이프 미디어 및 NetVault SmartDisk 장치를 포함하면 NetVault Backup은 항상 해당 그룹에서 실제 또는 가상 테이프 미디어를 사용합니다. NetVault SmartDisk 장치에 백업을 작성하려면 명시적으로 장치를 선택해야 합니다.

2 **설정**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

미디어 공유 옵션 구성

미디어 공유 옵션을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 **백업 작업 마법사 - 대상 집합 생성** 페이지에서 **미디어 공유**를 클릭하고 다음 설정을 구성합니다.

표 41. 대상 집합에 대한 미디어 공유 옵션

옵션	설명
백업이 대상 미디어에서 첫 번째인지 확인	테이프 시작 위치에 백업을 작성하려면 이 확인란을 선택합니다. 저장 집합이 실제 테이프 시작 위치에 있으면 데이터를 빠르게 복원할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하는 백업에 대해서는 새 미디어 또는 빈 미디어만 사용할 수 있습니다. **참고:** 멀티스트림 백업을 수행할 때 **백업이 대상 미디어에서 첫 번째인지 확인** 확인란을 선택하지 마십시오. 멀티스트림 백업에 대하여 이 확인란을 선택하면 각 데이터 스트림은 미디어 항목에서 첫 번째 백업으로 존재하기 위해 개별 미디어를 대상으로 합니다. 따라서 백업에서 5개의 스트림을 만들면 작업에서는 5개의 비어있거나 새로운 미디어 항목을 구하려고 합니다.
백업 후 미디어 추가 쓰기 보호	백업 후 미디어에 쓰기 보호를 적용하려면 이 옵션을 선택합니다. **참고:** 기존 테이프를 "읽기 전용"으로 표시하려면 테이프를 읽기 전용으로 표시를 참조하십시오.
최소 <x>GB 여유 공간의 미디어만 사용	대상 미디어에 필요한 최소 공간을 지정하려면 값을 입력하거나 선택합니다. 값은 GB 단위로 지정해야 합니다.

참고: **미디어 공유** 옵션은 디스크 기반 저장소 장치에는 적용되지 않습니다.

2 **설정**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

백업 작업에 대한 원본 집합 생성

원본 집합은 원본 장치 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. 원본 집합은 *통합용* 플러그인 작업, *데이터 복사용* 플러그인 작업 및 보조 복사본 작업에 필요합니다. 원본 집합은 **백업 작업 생성** 페이지에서 생성할 수 있습니다.

원본 집합을 만들려면 다음을 수행합니다.

1 백업 작업 마법사를 시작하고 **원본 저장소** 목록 옆에서 **새로 만들기**를 클릭합니다.

2 **백업 작업 마법사 - 원본 집합 생성** 페이지에서 **장치 선택**을 클릭하고 다음 설정을 구성합니다.

표 42. 원본 집합에 대한 장치 선택 옵션

옵션	설명
모든 장치	이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 장치 유형을 지정하지 않으면 NetVault Backup는 작업에 적당한 임의의 장치를 사용합니다.
장치 지정	작업에 특정 장치를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 관련된 상자에서 사용하지 않으려는 장치에 대한 확인 표시를 지웁니다. 라이브러리를 제거하면 연결된 드라이브가 자동으로 제거됩니다.
로컬 드라이브 전용	대상 클라이언트에 로컬로 연결된 장치만 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. **참고:** NetVault SmartDisk는 네트워크 연결 장치 또는 비로컬 장치로 간주됩니다.

3 **저장**을 클릭하고 **새 집합 만들기** 대화 상자에서 집합에 대한 이름을 입력합니다.

집합 이름에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. Linux OS에서 이름의 길이는 최대 200자입니다. Windows OS에서는 길이 제한이 없습니다. 그러나 모든 플랫폼에서 최대 40자를 권장합니다.

저장을 클릭하여 복원 원본 집합을 저장합니다.

백업 고급 옵션 집합 생성

고급 옵션 집합은 백업 만료 설정, 보조 복사본 작업 정의 및 기타 고급 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. **백업 작업 생성** 페이지에서 백업 고급 옵션 집합을 생성할 수 있습니다.

백업 고급 옵션 집합을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 백업 작업 마법사를 시작하고 **고급 옵션** 목록 옆에서 **새로 만들기**를 클릭합니다.
2. **고급 옵션** 페이지에서 해당 단추를 클릭하고 다음 섹션에서 설명된 옵션을 구성합니다.
   - 백업 만료 옵션 설정
   - 추가 옵션 지정
   - 보조 복사본 생성
   - 백업 작업에 대한 사전 및 사후 스크립트 옵션 구성
   - 백업 작업에 대해 사용자 정의 이벤트 구성
3. **저장**을 클릭하고 **고급 옵션 집합 이름**에서 집합 이름을 입력합니다.

   집합 이름에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. Linux OS에서 이름의 길이는 최대 200자입니다. Windows OS에서는 길이 제한이 없습니다. 그러나 모든 플랫폼에서 최대 40자를 권장합니다.

   저장을 클릭하여 고급 옵션 집합을 저장합니다.

백업 만료 옵션 설정

백업 만료 옵션을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 **고급 옵션** 페이지에서 **백업 수명**을 클릭하고 다음 설정을 구성합니다.

그림 17. 백업 수명 대화 상자



표 43. 백업 수명 옵션

옵션	설명
아카이브	아카이브를 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. 아카이브는 증분 또는 차등 백업의 기반으로 사용할 수 없습니다. 데이터를 아카이브하는 경우 항상 전체 백업 유형을 선택해야 합니다. 증분 또는 차등 백업 유형을 선택하면 복원 작업에 실패합니다.
백업	이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 백업을 생성하려면 이 옵션을 사용합니다.
백업 수명	이 옵션은 백업 보존 기간을 지정합니다. 백업은 무기한 보존하거나 지정된 기간이 지난 후에 만료시킬 수 있습니다. NetVault Backup는 백업에 대하여 세대 및 시간 기준 만료 방법을 지원합니다. 백업 만료 방법에 대한 자세한 내용은 백업 만료를 참조하십시오. 백업 고급 옵션 집합에서 만료 옵션을 지정할 수 있습니다. 또는 **만료 변경** 방법을 사용하여 기존 저장 집합의 만료 날짜 또는 세대를 설정하거나 변경할 수 있습니다. **만료 변경** 방법에 대한 자세한 내용은 저장 집합 만료 옵션 구성을 참조하십시오. **백업 수명** 옵션을 설정하려면 다음을 수행합니다. • **백업 수명 - 전체 백업 수 기준:** 세대 기반 만료를 구성하려면 **전체 백업 수 이후 삭제** 옵션을 선택합니다. 연결된 목록에서 보존하려는 최대 전체 백업 수를 입력하거나 선택합니다. • **백업 수명 - 시간 기준:** 시간 기반 만료를 구성하려면 **다음 이후 삭제** 옵션을 선택합니다. 기간을 입력하거나 선택하고 연결된 목록에서 **일**, **주**, **월** 또는 **년** 옵션을 선택합니다. 기본적으로 **백업 수명** 옵션은 **다음 이후 삭제**로 설정되며 , 만료 기간은 3 개월로 설정됩니다 .

표 43. 백업 수명 옵션

옵션	설명
	• **강제 만료:** 기본적으로 어떤 백업에 종속된 백업이 있으면 이 백업의 만료는 모든 종속된 백업이 만료될 준비가 될 때까지 지연됩니다. 이 확인란을 선택하면 만료 일정에 따라 백업을 만료시킬 수 있습니다 . 이 동작을 강제로 수행하면 종속된 증분 및 차등 백업을 일찍 만료시킬 수 있습니다 . 이 규칙을 모든 백업에 전역으로 적용하려면 Media Manager 설정을 수정합니다 . 자세한 내용은 종속 백업에 대한 만료 규칙 구성을 참조하십시오 . **타이밍 제어 만료** 옵션이 **항상 강제 적용**으로 설정된 경우 이 확인란의 상태에 상관없이 **강제 만료** 옵션이 사용됩니다 . • **백업 무기한 보존:** 백업을 무기한 보존하려면 **전체 백업 수를 기준으로 삭제하지 않음** 및 **시간을 기준으로 삭제하지 않음** 옵션을 선택합니다. **참고:** 전체 백업에 대해 **전체 백업 수 이후 삭제** 및 **다음 이후 삭제** 옵션을 모두 설정한 경우 두 조건을 충족한 경우에만 백업이 보존됩니다. 예를 들어, **전체 백업 수 이후 삭제** 옵션을 4개 전체 백업으로 설정하고 **다음 이후 삭제** 옵션을 30일로 설정한 경우 전체 백업이 5개이고 30일 후에 백업이 만료됩니다. **참고:** 시간 기반 만료를 설정한 경우 시간 구성 요소(HH:MM)는 작업 저장 또는 작업 제출 시간으로 자동 설정됩니다. **참고:** 시간 기반 만료에서 시간 구성 요소(HH:MM)는 실제 만료 시간을 나타내지 않습니다. 이는 백업 만료가 예정된 시간을 나타낼 뿐입니다. 실제 만료 시간은 Media Manager가 만료시켜야 할 백업을 확인하기 위해 미디어 데이터베이스를 스캔하는 간격에 따라 결정됩니다. 두 스캔 사이의 기본 간격은 60분입니다. 따라서 만료 시간을 10:20으로 설정하면 백업은 실제로 11:00에 만료됩니다. **mediamgr.cfg** 파일에서 이 기본 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 백업 만료 스캔에 대한 기본 간격 구성을 참조하십시오.
다음 이후 오프라인 인덱스	온라인 백업 인덱스를 사용하면 미디어를 로드하지 않고 저장 집합의 내용을 빠르게 스캔할 수 있습니다. 하지만 이러한 인덱스는 NetVault 데이터베이스의 전체 크기를 증가시킬 수 있습니다. 데이터베이스 크기를 관리하기 위해 온라인 인덱스를 삭제할 수 있습니다. 여러 가지 방법으로 온라인 인덱스를 삭제할 수 있습니다. • 백업 고급 옵션 집합의 **다음 이후 오프라인 인덱스** 옵션을 구성하면 지정된 기간이 지난 후에 백업에 대한 온라인 인덱스를 자동으로 삭제할 수 있습니다. 이 방법은 이 섹션에서 설명합니다. • **인덱스가 오프라인 상태가 되는 비활성 기간(일)** 설정을 사용하면 지정된 비활성 기간이 지난 후 온라인 인덱스를 삭제하는 전역 정책을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 백업 인덱스에 대한 Media Manager 설정 구성을(를) 참조하십시오. • **백업 인덱스 관리** 페이지에서 하나 이상의 백업에 대한 온라인 인덱스를 수동으로 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 온라인 인덱스 수동 삭제를 참조하십시오. 백업 고급 옵션 집합에서 인덱스 보존 기간을 지정하려면 **다음 이후 오프라인 인덱스** 옵션을 선택합니다. 인덱스를 보존하려는 기간을 입력하거나 선택하고 연결된 목록에서 **일**, **주**, **월** 또는 **년** 옵션을 선택합니다.

2 **설정**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

참고: 디스크 기반 저장 장치(NetVault SmartDisk, Quest DR Series 시스템 또는 데이터 도메인 시스템 등)에 저장된 백업이 만료되면 해당 백업은 장치에서 삭제됩니다. 장치를 스캔하여 삭제된 백업을 가져올 수 없습니다.

추가 옵션 지정

백업 작업에 대한 추가 옵션을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1 **고급 옵션** 페이지에서 **추가 옵션**을 클릭하고 다음 설정을 구성합니다.

표 44. 추가 백업 작업 옵션

옵션	설명
암호화 사용	NetVault Backup은 두 개의 암호화 플러그인을 제공합니다. • NetVault Backup *표준 암호화용* 플러그인(*표준 암호화용* 플러그인) • NetVault Backup *고급 암호화용* 플러그인(*고급 암호화용* 플러그인) 이 플러그인은 규제에서 요구하는 백업 보안을 만족시키기 위해 CAST-128, AES-256 및 CAST-256 알고리즘을 지원합니다. 이러한 플러그인에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 표준 암호화용 플러그인 사용 설명서* 또는 *Quest NetVault Backup 고급 암호화용 플러그인 사용 설명서*에서 확인하십시오. 클라이언트에 *표준 암호화용* 플러그인 또는 *고급 암호화용* 플러그인이 설치된 다음에는 다음 중의 하나를 수행할 수 있습니다. • 플러그인이 설치된 클라이언트에서 생성되는 모든 백업을 암호화하도록 플러그인을 구성합니다. 이 설정에 대한 자세한 내용은 관련된 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오. • 작업 수준 암호화 옵션을 사용하여 클라이언트에 대한 특정 백업을 암호화합니다. 또한 보조 복사본에 대해서만 암호화를 선택할 수도 있습니다. 작업 수준 암호화 옵션은 다음과 같은 상황에서 유용합니다. • 서버 또는 클라이언트에 설치된 플러그인은 암호화 플러그인과 호환되지 않습니다. • 서버 또는 클라이언트의 특정 백업에만 암호화가 필요합니다. • 기본 백업에는 암호화가 필요하지 않지만, 오프사이트 보호를 위한 보조 백업에는 암호화가 필요합니다. • 기본 백업은 중복 제거를 지원하는 저장소 장치를 대상으로 합니다. 기본 백업에 대한 작업 수준 암호화를 수행하려면 **암호화 사용** 확인란을 선택합니다. 보조 복사본에 대해 작업 수준 암호화를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 보조 복사본만 암호화를 참조하십시오. **참고:** 암호화된 백업을 원래 클라이언트나 대체 클라이언트에 복원할 수 있습니다. 두 경우 모두 대상 클라이언트에 플러그인이 설치되어 있어야 하며 백업을 수행할 때와 동일하게 구성되어 있어야 합니다. 즉, 같은 **암호화 키 문자열**과 **암호화 알고리즘**을 사용해야 합니다.

표 44. 추가 백업 작업 옵션

옵션	설명
중복 제거 사용	중복 제거는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 대상 장치가 데이터 중복 제거를 지원하지 않으면 이 확인란을 선택 취소합니다. 중복 제거를 지원하는 장치에 대한 백업을 수행할 때 다음 작업에서는 이 확인란을 선택 취소하는 것이 좋습니다. • 암호화 옵션을 사용하는 백업. 암호화된 백업은 중복 제거가 잘 이루어지지 않으며, 중복 제거해서는 안 됩니다. • *통합용* 플러그인을 사용하여 통합하려는 증분 백업. 이 옵션을 선택하지 않으면 통합 프로세스 중에 중복이 제거된 증분 백업을 원상 회복하는 불필요한 오버헤드를 제거할 수 있습니다. 통합된 전체 백업을 백업하는 동안 중복 제거를 활성화할 수 있습니다. **참고:** Quest DR Series 시스템에 대한 중복 제거는 완전히 비활성화할 수 없습니다. Quest DR Series 시스템은 Quest DR Series 시스템 또는 클라이언트에서 중복 제거의 수행 여부를 제어하는 중복 제거에 대한 구성 모드를 제공합니다. **중복 제거** 모드를 **패스스루**로 설정하여 클라이언트 측 중복 제거를 끌 수 있습니다. 이 설정에 대한 자세한 내용은 *Quest DR Series 시스템 관리 안내서*를 참조하십시오. **참고:** 백업 통합 작업에 Quest DR Series 시스템에 저장된 백업을 선택하면 중복이 제거된 데이터를 원상 회복할 때 생기는 오버헤드가 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
백업 후 확인	미디어에 기록된 스트림 길이를 확인하고 백업 중 삭제된 블록이 없도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 실제 백업을 완료한 후에 백업 확인은 2단계 작업으로 수행됩니다. 삭제된 블록을 찾으면 확인 단계에서 오류를 보고하고 작업에 실패합니다. 확인 단계에 실패하면 다시 백업을 실행해야 합니다. **참고:** 2단계 백업 확인 작업에서는 데이터 무결성을 확인하지 않습니다. 이 단계는 미디어에 백업이 실제로 기록되는지만 확인합니다. 기본적으로 확인 작업은 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 확인 단계를 실행하도록 다른 클라이언트를 구성하려면 확인 플러그인에 대한 기본 설정 구성을 참조하십시오.
네트워크 압축 사용	네트워크를 통해 데이터를 전송할 때 네트워크 압축을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 데이터는 네트워크로 전송되기 전에 백업 클라이언트에서 압축됩니다. 대상 장치가 연결된 컴퓨터에서 데이터는 미디어로 쓰기 전에 압축 해제됩니다. 네트워크 압축은 다음과 같은 유형의 작업에는 작동하지 않습니다. • NetVault SmartDisk에 백업 • NDMP 기반 NAS 파일러에 연결된 장치에 백업 • NetVault Backup *NDMP용* 플러그인, NetVault Backup *NetWare용* 플러그인 및 NetVault Bare Metal Recovery 제품을 사용하여 수행된 백업입니다.
저장 집합 항목을 검색 카탈로그 복원에 추가하지 마십시오.	카탈로그 작업에서 선택한 저장 집합을 포함하는 백업을 제외하려면 이 확인란을 선택합니다. 저장 집합의 카탈로그 상태(예 또는 아니요)를 확인하려면 **복원 작업 생성 - 저장 집합 선택** 페이지에서 '카탈로그에 등록됨' 열을 참조하십시오.

2 **설정**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

보조 복사본 생성

보조 복사본을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 **고급 옵션** 페이지에서 **보조 복사본**을 클릭합니다.

2 **보조 복사본 생성** 확인란을 클릭하고 다음 설정을 구성합니다.

그림 18. 보조 복사본 대화 상자

표 45. 보조 복사본 옵션

옵션	설명
복사 방법	보조 복사본을 생성하는 데 사용할 방법을 선택합니다. 사용할 수 있는 방법은 다음과 같습니다. • 중복 • 데이터 복사본 이러한 방법에 대한 자세한 내용은 보조 복사본에서 확인하십시오. **참고:** NetVault Backup 서버 10.0.5 이상에서 *데이터 복사용* 플러그인은 인덱스 버전 4를 만듭니다. 이 버전은 이전 NetVault Backup 버전과 호환되지 않습니다. NetVault Backup 10.0.1 이하의 버전을 실행하는 클라이언트는 이러한 인덱스 파일을 읽을 수 없습니다. NetVault Backup 서버 10.0.5 이상에서 만들어진 데이터 복사 저장 집합을 복원하려면 클라이언트에서도 NetVault Backup 10.0.5 이상을 실행해야 합니다.

표 45. 보조 복사본 옵션

옵션	설명
복사 작업 실행 위치	기본적으로 보조 복사본 작업은 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 특정 클라이언트에서 작업을 실행하려면 대상 클라이언트를 선택합니다. 이 옵션을 사용하여 로컬로 실제 또는 가상 테이프 장치가 연결된 클라이언트에서 백업을 수행할 수 있습니다.
일정 집합 사용	기존 일정 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 일정 유형 및 예약 방법을 구성합니다. 자세한 내용은 일정 집합 생성을 참조하십시오. **참고:** 보조 복사본 작업을 실행하는 경우 **반복** 및 **트리거됨** 일정 유형을 사용할 수 없습니다. 보조 복사본 작업은 1단계 작업을 성공적으로 완료한 후에만 실행할 수 있습니다. **반복** 및 **트리거됨** 일정 유형을 사용하면 원본 저장 집합을 사용할 수 있기 전에 보조 복사본 작업이 시작되도록 구성된 상황이 발생할 수 있습니다.
대상 집합 사용	기존 대상 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 작업에 대한 대상 장치 및 미디어 옵션을 구성합니다. 자세한 내용은 대상 집합 생성을 참조하십시오. **참고:** 복제 및 데이터 복사 백업을 수행할 때는 같은 백업의 사본이나 원래 저장 집합을 포함한 미디어 항목을 사용할 수 없습니다. NetVault Backup는 사본 및 원래 백업이 같은 미디어 항목에 존재하지 않도록 이러한 미디어 항목을 배제합니다. 미디어의 개념은 디스크 기반의 장치에는 적용되지 않습니다. 원래 저장 집합이 디스크 기반 장치에 저장된 경우에는 해당 백업에 대한 복제 또는 데이터 복사 작업을 실행할 때 NetVault Backup에서 이 장치를 배제하지 않습니다. **참고:** 모든 보조 복사본 작업에 대해 동일한 드라이브를 선택하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 4개 드라이브를 포함하는 라이브러리에서 기본 백업으로는 드라이브 1 및 2, 테이프 장치를 대상으로 지정한 보조 복사본에 대해 드라이브 3 및 4를 선택합니다. 이 유형의 선택 항목을 사용하면 여러 중복 제거 작업을 동시에 실행할 때 교착 상태를 피할 수 있습니다.
원본 집합 사용	기존 원본 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 해당 작업에 대한 원본 장치 옵션을 구성합니다. 자세한 내용은 백업 작업에 대한 원본 집합 생성을 참조하십시오.

3 필요한 추가 옵션을 구성합니다.

표 46. 보조 복사본에 대한 추가 옵션

옵션	설명
데이터 복사본의 최대 스트림	데이터 복사 작업에 대하여 만들 수 있는 병렬 스트림의 최대 개수를 입력하거나 선택합니다. 기본적으로 순차적으로 데이터 항목을 복사하기 위해 하나의 데이터 스트림이 생성됩니다.
미디어 요청 시간 초과	NetVault Backup에서 백업 미디어를 기다리는 시간을 입력하거나 선택합니다. 제한 시간 값은 분 단위로 지정됩니다. 기본값은 10분입니다. 지정된 간격 내에 필요한 미디어 항목을 사용할 수 없으면 작업이 자동으로 중단됩니다. 값을 0으로 설정하면 보조 복사본 작업은 미디어가 제공되거나 작업이 수동으로 중단될 때까지 무기한 대기합니다. 설정할 수 있는 최대 제한 시간은 1,440분(24시간)입니다. 이는 NetVault Backup에서 일별 작업의 다음 인스턴스를 실행하기 전에 현재 인스턴스가 중단되도록 하기 위한 것입니다. **참고:** (*데이터 복사용* 플러그인을 사용하여 만든) 1단계 데이터 복사 작업의 미디어 요청 제한 시간은 대상 집합의 **미디어 요청 제한 시간** 설정이 아닌 백업 옵션 집합의 **미디어 요청 제한 시간** 설정에 따라 제어됩니다. 2단계(보조 사본) 데이터 복사 및 복제 작업의 미디어 요청 시간 제한은 백업 고급 옵션 집합에 지정된 **미디어 요청 제한 시간**에 따라 제어됩니다.
보조 복사본만 암호화	보조 복사본에 대한 작업 수준 암호화를 수행하려면 **암호화 사용** 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 **데이터 복사본** 방법에서만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하려면 *표준 암호화용* 플러그인 또는 *고급 암호화용* 플러그인을 클라이언트에 설치해야 합니다. 다음 사항에 유의하십시오. • 기본 복사본이 암호화된 경우 **보조 복사본만 암호화** 확인란의 선택 여부에 상관없이 데이터 복사본 방법은 암호화된 저장 집합을 자동으로 생성합니다. 따라서 이 옵션은 암호화되지 않은 기본 사본에서 암호화된 보조 사본을 만들 때에만 유용합니다. • 암호화된 기본 백업은 데이터 복사본에 대한 **보조 복사본만 암호화** 확인란을 선택한 경우에 다시 암호화되지 않습니다. • 암호화된 데이터 복사본에서 데이터를 복원하려면 기본 복사본의 암호화 키를 사용해야 합니다. 기본 백업에 대해 작업 수준 암호화를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 암호화 사용을 참조하십시오.

표 46. 보조 복사본에 대한 추가 옵션

옵션	설명
마이그레이션(원본 삭제)	사본을 만드는 대신 백업을 마이그레이션하려면 이 확인란을 선택합니다. 데이터를 복사한 후에는 NetVault Backup에서 원래 백업에 대한 인덱스를 삭제합니다. **참고:** *파일 시스템용* 플러그인 백업의 사본을 만들 때 **마이그레이션** 옵션은 연결된 증분 또는 차등 백업이 없는 전체 백업에 대해서만 선택할 수 있습니다. 연결된 증분 또는 차등 백업이 있는 전체 백업에 대해 이 옵션을 선택하면 NetVault Backup는 보조 사본을 만들지만 기본 백업 또는 원래 백업에 대한 인덱스를 삭제하지는 않습니다. 이러한 백업의 경우 사본을 만든 후에 기본 또는 원래 백업을 수동으로 만료시켜야 합니다.
미디어를 공유할 스트림 허용	이 확인란은 기본적으로 선택되지 않습니다. **백업 복제** 방법에 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 멀티스트림 백업의 복제를 만들 때 이 옵션을 사용하여 여러 데이터 스트림을 순차 데이터 스트림으로 변환할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 각 스트림이 개별적으로 기록됩니다. 디스크 기반 장치를 사용하여 복제 백업을 저장하는 경우에는 여러 스트림을 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 작업에 대해서는 이 확인란을 선택할 필요가 없습니다. 테이프 장치에 대하여 **미디어를 공유할 스트림 허용** 확인란을 선택하지 않으면 각 데이터 스트림은 개별 미디어 항목을 대상으로 합니다. 스트림을 쓰는데 사용되는 모든 테이프는 허용되는 미디어 항목에서 제외됩니다. 작업에 이용할 수 있는 테이프가 충분하지 않으면 작업이 실패합니다. 테이프 장치를 사용하여 복제 백업을 저장하는 경우에는 이 확인란을 선택하여 최소한의 미디어 항목을 사용할 수 있습니다.

표 46. 보조 복사본에 대한 추가 옵션

옵션	설명
이 기능을 지원하는 장치 간에 최적화된 복제 사용	최적화된 복제를 사용하면 데이터 복사 또는 복제 작업 중에 중복이 제거된 데이터를 한 장치에서 같은 유형의 다른 장치로 직접 전송할 수 있습니다. 이것은 보조 사본을 만드는 효율적인 방법이며 다음과 같은 이점이 있습니다. • 중복이 제거된 형태로 데이터를 복사하여 네트워크를 통해 전송되는 데이터의 양을 크게 줄입니다. • NetVault Backup 서버의 리소스를 사용하지 않고 원본에서 대상으로 직접 데이터를 복사합니다. 다음과 같은 저장 장치에서 최적화된 복제가 지원됩니다. • **Quest DR Series 시스템:** 최적화된 복제를 수행하려면 원본 및 대상 Quest DR Series 시스템 모두에서 같은 릴리스 버전의 DR OS를 실행해야 합니다. 다른 OS의 릴리스를 실행하는 시스템 사이에서는 복제가 지원되지 않습니다. 예를 들어 DR OS 3.x 를 실행하는 원본 시스템에서 데이터를 복제하려면 대상 시스템이 같은 OS 릴리스 버전을 실행해야 합니다 . 대상 시스템이 DR OS 릴리스 2.0.x 또는 3.0.x 를 실행하는 경우 복제가 실패합니다 . **참고:** Quest DR Series 시스템에서 최적화된 복제와 백업을 동시에 수행하면 백업 처리량이 영향을 받습니다. • **Quest QoreStor 서버** • **NetVault SmartDisk 장치:** 최적화된 복제를 수행하기 위해서는 NetVault SmartDisk 2.0 이상이 필요합니다. 원본 및 대상 NetVault SmartDisk 서버에 대해 구성된 로그인 자격 증명이 일치하지 않으면 복제가 실패합니다 . 복제에 성공하려면 다음 중 하나를 수행합니다 . - 양쪽 NetVault SmartDisk 서버에서 WebDAV 인증을 비활성화합니다 . - 원본 서버에서만 WebDAV 인증을 활성화합니다 . - 양쪽 서버에 같은 로그인 자격 증명을 구성합니다 . **참고:** NetVault SmartDisk에서 다른 장치 유형(예: VTL, Quest DR Series 시스템 또는 데이터 도메인 시스템)으로 백업을 복사하는 경우 이 확인란을 선택 취소해야 합니다. 이 확인란의 선택을 취소하지 않으면 데이터 복사 또는 복제 작업이 실패하거나 응답을 하지 않게 됩니다. • **DD Boost 설정 데이터 도메인 시스템:** 두 개의 DD Boost 설정 데이터 도메인 시스템 간의 보조 복제본 백업은 DD Boost에서 제공하는 관리된 파일 수준 복제 기능을 사용합니다. 파일 수준 복제를 위해서는 DD Boost Replicator 라이센스가 원본 및 대상 데이터 도메인 시스템 양쪽에 설치되어야 합니다 . **참고:** 원본 및 대상 데이터 도메인 시스템이 서로 다른 버전의 데이터 도메인 OS를 실행하고 있을 때 복제가 성공하려면 대상 시스템에서 더 높은 버전의 OS를 실행해야 합니다.
대상 미디어 전에 원본 미디어 선택	이 확인란을 선택하면 NetVault Backup은 데이터 복사본 및 중복 제거를 위한 대상 미디어를 확보하기 전에 원본 미디어를 확보하려고 합니다.

4 중복 제거 또는 데이터 복사본 저장 집합의 만료 기간을 설정하려면 다음 옵션을 구성합니다.

표 47. 보조 복사본에 대한 만료 옵션

옵션	설명
원본 수명 사용	이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 원래 저장 집합의 만료 기간을 사용하려면 이 옵션을 선택한 상태로 둡니다.
다음 이후 삭제	중복 제거 또는 데이터 복사본 저장 집합에 대해 다른 만료 기간을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다. 백업을 보존하려는 기간을 입력하거나 선택하고 연결된 목록에서 **일**, **주**, **월** 또는 **년** 옵션을 선택합니다. 복사본에 대해 시간 기반 만료 기간만 설정할 수 있습니다.
강제 만료	이 확인란은 **다음 이후 삭제** 옵션을 선택한 경우에 표시됩니다. 기본적으로 보조 복사본에 종속된 백업이 있으면 이 백업의 만료는 모든 종속된 백업이 만료될 준비가 될 때까지 지연됩니다. 이 확인란을 선택하면 만료 일정에 따라 보조 복사본을 만료시킬 수 있습니다. 이 동작을 강제로 수행하면 종속된 증분 및 차등 백업을 일찍 만료시킬 수 있습니다. 이 규칙을 모든 백업에 전역으로 적용하려면 Media Manager 설정을 수정합니다. 자세한 내용은 종속 백업에 대한 만료 규칙 구성을 참조하십시오. **타이밍 제어 만료** 옵션이 **항상 강제 적용**으로 설정된 경우 이 확인란의 상태에 상관없이 **강제 만료** 옵션이 사용됩니다.

5 **설정**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

중요: 영구적인 스냅숏 전용 백업의 데이터 복사 또는 복제에서는 인덱스만 복사하고 데이터의 중복 사본은 만들지 않습니다.

백업 작업에 대한 사전 및 사후 스크립트 옵션 구성

사전 및 사후 스크립트 옵션을 사용하여 작업이 시작되기 전이나 작업이 완료된 후에 사용자 정의 스크립트를 실행할 수 있습니다. 이러한 스크립트를 사용하여 작업이 시작되기 전에 데이터베이스를 분리 또는 종료하거나, 작업이 완료된 후에 데이터베이스를 마운트 또는 시작하는 것과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

사전 또는 사후 스크립트를 구성하기 전에 다음과 같은 정보를 검토하십시오.

- 스크립트는 실행 파일이어야 합니다. 예를 들어, Windows에서는 **".bat"** 파일이고 Linux에서는 **".sh"** 파일이어야 합니다.
- 스크립트 파일이 대상 클라이언트에 있어야 합니다. NetVault Backup 설치 디렉터리 아래의 **scripts** 디렉터리에서 사용할 수 있어야 합니다.
- 사전 및 사후 스크립트에 실행 시간 매개 변수가 포함될 수 있습니다. 이러한 매개 변수는 **NV_USER_ARG** 환경 변수에 저장됩니다. 스크립트에서 다른 NetVault Backup 환경 변수를 사용할 수도 있습니다. 사용할 수 있는 환경 변수의 목록은 NetVault Backup 환경 변수에서 확인하십시오.
- NetVault Backup에는 다음과 같이 사후 스크립트로 사용할 수 있는 2개의 사전 정의된 스크립트 파일이 있습니다.
  - **psmail:** 이 스크립트를 사용하여 지정된 이메일 주소로 작업 완료 상태를 보냅니다.
  - **psmail_logs:** 이 스크립트를 사용하여 지정된 이메일 주소로 작업 완료 상태 및 작업 로그를 보냅니다.

  Linux 및 UNIX에서 미리 정의된 스크립트에는 파일 이름 확장명이 없습니다. Windows에서 스크립트의 파일 확장명은 **".bat"**입니다.

이러한 스크립트를 실행하려면 **사후 스크립트** 상자에 다음을 지정합니다.

- **Linux 및 UNIX:** `psmail` 또는 `psmail_logs`
- **Windows**: `psmail.bat` 또는 `psmail_logs.bat`

사전 및 사후 스크립트를 지정하려면 다음을 수행합니다.

1 대상 클라이언트의 **고급 옵션** 페이지에서 **사전 및 사후 스크립트**를 클릭하고 다음 설정을 구성합니다.

표 48. 백업 작업에 대한 사전 및 사후 스크립트 옵션

옵션	설명
사전 스크립트	이 옵션을 사용하면 작업을 시작하기 전에 사용자 정의 스크립트를 실행할 수 있습니다. 이 스크립트를 사용하면 사전 백업 준비(예: 데이터베이스 마운트 해제 또는 종료)를 수행할 수 있습니다. 사전 스크립트를 실행하려면 다음을 수행합니다. • **사전 스크립트** 상자에 스크립트 파일 이름을 지정합니다. • **사용자 매개 변수** 상자에 실행 시간 매개 변수에 대한 값을 제공합니다. 값은 유효해야 하며 스크립트에서의 용도에 맞아야 합니다. NetVault Backup에서는 사용자 매개 변수에 대한 유효성 검사를 수행하지 않습니다.
사후 스크립트	이 옵션을 사용하면 작업이 완료된 후에 사용자 정의 스크립트를 실행할 수 있습니다. 이 스크립트를 사용하면 작업을 완료한 후에 사후 백업 처리(예: 데이터베이스 마운트 또는 시작)를 수행할 수 있습니다. 사후 스크립트를 실행하려면 다음을 실행하십시오. • **사후 스크립트** 상자에 스크립트 파일 이름을 지정합니다. • **사용자 매개 변수** 상자에 실행 시간 매개 변수에 대한 값을 제공합니다. 값은 유효해야 하며 스크립트에서의 용도에 맞아야 합니다. NetVault Backup에서는 사용자 매개 변수에 대한 유효성 검사를 수행하지 않습니다.

2 **설정**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

다음 표에서는 스크립트 종료 상태가 전체 실행 및 작업 상태에 주는 효과를 설명합니다.

표 49. 스크립트 실행 및 백업 작업 상태

프로세스	결과				
사전 스크립트	성공	성공	성공	실패	실패
백업 작업	성공	성공	실패	실행되지 않음	실행되지 않음
사후 스크립트	성공	실패	성공	성공	실패
전체 작업 상태	작업이 성공적으로 완료됩니다.	작업이 완료되었지만, 사후 스크립트 오류가 보고됩니다.	작업에 실패했지만, 사후 스크립트를 실행합니다. 오류가 보고됩니다.	작업에 실패했으며 사전 스크립트 오류가 보고됩니다.	작업에 실패했으며 사전 및 사후 스크립트 오류가 보고됩니다.

백업 작업에 대해 사용자 정의 이벤트 구성

백업 작업을 생성하면 NetVault Backup에서 작업이 성공적으로 완료되거나 경고와 함께 완료되거나 실패한 경우 발생할 수 있는 사용자 정의 이벤트를 구성할 수 있습니다. 개별 작업의 완료 상태에 관해 알림을 받고 싶을 때 이러한 옵션을 사용할 수 있습니다.

> **참고:** NetVault Backup에는 몇 개의 미리 정의된 이벤트가 있으며, 시스템 내에서 중대한 일이 있을 때 발생합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup 이벤트 정보 및 이벤트 유형을 참조하십시오.
>
> 개별 백업 작업, 복원 작업, 보고서 작업, 정책 및 로그 메시지에 대해서도 사용자 정의 이벤트를 발생시킬 수 있습니다. NetVault Backup에서 미리 정의되거나 사용자 정의된 이벤트가 발생할 때 알림을 받기 위한 다양한 알림 방법을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 전체 알림 방법 사용을 참조하십시오.

백업 고급 옵션 집합에서 사용자 정의 이벤트를 구성할 수 있습니다. 사용자 정의 이벤트를 만들면 모든 작업 또는 백업 정책에 대하여 발생시킬 수 있습니다. NetVault Backup에서는 **작업 — 사용자 정의** 이벤트 클래스에 사용자 정의 이벤트를 추가합니다. 그 다음에는 이벤트가 발생할 때 알림을 받을 수 있도록 이벤트에 대한 하나 이상의 알림 방법을 설정할 수 있습니다.

백업 작업에 대해 사용자 정의 이벤트를 발생시키려면 다음을 수행합니다.

1. **고급 옵션** 페이지에서 **이벤트**를 클릭하고 다음 설정을 구성합니다.

   표 50. 백업 작업에 대한 사용자 정의 이벤트 유형

옵션	설명
작업이 성공함	작업이 성공적으로 완료될 때 발생시키고 싶은 이벤트를 입력하거나 선택합니다.
작업에 경고가 있음	작업이 경고와 함께 완료될 때 발생시키고 싶은 이벤트를 입력하거나 선택합니다.
작업이 실패함	작업이 실패할 때 발생시키고 싶은 이벤트를 입력하거나 선택합니다.

2. **설정**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
3. 이벤트가 발생할 때 알림을 받으려면 이벤트에 대한 알림 방법을 설정합니다. 자세한 내용은 전체 알림 방법 설정를 참조하십시오.

집합 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 집합 수정
- 집합 복사
- 집합 삭제

집합 수정

기존 집합에 저장된 다양한 작업 옵션 또는 데이터 선택 항목을 수정할 수 있습니다. 변경 내용을 저장하는 경우 집합을 덮어쓰거나 새 집합에 선택 내용을 저장할 수 있습니다.

참고: 집합을 편집하는 경우 집합을 사용하는 기존 작업에 영향을 줍니다.

집합을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **집합 관리**를 클릭합니다.
2. **집합 유형** 목록에서 수정하려는 집합의 유형을 선택합니다.
3. **검색** 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.
4. 사용 가능한 집합 목록에서 해당하는 집합을 선택하고 **편집**을 클릭합니다.
5. 데이터 선택 항목 또는 작업 옵션을 수정합니다.
6. **저장**을 클릭합니다. **설정 편집** 대화 상자에서 **저장**을 클릭하여 기존 항목을 덮어씁니다. 또는 새 이름을 입력하고 **저장**을 클릭하여 새 집합에 선택 내용을 저장합니다.

집합 복사

복제 방법을 사용하여 기존 집합에서 집합을 생성할 수 있습니다. 집합을 복제한 후에는 집합에 저장된 다양한 옵션 또는 데이터 선택 항목을 변경할 수 있습니다.

NetVault Backup에서는 작업을 생성하거나 수정할 때 집합을 복제할 수 있습니다. 또한 **집합 관리** 페이지의 **편집** 옵션을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

집합을 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 해당되는 방법을 사용하여 복사할 집합에 액세스합니다.
   - **작업을 생성할 때 집합을 복제하려면 다음을 수행합니다.** 백업 작업 생성 또는 복원 작업 생성 페이지에 액세스하고 생성하려는 집합 유형에 해당하는 **새로 만들기** 단추를 클릭합니다.
   - **작업을 편집할 때 집합을 복제하려면 다음을 수행합니다.** 백업 작업 편집 또는 복원 작업 편집 페이지에 액세스하고 생성하려는 집합 유형에 해당하는 새로 만들기 단추를 클릭합니다.
   - **집합 관리 페이지에서 집합을 복제하려면 다음을 수행합니다.** 탐색 창에서 **집합 관리**를 클릭합니다. **집합 유형** 목록에서 수정하려는 집합의 유형을 선택합니다. 사용 가능한 집합 목록에서 집합을 선택하고 **편집**을 클릭합니다.
2. 표시되는 페이지에서 **기존 집합 복제**를 클릭합니다.
3. **로드할 집합을 선택합니다.** 대화 상자에서 복사할 집합을 선택하고 **로드**를 클릭합니다.
4. 필요한 경우 데이터 선택 항목 또는 작업 옵션을 수정합니다.
5. **저장**을 클릭합니다. **설정 편집** 대화 상자에서 이름을 입력하고 **저장**을 클릭하여 새 집합에 선택 내용을 복사합니다.

집합 삭제

집합이 더 이상 필요하지 않으면 NetVault 데이터베이스에서 제거할 수 있습니다. 활성 작업 또는 예약된 작업에서 집합을 사용 중인 경우 삭제할 수 없습니다.

참고: 집합을 삭제하는 경우 집합을 사용하는 기존 작업에 영향을 줍니다.

집합을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **집합 관리**를 클릭합니다.
2. **집합 유형** 목록에서 삭제하려는 집합의 유형을 선택합니다.
3. 사용 가능한 집합 목록에서 해당하는 집합을 선택하고 **삭제**를 클릭합니다.

   삭제를 위해 여러 집합을 선택할 수 있습니다. 연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다. 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다.
4. 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

7

정책 관리

- 정책 정보
- 정책 생성
- 기존 백업 정책 보기
- 정책 작업의 작업 상태 보기
- 백업 정책 수정
- 백업 정책 정지
- 백업 정책 삭제

정책 정보

정책을 사용하여 하나 이상의 유사한 클라이언트를 대상으로 하는 하나 이상의 작업을 제출할 수 있습니다.

정책을 사용하여 다음과 같은 백업 전략을 관리할 수 있습니다.

- 파일 서버의 매일 증분 및 매주 전체 백업
- 여러 Windows 워크스테이션의 전체 백업
- 여러 데이터베이스의 전체 및 증분 백업.

다음과 같은 플러그인에서 정책 기반 백업을 지원합니다.

- NetVault Backup *파일 시스템용* 플러그인
- NetVault Backup *통합용* 플러그인
- NetVault Backup *데이터 복사용* 플러그인
- NetVault Backup *데이터베이스용* 플러그인(NetVault 데이터베이스 백업용 플러그인)
- NetVault Backup *SQL Server용* 플러그인
- NetVault Backup *Oracle용* 플러그인
- NetVault Backup *MySQL용* 플러그인
- NetVault Backup *PostgreSQL용* 플러그인
- NetVault Backup *VMware용* 플러그인
- NetVault Backup *Hyper-V용* 플러그인
- NetVault Backup *Exchange용* 플러그인

정책 관리 페이지에서 백업 정책을 생성 및 제출하고 **작업 상태** 페이지에서 정책 작업을 모니터링할 수 있습니다.

정책 생성

정책을 사용하여 하나 이상의 유사한 클라이언트를 대상으로 하는 하나 이상의 작업을 제출할 수 있습니다. **정책 관리** 페이지에서 정책 기반 백업을 생성 및 제출할 수 있습니다.

정책을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **정책 관리**를 클릭한 다음에 **추가**를 클릭하여 **정책 편집** 페이지를 엽니다.

2 **정책 이름**에 정책의 이름을 입력합니다.

3 정책 작업을 추가하려면 **작업 추가**를 클릭합니다.

정책 작업 생성 페이지에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

표 51. 정책 작업 정의

옵션	설명
작업 이름	작업의 이름을 입력합니다. 진행 상황을 모니터링하거나 데이터를 복원하기 위해 작업을 쉽게 식별할 수 있는 설명이 포함된 이름을 할당합니다. 작업 이름에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. 길이 제한이 없습니다. 그러나 모든 플랫폼에서 최대 40자를 권장합니다.
선택	기존 백업 선택 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 백업하려는 항목을 선택합니다. 선택 트리는 플러그인에 따라 달라집니다. 그리고 백업하고 있는 데이터의 유형에 따라서도 달라집니다. 백업할 데이터의 선택에 대한 자세한 내용은 관련된 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오.
플러그인 옵션	기존 백업 옵션 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 사용하려는 옵션을 구성합니다. 백업 옵션은 플러그인에 따라 달라집니다. 그리고 옵션은 백업하고 있는 데이터의 유형에 따라서도 달라집니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 관련된 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오.
일정	기존 일정 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 일정 유형 및 예약 방법을 구성합니다. 자세한 내용은 일정 집합 생성을 참조하십시오. 미리 정의된 **"즉시"** 설정이 기본적으로 선택됩니다. 작업이 제출되자마자 실행되게 하려면 이 설정을 사용합니다.
원본 저장소	기존 원본 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 해당 작업에 대한 원본 장치 옵션을 구성합니다. 자세한 내용은 백업 작업에 대한 원본 집합 생성을 참조하십시오. 이 옵션은 *통합용* 플러그인과 *데이터 복사용* 플러그인 작업에서만 사용할 수 있습니다.
대상 저장소	기존 대상 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 작업에 대한 대상 장치 및 미디어 옵션을 구성합니다. 자세한 내용은 대상 집합 생성을 참조하십시오. 미리 정의된 **"기본 백업 대상 옵션"**이 기본적으로 선택됩니다.
고급 옵션	기존 백업 고급 옵션 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 사용하려는 옵션을 구성합니다. 자세한 내용은 백업 고급 옵션 집합 생성을 참조하십시오. 미리 정의된 **"기본 고급 백업 대상 옵션"** 집합이 기본적으로 선택됩니다.

저장을 클릭하여 작업 정의를 저장합니다.

4 **정책 편집** 페이지의 테이블은 다음 정보를 표시됩니다.

- **활성**: 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있고 정책에서 정책 작업이 저장 및 제출됩니다. 예약하지 않고 정책 작업을 저장하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
- **작업 이름**: 작업 이름.
- **선택 집합**: 백업 선택 집합.
- **플러그인**: 작업을 수행하는 데 사용되는 플러그인의 이름.
- **다음 실행 시간:** 다음 인스턴스가 실행하도록 예약되어 있는 날짜 및 시간 또는 예약되지 않은 정책 작업에 대하여 '안 함'. 이 필드에는 정책이 저장된 후에만 정보가 표시됩니다.

5 작업을 더 추가하려면 단계 3을(를) 반복합니다.

6 **클라이언트 추가**를 클릭합니다.

7 정책을 하나 이상의 클라이언트 또는 클라이언트 그룹에 적용하려면 다음을 수행합니다.

표 52. 백업 정책에 대한 클라이언트 및 클라이언트 그룹 선택

옵션	설명
클라이언트 또는 클라이언트 그룹 추가	**사용 가능** 테이블에서 추가하려는 클라이언트 및 클라이언트 그룹을 선택하고 **추가**를 클릭합니다. 연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다. 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다. 선택한 항목이 **선택됨** 테이블로 이동합니다. **참고:** 클라이언트의 온라인 또는 오프라인 여부를 나타내는 클라이언트 상태 아이콘이 표시됩니다. 정책 작업은 선택한 클라이언트가 온라인인 경우에만 성공합니다. 클라이언트 상태 아이콘에 대한 자세한 내용은 표 15을(를) 참조하십시오.
클라이언트 또는 클라이언트 그룹 제거	**선택됨** 테이블에서 제거하려는 클라이언트 및 클라이언트 그룹을 선택하고 **제거**를 클릭합니다. 선택한 항목이 **선택됨** 테이블로 이동합니다.

8 정책 경고 및 실패에 대한 이벤트를 구성하지 않고 정책 정의를 저장하려면 **정책 저장**을 클릭합니다. 그렇지 않으면 **이벤트 추가**를 클릭합니다.

9 백업 정책을 만들 때 NetVault Backup에서 하나 이상의 정책 작업이 경고와 함께 완료되거나 실패하는 경우에 발생시킬 수 있는 사용자 정의 이벤트를 구성할 수 있습니다.

정책의 완료 상태에 관한 알림을 받고 싶을 때 이러한 옵션을 사용할 수 있습니다.

> **참고:** NetVault Backup에는 몇 개의 미리 정의된 이벤트가 있으며, 시스템 내에서 중대한 일이 있을 때 발생합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup 이벤트 정보 및 이벤트 유형을 참조하십시오.
>
> 개별 백업 작업, 복원 작업, 보고서 작업, 정책 및 로그 메시지에 대해서도 사용자 정의 이벤트를 발생시킬 수 있습니다. NetVault Backup에서 미리 정의되거나 사용자 정의된 이벤트가 발생할 때 알림을 받기 위한 다양한 알림 방법을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 전체 알림 방법 사용을 참조하십시오.

정책에 대한 사용자 정의 이벤트를 발생시키려면 다음과 같은 설정을 구성합니다. 사용자 정의 이벤트를 만든 다음에는 모든 정책에 대하여 발생시킬 수 있습니다. NetVault Backup에서는 **정책 — 사용자 정의** 이벤트 클래스에 이러한 이벤트를 추가합니다.

표 53. 백업 정책에 대한 사용자 정의 이벤트

옵션	설명
정책에 경고가 있는 경우 이벤트 발생	하나 이상의 정책 작업이 경고와 함께 완료될 때 발생시키고 싶은 이벤트를 입력하거나 선택합니다.
정책에 오류가 있는 경우 이벤트 발생	하나 이상의 정책 작업이 실패할 때 발생시키고 싶은 이벤트를 입력하거나 선택합니다.

이벤트가 발생할 때 알림을 받으려면 이벤트에 대한 알림 방법을 설정합니다. 자세한 내용은 전체 알림 방법 설정를 참조하십시오.

10 **정책 저장**을 클릭하여 정책 정의를 저장합니다.

기존 백업 정책 보기

정책 관리 페이지에서 기존 정책에 관한 정보를 볼 수 있습니다. 이 페이지에는 상태, 정책 이름, 활성 작업의 수, 상태, 총 클라이언트, 예약된 작업, 작업 상태 및 총 작업이 표시됩니다.

기존 백업 정책을 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **정책 관리**를 클릭합니다.

2 **정책 관리** 페이지에 **사용 가능한 정책** 테이블이 표시됩니다.

- **상태:** 다음과 같은 아이콘을 사용하여 정책의 상태를 표시합니다. 아이콘을 클릭하여 해당 정책의 모든 작업의 작업 활동 테이블을 나타내는 **작업 상태** 페이지를 표시합니다.

표 54. 정책 상태 아이콘

아이콘	설명
	해당 정책이 성공적으로 완료되었습니다. 모든 작업이 성공적으로 완료되었다는 것을 나타냅니다.
	해당 정책이 경고와 함께 완료되었다는 것을 나타냅니다. 하나 이상의 작업이 경고와 함께 완료되었다는 것을 나타냅니다.
	해당 정책이 실패하였습니다. 하나 이상의 작업이 실패했다는 것을 나타냅니다.

- **정책 이름:** 백업 정책의 이름을 표시합니다.
- **활성 작업 수:** 정책에서 현재 활성화되어 있는 작업의 수를 표시합니다. 정책에 있는 모든 활성 작업의 작업 이름 및 작업 ID를 미리 보려면 포인터를 개수 위로 이동합니다.
- **상태:** 정책 상태를 표시합니다. 정책 상태는 활성(Active), 유휴(Dormant), 정지 중(Quiescing) 또는 정지됨(Quiesced)일 수 있습니다.
- **총 클라이언트**: 정책에 있는 클라이언트의 총 수를 표시합니다. 클라이언트 이름을 미리 보려면 포인터를 개수 위로 이동합니다.
- **예약된 작업**: 정책에서 예약된 작업의 총 수를 표시합니다. 정책에 있는 모든 예약된 작업의 작업 이름 및 작업 ID를 미리 보려면 포인터를 개수 위로 이동합니다.
- **작업 상태:** 다음과 같은 아이콘을 사용하여 정책 작업의 마지막 종료 상태 및 개수를 표시합니다. 상태가 '완료됨', '경고와 함께 완료됨' 또는 '실패함'인 모든 정책 작업의 작업 활동 테이블을 나타내는 **작업 상태** 페이지를 표시하려면 해당하는 아이콘을 클릭합니다.

표 55. 정책 작업 상태 아이콘 및 개수

아이콘	설명
	해당 정책 작업이 성공적으로 완료되었습니다. 아이콘 아래의 개수는 정상적인 정책 작업의 수를 나타냅니다. 정책에 있는 모든 '완료된' 작업의 작업 이름 및 작업 ID를 미리 보려면 포인터를 개수 위로 이동합니다.
	해당 정책 작업이 경고와 함께 완료되었습니다. 아이콘 아래의 개수는 경고와 함께 완료된 정책 작업의 수를 나타냅니다. 정책에 있는 모든 '경고와 함께 완료된 작업'의 작업 이름 및 작업 ID를 미리 보려면 포인터를 개수 위로 이동합니다.
	해당 정책 작업이 실패했습니다. 아이콘 아래의 개수는 실패한 정책 작업의 수를 나타냅니다. 정책에 있는 모든 '실패한 작업'의 작업 이름 및 작업 ID를 미리 보려면 포인터를 개수 위로 이동합니다.

- **총 작업**: 정책에 있는 작업의 총 수를 표시합니다. 정책에 있는 모든 작업의 작업 이름 및 작업 ID를 미리 보려면 포인터를 개수 위로 이동합니다.

3 기본적으로 테이블은 정책 이름 기준으로 정렬됩니다.

필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

필터 옵션(**정책 관리** 페이지의 테이블 필터 옵션에 대한 자세한 내용은 표 11을(를) 참조)을 설정하거나, 페이지 크기 설정, 열 정렬 순서 및 테이블에 적용된 필터를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 아래 모서리에 있는 아이콘을 클릭합니다.

자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

4 **검색** 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

5 정책 관련 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

정책 작업의 작업 상태 보기

정책 관리 페이지에서 모든 정책 작업의 작업 상태를 볼 수 있습니다.

정책에서 정책 작업의 작업 활동을 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **정책 관리**를 클릭합니다.

2 **사용 가능한 정책** 테이블에서 정책 작업의 상태를 보려는 정책을 선택하고 **상태 보기**를 클릭합니다.

3 **모든 정책 작업**의 작업 활동 테이블을 나타내는 **작업 상태** 페이지가 표시됩니다.

백업 정책 수정

기존 백업 정책에 대하여 작업 정의, 클라이언트 또는 클라이언트 그룹 선택 또는 이벤트 설정을 수정할 수 있습니다.

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 백업 정책의 작업 수정
- 백업 정책의 클라이언트 수정

- 백업 정책의 이벤트 수정

백업 정책의 작업 수정

정책에서 작업을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **정책 관리**를 클릭합니다.

2 **사용 가능한 정책** 테이블에서 수정하려는 정책을 선택하고 **작업 편집**을 클릭합니다. **정책 편집** 페이지가 표시됩니다.

   정책 편집 페이지의 테이블은 다음 정보를 표시됩니다. 활성, 작업 이름, 선택 집합, 플러그인 및 다음 실행 시간.

3 작업을 추가 또는 제거하거나 작업 정의를 편집하려면 다음을 수행합니다.

   - **작업 추가: 정책 편집** 페이지에서 **작업 추가**를 클릭하고 작업 정의를 만듭니다. 작업 구성 요소에 대한 자세한 내용은 정책 작업 정의을(를) 참조하십시오.

     저장을 클릭하여 작업 정의를 저장합니다.

   - **작업 편집:** 작업 테이블에서 변경하려는 작업을 선택하고 **작업 편집**을 클릭합니다.

     정책 작업 편집 페이지에서 필요한 작업 구성 요소를 수정합니다. 자세한 내용은 정책 작업 정의을 참조하십시오.

     저장을 클릭하여 작업 정의를 저장합니다.

   - **작업 제거:** 작업 테이블에서 삭제하려는 작업을 선택하고 **작업 제거**를 클릭합니다. 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

4 클라이언트 및 이벤트를 수정하지 않고 정책 정의를 저장하려면 **정책 저장**을 클릭합니다. 그렇지 않으면 **클라이언트 편집** 또는 **이벤트 편집**을 클릭합니다.

백업 정책의 클라이언트 수정

정책에서 클라이언트를 수정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **정책 관리**를 클릭합니다.

2 **사용 가능한 정책** 테이블에서 수정하려는 정책을 선택하고 **클라이언트 편집**을 클릭합니다.

   정책에 대한 클라이언트 또는 클라이언트 그룹을 변경하려면 백업 정책에 대한 클라이언트 및 클라이언트 그룹 선택을(를) 참조하십시오. 이벤트 및 작업을 수정하지 않고 정책 정의를 저장하려면 **정책 저장**을 클릭합니다. 그렇지 않으면 **이벤트 편집** 또는 **작업 편집**을 클릭합니다.

3 정책 실패 또는 정책 경고의 사용자 정의 이벤트를 변경하려면 백업 정책에 대한 사용자 정의 이벤트를 참조하십시오.

4 **정책 저장**을 클릭하여 정책 정의를 저장합니다.

백업 정책의 이벤트 수정

정책에서 이벤트를 수정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **정책 관리**를 클릭합니다.

2 **사용 가능한 정책** 테이블에서 수정하려는 정책을 선택하고 **이벤트 편집**을 클릭합니다.

정책 실패 또는 정책 경고의 사용자 정의 이벤트를 변경하려면 백업 정책에 대한 사용자 정의 이벤트를 참조하십시오.

3 클라이언트 및 작업을 수정하지 않고 정책 정의를 저장하려면 **정책 저장**을 클릭합니다. 그렇지 않으면 **클라이언트 편집** 또는 **작업 편집**을 클릭합니다.

4 **정책 저장**을 클릭하여 정책 정의를 저장합니다.

백업 정책 정지

활성 백업 정책이 정지된 상태에 놓이면 일시적으로 비활성화됩니다.

활성 백업 정책을 정지하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **정책 관리**를 클릭합니다.

2 **사용 가능한 정책** 테이블에서 정책을 선택하고 **정지**를 클릭합니다.

정책 테이블에서 정책 상태가 **"정지 중"**으로 설정됩니다.

3 이 상태 동안에 NetVault Backup에서 다음과 같은 작업을 완료합니다.

- 정책 작업에 대한 모든 예약된 인스턴스를 삭제합니다.
- 진행 중인 작업을 완료합니다.
- 활성 작업에 대한 2단계(예: 보조 복사 작업)를 완료합니다.

4 이러한 작업이 완료되면 정책 상태가 "**정지됨**"으로 설정됩니다.

이 상태에서 정책 정의를 변경할 수 있습니다.

5 **"정지된"** 정책은 사용자가 해당 정책을 다시 열고 저장할 때까지 이 상태를 유지합니다. 정책을 저장하면 모든 정책 작업이 다시 예약됩니다.

백업 정책 삭제

백업 정책이 더 이상 필요하지 않으면 데이터베이스에서 삭제할 수 있습니다.

백업 정책을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **정책 관리**를 클릭합니다.

2 **사용 가능한 정책** 테이블에서 삭제하려는 정책을 선택하고 **제거**를 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

8

데이터 복원

- 데이터 복원 정보
- 복원 작업 생성
- 기존 복원 선택 집합을 사용하여 데이터 복원
- 저장 집합에서 파일 검색
- 미디어 목록 보기
- 복원 작업에 대한 원본 집합 생성
- 복원 고급 옵션 집합 생성
- 온라인 백업 인덱스 관리
- 스냅샷 관리

데이터 복원 정보

복원은 백업으로부터 시스템의 전부 또는 일부를 재구성하는 것을 가리킵니다.

다음과 같은 다양한 이유로 복원 작업을 수행할 수 있습니다.

- 손실되거나 삭제된 데이터의 복구
- 손상된 데이터베이스 또는 파일의 복구
- 데이터를 다른 데이터베이스 또는 디렉터리로 복사하거나 이동
- 어떤 작업이 잘못되었을 경우에 이전의 특정 시점으로 복구
- 새 시스템으로 마이그레이션하는 경우에 데이터를 마이그레이션
- 테스트 또는 프로덕션 서버로 데이터를 복사하거나 이동
- 미디어 오류, OS 손상 또는 실제 시스템의 손실로부터 복구

백업으로부터 응용 프로그램에 특정한 데이터를 복원 및 복구하기 위해 NetVault Backup 플러그인과 기본 API가 통합됩니다. 응용 프로그램의 유형에 따라 이러한 플러그인에서는 데이터를 복원하기 위한 다양한 방법과 옵션을 제공합니다.

일반적으로 NetVault Backup에서는 다음과 같은 복원 기능을 제공합니다.

- 전체 및 선택적 복원
- 재해 복구
- 대체 위치로 복원
- 대체 서버로 복원
- 스냅샷 탐색

복원 작업 정의

데이터를 복원하려면 복원 작업을 생성하고 제출해야 합니다. 탐색 창의 **복원 작업 생성** 링크에서 복원 작업 정의를 만들 수 있습니다.

복원 작업 정의에는 다음과 같은 구성 요소가 포함됩니다.

- 선택 목록
- 플러그인 옵션
- 대상 클라이언트 이름(대체 서버로 복원하는 경우)
- 예약 옵션
- 원본 장치 옵션
- 고급 복원 옵션

이 구성 요소는 NetVault Backup 집합에 저장됩니다. NetVault Backup 집합에 대한 자세한 내용은 NetVault Backup 집합 정보을(를) 참조하십시오.

각 복원 작업에는 작업 ID 번호와 작업 이름이 있습니다. 작업 ID 번호는 자동으로 생성되는 번호입니다. 작업 이름은 작업의 진행 상황을 모니터링하거나 작업 로그를 볼 때 작업을 쉽게 식별할 수 있게 해주는 사용자 정의 문자열입니다.

복원 작업 생성

복원 작업 마법사를 사용하여 복원 작업을 만들고 제출할 수 있습니다. 탐색 창의 **복원 작업 생성** 링크에서 마법사에 액세스할 수 있습니다.

복원 작업을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **복원 작업 생성**을 클릭합니다.

복원 작업 생성 — 저장 집합 선택 페이지의 저장 집합 표에 사용 가능한 저장 집합 목록이 나와 있습니다.

그림 19. 복원 작업 생성 - 저장 집합 선택 페이지



테이블에는 저장 집합 상태, 저장 집합 이름(작업 이름 및 저장 집합 ID), 만든 날짜 및 시간, 저장 집합 크기, 그리고 카탈로그에 등록된 상태가 표시됩니다.

저장 집합 상태는 다음과 같은 아이콘으로 나타냅니다.

표 56. 저장 집합 상태 아이콘

아이콘	설명
	저장 집합이 온라인입니다(모든 세그먼트가 온라인임).
	저장 집합이 부분적으로 온라인입니다(일부 세그먼트가 온라인임).
	저장 집합이 오프라인입니다(모든 세그먼트가 오프라인임).

저장 집합 목록은 만든 날짜별로 정렬됩니다(최신 항목 순으로). 필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 목록을 정렬할 수 있습니다. 열 이름 옆의 화살표 머리 모양이 정렬 순서를 나타냅니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을(를) 참조하십시오.

2 **복원 작업 생성 - 저장 집합 선택** 페이지에는 처음에 최대 5,000개의 레코드가 로드됩니다. 가져오는 총 레코드 수가 테이블 오른쪽 하단 모서리에 표시됩니다.

가능한 경우 **추가 로드**를 클릭하여 다음 레코드 집합을 로드할 수 있습니다. 각 로드 작업은 최대 5000개의 레코드를 가져옵니다. 더 이상 로드할 레코드가 없는 경우 이 단추가 비활성화됩니다.

필터 옵션(**복원 작업 생성 - 저장 집합 선택** 페이지에 대한 테이블 필터 옵션에 대한 자세한 내용은 표 13을(를) 참조)을 설정하거나, 페이지 크기 설정이나 테이블에서의 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 아래 모서리에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

검색 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

선택한 스냅샷을 관리하려면 **스냅샷 탐색**을 클릭합니다. 스냅샷을 탐색하여 스냅샷을 마운트 및 마운트 해제하고 스냅샷의 만료를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 스냅샷 관리을(를) 참조하십시오.

3 사용하려는 저장 집합을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

> **참고:** 선택한 저장 집합에 대하여 온라인 백업 인덱스를 사용할 수 없는 경우에는 **로드 확인** 대화 상자가 표시됩니다. 백업 미디어에서 인덱스를 로드하려면 **확인**을 클릭한 다음에 NetVault 데이터베이스에 인덱스를 저장하려는 일의 수를 **인덱스 로드** 대화 상자에 입력하거나 선택합니다.

저장 집합을 선택할 때 작업 ID 번호, 작업 이름, 태그, 서버 이름, 클라이언트 이름, 플러그인 이름, 저장 집합 날짜 및 시간, 만료 설정, 증분 백업 여부, 아카이브 여부, 저장 집합 크기 및 카탈로그에 등록된 상태와 같은 세부 정보가 **저장 집합 정보** 영역에 표시됩니다.

4 **선택 집합 생성** 페이지에서 복원하려는 항목을 선택합니다.

선택에 사용할 수 있는 데이터 항목은 사용 중인 플러그인에 따라 달라집니다. 복원할 데이터의 선택에 대한 자세한 내용은 관련된 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오.

5 **플러그인 옵션 편집**을 클릭하고 사용하려는 옵션을 구성합니다.

작업에 사용할 수 있는 복원 옵션은 사용 중인 플러그인에 따라 달라집니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 관련된 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오.

다음을 클릭합니다.

6 **복원 작업 생성** 페이지에서 작업 이름을 지정합니다. 진행 상황을 모니터링하는 동안 작업을 쉽게 식별할 수 있도록 설명 이름을 지정합니다.

작업 이름에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. 길이 제한이 없습니다. 그러나 모든 플랫폼에서 최대 40자를 권장합니다.

7 **대상 클라이언트** 목록에서 복원 대상을 선택합니다. (데이터를 백업한) 클라이언트로 데이터를 복원하려면 기본 설정을 사용합니다.

데이터를 대체 클라이언트로 복원하려면 목록에서 대상 클라이언트를 선택합니다. 또는 **선택**을 클릭합니다. **대상 클라이언트 선택** 대화 상자에서 클라이언트를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

8 **일정** 목록에서 기존 일정 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 일정 유형 및 예약 방법을 구성합니다. 자세한 내용. 자세한 내용은 일정 집합 생성을 참조하십시오.

미리 정의된 **"즉시"** 설정이 기본적으로 선택됩니다. 작업이 제출되자마자 실행되게 하려면 이 설정을 사용합니다.

9 **원본 옵션** 목록에서 기존 원본 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 원본 장치 옵션을 구성합니다. 자세한 내용은 복원 작업에 대한 원본 집합 생성을 참조하십시오.

미리 정의된 **"모든 장치"** 설정이 기본적으로 선택됩니다. 작업에 사용할 수 있는 장치를 선택하려면 이 집합을 사용합니다.

10 **고급 옵션** 목록에서 기존 복원 고급 옵션 집합을 선택하거나 **새로 만들기**를 클릭하고 사용하려는 옵션을 구성합니다. 자세한 내용은 복원 고급 옵션 집합 생성을 참조하십시오.

기본적으로 **"선택한 백업에서 복원"**이라는 사전 정의된 집합이 선택되어 있습니다.

> **참고:** 복원 작업을 만들기 위해 집합 정보를 미리 보고 집합에 대한 이해를 높일 수 있습니다. 집합 요약을 미리 보려면 포인터를 **복원 작업 생성** 페이지의 필드 위로 이동합니다.

11 **제출**을 클릭하여 예약 작업을 제출합니다.

작업 상태 페이지에서 작업 진행 상태를 모니터링하고 **로그 보기** 페이지에서 로그를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 활동 보기 및 로그 메시지 보기을(를) 참조하십시오.

기존 복원 선택 집합을 사용하여 데이터 복원

다음 절차와 함께 기존 복원 선택 집합을 사용하여 데이터를 복원할 수 있습니다. 이 절차는 복원 선택 집합을 생성하거나 편집하는 데 필요한 "작업 — 백업/복원 집합 관리" 권한이 사용자 역할에 부여되지 않은 경우에 유용합니다.

기존 복원 선택 집합을 사용하여 데이터를 복원하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **집합 관리**를 클릭합니다.

2 **집합 유형** 목록에서 **복원 선택**을 선택합니다.

3 사용 가능한 집합의 목록에서 사용하려는 집합을 선택하고 **편집**을 클릭합니다.

4 **선택 집합 편집** 페이지에서 **다음**을 클릭합니다.

-또는-

선택 집합 편집 페이지에서 데이터 선택, 집합 이름 또는 플러그인 옵션을 수정합니다.

다음을 클릭합니다. 덮어쓰기 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭하여 기존 집합을 덮어씁니다.

> **참고:** 선택 집합 요약 및 플러그인 옵션 집합 요약을 미리 보려면 포인터를 **선택 집합 편집** 페이지의 정보 아이콘 위로 이동합니다.

5 복원 작업 생성 섹션의 단계 6에서 단계 11를 완료합니다.

저장 집합에서 파일 검색

복원 작업 생성 - 저장 집합 선택 페이지의 **검색** 옵션을 사용하면 저장 집합을 열거나 내용을 검색하지 않고도 특정 파일이나 데이터 항목을 찾을 수 있습니다. 파일 이름이나 정규식을 사용하여 복원할 데이터 항목을 찾을 수 있습니다.

카탈로그 검색을 구성하거나 활성화하려면 **복원 작업 생성 - 저장 집합 선택** 페이지의 검색 단추 옆에 표시된 전구 아이콘을 클릭합니다.

저장 집합에서 데이터 항목을 검색하려면 다음을 수행하십시오.

1 **복원 작업 생성 - 저장 집합 선택** 페이지에서 **검색**을 클릭합니다.

2 **저장 집합에서 파일 검색** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성합니다.

- **검색 문자열:** 검색 문자열을 입력합니다.
- **정규식 검색: 검색 문자열** 상자에서 POSIX(Portable Operating System Interface for Unix) 정규식을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다.

  카탈로그 검색은 Elasticsearch에서 사용하는 정규식 구문을 지원합니다. 자세한 내용은 https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/query-dsl-regexp-query.html을 참조하십시오.
- **기존 검색 방법 사용**: 카탈로그에 등록되고 등록되지 않은 저장 집합이 모두 검색에 포함되는 경우 이 확인란이 표시됩니다.

  카탈로그에 등록되지 않은 저장 집합만 검색에 포함되면(또는 "기존 검색 방법 사용" 옵션이 선택된 경우) 기존 검색이 사용됩니다.

  카탈로그에 등록된 저장 집합만 검색에 포함되면(또는 "기존 검색 방법 사용" 옵션이 선택되지 않은 경우) 카탈로그 검색이 사용됩니다.

3 하나 이상의 특정 저장 집합에서 데이터 항목을 검색하려면 원하는 저장 집합을 선택하고 **검색**을 클릭합니다. 저장 집합을 선택하지 않은 경우 모든 저장 집합이 검색에 포함됩니다. **검색 결과** 페이지에서 지정된 파일이나 데이터 항목을 볼 수 있습니다. 카탈로그 검색이 구성되고 NetVault Backup 시스템에서 활성화된 경우 다음 검색 결과 페이지가 표시됩니다.

그림 20. 카탈로그 검색을 사용한 검색 결과



검색 결과에 대한 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

- **필터** 아이콘: 검색 결과 테이블에 표시된 레코드를 필터링하려면 이 아이콘을 클릭합니다. 필터 옵션에 대한 자세한 내용은 표 14을(를) 참조하십시오.
  - '검색 필터' 서랍이 페이지의 오른쪽에 표시됩니다. 다음과 같은 필터 옵션을 설정하고 **적용**을 클릭합니다.
  - 필터 설정의 선택을 취소하려면 **선택 취소**를 클릭합니다.
  - 적용된 필터를 편집하려면 필터 설정의 선택을 취소한 다음에 새 필터 설정을 적용합니다.
  - 필터 옵션을 편집하거나 설정하지 않고 '검색 필터' 서랍을 닫으려면 **취소**를 클릭합니다.
- 검색 결과에는 발생 건수가 나타나지만 행에는 발견된 일치하지 않는 항목의 수가 표시되기 때문에 검색 결과의 총 수와 페이지에 표시된 레코드의 수가 같지 않을 수도 있습니다. 항목의 복사본이 발견되면 행에 복사 아이콘이 표시됩니다. 파일의 복사본을 보고 복원하기 위해 선택하려면 복사 아이콘을 클릭합니다. 복사본은 컴퓨터, 경로, 이름, 크기 및 수정된 시간이 같은 항목으로 정의됩니다.
- **확장** 아이콘: 모든 결과 항목을 확장하려면 결과 테이블의 상단에 표시된 확장 아이콘을 클릭합니다.
- **축소** 아이콘: 모든 결과 항목을 축소하려면 결과 테이블의 상단에 표시된 축소 아이콘을 클릭합니다.
- **설정** 아이콘: 페이지당 검색 결과의 수를 설정하려면 설정 아이콘을 클릭합니다. '설정' 서랍이 페이지의 오른쪽에 표시됩니다. 값을 입력하거나 선택하고 **확인**을 클릭합니다. 기본적으로 페이지에 25

개의 레코드가 표시됩니다. **검색 결과** 페이지에서 최소 10개에서 최대 100개의 레코드를 볼 수 있습니다.

- **새 검색** 단추: 선택한 저장 집합에서 데이터 항목을 검색하려면 **새 검색**을 클릭합니다. **저장 집합에서 파일 검색** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성하고 **검색**을 클릭합니다.
  - **검색 문자열:** 검색 문자열을 입력합니다.
  - **정규식 검색: 검색 문자열** 상자에서 POSIX(Portable Operating System Interface for Unix) 정규식을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다.
- 항목을 확장하고 플러그인, 작업 이름, 작업 ID, 저장 집합 ID 및 백업 날짜 및 시간과 같은 파일 메타데이터를 보려면 해당하는 더하기 아이콘을 클릭합니다.
- 저장 집합에 대한 미디어 정보를 보려면 해당하는 상황에 맞는 메뉴 아이콘을 클릭한 다음에 '저장 집합에 대한 미디어 목록 표시'를 클릭합니다. 저장소 미디어의 상태(온라인 또는 오프라인) 및 기타 정보가 대화 상자에 표시됩니다. 대화 상자를 닫으려면 **닫기**를 클릭합니다.
- 해당하는 결과가 여러 저장 집합에 존재하면 복사 아이콘이 표시됩니다.
- 파일 이름
- 파일 경로
- 파일 크기
- 마지막으로 수정한 날짜 및 시간

4 복원할 항목을 선택합니다. 하나의 저장 집합에서만 항목을 복원할 수 있습니다. **선택한 항목 복원**을 클릭합니다.

5 복원 작업 생성 섹션의 단계 4에서 단계 11를 완료합니다.

미디어 목록 보기

복원 작업 생성 - 저장 집합 선택 페이지의 **미디어 목록** 옵션에서 백업을 저장하는 데 사용되는 미디어 항목의 정보를 볼 수 있습니다. 만이 백업에 대한 데이터 세그먼트와 인덱스 세그먼트의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

저장 집합의 미디어 세부 정보를 보는 방법은 다음과 같습니다.

1 **복원 작업 생성 - 저장 집합 선택** 페이지에서 적용 가능한 저장 집합을 선택합니다.

2 **저장 집합 정보** 영역에서 **미디어 목록**을 클릭합니다.

3 나타나는 대화 상자에서 다음 세부 정보를 볼 수 있습니다.
   - **백업 크기:** 이 영역에는 바이트 수로 저장 집합의 총 크기가 표시됩니다.
   - **데이터 세그먼트 표:** 이 표에는 데이터 세그먼트가 포함된 미디어 항목에 관한 정보가 표시됩니다. 미디어 레이블, 미디어 그룹 레이블, 스트림 ID, 시작 바이트 번호, 마지막 바이트 번호 및 미디어 위치와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
   - **인덱스 세그먼트 표:** 이 표에는 인덱스 세그먼트가 포함된 미디어 항목에 관한 정보가 표시됩니다. 미디어 레이블 및 미디어 위치를 볼 수 있습니다.

4 **닫기**를 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

복원 작업에 대한 원본 집합 생성

원본 집합은 원본 장치 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. **복원 작업 생성** 페이지에서 복원 작업에 대한 원본 집합을 만들 수 있습니다.

원본 집합을 만들려면 다음을 수행합니다.

1 복원 작업 마법사에서 **원본 저장소** 목록 옆에 있는 **새로 만들기**를 클릭합니다.

2 **복원 원본 집합 생성** 페이지에서 **장치 선택**을 클릭하고 다음과 같은 설정을 구성합니다.

표 57. 복원 원본 집합에 대한 장치 선택 옵션

옵션	설명
모든 장치	이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 장치 유형을 지정하지 않으면 NetVault Backup는 작업에 적당한 임의의 장치를 사용합니다.
장치 지정	작업에 특정 장치를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 관련된 상자에서 사용하지 않으려는 장치에 대한 확인 표시를 지웁니다. 라이브러리를 제거하면 연결된 드라이브가 자동으로 제거됩니다.
로컬 드라이브 전용	대상 클라이언트에 로컬로 연결된 장치만 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. **참고:** NetVault SmartDisk는 네트워크 연결 장치 또는 비로컬 장치로 간주됩니다.

3 **저장**을 클릭하고 **새 집합 만들기** 대화 상자에서 집합에 대한 이름을 입력합니다.

집합 이름에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. Linux OS에서 이름의 길이는 최대 200자입니다. Windows OS에서는 길이 제한이 없습니다. 그러나 모든 플랫폼에서 최대 40자를 권장합니다.

저장을 클릭하여 복원 원본 집합을 저장합니다.

복원 고급 옵션 집합 생성

복원 고급 옵션 집합은 복원 유형, 사전 및 사후 스크립트, 그리고 기타 고급 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. **복원 작업 생성** 페이지에서 복원 고급 옵션 집합을 만들 수 있습니다.

복원 고급 옵션 집합을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 복원 작업 마법사를 시작하고 **고급 옵션** 목록 옆에 있는 **새로 만들기**를 클릭합니다.

2 다음 섹션에서 설명된 옵션을 구성합니다.

- 복원 유형 설정
- 추가 옵션 지정
- 복원 작업용 사전 및 사후 스크립트 구성
- 복원 작업에 대한 사용자 정의 이벤트 구성

3 **저장**을 클릭하고 **새 집합 만들기** 대화 상자에서 집합에 대한 이름을 입력합니다.

집합 이름에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. Linux OS에서 이름의 길이는 최대 200자입니다. Windows OS에서는 길이 제한이 없습니다. 그러나 모든 플랫폼에서 최대 40자를 권장합니다.

저장을 클릭하여 복원 고급 옵션 집합을 저장합니다.

복원 유형 설정

복원 유형을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1 **고급 옵션** 페이지에서 **복원 유형**을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

표 58. 복원 유형

옵션	설명
선택한 백업에서 복원	이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 선택한 백업에서 데이터를 복원하려면 이 옵션을 선택된 상태로 둡니다.
최신 백업에서 복원	복원 작업을 만드는 데 사용하는 저장 집합에 무관하게 특정 백업 선택 집합을 사용하여 수행한 최신 백업에서 데이터를 복원하려면 이 옵션을 선택합니다.

다음 예에서는 이러한 두 옵션 간의 차이를 보여 줍니다.

a 테스트 디렉터리를 만들고 테스트 디렉터리를 백업하는 데 사용할 백업 선택 집합 "SelectionSet-1"을 만듭니다.

b 테스트 디렉터리에 "first.txt"라는 이름의 파일을 만듭니다.

c "SelectionSet-1"을 사용하여 전체 백업(TestBackup1)을 수행합니다.

d "first.txt"를 삭제하고 테스트 디렉터리에 "last.txt"라는 이름의 파일을 만듭니다.

e "SelectionSet-1"을 사용하여 두 번째 전체 백업(TestBackup2)을 수행합니다.

f **선택한 백업에서 복원** 옵션을 사용하여 TestBackup1을 복원합니다. 이 작업에서는 "first.txt" 파일을 복원합니다.

g **최신 백업에서 복원** 옵션을 사용하여 TestBackup1을 복원합니다. 이 작업에서는 "last.txt" 파일을 복원합니다.

2 **설정**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

추가 옵션 지정

복원 작업에 대한 추가 옵션을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1 고급 옵션 페이지에서 **추가 옵션**을 클릭하고 다음 옵션을 구성합니다.

- **네트워크 압축 사용:** 네트워크를 통해 데이터를 전송할 때 네트워크 압축을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 네트워크를 통해 데이터를 전송하기 전에 원본 장치가 부착되어 있는 서버 또는 클라이언트에서 데이터를 압축합니다. 대상 클라이언트에서는 데이터를 원래 위치나 대체 위치로 복원하기 전에 압축을 해체합니다.

네트워크 압축은 다음과 같은 유형의 작업에는 작동하지 않습니다.

- NetVault SmartDisk에서 복원
- NDMP 기반의 NAS 파일러에 부착된 장치에서 복원
- *NDMP용* 플러그인, *NetWare용* 플러그인 및 NetVault 완전 복구 제품을 사용하여 수행한 복원

2 **설정**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

복원 작업용 사전 및 사후 스크립트 구성

사전 및 사후 스크립트 옵션을 사용하여 작업이 시작되기 전이나 작업이 완료된 후에 사용자 정의 스크립트를 실행할 수 있습니다. 이러한 스크립트를 사용하여 작업이 시작되기 전에 데이터베이스를 분리 또는 종료하거나, 작업이 완료된 후에 데이터베이스를 마운트 또는 시작하는 것과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

사전 또는 사후 스크립트를 구성하기 전에 다음과 같은 정보를 검토하십시오.

- 스크립트는 실행 파일이어야 합니다. 예를 들어, Windows에서는 **".bat"** 파일이고 Linux에서는 **".sh"** 파일이어야 합니다.
- 스크립트 파일이 대상 클라이언트에 있어야 합니다. NetVault Backup 설치 디렉터리 아래의 **scripts** 디렉터리에서 사용할 수 있어야 합니다.
- 사전 및 사후 스크립트에 실행 시간 매개 변수가 포함될 수 있습니다. 이러한 매개 변수는 **NV_USER_ARG** 환경 변수에 저장됩니다. 스크립트에서 다른 NetVault Backup 환경 변수를 사용할 수도 있습니다. 사용할 수 있는 환경 변수의 목록은 NetVault Backup 환경 변수에서 확인하십시오.
- NetVault Backup에는 다음과 같이 사후 스크립트로 사용할 수 있는 2개의 사전 정의된 스크립트 파일이 있습니다.
  - **psmail:** 이 스크립트를 사용하여 작업 완료 상태를 지정된 이메일 주소로 보낼 수 있습니다.
  - **psmail_logs:** 이 스크립트를 사용하여 작업 완료 상태 및 작업 로그를 지정된 이메일 주소로 보낼 수 있습니다.

  Linux 및 UNIX에서는 사전 정의된 스크립트에 파일 이름 확장명이 없습니다. Windows에서 스크립트의 파일 확장명은 **".bat"**입니다. 이러한 스크립트를 실행하려면 **사후 스크립트** 상자에 다음을 지정합니다.

  - **Linux 및 UNIX: psmail** 또는 **psmail_logs**
  - **Windows**: **psmail.bat** 또는 **psmail_logs.bat**

사전 및 사후 스크립트를 지정하려면 다음을 수행합니다.

1 **고급 옵션** 페이지에서 **사전 및 사후 스크립트**를 클릭하고 다음 설정을 구성합니다.

표 59. 복원 작업에 대한 사전 및 사후 스크립트 옵션

옵션	설명
사전 스크립트	이 옵션을 사용하면 작업이 시작되기 전에 사용자 정의 스크립트를 실행할 수 있습니다. 이 스크립트를 사용하여 데이터베이스 분리 또는 종료와 같은 복원 전 준비를 수행할 수 있습니다. 사전 스크립트를 실행하려면 다음을 수행합니다. • **사전 스크립트** 상자에 스크립트 파일 이름을 지정합니다. • **사용자 매개 변수** 상자에 실행 시간 매개 변수에 대한 값을 제공합니다. 값은 유효해야 하며 스크립트에서의 용도에 맞아야 합니다. NetVault Backup에서는 사용자 매개 변수에 대한 유효성 검사를 수행하지 않습니다.
사후 스크립트	이 옵션을 사용하면 작업이 완료된 후에 사용자 정의 스크립트를 실행할 수 있습니다. 이 스크립트를 사용하여 작업이 완료된 후에 데이터베이스를 탑재하거나 시작하는 것과 같은 복원 후 처리를 수행할 수 있습니다. 사후 스크립트를 실행하려면 다음을 실행하십시오. • **사후 스크립트** 상자에 스크립트 파일 이름을 지정합니다. • **사용자 매개 변수** 상자에 실행 시간 매개 변수에 대한 값을 제공합니다. 값은 유효해야 하며 스크립트에서의 용도에 맞아야 합니다. NetVault Backup에서는 사용자 매개 변수에 대한 유효성 검사를 수행하지 않습니다.

2 **설정**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

표 60. 스크립트 실행 및 복원 작업 상태

다음 표에서는 스크립트 종료 상태가 전체 실행 및 작업 상태에 주는 효과를 설명합니다.

프로세스	결과					
사전 스크립트	성공	성공	성공	실패	실패	실패
복원 작업	성공	성공	실패	실행되지 않음	실행되지 않음	실행되지 않음
사후 스크립트	성공	실패	성공	성공	구성되지 않음	실패
전체 작업 상태	작업이 성공적으로 완료됨	작업이 완료되지만 사후 스크립트 오류가 보고됨	작업이 실패하지만 사전 스크립트 및 사후 스크립트가 실행됨. 오류가 보고됨	작업이 실패하고 사전 스크립트 오류가 보고되지만 사후 스크립트가 실행됨	작업이 실패하고 사전 스크립트 오류가 보고됨	작업이 실패함. 사전 스크립트 및 사후 스크립트 오류가 보고됨

복원 작업에 대한 사용자 정의 이벤트 구성

복원 작업을 만들 때 작업이 성공적으로 완료되거나, 경고와 함께 완료되거나, 실패하는 경우에 발생시킬 수 있는 사용자 정의 이벤트를 NetVault Backup에서 구성할 수 있습니다. 개별 작업의 완료 상태에 관해 알림을 받고 싶을 때 이러한 옵션을 사용할 수 있습니다.

참고: NetVault Backup에는 몇 개의 미리 정의된 이벤트가 있으며, 시스템 내에서 중대한 일이 있을 때 발생합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup 이벤트 정보 및 이벤트 유형을 참조하십시오.

개별 백업 작업, 복원 작업, 보고서 작업, 정책 및 로그 메시지에 대해서도 사용자 정의 이벤트를 발생시킬 수 있습니다. NetVault Backup에서 미리 정의되거나 사용자 정의된 이벤트가 발생할 때 알림을 받기 위한 다양한 알림 방법을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 전체 알림 방법 사용을 참조하십시오.

복원 고급 옵션 집합에서 사용자 정의 이벤트를 구성할 수 있습니다. 사용자 정의 이벤트를 만들면 모든 작업 또는 백업 정책에 대하여 발생시킬 수 있습니다. NetVault Backup에서는 **작업 — 사용자 정의** 이벤트 클래스에 사용자 정의 이벤트를 추가합니다. 그 다음에는 이벤트가 발생할 때 알림을 받을 수 있도록 이벤트에 대한 하나 이상의 알림 방법을 설정할 수 있습니다.

복원 작업에 대한 사용자 정의 이벤트를 발생시키려면 다음을 수행합니다.

1 고급 옵션 페이지에서 **이벤트**를 클릭하고 다음 설정을 구성합니다.

표 61. 복원 작업에 대한 사용자 정의 이벤트 유형

옵션	설명
작업이 성공함	작업이 성공적으로 완료될 때 발생시키고 싶은 이벤트를 입력하거나 선택합니다.
작업에 경고가 있음	작업이 경고와 함께 완료될 때 발생시키고 싶은 이벤트를 입력하거나 선택합니다.
작업이 실패함	작업이 실패할 때 발생시키고 싶은 이벤트를 입력하거나 선택합니다.

2 **설정**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

3 이벤트가 발생할 때 알림을 받으려면 이벤트에 대한 알림 방법을 설정합니다. 자세한 내용은 전체 알림 방법 설정를 참조하십시오.

온라인 백업 인덱스 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 온라인 인덱스 관리 정보
- 온라인 인덱스 수동 삭제
- 오프라인 인덱스 로드
- 온라인 인덱스 수동 압축
- 온라인 인덱스 압축 해제

온라인 인덱스 관리 정보

온라인 백업 인덱스를 사용하면 미디어를 로드하지 않고 저장 집합의 내용을 빠르게 스캔할 수 있습니다. 하지만 이러한 인덱스는 NetVault 데이터베이스의 전체 크기를 증가시킬 수 있습니다. 데이터베이스 크기를 관리하기 위해 온라인 인덱스를 삭제하거나 압축할 수 있습니다.

다음 섹션에서는 온라인 인덱스의 삭제 및 압축에 사용할 수 있는 방법을 간략하게 설명합니다.

- 온라인 인덱스 삭제
- 온라인 인덱스 압축

온라인 인덱스 삭제

다음과 같은 방법을 사용하여 백업에 대한 온라인 인덱스를 삭제할 수 있습니다.

- 백업 고급 옵션 집합의 **다음 이후 오프라인 인덱스** 옵션을 구성하면 지정된 기간이 지난 후에 백업에 대한 온라인 인덱스를 자동으로 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 백업 만료 옵션 설정을 참조하십시오.
- **인덱스가 오프라인 상태가 되는 비활성 기간(일)** 설정을 사용하면 지정된 비활성 기간이 지난 후 온라인 인덱스를 삭제하는 전역 정책을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 백업 인덱스에 대한 Media Manager 설정 구성을(를) 참조하십시오.
- **백업 인덱스 관리** 페이지에서 하나 이상의 백업에 대한 온라인 인덱스를 수동으로 삭제합니다. 자세한 내용은 온라인 인덱스 수동 삭제을 참조하십시오.

필요한 경우 백업 미디어에서 저장 집합에 대한 인덱스를 로드할 수 있습니다.

> **참고:** 백업 인덱스를 삭제하는 것은 백업을 만료시키는 것과 다릅니다.
>
> 백업이 만료되면 NetVault Backup에서 백업에 관한 모든 정보를 NetVault 데이터베이스에서 삭제합니다. 만료된 저장 집합에 대한 인덱스를 검색하기 위해 미디어를 스캔하면 NetVault 데이터베이스에서 새 인덱스로 로드됩니다. 온라인 인덱스가 삭제되는 경우 NetVault Backup에는 저장 집합에 관한 일부 정보가 계속 유지됩니다. NetVault Backup에서는 이 정보를 사용하여 백업 미디어에서 저장 집합 인덱스를 빠르게 다시 로드할 수 있습니다.

온라인 인덱스 압축

온라인 인덱스를 사용하지 않으면 30일 후에 자동으로 압축됩니다. **인덱스가 압축되기 전의 비활성 기간(일)** 설정을 수정하여 이 정책을 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 백업 인덱스에 대한 Media Manager 설정 구성을 참조하십시오.

또한 **백업 인덱스 관리** 페이지에서 하나 이상의 백업에 대한 온라인 인덱스를 수동으로 압축할 수 있습니다. 자세한 내용은 온라인 인덱스 수동 압축을 참조하십시오.

온라인 인덱스 수동 삭제

백업 인덱스 관리 페이지에서 하나 이상의 백업에 대한 온라인 인덱스를 수동으로 삭제합니다.

온라인 인덱스를 수동으로 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **복원 작업 생성**을 클릭한 다음 저장 집합 선택 페이지에서 **인덱스 관리**를 클릭합니다.
2. **클라이언트 선택**을 클릭하고 백업이 생성된 클라이언트를 선택합니다.

   -또는-

   클라이언트를 빠르게 찾기 위해 테이블 오른쪽 상단 모서리에 있는 검색 상자를 사용할 수 있습니다. 테이블의 데이터는 검색 텍스트를 상자에 입력할 때 필터링됩니다.
3. **확인**을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.
4. (선택 사항) **플러그인 선택**을 클릭하고 백업을 생성하는 데 사용한 플러그인을 선택합니다. **확인**을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.
5. 보기 아이콘을 클릭하여 선택한 클라이언트 및 플러그인에 대한 저장 집합을 표시합니다.
6. 저장 집합 목록에서 모든 항목이 기본적으로 선택됩니다.

   특정 저장 집합에 대한 인덱스를 삭제하려면 제외하려는 저장 집합에 대한 확인 표시의 선택을 취소합니다. 또는 헤더 행에서 확인란을 클릭하여 모든 확인 표시를 제거하고 개별 저장 집합을 선택할 수 있습니다.
7. **오프라인**을 클릭합니다.

오프라인 인덱스 로드

데이터를 복원할 때 저장 집합에 대한 온라인 인덱스를 사용할 수 없으면 백업 미디어에서 인덱스를 로드할 수 있습니다. **백업 인덱스 관리** 페이지를 사용하여 백업 미디어에서 하나 이상의 백업에 대한 백업 인덱스를 로드할 수도 있습니다. 인덱스는 지정된 기간 동안 데이터베이스에 저장됩니다.

오프라인 인덱스를 로드하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **복원 작업 생성**을 클릭한 다음 저장 집합 선택 페이지에서 **인덱스 관리**를 클릭합니다.

2 **클라이언트 선택**을 클릭하고 백업이 생성된 클라이언트를 선택합니다.

-또는-

클라이언트를 빠르게 찾기 위해 테이블 오른쪽 상단 모서리에 있는 검색 상자를 사용할 수 있습니다. 테이블의 데이터는 검색 텍스트를 상자에 입력할 때 필터링됩니다.

3 **확인**을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

4 (선택 사항) **플러그인 선택**을 클릭하고 백업을 생성하는 데 사용한 플러그인을 선택합니다. **확인**을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

5 보기 아이콘을 클릭하면 선택한 클라이언트 및 플러그인에 대한 저장 집합을 나열할 수 있습니다.

6 저장 집합 목록에서 모든 항목이 기본적으로 선택됩니다.

특정 저장 집합에 대한 인덱스를 로드하려면 제외하려는 저장 집합에 대한 확인 표시의 선택을 취소합니다. 또는 헤더 행에서 확인란을 클릭하여 모든 확인 표시를 제거하고 개별 저장 집합을 선택할 수 있습니다.

7 **로드**를 클릭하고 **인덱스 로드** 대화 상자에서 다음과 같은 옵션을 구성합니다.

- **인덱스 보관 기간(일):** 인덱스를 NetVault 데이터베이스에 보관하려는 일수를 입력하거나 선택합니다. 기본적으로 인덱스는 1일 동안 보관됩니다.

8 **확인**을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

온라인 인덱스 수동 압축

온라인 인덱스를 사용하지 않으면 30일 후에 자동으로 압축됩니다. 또한 **백업 인덱스 관리** 페이지에서 하나 이상의 백업에 대한 온라인 인덱스를 수동으로 압축할 수 있습니다.

온라인 인덱스를 수동으로 압축하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **복원 작업 생성**을 클릭한 다음 저장 집합 선택 페이지에서 **인덱스 관리**를 클릭합니다.

2 **클라이언트 선택**을 클릭하고 백업이 생성된 클라이언트를 선택합니다.

-또는-

클라이언트를 빠르게 찾기 위해 테이블 오른쪽 상단 모서리에 있는 검색 상자를 사용할 수 있습니다. 테이블의 데이터는 검색 텍스트를 상자에 입력할 때 필터링됩니다.

3 **확인**을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

4 (선택 사항) **플러그인 선택**을 클릭하고 백업을 생성하는 데 사용한 플러그인을 선택합니다. **확인**을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

5 보기 아이콘을 클릭하면 선택한 클라이언트 및 플러그인에 대한 저장 집합을 나열할 수 있습니다.

6 저장 집합 목록에서 모든 항목이 기본적으로 선택됩니다.

특정 저장 집합에 대한 인덱스를 압축하려면 제외하려는 저장 집합에 대한 확인 표시의 선택을 취소합니다. 또는 헤더 행에서 확인란을 클릭하여 모든 확인 표시를 제거하고 개별 저장 집합을 선택할 수 있습니다.

7 **압축**을 클릭합니다.

온라인 인덱스 압축 해제

압축된 인덱스가 있는 저장 집합에서 데이터를 탐색하거나 복원하려고 하면 인덱스가 임시 디렉터리로 자동으로 압축 해제됩니다. **백업 인덱스 관리** 페이지를 사용하여 하나 이상의 백업에 대한 인덱스를 수동으로 압축 해제할 수도 있습니다.

작업이 완료되면 임시 디렉터리는 삭제됩니다.

온라인 인덱스를 수동으로 압축 해제하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **복원 작업 생성**을 클릭한 다음 저장 집합 선택 페이지에서 **인덱스 관리**를 클릭합니다.

2 **클라이언트 선택**을 클릭하고 백업이 생성된 클라이언트를 선택합니다.

-또는-

클라이언트를 빠르게 찾기 위해 테이블 오른쪽 상단 모서리에 있는 검색 상자를 사용할 수 있습니다. 테이블의 데이터는 검색 텍스트를 상자에 입력할 때 필터링됩니다. **확인**을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

3 (선택 사항) **플러그인 선택**을 클릭하고 백업을 생성하는 데 사용한 플러그인을 선택합니다. **확인**을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

4 보기 아이콘을 클릭하면 선택한 클라이언트 및 플러그인에 대한 저장 집합을 나열할 수 있습니다.

5 저장 집합 목록에서 모든 항목이 기본적으로 선택됩니다.

특정 저장 집합에 대한 인덱스를 압축 해제하려면 제외하려는 저장 집합에 대한 확인 표시의 선택을 취소합니다. 또는 헤더 행에서 확인란을 클릭하여 모든 확인 표시를 제거하고 개별 저장 집합을 선택할 수 있습니다.

6 **압축 해제**를 클릭합니다.

스냅샷 관리

스냅샷 탐색은 기존 스냅샷을 보고, 만료 날짜 및 시간을 변경하며, 기존 스냅샷을 마운트 및 마운트 해제할 수 있는 기능입니다.

스냅샷 탐색 기능은 현재 Dell Compellent 저장소 센터 어레이에 대해 지원됩니다. Dell Compellent 저장소 어레이를 추가하려면 Snapshot Array Manager 관리을(를) 참조하십시오. 현재 *파일 시스템용* NetVault Backup 플러그인은 스냅샷 기반 백업을 지원합니다.

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 스냅샷 복원
- 스냅샷의 만료 설정
- 스냅샷 마운트
- 스냅샷 마운트 해제

참고: 버전 12.0에서 스냅샷을 만들고 12.1로 NetVault Backup 서버를 업그레이드하면, 스냅샷 마운트 및 마운트 해제 작업은 지원되지 않습니다. 이 경우 NetVault Backup 클라이언트를 12.1로 업그레이드해야 합니다.

스냅샷 복원

스냅샷에서 데이터를 복구하는 경우 스냅샷 디렉토리에서 대상/보조 시스템으로 간단하게 복사 작업이 수행됩니다. 복원 작업은 기존 볼륨 구성을 덮어씁니다. 스냅샷 복사본이 생성된 후에는 볼륨의 데이터에 대한 모든 변경 사항이 손실됩니다.

스냅샷을 복원하려면 복원 작업 생성을(를) 참조하십시오.

스냅샷의 만료 설정

각 스냅샷에는 만료 날짜 및 시간이 있으며 스냅샷이 만료되지 않도록 스냅샷을 보존할 수 있습니다. 스냅샷 만료 날짜가 저장 집합 만료 날짜보다 더 나중이더라도 백업 저장 집합이 만료되면 스냅샷이 만료됩니다. 그러나 이 스냅샷이 이미 마운트되어 있으면 저장 집합이 만료된 경우 스냅샷이 보류 상태가 됩니다.

스냅샷의 만료 날짜를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **복원 작업 생성**을 클릭합니다.

2 **복원 작업 생성 - 저장 집합 선택** 페이지에서 **저장 집합 이름**을 선택한 다음 **스냅샷 탐색**을 클릭합니다.

3 **저장 집합 이름** 목록에서 스냅샷을 선택하고 **만료 설정**을 클릭합니다.

4 **만료 날짜 변경**을 선택하고, 만료일을 설정할 옵션을 선택한 다음 **확인**을 클릭합니다.

   a **켜짐**: 달력에서 날짜를 설정하고 시간을 설정합니다.

   b **현재**: 스냅샷이 즉시 만료됩니다.

   c **안 함**: 스냅샷이 만료되지 않습니다.

스냅샷 탐색 페이지에서 **만료** 열은 날짜 및 시간을 업데이트합니다.

스냅샷 마운트

사용 가능한 스냅샷을 마운트한 다음 스냅샷에서 사용 가능한 데이터에 액세스할 수 있습니다. 스냅샷을 스냅샷 볼륨과 동일한 운영 체제가 있는 MediaAgent에 마운트해야 합니다. 현재, 스냅샷은 Windows 시스템에만 마운트됩니다. 이러한 스냅샷을 특정 드라이브 또는 지정된 빈 폴더에 마운트할 수 있습니다. 스냅샷이 마운트되면 각 스냅샷의 세부 정보를 볼 수 있으며, 이는 복원 작업 중에 도움이 됩니다.

스냅샷을 마운트하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **복원 작업 생성**을 클릭합니다.

2 **복원 작업 생성 - 저장 집합 선택** 페이지에서 **저장 집합 이름**을 선택한 다음 **스냅샷 탐색**을 클릭합니다.

3 마운트할 **저장 집합 이름** 목록에서 스냅샷을 선택하고 **마운트**를 클릭합니다.

4 선택한 스냅샷을 마운트할 시스템을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

   여러 클라이언트 시스템에 스냅샷을 마운트할 수 있습니다.

5 스냅샷을 마운트할 드라이브 또는 폴더 경로를 선택합니다.

   드라이브에 스냅샷을 마운트하려면 다음을 수행합니다.

   - **드라이브 문자를 사용하여 마운트**를 선택하고, 목록에서 드라이브를 선택한 다음 **마운트**를 클릭합니다.

     참고: 해당 클라이언트 시스템의 드라이브 문자는 클라이언트 시스템에서 이미 사용되는 경우 사용할 수 없습니다.

스냅샷을 폴더에 마운트하려면 다음을 수행합니다.

- **폴더에서 마운트**를 선택하고 마운트 지점의 폴더를 찾은 다음 **마운트**를 클릭합니다.

  선택한 시스템에서 사용할 수 있는 드라이브에서 빈 폴더를 선택할 수 있습니다.
- 스냅샷 탐색 페이지에서 **마운트됨** 열의 상태가 **예**로 변경됩니다.

스냅샷 마운트 해제

스냅샷 마운트 해제 작업은 드라이브나 폴더에 마운트된 스냅샷을 제거합니다.

스냅샷 마운트를 해제하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **복원 작업 생성**을 클릭합니다.
2. **복원 작업 생성 - 저장 집합 선택** 페이지에서 해당 저장 집합 이름을 선택한 다음 스냅샷 탐색을 클릭합니다.
3. **저장 집합 이름** 목록에서 마운트 해제할 스냅샷을 선택하고 **마운트 해제**를 클릭합니다.

   참고: **마운트됨** 열에 있는 스냅샷의 상태를 확인합니다.
4. 마운트 해제할 스냅샷이 마운트된 클라이언트 시스템을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

스냅샷 탐색 페이지에서 **마운트됨** 열의 상태가 **아니요**로 변경됩니다.

9

NetVault Backup 대시보드 관리

- NetVault Backup 대시보드 소개
- 대시보드 구성
- NetVault Backup 대시보드 보기
- NetVault Backup 대시보드에서 위젯 관리

NetVault Backup 대시보드 소개

대시보드 페이지에서 NetVault Backup 시스템에 대한 전반적인 통계를 볼 수 있습니다.

대시보드는 NetVault Backup 시스템 및 사용자가 보호하는 컴퓨터와 관련된 데이터를 표시하는 그래픽 위젯 집합입니다. 기본적으로 위젯의 데이터는 미리 정해진 새로 고침 간격에 따라 새로 고쳐지지만, 수동으로 새로 고침 간격을 입력할 수도 있습니다.

대시보드 기능을 사용하면 구성할 수 있는 환경의 다양한 그래픽 보기를 생성할 수 있습니다. 대시보드를 만들고 구성할 수 있으며 이를 로드하여 NetVault Backup WebUI를 위해 모니터링되는 위젯 데이터에 액세스할 수 있습니다. 기본 대시보드는 NetVault Backup에 의해 생성되어 로드됩니다. 대시보드에는 최대 18개의 위젯이 포함될 수 있습니다. 공유, 복제, 삭제 등과 같이 대시보드에서 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

NetVault Backup 대시보드 보기

NetVault Backup 대시보드를 보려면 탐색 창에서 **대시보드**를 클릭합니다.

대시보드에는 다음 위젯이 포함됩니다.

- **작업 상태**: 이 위젯은 NetVault Backup 작업 상태를 보여주며 아이콘으로 표시됩니다. 이 위젯의 개별 막대는 성공한 총 작업 수(녹색), 경고와 함께 완료된 작업(노란색), 실패한 작업(빨간색)을 표시합니다. 작업 요약을 보려면 포인터를 표시줄 위에 올립니다. 기본적으로 차트는 지난 7일 동안의 데이터를 표시합니다. 하지만 위젯 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. **작업 상태** 페이지에서 작업을 보려면 해당 표시줄을 클릭합니다. 이 위젯에 대한 기본 새로 고침 간격은 900초입니다.
- **작업 기간**: 이 위젯은 시간을 가장 많이 사용하는 상위 10개(기본) NetVault Backup 작업의 작업 기간(초 단위)을 보여주며 아이콘으로 표시됩니다. 위젯 필터를 설정하여 작업 수를 변경할 수 있습니다. 작업 요약을 보려면 포인터를 표시줄 위에 올립니다. **작업 기록** 페이지에서 작업에 대한 작업 세부 정보를 보려면 해당 표시줄을 클릭합니다. 이 위젯에 대한 기본 새로 고침 간격은 3600초입니다.
- **미디어 공간 사용량**: 이 위젯은 NetVault Backup 시스템에서 사용 가능한 미디어 공간 크기와 사용한 공간 크기를 보여주며 아이콘으로 표시됩니다. 기본적으로 40개 미디어가 표시됩니다. 위젯 필터를 설정하여 위젯에 대한 미디어 수를 변경할 수 있습니다. 미디어 요약을 보려면 포인터를 표시줄 위에 올립니다. 미디어 항목을 탐색하려면 해당 표시줄을 클릭합니다. 이 위젯에 대한 기본 새로 고침 간격은 1800초입니다.

- **클라이언트 상태**: 이 위젯은 기존 NetVault Backup 클라이언트의 온라인 또는 오프라인 상태를 보여주며 아이콘으로 표시됩니다. 이 위젯은 원형 차트로 표시됩니다. 클라이언트 세부 정보 요약을 보려면 포인터를 해당 슬라이스 위에 올립니다. **클라이언트 관리** 페이지에서 클라이언트 세부 정보를 보려면 원형 차트에서 해당 슬라이스를 클릭합니다. 이 위젯에 대한 기본 새로 고침 간격은 900초입니다.
- **사용할 수 없는 미디어**: 이 위젯은 NetVault Backup 시스템에서 사용할 수 없는 미디어의 세부 정보를 보여주며 아이콘으로 표시됩니다. 사용할 수 없는 각 미디어는 차트에서 여러 색의 버블로 표시되며, 색상은 사용할 수 없는 미디어에 대한 정보를 나타냅니다. 표 62을(를) 참조하십시오. 미디어 요약을 보려면 포인터를 버블/원 위에 올립니다. 미디어 항목을 탐색하려면 해당 버블 차트를 클릭합니다. 이 위젯에 대한 기본 새로 고침 간격은 1800초입니다.

표 62. 사용할 수 없는 미디어에 대한 색상 범례

사용할 수 없는 미디어	색상
ASF	보라색
불량 미디어	빨간색
외부 미디어	갈색
가득 찬 미디어	회색
오프라인 미디어	주황색
기타 미디어	파란색
읽기 전용 미디어	녹색
사용할 수 없는 미디어	노란색

- **장치 상태**: 이 위젯은 RAS 장치, 테이프 라이브러리 및 테이프 드라이브의 장치 상태를 보여주며 아이콘으로 표시됩니다. 각 장치는 원형 차트에서 개별 슬라이스로 표시됩니다. 작업 요약을 보려면 포인터를 원형 차트 위에 올립니다. 장치 상태를 탐색하려면 원형 차트에서 해당 슬라이스를 클릭합니다. 이 위젯에 대한 기본 새로 고침 간격은 1800초입니다.
- **정책 상태**: 이 위젯은 NetVault Backup 시스템에서 백업 정책 세부 정보를 보여주며 아이콘으로 표시됩니다. 각 정책은 원형 차트에서 개별 슬라이스로 표시됩니다. 정책 요약을 보려면 포인터를 원형 차트 위에 올립니다. **정책 관리** 페이지에서 정책 상태를 탐색하려면 원형 차트에서 해당 슬라이스를 클릭합니다. 이 위젯에 대한 기본 새로 고침 간격은 900초입니다.
- **이벤트 스트림**: 이 위젯은 시간 간격 중 NetVault Backup 서버에서 발생한 이벤트를 보여주며 아이콘으로 표시됩니다. 기본적으로 마지막 10분 동안 오류 이벤트가 표시됩니다. 위젯 필터를 설정하여 간격 또는 이벤트 유형(오류만, 주요 이벤트 및 모든 이벤트)을 변경할 수 있습니다. 이벤트 요약을 보려면 포인터를 버블 위에 올립니다. 이벤트를 탐색하려면 차트에서 해당 버블을 클릭합니다. 이 위젯에 대한 기본 새로 고침 간격은 60초입니다.
- **로그 스트림**: 이 위젯은 모든 NetVault Backup 프로세스에 대한 로그 스트림을 보여주며 아이콘으로 표시됩니다. 기본적으로 마지막 10분 동안 로그 스트림이 표시됩니다. 위젯 필터를 설정하여 로그의 간격, 수준 또는 클래스를 변경할 수 있습니다. 로그 요약을 보려면 포인터를 버블 위에 올립니다. **로그 보기** 페이지에서 로그를 탐색하려면 차트에서 해당 버블을 클릭합니다. 이 위젯에 대한 기본 새로 고침 간격은 60초입니다.
- **실행 작업:** 이 위젯은 NetVault Backup 실행 작업의 상태 및 작업 기록을 보여주며 아이콘으로 표시됩니다. 이 위젯의 개별 막대는 기간, 전송된 바이트, 종료 상태와 같은 현재 작업의 마지막 세 인스턴스 정보를 표시하는 실행 작업을 나타냅니다. 이 정보는 마우스 포인터를 막대 위에 올리면 표시됩니다. **작업 상태** 페이지에서 작업에 대한 작업 세부 정보를 보려면 해당되는 막대를 클릭합니다. 이 위젯에 대한 기본 새로 고침 간격은 900초입니다. 클라이언트, 플러그인, 정책, 작업 유형, 레코드 제한 및 기간 등의 다른 필터를 설정할 수도 있습니다.

대시보드 구성

대시보드 구성으로 로드된 대시보드를 편집할 수 있습니다. 대시보드 관리 패널에서 대시보드를 로드할 수 있습니다.

로드된 대시보드를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **대시보드**를 클릭합니다.

2 대시보드 페이지에서 가로 말줄임표 아이콘을 클릭하고 **대시보드 구성**을 클릭합니다.

3 필수 필드 편집:

- **대시보드 제목:** 대시보드의 이름입니다.
- **사용자 그룹 및 사용자와 공유:** 사용할 수 있는 사용자 및 사용자 그룹 목록을 선택하여 대시보드를 공유하도록 지정합니다.

  참고: 사용자 그룹은 NetVault Backup 서버가 Active Directory에 연결되어 있는 경우에만 표시됩니다. 자세한 내용은 AD 그룹 관리을(를) 참조하십시오.

- **병렬 업데이트 위젯:** 동시에 업데이트할 위젯 수를 설정합니다.

  참고: 위젯에 대한 **새로 고침 간격**이 특정 시간 단위와 일치하면 위젯은 병렬로 업데이트됩니다.

대시보드 관리

대시보드 관리 패널에서 사용 가능한 대시보드를 관리할 수 있습니다. 기본 대시보드는 불투명한 별 아이콘으로 식별됩니다. 모든 대시보드를 기본으로 설정할 수 있습니다. 탐색 창에서 대시보드를 선택하면 이 대시보드가 로드됩니다. 사용 가능한 대시보드에 대한 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

- 대시보드 추가
- 대시보드 공유
- 대시보드 복제
- 대시보드 삭제

대시보드 추가

새 대시보드를 생성하고 모니터링할 위젯을 선택할 수 있습니다. 이러한 위젯은 해당 대시보드에 매핑됩니다. 그러나 대시보드를 생성하는 과정에서 아무 위젯도 선택하지 않으면 빈 대시보드가 생성됩니다. 나중에 이 빈 대시보드에 위젯을 추가할 수 있습니다.

새 대시보드를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **대시보드**를 클릭합니다.

2 대시보드 페이지에서 가로 말줄임표 아이콘을 클릭하고 **대시보드 관리**를 클릭합니다.

3 **대시보드 관리** 대화 상자에서 **대시보드 추가**를 클릭합니다.

4 대시보드 추가 대화 상자에서 다음 상세 정보를 입력하고 선택한 다음 **확인**을 클릭합니다.

- **대시보드 제목**

- **대시보드의 위젯 선택**
- **기본 대시보드로 설정**을 선택하여 기본 대시보드로 설정합니다.

새로 생성된 대시보드가 대시보드 관리 목록에 표시됩니다. 새 대시보드를 생성한 후에는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 다른 사람과 대시보드 공유
- 대시보드 복제
- 대시보드 삭제

대시보드 공유

대시보드 관리 목록에서 사용할 수 있는 본인 소유의 대시보드를 모든 사용자 또는 사용자 그룹과 공유할 수 있습니다. 사용자 또는 사용자 그룹은 공유 대시보드 보기, 위젯의 새로 고침 및 크기 조정만 수행할 수 있습니다. 그러나 대시보드의 재공유 또는 수정은 허용되지 않으므로 사용자는 사용 가능한 위젯의 새로 고침 및 크기 조정만 수행할 수 있습니다. 사용자는 공유 대시보드를 복제할 수 있으며, 복제된 대시보드의 소유자가 됩니다.

대시보드를 공유하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **대시보드**를 클릭합니다.
2. 대시보드 페이지에서 가로 말줄임표 ··· 아이콘을 클릭하고 **대시보드 관리**를 클릭합니다.
3. 아이콘을 클릭하고 **사용자 그룹 및 사용자와 공유**에 대해 **상태 공유**를 선택하여 대시보드를 공유하고 확인을 클릭합니다.

대시보드가 공유되면 아이콘이 로 변경되며, 이는 대시보드가 일부 사용자 또는 사용자 그룹과 공유되었음을 나타냅니다. 대시보드를 공유하는 사용자 또는 사용자 그룹에는 아이콘이 표시됩니다.

대시보드 복제

대시보드 복제를 사용하면 대시보드에 매핑된 모든 위젯이 중복 처리/복제되는 대시보드를 중복 처리할 수 있습니다.

대시보드를 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **대시보드**를 클릭합니다.
2. 대시보드 페이지에서 가로 말줄임표 ··· 아이콘을 클릭하고 **대시보드 복제**를 클릭합니다.

   --또는--

   대시보드 관리를 클릭하고 필요한 대시보드에서 **복제** 아이콘을 클릭합니다.

대시보드 삭제

대시보드 삭제는 대시보드 관리 목록에서 사용할 수 있는 대시보드를 제거하거나 삭제합니다. 대시보드를 삭제하면 대시보드 및 대시보드와 연결된 위젯의 모든 사용자 지정 내용도 모두 제거됩니다. 대시보드의 소유자가 많은 사용자 또는 사용자 그룹과 공유되는 대시보드를 삭제하는 경우 대시보드는 모든 사용자 및 사용자 그룹에서 제거되거나 삭제됩니다. 그러나 대시보드의 소유자가 아닌 사용자가 대시보드를 삭제하는 경우 이는 해당 사용자에 대해서 제거됩니다. 대시보드를 모두 삭제할 수 있지만 사용할 수 있는 대시보드가 없으면 기본 대시보드는 NetVault Backup에 의해 생성되어 로드됩니다.

대시보드를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **대시보드**를 클릭합니다.

2 기본 대시보드 페이지에서 **가로 말줄임표** ··· 아이콘을 클릭하고 **대시보드 관리**를 클릭합니다.

3 삭제가 필요한 대시보드에 대해 **삭제** 아이콘을 클릭합니다.

NetVault Backup 대시보드에서 위젯 관리

NetVault Backup 대시보드 페이지에서 다음 작업을 수행하여 위젯을 사용자 지정할 수 있습니다.

- 위젯 새로 고침
- 위젯에 대한 필터 설정 및 지우기
- 위젯 복제
- 위젯 구성
- 위젯 삭제
- 위젯 크기 조정

위젯을 관리하려면 포인터를 위젯 제목 영역 위에 올립니다. 위젯을 관리하는 아이콘 및 마지막 업데이트 시간이 위젯 위에 표시됩니다. 위젯을 관리하려면 해당 아이콘을 클릭하고 다음 표에서 설명하는 단계를 따릅니다.

표 63. 위젯 관리 아이콘 및 설명

아이콘	설명
새로 고침	사전 정의된 새로 고침 간격 중에 위젯에서 데이터를 강제로 업데이트하려면 새로 고침 아이콘을 클릭합니다. 새로 고침 간격은 모든 위젯에서 30 - 86400초 범위일 수 있습니다.
필터	위젯에서 데이터를 필터링하려면 필터 아이콘을 클릭합니다. 필터 옵션을 설정하고 **적용**을 클릭합니다. 위젯에서 표시할 레코드 수를 표시하려면 '레코드 제한'에 숫자를 입력합니다. 위젯에서 필터를 선택 취소하려면 **선택 취소**를 클릭합니다. 데이터를 저장하지 않고 필터 마법사를 닫으려면 **취소**를 클릭합니다. 해당 위젯의 필터 옵션에 대한 자세한 내용은 위젯 필터 옵션을(를) 참조하십시오.
복제	위젯을 복제하려면 복제 아이콘을 클릭합니다.
구성	위젯 제목 및 위젯 데이터 새로 고침 간격(초 단위)을 구성하려면 구성 아이콘을 클릭합니다. 위젯에서 구성된 필드를 저장하려면 **적용**을 클릭합니다. 위젯에서 구성된 필드를 선택 취소하려면 **선택 취소**를 클릭합니다. 데이터를 저장하지 않고 구성 마법사를 닫으려면 **취소**를 클릭합니다.
삭제	복제된 위젯을 삭제하려면 삭제 아이콘을 클릭합니다. 확인 대화 상자에서 **제거**를 클릭하여 NetVault Backup 대시보드에서 위젯을 제거합니다. **참고:** NetVault Backup 대시보드에서 복제된 위젯만 삭제할 수 있습니다.
크기 조정	데이터를 명확하게 보기 위해 위젯을 확장하려면 크기 조정 아이콘을 클릭합니다. 위젯을 축소하려면 크기 조정 아이콘을 클릭합니다.

위젯 추가

사용할 수 있는 대시보드에 더 많은 위젯을 추가할 수 있습니다. 대시보드에 모든 위젯을 추가하면 위젯을 더 이상 추가할 수 없습니다.

위젯 추가 방법:

1 탐색 창에서 **대시보드**를 클릭합니다.

2 기본 대시보드 페이지에서 **가로 말줄임표** ··· 아이콘을 클릭하고 **위젯 추가**를 클릭합니다.

3 대시보드에 대해 필요한 위젯을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

위젯 위치 지정

끌어서 놓기 작업을 통하여 대시보드의 특정 위치로 위젯을 이동할 수 있습니다. 대시보드 위치를 재지정하고 여러 사용자와 공유하는 경우 이러한 사용자는 공유 대시보드의 위치를 다시 재지정할 수 있습니다. 공유 사용자가 수행한 이 위치 재지정은 나머지 공유 사용자에게 표시됩니다.

위젯 위치 지정 방법:

1 탐색 창에서 **대시보드**를 클릭합니다.

2 대시보드 페이지에서 커서를 위젯 이름 위에 올립니다.

3 대시보드의 필요한 위치로 위젯을 끌어 놓습니다.

위젯 필터 옵션

위젯 위에서 필터 옵션을 클릭하면 다음과 같은 위젯 필터 옵션이 표시됩니다. 하나 이상의 필터를 사용하여 지정된 기준과 일치하는 레코드를 표시할 수 있습니다.

표 64. 위젯 필터 옵션

위젯	필터 옵션 및 설명
작업 상태	**클라이언트**: 이 옵션을 사용하여 특정 클라이언트에 대한 작업을 필터링할 수 있습니다. **플러그인**: 이 옵션을 사용하여 특정 플러그인을 사용하여 수행된 작업을 필터링할 수 있습니다. **작업 유형**: 이 옵션을 사용하여 작업 유형 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다. 백업, 복원 또는 작업 유형 보고를 선택할 수 있습니다. **그룹화 기준**: 일, 주, 월, 분기 또는 년 단위로 작업을 그룹화하려면 이 옵션을 사용합니다. **레코드 제한**: 이 옵션을 사용하여 위젯에 표시할 레코드의 수를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 7개 레코드가 표시됩니다. **기간**: 이 옵션을 사용하여 특정 기간에 완료된 작업을 필터링할 수 있습니다. **시작** : 특정 날짜 및 시간부터 작업을 필터링하려면 다음을 수행합니다 . ▪ 시작 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 날짜를 선택합니다. ▪ 시작 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 시간을 선택합니다. **종료** : 특정 날짜 및 시간까지 작업을 필터링하려면 다음을 수행합니다 . ▪ 종료 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 날짜를 선택합니다. ▪ 종료 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 시간을 선택합니다. **정책 선택**: 이 옵션을 사용하여 정책 이름 기준으로 정책 작업을 필터링할 수 있습니다.
작업 기간	**클라이언트**: 이 옵션을 사용하여 특정 클라이언트에 대한 작업을 필터링할 수 있습니다. **플러그인**: 이 옵션을 사용하여 특정 플러그인을 사용하여 수행된 작업을 필터링할 수 있습니다. **정책**: 이 옵션을 사용하여 정책 이름 기준으로 정책 작업을 필터링할 수 있습니다. **작업 유형**: 이 옵션을 사용하여 작업 유형 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다. 백업, 복원 또는 작업 유형 보고를 선택할 수 있습니다. **레코드 제한**: 이 옵션을 사용하여 위젯에 표시할 레코드의 수를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 10개 레코드가 표시됩니다. **기간**: 이 옵션을 사용하여 특정 기간에 완료된 작업을 필터링할 수 있습니다. **시작** : 특정 날짜 및 시간부터 작업을 필터링하려면 다음을 수행합니다 . ▪ 시작 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 날짜를 선택합니다. ▪ 시작 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 시간을 선택합니다. **종료** : 특정 날짜 및 시간까지 작업을 필터링하려면 다음을 수행합니다 . ▪ 종료 날짜를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 날짜를 선택합니다. ▪ 종료 시간을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 시간을 선택합니다.

표 64. 위젯 필터 옵션

위젯	필터 옵션 및 설명
미디어 공간 사용량	**공간 표시 단위**: 바이트, KB, MB, GB, TB 또는 PB 단위로 미디어 공간을 표시하려면 이 옵션을 선택합니다. **레코드 제한**: 이 옵션을 사용하여 위젯에 표시할 레코드의 수를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 40개 레코드가 표시됩니다. **미디어 그룹 선택**: 이 옵션을 사용하여 미디어 그룹 기준으로 레코드를 필터링할 수 있습니다. 기본적으로 모든 미디어 그룹이 선택됩니다.
클라이언트 상태	**클라이언트**: 특정 클라이언트에 대한 클라이언트 작업을 보려면 이 옵션을 사용합니다. 기본적으로 모든 클라이언트가 선택됩니다.
사용할 수 없는 미디어	**이유 선택**: ASF, 잘못됨, 외부, 전체, 오프라인, 기타, 읽기 전용 또는 사용할 수 없음과 같이 사용할 수 없는 미디어에 대한 이유를 설정하려면 이 옵션을 사용합니다. 기본적으로 모든 이유가 선택됩니다. **레코드 제한**: 이 옵션을 사용하여 위젯에 표시할 레코드의 수를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 100개 레코드가 표시됩니다. **미디어 그룹 선택**: 이 옵션을 사용하여 미디어 그룹 기준으로 레코드를 필터링할 수 있습니다. 기본적으로 모든 미디어 그룹이 선택됩니다.
장치 상태	**장치 유형**: 장치 유형을 RAS 장치, 테이프 드라이브 또는 테이프 라이브러리로 설정하려면 이 옵션을 사용합니다. 기본적으로 모든 장치 유형이 선택됩니다.
정책 상태	**정책 상태**: 완료됨, 실패함 또는 경고의 상태로 정책을 필터링하려면 이 옵션을 사용합니다. 기본적으로 모든 상태가 선택됩니다. **정책 상태**: 활성, 유휴, 정지됨 또는 정지 중의 상태로 정책을 필터링하려면 이 옵션을 사용합니다. 기본적으로 모든 상태가 선택됩니다.
이벤트 스트림	**간격 선택**: 5분, 10분, 30분, 1시간, 8시간, 12시간 또는 24시간의 간격으로 이벤트를 필터링하려면 이 옵션을 사용합니다. 기본적으로 시간 간격은 10분으로 설정됩니다. **이벤트 유형 선택**: 오류만, 주요 이벤트 또는 모든 이벤트의 유형으로 이벤트를 필터링하려면 이 옵션을 사용합니다. 기본적으로 오류만 이벤트 유형이 선택됩니다.
로그 스트림	**간격 선택**: 5분, 10분, 30분, 1시간, 8시간, 12시간 또는 24시간의 간격으로 로그를 필터링하려면 이 옵션을 사용합니다. 기본적으로 시간 간격은 10분으로 설정됩니다. **수준 선택**: 백그라운드, 오류, 정보, 작업 메시지, 서버 또는 경고의 수준으로 로그를 필터링하려면 이 옵션을 사용합니다. 기본적으로 모든 수준이 선택됩니다. **클래스 선택**: 데이터베이스, 디바이스, 작업, 미디어, 플러그인, 예약, 시스템 또는 UI의 클래스로 로그를 필터링하려면 이 옵션을 사용합니다. 기본적으로 모든 클래스가 선택됩니다.

표 64. 위젯 필터 옵션

위젯	필터 옵션 및 설명
실행 작업	**클라이언트:** 이 옵션을 사용하여 특정 클라이언트에 대한 작업을 필터링할 수 있습니다. **플러그인:** 이 옵션을 사용하여 특정 플러그인을 사용하여 수행된 작업을 필터링할 수 있습니다. **정책:** 이 옵션을 사용하여 해당 정책 이름을 기준으로 정책 작업을 필터링할 수 있습니다. **작업 유형:** 이 옵션을 사용하여 작업 유형 기준으로 작업을 필터링할 수 있습니다. 백업, 복원 또는 보고 작업 유형을 선택할 수 있습니다. **레코드 제한:** 이 옵션을 사용하여 위젯에 표시할 레코드의 수를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 10개의 레코드가 표시됩니다. **기간:** 이 옵션을 사용하여 특정 기간에 완료된 작업을 필터링할 수 있습니다. **시작 :** 특정 날짜 및 시간부터 작업을 필터링하려면 , • **시작 날짜**를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 날짜를 선택합니다. • **시작 시간**을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 시작 시간을 선택합니다. **종료 :** 특정 날짜 및 시간까지 작업을 필터링하려면 , • **종료 날짜**를 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 날짜를 선택합니다. • **종료 시간**을 입력하거나 상자 옆에 있는 단추를 클릭하고 종료 시간을 선택합니다.

참고: 연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다. 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다. 차트에서 옵션을 숨기거나 선택한 옵션을 취소하려면 해당 옵션을 클릭합니다.

10

작업 관리

- 작업 활동 보기
- 작업 캘린더 보기
- 작업 관리
- 작업 정의 관리
- 작업 기록 보기

작업 활동 보기

작업 상태 페이지에서 작업의 진행 상황 및 상태를 모니터링할 수 있습니다. 또한 이 페이지를 사용하여 작업을 관리하고 다양한 관련 작업을 수행할 수 있습니다.

작업 활동을 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 상태**를 클릭합니다.

2 **작업 상태** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

그림 21. 작업 상태 페이지



표 65. 작업 상태 페이지

항목	설명
작업 활동 차트	이 영역에서는 현재 작업, 정책 작업 및 정규 작업에 대한 요약 정보를 막대 차트 형식으로 보여줍니다. • **현재 활동:** 각 막대는 활성, 대기, 보류 및 예약된 상태에 있는 작업의 수를 나타냅니다. • **정책:** 각 막대는 성공적으로 완료, 경고와 함께 완료 및 실패한 정책 작업의 수를 나타냅니다. 정책의 **정상** 수는 정책의 모든 작업에 성공한 경우 성공적으로 완료된 정책 작업 수를 표시합니다. 정책에서 하나 이상의 작업에 경고나 오류가 있으면 이 수는 0으로 표시됩니다. • **정규 작업**: 각 막대는 성공적으로 완료, 경고와 함께 완료 및 실패한 정규 작업의 수를 나타냅니다. 작업 활동을 클릭하여 작업 활동 표에서 해당 범주의 작업 세부 정보를 표시할 수 있습니다. 예를 들어, **작업 활동** 영역에서 **정책**을 클릭하면 작업 활동 표에서 정책 작업을 표시할 수 있습니다. 활동 차트 영역에서 막대를 클릭하여 작업 활동 표에서 해당 범주의 작업 세부 정보를 표시할 수 있습니다. 예를 들어, **현재 활동** 영역에서 **활성** 막대를 클릭하여 진행 중인 작업을 표시할 수 있습니다. 활동 표의 기본 보기 유형으로 돌아가려면 **현재 모든 활동 보기** 링크를 클릭합니다. **작업 상태** 페이지에서 작업 활동 통계를 숨기려면 다음 단계를 수행합니다. • NetVault Backup WebUI의 헤더 창에서 **설정** 아이콘을 클릭하고 **응용 프로그램 설정**을 선택합니다. **응용 프로그램 설정** 서랍이 페이지의 오른쪽에 표시됩니다. • **작업 통계 숨기기** 옵션에서 **작업 활동 통계 숨기기** 확인란을 선택합니다. • **확인**을 클릭합니다.
작업 활동 표	기본적으로 표에서는 현재 모든 작업 활동(모든 활동 범주)을 표시합니다. 모든 활동 범주에서는 시작 날짜 및 시간, 작업 제목, 클라이언트 이름, 작업 유형, 작업 ID 번호(인스턴스 및 단계도 표시함), 다음 실행 시간(다음 인스턴스 실행이 예약된 날짜 및 시간), 진행 상황(현재 또는 평균 전송 속도), 현재 상태(작업 인스턴스의 현재 상태), 마지막 종료 상태(마지막으로 완료된 작업 인스턴스의 종료 상태)와 같은 정보를 볼 수 있습니다. 다음 작업 상태 표시등 아이콘은 종료 상태에 따라 현재 상태 및 마지막 종료 상태 열에 표시됩니다. • **빨간색 표시등**: 중단됨, 종료됨, 실패함, 실행되지 않음 • **노란색 표시등**: 경고, 중지됨 • **파란색 표시등**: 미디어 대기 중 • **보라색**: 승인됨 다음의 행 배경색은 현재 상태에 따라 작업에 대해 표시됩니다. • **녹색**: 실행 중 • **파란색**: 예약됨 보기 유형을 변경하고 표에 표시된 레코드를 필터링할 수 있습니다. **보기 유형 변경:** 다른 작업 범주의 작업 세부 정보를 보려면 활동 차트 영역에서 해당되는 막대를 클릭합니다. 예를 들어, 경고와 함께 완료된 작업을 보려면 정규 작업 영역에서 경고 막대를 클릭합니다.

3 기본적으로 표는 시작 시간(내림차순 정렬)으로 정렬됩니다.

필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

필터 옵션을 설정하거나(**작업 상태** 페이지의 표 필터 옵션에 대한 자세한 내용은 표 7 참조) 페이지 크기 설정, 열 정렬 순서, 표에 적용된 필터를 보거나 레코드를 내보내거나 표 설정을 편집하려면 표의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다.

자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

> **참고:** 승인된 작업이 일반 정렬에 포함되지 않습니다. 따라서 정렬 결과는 일반 작업을 먼저 표시하고 그 다음에 승인된 작업을 표시합니다.

4 **검색** 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

5 작업 옵션을 페이지 하단에 단추로 표시하도록 페이지 옵션을 설정하는 경우 작업과 관련된 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당하는 단추를 클릭합니다. 기본적으로 이 옵션이 표시됩니다.

-또는-

작업 활동 표에서 '작업' 열을 사용하여 작업 관련 태스크를 수행하려면 작업을 선택하고 작업 열에서 해당하는 컨텍스트 메뉴 아이콘을 클릭합니다. 적용하려는 작업 관련 조치를 클릭합니다.

또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

작업 캘린더 보기

캘린더의 월, 주 또는 일에 대한 작업을 볼 수 있습니다. 예약 충돌이 없도록 캘린더 형식으로 작업을 보는 것이 유용할 수 있습니다. 그리고 작업을 생성하기 전에 캘린더를 확인할 필요가 있을 수 있습니다. **작업 캘린더** 페이지에서 작업의 진행 상황 및 상태를 모니터링할 수 있습니다. 또한 이 페이지를 사용하여 작업을 관리하고 다양한 관련 작업을 수행할 수 있습니다.

캘린더에서 백업 작업을 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 캘린더**를 클릭합니다.

2 **작업 캘린더** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

표 66. 작업 캘린더 페이지

항목	설명
설정 아이콘	작업 캘린더 설정을 표시하려면 이 아이콘을 클릭합니다. '캘린더 설정' 드로어는 다음 옵션을 표시하는 페이지 오른쪽에 표시됩니다. • **상태 기준 필터링:** 이 영역은 작업 상태에 따라 다음과 같은 필터 옵션을 표시합니다. ▪ **예약됨:** 예약된 작업을 표시하려면 이 단추를 클릭합니다. ▪ **활성:** 진행 중인 작업을 표시하려면 이 단추를 클릭합니다. ▪ **성공:** 성공적으로 완료된 작업을 표시하려면 이 단추를 클릭합니다. ▪ **경고:** 경고와 함께 완료된 작업을 표시하려면 이 단추를 클릭합니다. ▪ **오류:** 실패한 작업을 표시하려면 이 단추를 클릭합니다. 기본적으로 모든 작업은 작업 캘린더에 표시됩니다. 작업 상태를 숨기려면 해당하는 단추를 클릭합니다. 하나 이상의 필터를 선택하여 작업 캘린더에서 해당하는 작업을 표시할 수 있습니다. • **시간대 크기:** 매주 및 매일 보기의 경우 시간대 크기 필드를 사용하여 캘린더에서 작업에 대한 시간 단위를 설정할 수 있습니다. 시간 단위를 설정하려면 다음 시간대 크기 중에서 선택합니다. 1분, 5분, 15분, 20분, 30분 또는 60분. 기본적으로 시간대 크기는 30분으로 설정됩니다. 원하는 필터를 선택하고 브라우저 세션에서 설정을 유지할 수 있습니다.
작업 캘린더	이 영역은 상태 기준 필터링 및 시간대 크기에 따라 캘린더에서 작업을 표시합니다. 그러면 캘린더에서 월, 주 또는 일에 대한 작업을 볼 수 있습니다. 기본적으로 작업 캘린더에서 매주 보기가 표시됩니다. 매달 보기를 표시하려면 '월'을 클릭하고, 매일 보기를 표시하려면 '일'을 클릭합니다. **매달 보기**: 특정 월의 작업을 표시합니다. 이 보기에서 작업 높이는 고정됩니다. **매주 보기**: 한 주의 작업을 표시합니다. 작업의 높이는 작업을 실행하는 데 걸린 시간에 해당합니다. **매일 보기**: 하루 작업을 표시합니다. 작업의 높이는 작업을 실행하는 데 걸린 시간에 해당합니다. 작업 캘린더에서 빨간색 선은 현재 시간을 표시합니다. 작업 위에 포인터를 올려 작업 제목, 시작 시간, 종료 시간 등의 작업 요약 정보를 확인합니다.

3 작업을 빠르게 찾기 위해 페이지 오른쪽 상단에 있는 검색 상자를 사용할 수 있습니다. 캘린더에서 작업은 작업 이름이나 작업 ID에 따라 필터링할 수 있습니다. 상자에 검색 텍스트를 입력하면 캘린더에서 데이터는 필터링됩니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

4 작업 관련 태스크를 수행하려면 작업을 클릭하고 적용하려는 작업 관련 조치를 클릭합니다.

작업 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 작업 즉시 실행
- 작업 중단
- 작업 중지
- 작업 다시 시작
- 작업 보류
- 작업 재시작
- "미디어 대기 중" 상태의 이유 확인
- 작업에 대한 로그 메시지 보기
- 작업 진행 상황 모니터링
- 작업 오류 및 경고 지우기
- 작업 일정 제거

작업 즉시 실행

지금 실행 방법을 사용하여 기존 작업을 즉시 실행할 수 있습니다.

작업을 즉시 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **작업 상태** 또는 **작업 정의 관리**를 클릭합니다.

   참고: 실행하려는 작업이 저장되었지만 예약을 위해 제출되지 않은 경우 **작업 정의 관리** 링크를 사용합니다.

2. 작업 목록에서 작업을 선택하고 **지금 실행**을 클릭합니다.
3. 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

   참고: 2단계 작업을 선택한 경우 해당 단계만 시작되고 1단계는 실행되지 않습니다.
   백업 작업에 2단계 작업이 포함된 경우 1단계를 선택하면 1단계 및 2단계 작업이 모두 실행됩니다. 1단계가 즉시 실행되고, 성공적으로 완료되면 작업 정의에 따라 2단계 실행이 예약됩니다.

   작업이 성공적으로 시작되면 NetVault Backup WebUI 오른쪽 상단에 메시지가 표시됩니다.

작업 중단

작업 상태 페이지에서 활성 작업을 취소할 수 있습니다.

작업을 중단하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **작업 상태**를 클릭합니다.
2. 작업 목록에서 작업을 선택하고 **중단**을 클릭합니다.
3. 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

   작업이 성공적으로 중단되면 NetVault Backup WebUI 오른쪽 상단에 메시지가 표시됩니다.

작업 중지

파일 시스템용 플러그인을 사용하면 언제라도 작업을 중지하고 나중에 동일한 지점부터 다시 시작할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 작업을 다시 시작 가능으로 구성해야 합니다.

재시작 가능한 작업에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 파일 시스템용 플러그인 사용 설명서*를 참조하십시오.

작업을 중지하면 플러그인은 이 시점까지 처리된 모든 항목에 대한 인덱스를 생성하고 인덱스를 백업 미디어와 NetVault 데이터베이스에 작성합니다. 그러면 작업 상태가 **작업 중지됨**으로 설정됩니다. 플러그인이 큰 백업 인덱스를 쓰고 있는 경우에는 인덱스가 쓰여질 때까지 작업 상태가 "미디어에 기록 중: 백업 인덱스 저장 중"이라고 계속 보고됩니다. 나중에 작업을 다시 시작하면 플러그인은 나머지 파일 및 폴더를 백업하기 위해 증분 백업 작업을 실행합니다.

참고: 여러 작업을 동시에 선택하면 **중지** 및 **다시 시작** 방법이 작동하지 않습니다.

작업을 중지하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **작업 상태**를 클릭합니다.
2. 작업 목록에서 작업을 선택하고 **중지**를 클릭합니다.
3. 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

작업 다시 시작

다시 시작 방법을 사용하면 작업이 중지된 시점부터 백업을 다시 시작할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 작업을 다시 시작 가능으로 구성해야 합니다.

다음 플러그인에서 이 기능을 지원합니다.

- ***파일 시스템용* 플러그인:** *파일 시스템용* 플러그인을 사용하면 언제라도 백업 작업을 중지하고 나중에 동일한 지점부터 다시 시작할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 작업에 대하여 **재시작 가능한 백업 활성화** 백업 옵션을 구성해야 합니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 파일 시스템용 플러그인 사용 설명서*를 참조하십시오. 작업을 중지하면 플러그인은 이 시점까지 처리된 모든 항목에 대한 인덱스를 생성하고 작업 상태를 **작업 중지**로 설정합니다. 나중에 작업을 다시 시작하면 플러그인은 나머지 파일 및 폴더를 백업하기 위해 증분 백업 작업을 실행합니다.
- ***VMware용* 플러그인:** *VMware용* 플러그인을 사용하면 이전에 실패한 가상 시스템만 백업하기 위해 작업을 다시 시작할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 작업에 대하여 **재시작 가능한 백업 활성화** 백업 옵션을 구성해야 합니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup VMware용 플러그인 사용 설명서*를 참조하십시오. 재시작 가능한 백업에서 일부 가상 시스템이 실패한 채로 완료되면 플러그인은 완료된 가상 시스템에 대한 인덱스를 생성하고 작업 상태를 **작업 중지됨**으로 설정합니다. 작업을 다시 시작할 때 플러그인은 실패한 가상 시스템을 백업하기 위해 증분 백업 작업을 실행합니다.

참고: 여러 작업을 동시에 선택하면 **다시 시작** 방법은 작동하지 않습니다.

작업을 다시 시작하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **작업 상태**를 클릭합니다.
2. 작업 목록에서 중지된 작업을 선택하고 **다시 시작**을 클릭합니다.

작업 보류

예약된 작업이 실행되지 않도록 하려는 경우 작업을 보류할 수 있습니다. 작업을 보류하면 작업을 재개할 때까지 일정이 비활성화됩니다.

작업을 보류하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 상태**를 클릭합니다.

2 작업 목록에서 작업을 선택하고 **일정 보류**를 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

예약이 일시 중단된 경우 작업은 **다음 실행 시간** 열에서 **보류** 상태로 표시됩니다.

참고: NetVault Backup을 다시 시작하면 보류 상태의 작업은 상태가 그대로지만, 다음에 예약된 시간에 실행하도록 다시 예약됩니다. 한 번 실행하도록 예약했었고 이 시간이 경과되었으므로 작업을 다시 예약할 수 없는 경우 작업 상태는 **실행되지 않음**으로 설정됩니다. 작업이 실행되지 않은 이유를 설명하는 경고 메시지가 NetVault Backup 로그에서 생성됩니다.

작업 재시작

작업을 보류하면 작업을 재개할 때까지 일정이 비활성화됩니다. **작업 상태** 페이지에서 작업 일정을 재시작할 수 있습니다.

보류 상태의 작업을 재시작하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 상태**를 클릭합니다.

2 작업 목록에서 작업을 선택하고 **일정 재시작**을 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

일정이 재시작되면 다음 인스턴스 실행이 예약된 날짜 및 시간을 표시하도록 **다음 실행 시간** 열이 업데이트됩니다.

"미디어 대기 중" 상태의 이유 확인

작업이 **미디어 대기 중** 상태인 경우 대상 드라이브나 미디어 항목을 사용할 수 없으면 작업이 데이터 전송을 시작할 수 없음을 의미합니다. **작업 진단** 방법을 사용하면 이 상태에 대한 정확한 이유를 확인할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 작업은 **미디어 대기 중** 상태일 수 있습니다.

- 대상 미디어 또는 장치가 다른 작업에서 사용 중입니다.
- 대상 장치가 오프라인입니다.
- 대상 미디어 항목이 로드되지 않았습니다.
- 작업에 대해 Reuse Media(미디어 재사용) 옵션이 선택되지 않았습니다. 따라서 작업이 새 미디어를 기다리는 중입니다.
- 작업에 대해 사용 가능한 빈 미디어 또는 재사용 가능한 미디어 항목이 없습니다.

"미디어 대기 중" 상태의 정확한 이유를 확인하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 상태**를 클릭합니다.

2 작업 목록에서 작업을 선택하고 **작업 진단**을 클릭합니다.

3 **미디어 요청 진단** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- **미디어 요청 ID:** 미디어 요청 ID입니다.
- **요청 유형:** 백업 또는 복원.
- **상태:** 미디어 요청 상태입니다.
- **우선 순위:** 미디어 요청 우선 순위입니다.
- **클라이언트:** 작업을 실행하는 NetVault Backup 클라이언트입니다.
- **미디어:** 대상 미디어 및 그룹 레이블(지정한 경우)입니다.
- **미디어 재사용: "미디어 재사용"** 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다.
- **필요한 공간:** 현재 요청을 완료하는 데 미디어에 필요한 공간입니다.
- **백업이 대상 미디어에서 첫 번째인지 확인: "이 백업이 미디어에서 첫 번째인지 확인"** 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다.
- **자동 레이블: "빈 미디어에 자동으로 레이블 지정"** 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다.
- **다음 이후 읽기 전용으로 표시**: **"미디어를 읽기 전용으로 표시"** 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다.
- **미디어 형식:** 미디어 형식입니다.
- **완료 시 언로드:** 작업 완료 후에 미디어 언로드 여부입니다.
- **드라이브**: 테이프가 있는 드라이브입니다.
- **로컬 강제 실행: "로컬 드라이브 전용"** 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다.
- **네트워크 압축: "네트워크 압축"** 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다.

이유 표는 작업에 대해 지정된 장치 또는 미디어를 사용할 수 없는 이유를 표시합니다. 다음 목록에서 몇 가지 예를 제공합니다.

- 공간이 부족합니다.
- 현재 사용할 수 없습니다.
- '로컬 강제 실행 드라이브' 옵션이 설정되어 있습니다. 이 유형의 장치는 네트워크에 연결되어 있다고 간주됩니다.

참고: Quest 기술 지원에서 사례를 기록할 때 이 섹션에서 설명한 단계를 수행하고 로그 덤프 파일을 생성하는 것이 있습니다.

작업에 대한 로그 메시지 보기

작업에 대한 로그 메시지를 보려면 다음을 수행합니다.

1 최신 인스턴스에 대한 로그 메시지를 보려면 다음을 수행합니다.

   a 탐색 창에서 **작업 상태**를 클릭합니다.

   b 작업 목록에서 작업을 선택하고 **로그 보기**를 클릭합니다.

2 이전 인스턴스에 대한 로그 메시지를 보려면 다음을 수행합니다.

   a 탐색 창에서 **작업 정의 관리** 또는 **작업 기록**을 클릭합니다.

   b 사용 가능한 작업 정의 목록에서 작업을 선택하고 **작업 보기**를 클릭합니다.

   c **작업 정의 관리 - 작업 보기**에서 인스턴스를 선택하고 **로그 보기**를 클릭합니다.

작업 진행 상황 모니터링

작업 모니터링 페이지에서 작업 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 페이지에서는 작업 상태, 데이터 전송 속도, 로그 메시지 및 기타 작업 세부 정보를 표시합니다.

백업의 진행 상황을 모니터링하거나 작업을 복원하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 상태**를 클릭합니다.

2 작업 목록에서 작업을 선택하고 **모니터링**을 클릭합니다.

3 **작업 모니터링** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

그림 22. 작업 모니터링 페이지



- **작업 세부 정보**: 이 영역에서는 작업 제목, 작업 ID, 인스턴스 ID, 단계 번호, 클라이언트 이름, 플러그인 이름, 상태, 시작 시간, 예상 완료 시간, 경과한 시간, 이동한 데이터 크기 및 데이터 전송 차트, 현재 전송 속도 및 데이터 전송 차트, 최고 전송 속도, 평균 전송 속도와 같은 세부 정보를 표시합니다. *NDMP용* 플러그인을 사용하는 작업을 실행할 때 장치를 기다리는 중, 경과한 전송, 남은 예상 전송 및 남은 예상 시간과 같은 필드도 표시됩니다. *테이프에 대한 SnapMirror용* 플러그인을 사용하는 작업을 실행할 때 장치를 기다리는 중 및 경과한 전송과 같은 필드도 표시됩니다. 하지만 *NDMP용* 플러그인 및 *테이프에 대한 SnapMirror용* 플러그인을 사용하는 작업을 실행할 때 '예상 완료 시간' 필드는 표시되지 않습니다.
- **작업 로그:** 이 영역에는 작업에 대해 생성된 로그 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 표는 날짜와 시간으로 정렬됩니다. 필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

  테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

4 작업 정의를 보거나 작업을 중단하려면 작업 창에서 해당하는 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

작업 오류 및 경고 지우기

작업 오류나 경고를 지우려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 상태**를 클릭합니다.

2 다음 중 하나를 수행합니다.

- 현재 모든 작업에 대한 오류 및 경고를 지우려면 보기를 "All activity(모든 활동)"로 설정하고 **승인**을 클릭합니다.
- 정규 또는 정책 작업에 대한 경고를 지우려면 정규 작업 또는 정책 범주에서 "경고" 막대를 클릭하고 **승인**을 클릭합니다.
- 실패한 정규 또는 정책 작업에 대한 오류를 지우려면 정규 작업 또는 정책 범주에서 "오류" 막대를 클릭하고 **승인**을 클릭합니다.
- 특정 작업에 대한 오류나 경고를 지우려면 표에서 작업을 선택하고 **승인**을 클릭합니다.

작업 일정 제거

작업을 실행할지 않으려는 경우 작업 일정을 제거할 수 있습니다. 작업 일정을 제거해도 작업 정의는 삭제되지 않습니다. 다시 작업을 예약하도록 작업 정의를 다시 제출할 수 있습니다.

작업 일정을 제거하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 상태**를 클릭합니다.

2 작업 목록에서 작업을 선택하고 **일정 제거**를 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

일정이 성공적으로 삭제되면 NetVault Backup WebUI 오른쪽 상단에 메시지가 표시됩니다.

작업 정의 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 작업 정의 보기
- 작업 정의 편집
- 작업 정의 삭제
- 정책에 정책 외 작업 추가

작업 정의 보기

작업 정의는 스케줄러 데이터베이스에 저장됩니다. **작업 정의 관리** 페이지에서 예약된 작업, 저장된 작업, 완료된 작업, 활성 작업 모두에 대한 작업 정의를 볼 수 있습니다.

작업 정의를 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 정의 관리**를 클릭합니다.

2 **작업 정의 관리** 페이지에서 NetVault Backup 데이터베이스에서 사용할 수 있는 작업 정의를 볼 수 있습니다. 페이지에는 예약된 작업 및 저장된 작업 모두가 포함됩니다.

그림 23. 작업 정의 관리 페이지



테이블에는 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

- **작업 이름:** 작업의 이름.
- **작업 ID:** 작업 ID 번호(인스턴스 ID 번호와 단계 ID 번호도 표시합니다).
- **정책 이름:** 작업이 백업 정책에 속하는 경우 정책 이름입니다.
- **유형:** 백업 또는 복원.
- **플러그인:** 작업을 수행하는 데 사용되는 플러그인의 이름.
- **클라이언트:** 작업이 수행된 NetVault Backup 클라이언트의 이름.
- **선택 집합:** 백업 또는 복원 선택 집합.
- **다음 실행 시간:** 다음 인스턴스를 실행하도록 예약한 날짜 및 시간입니다.

3 기본적으로 표는 작업 ID 번호(내림차순 정렬)로 정렬됩니다.

필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

필터 옵션을 설정하거나(**작업 정의 관리** 페이지의 표 필터 옵션에 대한 자세한 내용은 표 10 참조) 페이지 크기 설정, 열 정렬 순서, 표에 적용된 필터를 보거나 레코드를 내보내거나 표 설정을 편집하려면 표의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다.

자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

4 **검색** 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

5 보려는 작업 정의를 선택하고 **작업 보기**를 클릭합니다.

6 **작업 정의 관리 - 작업 보기** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- **작업 요약:** 이 영역은 작업 제목, 작업 ID, 작업 유형(백업 또는 복원), 클라이언트 이름, 플러그인 이름, 작업 생성 날짜, 작업 수정 날짜, 실행 수, 평균 지속 시간, 평균 크기, 백업 또는 복원 선택 집합, 백

업 옵션 집합, 일정 집합, 소스 집합, 대상 집합, 백업 또는 복원 고급 옵션 집합과 같은 정보를 표시합니다.

> **참고:** 작업 요약 영역에서 집합 링크를 사용하여 집합을 수정할 수 있지만, 작업에 대한 새 집합을 지정하는 데에는 이 링크를 사용할 수 없습니다. 작업 정의를 수정하려면 **작업 편집** 단추를 사용합니다.
>
> 백업 작업을 편집하려는 경우 집합 정보를 미리 보고 집합에 대한 추가 정보를 이해할 수 있습니다. 집합 요약을 미리 보려면 **작업 정의 관리 — 작업 보기** 페이지의 **작업 요약** 페이지에서 정보 아이콘 위에 포인터를 올립니다.

- **최근 인스턴스:** 이 표에서는 작업의 최신 인스턴스를 표시합니다. 다음과 같은 정보를 표시합니다. 실행 시간, 지속 시간, 작업 크기, 인스턴스 ID, 단계 ID, 상태(성공함, 실패함, 중단됨 등).

7 어떤 작업과 관련된 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당하는 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다. 하지만 정책에 연결된 작업에 대해서는 **제거** 단추가 비활성화됩니다. **정책 관리** 페이지에서만 정책에 연결된 작업을 제거할 수 있습니다. 또한 작업이 정책에 연결된 경우 **작업 편집** 단추를 클릭하면 **정책 작업 편집** 페이지가 열립니다.

작업 정의 편집

기존 작업 정의에 대해 하나 이상의 구성 요소(집합)를 변경할 수 있습니다. 변경 내용을 저장하는 경우 작업을 덮어쓰거나 새 작업에 변경 내용을 저장할 수 있습니다.

작업 정의를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 정의 관리**를 클릭합니다.

2 사용 가능한 작업 정의 목록에서 작업을 선택하고 **작업 편집**을 클릭합니다.

3 작업 유형에 따라 작업 백업 또는 복원 마법사가 시작됩니다.

- 정책 작업의 경우 **정책 작업 사용자 지정** 대화 상자가 표시됩니다.
  - 작업 유형을 변경하지 않고 정책 작업을 편집하려면 **아니요**를 클릭합니다. 그러면 정책 작업 편집 마법사가 시작됩니다.
  - 작업 유형을 변경하여 정책 작업을 편집하려면(예: 일반 백업 또는 복원 작업으로 변경) **예**를 클릭합니다. 그러면 백업 또는 복원 작업 마법사가 시작됩니다.

4 변경하려는 구성 요소에 대한 새 집합을 구성하거나 기존 집합을 선택합니다. 자세한 내용은 백업 작업 생성, 복원 작업 생성 또는 정책 생성를 참조하십시오.

5 작업 이름을 바꾸거나 변경 내용을 새 작업에 저장하려면 **작업 이름** 상자에 이름을 입력합니다.

6 필요한 경우 작업을 저장하거나 예약합니다.

- **작업 예약:** 예약 작업을 제출하려면 **저장 및 제출**을 클릭합니다.
- **작업을 예약하지 않고 정의를 저장:** 예약하지 않고 작업 정의를 저장하려면 **저장**을 클릭합니다.

7 단계 5에서 새 이름을 제공한 경우 **작업 저장** 대화 상자가 표시됩니다. 이 대화 상자에서 해당하는 옵션을 선택합니다.

- **제공된 이름으로 새 작업을 만들면서 변경사항을 저장합니다.** 새 작업에 변경 내용을 저장하려면 이 옵션을 선택합니다.
- **이 작업을 제공된 이름으로 바꾸면서 변경사항을 저장합니다:** 기존 작업 이름을 바꾸려면 이 옵션을 선택합니다.

8 **확인**을 클릭합니다.

작업 정의 삭제

작업 정의가 더 이상 필요하지 않으면 NetVault 데이터베이스에서 제거할 수 있습니다. 작업이 활성 상태인 경우 작업을 취소해야만 작업 정의를 삭제할 수 있습니다. 마찬가지로 나중에 작업 실행이 예약된 경우 작업 일정을 취소해야만 작업 정의를 삭제할 수 있습니다.

작업 정의를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 정의 관리**를 클릭합니다.

2 사용 가능한 작업 정의 목록에서 삭제할 작업을 선택합니다.

연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다. 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다. 하지만 **정책 관리** 페이지에서만 정책에 연결된 작업 정의를 제거할 수 있습니다.

3 **제거**를 클릭하고 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

정책에 정책 외 작업 추가

기존 정책에 정책 외 작업을 추가할 수 있습니다.

기존 정책에 정책 외 작업을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 정의 관리**를 클릭합니다.

2 사용 가능한 작업 정의 목록에서 정책 외 작업을 선택하고 **정책에 추가**를 클릭합니다.

3 **정책 선택** 대화 상자에서 정책을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

참고: 선택한 정책에 연결된 클라이언트에 구성된 정책 외 작업을 추가하면 정책에서 동일한 작업 ID를 추가합니다. 하지만 선택한 정책에 연결되지 않은 클라이언트에 구성된 정책 외 작업을 추가하면 정책에서 작업 이름과 작업 정의는 동일하지만 작업 ID가 다른 새 작업이 추가됩니다.

다음 예에서는 선택한 정책 (Policy1) 에 연결되지 않은 클라이언트 (Client-D) 에 구성된 작업 ID(69) 의 정책 외 작업 (BackupJob) 을 추가하는 방법을 설명하며 , 세 개의 클라이언트 (Client-A, Client-B, Client-C) 에서 두 개의 백업 작업을 포함합니다 .

a 사용 가능한 작업 정의 목록에서 정책 외 작업 'BackupJob'을 선택하고 **정책에 추가**를 클릭합니다.

b **정책 선택** 대화 상자에서 정책 이름 'Policy1'을 선택합니다.

c **확인**을 클릭합니다.

d 아래와 같이, 선택한 정책 'Policy1'에서 각 클라이언트에 대해 작업 ID가 70, 71, 72이고 이름이 'BackupJob'인 새 백업 작업이 추가됩니다.

작업 이름	작업 ID	클라이언트 이름	정책 이름
BackupJob	69	Client-D	
BackupJob	70	Client-A	Policy1
BackupJob	71	Client-B	Policy1
BackupJob	72	Client-C	Policy1

작업 기록 보기

작업 기록 페이지에서 완료한 작업을 볼 수 있습니다. 페이지에서는 작업에 대해 실행한 모든 인스턴스를 표시합니다. 작업 기록을 보는 경우 하나 이상의 필터를 사용하여 지정된 기준과 일치하는 작업을 표시할 수 있습니다.

작업 기록을 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **작업 기록**을 클릭합니다.

2 **작업 기록** 페이지에서 NetVault 데이터베이스에서 사용할 수 있는 작업 기록 레코드를 볼 수 있습니다.

> **참고:** **작업 상태** 페이지에서도 이 페이지에 액세스할 수 있습니다. **작업 상태** 페이지에서 작업을 선택하고 **기록 보기**를 클릭하여 해당 작업에 대한 모든 이전 인스턴스를 볼 수 있습니다.

이 테이블은 다음과 같은 정보를 표시합니다.

- **작업 이름:** 작업의 이름.
- **종료 시간:** 작업 완료 시간입니다.
- **작업 ID:** 작업 ID 번호(인스턴스 ID 번호와 단계 ID 번호도 표시합니다).
- **작업 유형:** 백업 또는 복원.
- **플러그인:** 작업을 수행하는 데 사용되는 플러그인의 이름.
- **선택 집합:** 백업 또는 복원 선택 집합.
- **클라이언트:** 작업이 수행된 NetVault Backup 클라이언트의 이름.
- **상태:** 상태(성공함, 실패함, 중단됨 등)입니다.

표의 행 배경색은 실행 상태에 따라 작업에 대해 표시됩니다. 자세한 내용은 작업 활동 표을 참조하십시오.

3 기본적으로 표는 종료 시간(내림차순 정렬)으로 정렬됩니다.

필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

필터 옵션을 설정하거나(**작업 기록** 페이지의 표 필터 옵션에 대한 자세한 내용은 표 12 참조) 페이지 크기 설정, 열 정렬 순서, 표에 적용된 필터를 보거나 레코드를 내보내거나 표 설정을 편집하려면 표의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다.

자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

4 **검색** 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

5 **작업 기록** 페이지에서 처음에 최대 10,000개의 레코드를 로드합니다. 가져오는 총 레코드 수가 테이블 오른쪽 하단 모서리에 표시됩니다.

가능한 경우 **추가 로드**를 클릭하여 다음 레코드 집합을 로드할 수 있습니다. 각 로드 작업은 최대 10,000개의 레코드를 가져옵니다. 더 이상 로드할 레코드가 없는 경우 이 단추가 비활성화됩니다.

6 어떤 작업과 관련된 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당하는 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다. 작업이 정책에 연결된 경우 **작업 편집** 단추를 클릭하면 **정책 작업 편집** 페이지가 열립니다.

11

로그 모니터링

- NetVault Backup 로그 정보
- 로그 메시지 보기
- 로그 다운로드
- 로그 내보내기
- 수동으로 로그 메시지 삭제
- 사용자 정의 로그 이벤트 설정
- 사용자 정의 로그 이벤트 제거
- 기술 문서 검색

NetVault Backup 로그 정보

모든 NetVault Backup 프로세스는 다양한 작업 상태 및 보고서 오류 조건에 대한 정보를 제공하는 로그 메시지를 생성합니다. 이러한 메시지는 NetVault 데이터베이스에 저장됩니다. **로그 보기** 페이지에서 로그 메시지를 볼 수 있습니다.

NetVault Backup은 로깅 데몬을 사용하여 로그 메시지를 관리하고 데이터베이스에 기록합니다. 로깅 데몬은 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다.

로그 메시지에는 문제를 진단하고 해결하는 데 사용할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 문제를 보고하면 Quest 기술 지원에서 로그 덤프 파일을 제공하도록 요청할 수 있습니다. **로그 보기** 페이지에서 제공하는 **다운로드** 또는 **내보내기** 방법을 사용하여 로그 덤프 파일을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 로그 다운로드 또는 로그 내보내기를 참조하십시오.

> **참고:** NetVault Backup은 오류 조건에 대한 자세한 정보를 수집하는 진단 추적 기능도 제공합니다. 이 정보는 문제 디버깅 및 해결에 사용됩니다.
>
> 로깅과 달리, 추적은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 문제를 조사할 때 Quest 기술 지원에서 서버 또는 클라이언트 컴퓨터에서 추적을 활성화하도록 요청할 수 있습니다.
>
> 진단 정보는 추적 파일에 기록됩니다. 각 프로세스는 고유한 추적 파일을 생성합니다. 기본적으로 추적 파일은 NetVault Backup 설치 디렉터리 아래 **trace-container** 디렉터리에 저장됩니다. 자세한 내용은 진단 추적을 참조하십시오.

30일이 지난 로그 메시지는 데이터베이스에서 자동으로 삭제됩니다. 로깅 데몬 구성 설정을 사용하여 로그 메시지의 최대 기간을 변경할 수 있습니다. 또한 **로드 보기** 페이지에서 사용할 수 있는 **로그 삭제** 방법을 사용하여 로그 메시지를 수동으로 삭제할 수 있습니다.

로그 메시지 보기

로그 보기 페이지에서 로그 메시지를 볼 수 있습니다. 이 페이지에서는 로그 메시지 다운로드 또는 내보내기, 로그 이벤트 설정 또는 로그 메시지 삭제와 같은 다양한 로그 관련 작업을 수행할 수 있습니다.

로그 메시지를 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **로그 보기**를 클릭합니다.

2 **로그 보기** 페이지에서는 다양한 프로세스에서 생성되는 로그 메시지를 볼 수 있습니다.

그림 24. 로그 페이지 보기



이 테이블은 다음과 같은 정보를 표시합니다.

- **심각도:** 메시지의 심각도 수준입니다.

  로그 메시지는 다음과 같은 심각도 수준으로 분류됩니다. 백그라운드 메시지, 정보 메시지, 작업 메시지, 경고 메시지, 오류 메시지, 심각한 오류 메시지.

- **날짜**: 로그가 생성된 날짜 및 시간입니다.
- **작업 ID:** 작업 식별 번호입니다.
- **클래스:** 로그를 생성한 작업의 유형입니다.

  로그 클래스에는 다음이 포함됩니다. 시스템, 예약, 작업, 미디어, 데이터베이스, 플러그인 및 UI.

- **클라이언트:** 로그가 생성된 클라이언트의 이름.
- **메시지:** 자세한 로그 메시지 또는 설명.

다음 표에 로그 심각도 수준에 대한 간략한 설명이 나와 있습니다.

표 67. 로그 심각도 수준

아이콘	심각도 수준	설명
	백그라운드	일반 로그 메시지입니다.
	정보	미디어, 스케줄러 및 시스템 활동과 관련된 로그 메시지입니다.
	작업 메시지	백업, 복구 및 보고 작업과 관련된 로그 메시지입니다.
	경고	작업은 실패하지 않는 문제입니다.

표 67. 로그 심각도 수준

아이콘	심각도 수준	설명
	오류	작업이 실패할 수 있는 문제입니다.
	심각한 오류	작업이 실패할 수 있는 중요한 문제입니다.

참고: 일부 로그 메시지의 아이콘에는 느낌표(예: , 등)가 포함될 수 있습니다. 이 표시는 로그 컨텍스트 정보를 보기 위해 메시지를 열수 있음을 나타냅니다.

컨텍스트 정보를 보려면 **심각도** 열에서 아무 곳이나 클릭합니다. 또는 메시지를 선택하고 **추가 정보**를 클릭합니다. 나타나는 대화 상자에는 데이터 전송 세부 정보, 실행 스크립트 또는 기타 정보가 포함될 수 있습니다. 세부 정보를 검토한 후에 **확인**을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

'Display Level(표시 수준)'을 특정 심각도 수준으로 설정하면 선택한 심각도 이상의 로그 메시지가 표시됩니다.

3 기본적으로 테이블의 날짜별(최신 항목 순으로)로 정렬됩니다.

필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

필터 옵션을 설정하거나(**로그 보기** 페이지의 표 필터 옵션에 대한 자세한 내용은 표 8 참조) 페이지 크기 설정, 열 정렬 순서, 표에 적용된 필터를 보거나 레코드를 내보내거나 표 설정을 편집하려면 표의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다.

자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

4 검색 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다. 상자에 검색 텍스트를 입력하고 틱 아이콘을 클릭하거나 Enter 키를 누릅니다.

5 **표시 수준** 옵션을 사용하여 심각도 수준에 따라 메시지를 필터링할 수 있습니다. 심각도 수준을 지정하는 경우 해당 수준 이상의 메시지가 **로그 보기** 페이지에 표시됩니다.

기본적으로 **표시 수준**은 작업 메시지로 설정됩니다. 이 설정을 사용하면 페이지에서 작업 메시지, 경고, 오류 및 심각한 오류를 볼 수 있습니다. 표시되는 메시지의 최소 심각도 수준을 지정하려면 **표시 수준** 목록에서 수준을 선택합니다.

6 **로그 보기** 페이지에서 처음에 최대 10,000개의 레코드를 로드합니다. 가져오는 총 레코드 수가 테이블 오른쪽 하단 모서리에 표시됩니다.

가능한 경우 **추가 로드**를 클릭하여 다음 레코드 집합을 로드할 수 있습니다. 각 로드 작업은 최대 10,000개의 레코드를 가져옵니다. 더 이상 로드할 레코드가 없는 경우 이 단추가 비활성화됩니다.

7 라이브 업데이트를 중지하거나 재개하려면 일시 중지 또는 라이브 업데이트 재개 단추를 클릭합니다.

8 로그 관련 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

로그 다운로드

보고된 문제를 조사할 때 Quest 기술 지원에서 NetVault Backup 서버의 로그 덤프 제공을 요청할 수 있습니다. **로그 보기** 페이지에서 사용할 수 있는 **다운로드** 또는 **내보내기** 방법을 사용하여 덤프 파일을 생성할 수 있습니다.

다운로드 방법은 WebUI가 실행 중인 로컬 컴퓨터에 덤프 파일을 생성합니다. 이 방법은 원격 시스템에서 서버에 액세스하는 경우에 유용합니다. **내보내기** 방법은 NetVault Backup 서버에 파일을 생성합니다. 이 방법에 대한 자세한 내용은 로그 내보내기를 참조하십시오.

지원되는 덤프 형식은 텍스트, 바이너리 및 데이터베이스 테이블 덤프입니다. 기본적으로 덤프 파일에는 모든 현재 로그가 포함됩니다. 필터 옵션을 사용하여 지정된 기준을 충족하는 로그 항목을 다운로드할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 기간이나 특정 작업 ID 번호에 대한 로그 항목을 표시하도록 필터 옵션을 설정한 후 이 항목을 덤프 파일로 다운로드할 수 있습니다.

로그를 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **로그 보기**를 클릭합니다.

2 **다운로드**를 클릭하고 **로그 다운로드 확인** 대화 상자에서 덤프 형식을 선택합니다.

- **바이너리 로그:** 로그를 바이너리 파일(**".nlg"**)로 내보내려면 이 옵션을 선택합니다.
- **텍스트 로그:** 로그를 텍스트 파일로 내보내려면 이 옵션을 선택합니다.
- **데이터베이스 표 덤프:** 로그를 PostgreSQL 덤프(pg_dump) 파일로 내보내려면 이 옵션을 선택합니다.

참고: 로그 덤프 파일을 Quest 기술 지원부에 제공하려는 경우 바이너리 로그(.nlg) 형식을 사용하십시오.

3 **다운로드**를 클릭하고 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

파일 다운로드 대화 상자에서 저장 옵션을 선택하고 필요한 경우 위치를 지정합니다. 브라우저에서 파일 다운로드를 시작할 때까지 이 페이지를 벗어나지 않습니다.

브라우저에서 파일 다운로드를 완료하면 다운로드 위치에서 압축된 파일을 찾을 수 있습니다.

로그 내보내기

보고된 문제를 조사할 때 Quest 기술 지원에서 NetVault Backup 서버의 로그 덤프 제공을 요청할 수 있습니다. **로그 보기** 페이지에서 사용할 수 있는 **다운로드** 또는 **내보내기** 방법을 사용하여 덤프 파일을 생성할 수 있습니다.

다운로드 방법은 WebUI가 실행 중인 로컬 컴퓨터에 덤프 파일을 생성합니다. 이 방법은 원격 시스템에서 서버에 액세스하는 경우에 유용합니다. 이 방법에 대한 자세한 내용은 로그 다운로드를 참조하십시오. **내보내기** 방법은 NetVault Backup 서버에 파일을 생성합니다.

지원되는 덤프 형식은 텍스트, 바이너리 및 데이터베이스 테이블 덤프입니다. 기본적으로 덤프 파일에는 모든 현재 로그가 포함됩니다. 필터 옵션을 사용하여 지정된 기준을 충족하는 로그 항목을 내보낼 수 있습니다. 예를 들어, 특정 기간이나 특정 작업 ID 번호에 대한 로그 항목을 표시하도록 필터 옵션을 설정한 후 이 항목을 덤프 파일로 내보낼 수 있습니다.

로그를 내보내려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **로그 보기**를 클릭합니다.

2 **로그 보기** 페이지에서 **내보내기**를 클릭합니다.

3 **로그 내보내기** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성합니다.

표 68. 로그 내보내기

옵션	설명
파일 이름	로그 파일 이름을 입력합니다. 덤프 파일 목록에서 기존 파일을 선택할 수도 있습니다. 기존 파일을 선택하거나 지정하면 NetVault Backup에서 파일을 덮어씁니다. 선택한 덤프 형식에 따라 <NetVault Backup home>\logs\dumps(Windows) 또는 <NetVault Backup home>/logs/dumps(Linux) 아래 **binary**, **text** 또는 **pgdump** 디렉터리에서 덤프 파일이 생성됩니다. 다른 위치에서 덤프 파일을 생성하려면 전체 경로를 지정합니다.
바이너리 로그	로그를 바이너리 파일(**.nlg**)로 내보내려면 이 옵션을 선택합니다.
텍스트 로그	로그를 텍스트 파일(**.txt**)로 내보내려면 이 옵션을 선택합니다.
데이터베이스 표 덤프	로그를 PostgreSQL 덤프(pg_dump) 파일(**.dmp**)로 내보내려면 이 옵션을 선택합니다. **참고:** 로그 덤프 파일을 Quest 기술 지원에 제공하려는 경우 데이터베이스 테이블 덤프 형식을 사용합니다.

4 **내보내기**를 클릭하여 로그를 내보냅니다.

로그를 성공적으로 내보낸 후에 NetVault Backup WebUI 오른쪽 상단에 메시지가 표시됩니다.

수동으로 로그 메시지 삭제

30일이 지난 로그 메시지는 데이터베이스에서 자동으로 삭제됩니다. 또한 **로드 보기** 페이지에서 사용할 수 있는 **로그 삭제** 방법을 사용하여 로그 메시지를 수동으로 삭제할 수 있습니다.

참고: 로그 메시지의 최대 수명을 변경하려면 로그 메시지에 대한 삭제 정책 수정을 참조하십시오.

로그 메시지를 수동으로 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **로그 보기**를 클릭합니다.

2 **로그 보기** 페이지에서 **삭제**를 클릭합니다.

3 **로그 삭제** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성합니다.

- **다음 이전의 로그 항목 삭제:** 지정된 시간 전에 생성된 모든 로그 메시지를 삭제하도록 날짜 및 시간을 입력하거나 선택합니다.

4 **삭제**를 클릭합니다.

로그를 성공적으로 삭제한 후에 NetVault Backup WebUI 오른쪽 상단에 메시지가 표시됩니다.

사용자 정의 로그 이벤트 설정

로그 메시지가 생성될 때 알림을 받으려면 해당 메시지에 대한 사용자 정의 로그 이벤트를 설정할 수 있습니다. **로그 보기** 페이지에서 사용자 정의 로그 이벤트를 구성할 수 있습니다. 사용자 정의 로그 이벤트는 **로그 데몬** 이벤트 클래스에 추가됩니다.

로그 이벤트를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **로그 보기**를 클릭합니다.

2 로그 표에서 해당되는 로그 메시지를 선택하고 **이벤트 설정**을 클릭합니다.

3 **로그 이벤트 설정** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성합니다.

표 69. 로그 이벤트 설정

옵션	설명
이벤트 이름	로그 이벤트 이름을 지정합니다.
이벤트 설명	이벤트에 대한 자세한 설명을 제공합니다.

4 **이벤트 설정**을 클릭합니다.

이벤트를 성공적으로 추가한 후에 NetVault Backup WebUI 오른쪽 상단에 메시지가 표시됩니다.

5 이벤트가 발생할 때 알림을 받으려면 이벤트에 대한 알림 방법을 설정합니다. 자세한 내용은 전체 알림 방법 설정를 참조하십시오.

사용자 정의 로그 이벤트 제거

더 이상 필요하지 않으면 사용자 정의 로그 이벤트를 삭제할 수 있습니다. 이 작업은 **로그 보기** 페이지에서 수행할 수 있습니다.

로그 이벤트를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **로그 보기**를 클릭합니다.

2 로그 표에서 이벤트가 설정된 로그 메시지를 선택하고 **이벤트 설정**을 클릭합니다.

3 **로그 이벤트 설정** 대화 상자에서 **제거**를 클릭합니다.

기술 문서 검색

작업의 오류 또는 경고 메시지에 대해 자세히 알아보고 솔루션을 얻으려는 경우 NetVault Backup 기술 문서를 검색할 수 있습니다.

기술 문서를 검색하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **로그 보기**를 클릭합니다.

2 로그 표에서 오류 또는 경고가 포함된 로그 메시지를 선택하고 **KB 검색**을 클릭합니다.

3 **KB 검색 결과** 대화 상자에서 작업 오류 또는 메시지와 관련된 문서 목록을 봅니다.

4 문서에 대한 간략한 정보를 보려면 문서 왼쪽에 있는 추가 단추를 클릭합니다.

5 **확인**을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

12

저장소 장치 관리

- 장치 활동 모니터링
- 목록 보기에서 디스크 기반 저장소 장치 관리
- 트리 보기에서 디스크 기반 저장소 장치 관리
- Snapshot Array Manager 관리
- 목록 보기에서 테이프 라이브러리 관리
- 트리 보기에서 테이프 라이브러리 관리
- 목록 보기에서 테이프 드라이브 관리
- 트리 보기에서 테이프 드라이브 관리
- 공유 장치 추가

장치 활동 모니터링

장치 활동 페이지를 사용하여 사용 중인 장치의 데이터 흐름 및 데이터 전송 속도를 모니터링할 수 있습니다.

장치 활동을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **장치 활동**을 클릭합니다.
2. **장치 활동** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

그림 25. 장치 활동 페이지



표 70. 장치 활동 페이지

항목	설명
장치 활동	이 영역은 왼쪽에서는 클라이언트에서 작업으로의 데이터 전송을, 오른쪽에서는 작업에서 저장소 장치로의 데이터 전송을 표시합니다. 회색선은 데이터 흐름을 나타냅니다. 선이 두꺼울수록 속도가 빠릅니다. 상자는 클라이언트, 작업 및 장치를 나타냅니다. 상자가 높을수록 속도가 빠릅니다. **세부 정보** 영역에서 사용 가능한 다음 설정을 사용하여 데이터 흐름 보기를 수정할 수 있습니다. • **장치**: 모든 작업에서 저장소 장치로의 데이터 전송을 보려면 이 옵션을 선택합니다. • **작업 그룹:** 작업 그룹(플러그인 또는 정책)에서 저장소 장치로의 데이터 전송을 보려면 이 옵션을 선택합니다. 작업 그룹은 **그룹화** 목록에서 선택할 수 있습니다. • **작업:** 클라이언트에서 작업으로, 그리고 작업에서 저장소 장치로의 데이터 전송을 보려면 이 옵션을 선택합니다. • **초점 설정 및 초점 해제:** 특정 장치에 대한 데이터 흐름 세부 정보를 표시하거나 숨기려면 이 단추를 사용합니다. 장치 상자를 클릭하고 **초점 설정**을 클릭합니다. 해당 장치에 대한 세부 정보를 숨기려면 **초점 해제**를 클릭합니다. • **일시 중지 및 재생:** 데이터 흐름 업데이트를 일시 중지하거나 재개하려면 이 단추를 사용합니다. 데이터 흐름 업데이트를 중지하려면 **일시 중지**를 클릭하고, 업데이트를 재개하려면 **재생**을 클릭합니다. 이전 NetVault Backup 클라이언트에서 실행 중인 백업의 전송 속도는 "알 수 없음"으로 표시됩니다.
요약	이 영역에는 총 활성 전송, 활성 클라이언트, 활성 장치, 현재 전체 처리량, 가장 최근 전송, 가장 최근 대상과 같은 정보가 표시됩니다. **장치 활동** 영역에서 클라이언트, 작업 또는 저장소 장치를 나타내는 상자를 클릭하면 해당 구성 요소에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

3 어떤 작업과 관련된 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당하는 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

장치 관리 페이지에서는 저장소 장치 목록을 **목록 보기** 또는 **트리 보기**로 볼 수 있습니다. **이 선택 내용 기억**을 선택하여 선택 내용을 저장합니다. 기본적으로 **목록 보기**가 선택되어 있습니다.

목록 보기에서 디스크 기반 저장소 장치 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 디스크 장치 세부 정보 보기
- Quest DR Series 시스템, QoreStor 또는 데이터 도메인 시스템 관리
- 디스크 기반 저장 장치의 상태 확인
- 디스크 기반 저장 장치의 상태 변경
- 디스크 기반 저장소 장치 스캔
- 디스크 기반 저장소 장치에서 모든 저장 집합 제거
- 디스크 기반 저장소 장치 제거

디스크 장치 세부 정보 보기

디스크 장치 세부 정보를 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

NetVault Backup 서버에 추가되는 저장소 장치 목록을 볼 수 있습니다. 장치 상태는 다음과 같은 아이콘으로 표시됩니다.

표 71. 장치 상태 아이콘

아이콘	설명
	장치가 온라인 상태이고 사용할 수 있습니다.
	장치가 오프라인 상태입니다. NetVault Backup에서 장치를 감지할 수는 있지만 백업 또는 복원 작업을 위해 액세스할 수는 없습니다.
	장치를 사용할 수 없습니다. NetVault Backup에서 장치를 감지할 수 없습니다.

2 특정 장치의 세부 정보를 보려면 해당하는 **장치 관리** 아이콘 을 클릭합니다.

***<Type>* 장치 관리** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- **장치 세부 정보: 장치 세부 정보** 영역에는 다음 정보가 표시됩니다.

  DR Series 시스템 및 데이터 도메인 시스템:

  - **이름:** 저장 장치의 이름. 이름은 장치의 IP 주소 또는 DNS 이름과 컨테이너 이름에서 파생됩니다.
  - **상태:** 장치의 상태. 사용할 수 있음(AVAILABLE)은 장치를 백업 및 복원에 사용할 수 있다는 것을 나타내고 오프라인(OFFLINE)은 장치를 사용할 수 없고 백업 또는 복원에 사용할 수 없다는 것을 나타냅니다.
  - **저장된 데이터:** 장치에 저장된 총 데이터 양.
  - **사용된 공간:** 이 장치가 추가된 NetVault Backup 서버에서 사용하는 총 공간.
  - **사용 가능 공간:** 저장 장치에서 사용할 수 있는 총 디스크 공간.
  - **중복 제거 비율:** 중복 제거 비율은 다음과 같이 계산합니다.

    중복 제거 비율 = 중복 제거된 데이터 / 중복 제거된 데이터에서 사용하는 디스크

    중복 제거 비율은 DR Series 시스템에서 표시되지 않습니다.

  NetVault SmartDisk 장치:

  - **이름**: 저장 장치의 이름. 이름은 장치의 IP 주소 및 호스트 이름에서 파생됩니다.
  - **상태:** 장치의 상태. 사용할 수 있음(AVAILABLE)은 장치를 백업 및 복원에 사용할 수 있다는 것을 나타내고 오프라인(OFFLINE)은 장치를 사용할 수 없고 백업 또는 복원에 사용할 수 없다는 것을 나타냅니다.
  - **저장된 데이터:** 장치에 저장된 총 데이터 양.
  - **사용된 공간:** 이 장치가 추가된 NetVault Backup 서버에서 사용하는 총 공간.
  - **중복 제거된 데이터:** 중복 제거를 위해 제출된 총 데이터 양.
  - **데이터 스테이징 중:** 스테이징 저장소에 저장된 데이터의 양.

- **사용 가능 공간:** 저장 장치에서 사용할 수 있는 총 디스크 공간.

  이 옵션은 거부/승인 구성에 상관없이 구성된 모든 저장소 볼륨에서 사용 가능한 총 디스크 공간을 표시합니다. Garbage Collection Reserve 또는 LRT(Garbage Collection Reserve)는 포함하지 않습니다.

- **중복 제거 비율:** 중복 제거 비율은 다음과 같이 계산합니다.

  중복 제거 비율 = 중복 제거된 데이터 / 중복 제거된 데이터에서 사용하는 디스크

- **스테이징 상태:** 스테이징 저장소의 상태. 다음 중 하나가 될 수 있습니다.
  - 사용할 수 있음: 스테이징 저장소를 쓰기에 사용할 수 있습니다.
  - 가득 참: 스테이징 저장소가 가득 찼습니다. 쓰기에 사용할 수 있는 공간이 없습니다.
  - 사용할 수 없음: 디스크 인덱스를 사용할 수 없습니다.
  - 라이센스 없음: NetVault SmartDisk가 라이센스가 허가되지 않습니다. 라이센스가 만료되었거나 라이센스 제한을 초과하였습니다.
  - 없음: 알 수 없는 상태입니다.

- **저장소 상태**: 저장소 공간의 상태. 다음 중 하나가 될 수 있습니다.
  - 사용할 수 있음: 저장소를 중복 제거 및 원상 회복에 사용할 수 있습니다.
  - 가득 참: 저장소가 가득 찼습니다. 데이터 중복 제거에 사용할 수 있는 공간이 없습니다.
  - 사용할 수 없음: 청크 인덱스를 사용할 수 없습니다. 데이터 중복 제거 또는 원상 회복을 사용할 수 없습니다.
  - 라이센스 없음: NetVault SmartDisk가 라이센스가 허가되지 않습니다. 라이센스가 만료되었거나 라이센스 제한을 초과하였습니다.
  - 없음: 알 수 없는 상태입니다.

- **그룹:** 미디어 그룹 이름입니다. **"없음"**은 그룹에 추가된 장치가 없음을 나타냅니다. 장치를 저장소 그룹에 추가하려면 편집 아이콘을 클릭하고 **미디어 그룹 편집** 대화 상자에서 미디어 그룹 이름을 지정합니다. **저장**을 클릭하여 세부 정보를 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

- **버전**: 장치의 버전 번호.

- **라이센스 유형:** 사용 중인 라이센스 유형.

- **라이센스 용량:** 라이센스 용량입니다.

- **라이센스 만료:** 라이센스 유효 기간입니다.

- **중복 제거 라이센스 허가됨**: 중복 제거 옵션의 라이센스가 허가된 경우.

- **가비지 수집 상태:** 가비지 수집의 현재 단계.

- **중복 제거 대기열 길이:** 현재 중복 제거를 기다리고 있는 요소 또는 NetVault Backup 세그먼트의 수.

- **활동 차트:** 이 영역은 백업 또는 복원 작업에서 장치를 사용 중인 경우 활동 그래프를 표시합니다.
- **작업 세부 정보:** 이 영역은 활성 작업에 대한 다음 정보를 표시합니다.
  - 데이터 전송 속도.
  - 작업 이름 또는 제목, 작업 ID 번호, 인스턴스 ID 번호 및 단계 ID 번호(1 또는 2).

3 장치 관련 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당하는 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

Quest DR Series 시스템, QoreStor 또는 데이터 도메인 시스템 관리

다음 지침을 사용하여 어플라이언스 또는 소프트웨어 정의 저장소 장치를 관리합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

NetVault Backup 서버에 추가되는 장치 목록을 볼 수 있습니다. 장치 상태는 다음과 같은 아이콘으로 표시됩니다.

표 72. 장치 상태 아이콘

아이콘	설명
	장치가 온라인 상태이고 장치를 관리할 수 있습니다.
	장치가 유지 관리 모드이고 장치를 관리할 수 없습니다.
	장치가 오프라인 상태이고 장치를 관리할 수 없습니다.

2 **장치 관리** 페이지에서 관리할 장치의 **장치 관리** 아이콘 을 클릭합니다.

표시되는 페이지 이름은 선택한 장치 유형에 따라 달라집니다. 예를 들어 Quest DR Series 시스템을 선택하면 **Quest DR 장치** 페이지가 나타나고 QoreStor를 선택하면 **Quest QoreStor 장치** 페이지가 나타납니다.

추가 정보는 다음 주제에서 설명합니다.

- 장치 세부 정보 보기
- 클리너 통계 보기
- 클리너 시작 또는 중지
- 장치 사용자 관리
- 컨테이너 관리
- 저장소 그룹 관리
- Quest DR Series 시스템 제거
- QoreStor 제거

장치 세부 정보 보기

***<type>* 장치** 페이지의 축소 및 확대 가능 **저장소 활용** 섹션에서는 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- **장치 머신:** 장치 컴퓨터 이름입니다.
- **장치 사용자:** 장치의 사용자 이름입니다.
- **장치 OS 버전:** 장치의 운영 체제 버전 번호입니다.
- **총 용량:** 장치의 총 저장소 용량입니다.
- **사용된 공간**: 저장소 장치에서 사용할 수 있는 총 디스크 공간입니다.
- **사용 가능한 공간**: 저장 장치에서 사용할 수 있는 총 디스크 공간.
- **API 버전**: RDA 라이브러리의 API 버전 번호입니다.

- **클리너 상태**: 장치의 클리닝 상태입니다. 다음 중 하나가 될 수 있습니다.
  - **완료:** 장치 클리닝이 완료되었습니다.
  - **보류 중:** 장치 클리닝이 보류 중입니다.
  - **실행 중:** 장치 클리닝이 진행 중입니다.
  - **유휴:** 장치 클리닝이 시작되지 않았습니다.
- **클리너 통계**: 클리너 통계를 보려면 클리너 통계 보기를 클릭합니다.

클리너 통계 보기

1 ***<type>* 장치** 페이지에서 **클리너 통계 보기**를 클릭합니다.

   클리너 통계 페이지에서는 현재 및 이전 실행 통계를 볼 수 있습니다. 다음 정보가 표시됩니다. 처리된 파일, 처리된 바이트, 확보된 바이트, 완료 시간, 시작 시간, 종료 시간.

2 대화 상자를 닫으려면 **확인**을 클릭합니다.

클리너 시작 또는 중지

장치의 클리너 상태가 보류 중 또는 완료인 경우에만 클리닝 프로세스를 시작할 수 있으며, 장치의 클리너 상태가 실행 중인 경우에만 클리닝 프로세스를 중지할 수 있습니다.

클리너를 시작하려면 다음을 수행합니다.

1 ***<type>* 장치** 페이지에서 **클리너 시작**을 클릭합니다.

2 **클리너 시작** 대화 상자에서 **클리너 시작**을 클릭합니다.

클리너를 중지하려면 다음을 수행합니다.

1 ***<type>* 장치** 페이지에서 **클리너 중지**를 클릭합니다.

2 **클리너 중지** 대화 상자에서 **클리너 중지**를 클릭합니다.

장치의 클리너 상태가 적절히 업데이트됩니다.

장치 사용자 관리

1 ***<type>* 장치** 페이지에서 **사용자 관리**를 클릭합니다.

   ***<type>* 장치 사용자 관리** 페이지에서는 다음 정보를 표시합니다.

   - **장치 이름**: 장치의 이름.
   - **작업**: 사용자 계정 관련 작업에 대한 옵션입니다.
   - **사용자 이름**: 사용자 이름입니다.

   기본적으로 표는 사용자 이름(내림차순 정렬)으로 정렬됩니다.

   테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

   검색 옵션을 사용하여 표 데이터를 필터링하고 지정된 문자열을 포함하는 항목을 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

2 수행하려는 작업을 선택합니다.

***<type>* 장치** 페이지에서 다양한 사용자를 생성하고 관리하고, 다음 섹션에서 설명하는 옵션을 구성할 수 있습니다.

- 장치 관련 사용자 계정 생성
- 사용자 암호 설정 또는 업데이트
- 장치 기반 사용자 계정 삭제

장치 관련 사용자 계정 생성

1 ***<type>* 장치 사용자 관리** 페이지에서 **사용자 추가**를 클릭합니다.

2 **사용자 추가** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성합니다.

표 73. 사용자 추가

항목	설명
사용자 이름	사용자 계정의 사용자 이름을 입력합니다. 이름은 영문자로 시작해야 하며, 길이는 6 - 31자 사이여야 합니다.
새 암호	사용자 계정에 대한 새 암호를 입력합니다. 암호는 8~16자를 포함할 수 있습니다.
암호 다시 입력	확인을 위해 암호를 다시 입력합니다.

3 세부 정보를 저장하려면 **저장**을 클릭합니다.

사용자 암호 설정 또는 업데이트

1 **관리 *<type>* 장치 사용자** 페이지의 장치 기반 사용자 목록에서 해당하는 사용자를 찾습니다.

2 **작업** 열에서 해당하는 ≡ 아이콘을 클릭하고 **암호 변경**을 선택합니다.

3 **암호 변경** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성합니다.

표 74. 사용자 암호

항목	설명
현재 암호	사용자 계정의 현재 암호를 입력합니다.
새 암호	사용자 계정에 대한 새 암호를 입력합니다. 암호는 8~16자를 포함할 수 있습니다.
암호 다시 입력	확인을 위해 암호를 다시 입력합니다.

4 **암호 변경**을 클릭하여 세부 정보를 저장하고 ***<type>*** 장치 사용자 관리 페이지로 돌아갑니다.

장치 기반 사용자 계정 삭제

1 **관리 *<type>* 장치 사용자** 페이지의 장치 기반 사용자 목록에서 해당하는 사용자를 찾습니다.

2 **작업** 열에서 해당하는 ≡ 아이콘을 클릭하고 **삭제**를 선택합니다.

3 **사용자 삭제** 대화 상자에서 **삭제**를 클릭합니다.

컨테이너 관리

***<type>* 장치** 페이지에서 장치의 컨테이너 또는 저장소 그룹 목록을 볼 수 있습니다. 선택 사항을 저장하려면 **이 선택 사항 기억**을 선택합니다. **컨테이너**는 기본적으로 선택되어 있습니다.

각 컨테이너에서 ***<type>* 장치** 페이지는 저장소 활용 정보와 함께 다음 정보를 표시합니다.

- **작업**: 컨테이너 관련 작업에 대한 옵션입니다.
- **컨테이너 이름**: 컨테이너 이름입니다.
- **저장소 그룹 이름:** 컨테이너가 할당된 그룹 이름입니다.
- **NetVault Backup에 연결됨**: **예** 또는 **아니요**(컨테이너가 NetVault Backup에 연결되었는지 여부).

기본적으로 표는 컨테이너 이름(내림차순 정렬)으로 정렬됩니다.

테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

검색 옵션을 사용하여 표 데이터를 필터링하고 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

***<type>* 장치** 페이지에서 컨테이너를 생성하고 관리하고, 다음 섹션에서 설명하는 옵션을 구성할 수 있습니다.

- 컨테이너 생성
- 컨테이너 삭제
- 컨테이너를 미디어로 추가
- 미디어 제거
- 컨테이너 통계 보기
- DR Series 시스템 컨테이너 설정 수정
- 데이터 도메인 시스템 설정 수정

컨테이너 생성

1. ***<type>* 장치** 페이지에서 **컨테이너** 옵션을 선택한 상태로 **컨테이너 생성**을 클릭합니다.
2. **컨테이너 생성** 대화 상자에서 저장소 그룹을 선택하고 컨테이너 이름을 입력합니다.

   컨테이너 이름은 영문자로 시작해야 합니다.
3. **저장**을 클릭합니다.

컨테이너 삭제

1. ***<type>* 장치** 페이지에서 해당하는 컨테이너를 찾습니다.
2. **작업** 열에서 해당하는 ≡ 아이콘을 클릭하고 **삭제**를 선택합니다.
3. **컨테이너 삭제** 대화 상자에서 **삭제**를 클릭합니다.

참고: 컨테이너 삭제는 삭제 성공 메시지가 표시된 후에도 약간의 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

컨테이너를 미디어로 추가

NetVault Backup에 연결됨 필드 상태가 **아니요**인 경우에만 컨테이너를 미디어로 추가할 수 있습니다.

1. ***<type>* 장치** 페이지에서 해당하는 컨테이너를 찾습니다.

2 **작업** 열에서 해당하는 ☰ 아이콘을 클릭하고 **미디어로 추가**를 선택합니다.

3 **미디어로 추가** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성합니다.

표 75. 컨테이너를 미디어로 추가

옵션	설명
블록 크기	기본 블록 크기는 512KiB입니다. Quest DR Series 시스템에 대해서는 블록 크기를 변경할 수 없습니다.
스트림 한계값	이 설정의 기본값은 256 스트림입니다. 이 설정은 컨테이너가 추가되는 모든 NetVault Backup 서버에 적용됩니다. 데이터 스트림의 수가 컨테이너에 대해 정의된 한계값을 초과하면 Media Manager에서 오류를 보고합니다("장치에 스트림이 너무 많음(Device has too many streams)"). 1에서 512 사이의 값으로 소프트 스트림 한계값을 설정할 수 있습니다. 컨테이너가 둘 이상의 NetVault Backup 서버에 추가된 경우 모든 서버에 같은 소프트 스트림 한계값을 설정합니다.
강제 추가	장치가 같은 이름으로 다른 NetVault Backup 서버에 이미 추가되어 있으면 **강제 추가** 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 NetVault Backup 서버를 다시 구성하기 위해 재해 복구를 수행한 경우에 유용할 수 있습니다.

4 **미디어로 추가**를 클릭합니다.

미디어 제거

NetVault Backup에 연결됨 필드 상태가 **예**인 경우에만 컨테이너를 미디어로 제거할 수 있습니다.

1 ***<type>* 장치** 페이지에서 해당하는 컨테이너를 찾습니다.

2 **작업** 열에서 해당하는 ☰ 아이콘을 클릭하고 **미디어 제거**를 선택합니다.

3 **장치 제거** 대화 상자에서 **제거**를 클릭합니다.

4 NetVault Backup에서 장치 제거에 실패한 경우에는 확인 대화 상자에서 **강제 제거** 확인란을 선택하고 **제거**를 클릭합니다.

참고: **강제 제거** 옵션을 사용하여 사용하지 않는 장치를 제거할 수 있습니다. 하지만 장치에서 NetVault Backup 서버에 대한 통신을 계속 시도할 수도 있습니다.

컨테이너 통계 보기

1 ***<type>* 장치** 페이지에서 해당하는 컨테이너를 찾습니다.

2 **작업** 열에서 해당하는 ☰ 아이콘을 클릭하고 **통계**를 선택합니다.

통계 대화 상자에서 다음 정보를 볼 수 있습니다. 복제된 인바운드 파일, 처리된 인바운드 바이트, 복제된 인바운드 바이트, 전송된 인바운드 바이트, 인바운드 오류, 복제된 아웃바운드 파일, 처리된 아웃바운드 바이트, 복제된 아웃바운드 바이트, 전송된 아웃바운드 바이트, 아웃바운드 오류, 합성된 바이트, 입수된 바이트, 전송된 바이트, 입수된 파일, 중단된 파일, 입수 오류, 읽은 파일, 읽은 바이트, 읽기 오류.

3 대화 상자를 닫으려면 **확인**을 클릭합니다.

DR Series 시스템 컨테이너 설정 수정

DR Series 시스템의 기존 컨테이너에 대한 사용자 암호 또는 스트림 한계값을 수정할 수 있습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 ▶ 아이콘을 클릭하여 DR 장치를 찾고 연결된 컨테이너를 확인합니다.

3 해당하는 **장치 관리** 아이콘 ⚙을 클릭합니다.

DR Series 장치 관리 페이지가 표시됩니다.

4 **업데이트**를 클릭하고 **장치 세부 정보 업데이트** 대화 상자에서 필요한 설정을 수정합니다.

표 76. DR Series 시스템 설정 수정

옵션	설명
사용자 이름	장치에 로그온하는 데 사용할 수 있는 사용자 계정을 지정합니다. DR Series 시스템에서 RDA 권한이 있는 사용자를 사용자 이름으로 사용할 수 있습니다. **참고:** DR Series 시스템에서 NetVault Backup을 통한 사용자 관리 작업은 **backup_user**만 수행할 수 있습니다.
암호	사용자 계정의 암호를 입력합니다.
스트림 한계값	이 설정의 기본값은 256 스트림입니다. 이 설정은 컨테이너가 추가되는 모든 NetVault Backup 서버에 적용됩니다. 데이터 스트림의 수가 컨테이너에 대해 정의된 한계값을 초과하면 Media Manager에서 오류를 보고합니다("장치에 스트림이 너무 많음(Device has too many streams)"). 1에서 512 사이의 값으로 소프트 스트림 한계값을 설정할 수 있습니다. 컨테이너가 둘 이상의 NetVault Backup 서버에 추가된 경우 모든 서버에 같은 소프트 스트림 한계값을 설정합니다.

5 **업데이트**를 클릭하여 설정을 저장합니다.

데이터 도메인 시스템 설정 수정

기존 데이터 도메인 시스템에 대한 사용자 이름, 암호, 스트림 한계값 또는 블록 크기를 수정할 수 있습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 장치를 찾고 해당하는 **장치 관리** 아이콘()을 클릭합니다.

3 **업데이트**를 클릭하고 **장치 세부 정보 업데이트** 대화 상자에서 필요한 설정을 수정합니다.

표 77. 데이터 도메인 시스템 설정 수정

옵션	설명
사용자 이름	백업 및 복원을 위해 장치에 로그온하는 데 사용할 수 있는 DD Boost 사용자 계정을 지정합니다. 장치를 NetVault Backup 서버에 추가하기 전에 사용자 계정이 데이터 도메인 시스템에 만들어져 있는지 확인합니다.
암호	사용자 계정의 암호를 입력합니다.
스트림 한계값	이 설정의 기본값은 32 스트림입니다. 이 설정은 컨테이너가 추가되는 모든 NetVault Backup 서버에 적용됩니다. 데이터 스트림의 수가 컨테이너에 대해 정의된 한계값을 초과하면 Media Manager에서 오류를 보고합니다("장치에 스트림이 너무 많음(Device has too many streams)"). 1에서 256 사이의 값으로 소프트 스트림 한계값을 설정할 수 있습니다. 컨테이너가 둘 이상의 NetVault Backup 서버에 추가된 경우 모든 서버에 같은 소프트 스트림 한계값을 설정합니다.
블록 크기	데이터 전송에 사용할 블록 크기를 입력하거나 선택합니다. 블록 크기는 KiB 단위로 지정됩니다. 기본 블록 크기는 128KiB입니다.

4 **업데이트**를 클릭하여 설정을 저장합니다.

QoreStor 시스템 설정 수정

기존 QoreStor 시스템에 대한 사용자 이름, 암호, 스트림 한계값 또는 블록 크기를 수정할 수 있습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 장치를 찾고 해당하는 **장치 관리** 아이콘()을 클릭합니다.

3 **업데이트**를 클릭하고 **장치 세부 정보 업데이트** 대화 상자에서 필요한 설정을 수정합니다.

표 78. QoreStor 시스템 설정 수정

옵션	설명
사용자 이름	장치에 로그온하는 데 사용할 수 있는 사용자 계정을 지정합니다. QoreStor 시스템에서 RDA 권한이 있는 사용자를 사용자 이름으로 사용할 수 있습니다. **참고:** QoreStor 시스템에서 NetVault Backup를 통한 사용자 관리 작업은 backup_user만 수행할 수 있습니다.
암호	사용자 계정의 암호를 입력합니다.
스트림 한계값	이 설정의 기본값은 64 스트림입니다. 이 설정은 컨테이너가 추가되는 모든 NetVault Backup 서버에 적용됩니다. 데이터 스트림의 수가 컨테이너에 대해 정의된 한계값을 초과하면 Media Manager에서 오류를 보고합니다("장치에 스트림이 너무 많음(Device has too many streams)"). 1에서 256 사이의 값으로 소프트 스트림 한계값을 설정할 수 있습니다. **참고:** QoreStor의 스트림 제한 값을 변경하기 전에 대상 장치 기능을 고려해야 합니다. 컨테이너가 둘 이상의 NetVault Backup 서버에 추가된 경우 모든 서버에 같은 소프트 스트림 한계값을 설정합니다.

4 **업데이트**를 클릭하여 설정을 저장합니다.

저장소 그룹 관리

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 **장치 관리** 페이지에서 관리할 저장소 그룹의 **장치 관리** 아이콘 을 클릭합니다.

3 ***<type>* 장치** 페이지에서 **저장소 그룹** 옵션을 선택합니다.

> ***<type>* 장치** 페이지에서 장치의 컨테이너 또는 저장소 그룹 목록을 볼 수 있습니다. 선택 사항을 저장하려면 **이 선택 사항 기억**을 선택합니다. **컨테이너**는 기본적으로 선택되어 있습니다.

***<type>* 장치** 페이지에서는 다음 정보를 표시합니다.

- **작업**: 저장소 그룹과 관련된 작업에 대한 옵션입니다.
- **저장소 그룹 이름**: 그룹 이름입니다.
- **암호화 유형**: 암호화 유형입니다(없음, 정적, 내부).
- **압축 유형**: 압축 유형입니다(고속, 최고).
- **회전 기간**: 키 회전 기간(일)입니다.
- **컨테이너 개수**: 저장소 장치에 있는 컨테이너 수입니다.
- **중복 제거 절감**: 저장소 그룹당 데이터 중복 제거 절감의 비율입니다.

테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

검색 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

4 수행하려는 작업을 선택합니다.

***<type>* 장치 저장소 그룹 관리** 페이지에서 DR Series 시스템 및 QoreStor 저장소 그룹을 생성 및 관리하고 다음 섹션에서 설명된 옵션을 구성할 수 있습니다.

- 저장소 그룹 생성
- 저장소 그룹 수정
- 저장소 그룹 통계 보기
- 저장소 그룹 삭제

저장소 그룹 생성

1 ***<type>* 장치** 페이지에서 **저장소 그룹** 옵션을 선택한 상태로 **저장소 그룹 생성**을 클릭합니다.

2 **저장소 그룹 생성** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성합니다.

표 79. 저장소 그룹 추가

항목	설명
저장소 그룹 이름	저장소 그룹 이름을 입력합니다. 이름은 영문자로 시작해야 합니다.
압축 유형	저장소 최적화를 위해 다음 압축 수준 중 하나를 선택합니다. • **고속**: 백업 시간이 짧은 편이지만 절감되는 저장소 공간이 작습니다. • **최고**: 절감되는 저장소 공간을 최대한 확보하지만 백업 시간이 오래 걸립니다.
암호화 유형	다음 암호화 유형 중에서 선택합니다. • **없음**: 기본값입니다. • **정적**: 고정된 전역 키를 사용하여 모든 데이터를 암호화합니다. • **내부**: 콘텐츠 암호화 키가 생성되고 지정된 시간에 순환됩니다.
암호	이 필드는 암호화 유형 필드에서 **내부** 및 **정적**을 선택한 경우에만 활성화됩니다. 콘텐츠 암호화 키를 암호화하려면 암호를 입력합니다. 암호 문자열은 최대 255자로, 영숫자 및 특수 문자를 포함할 수 있습니다. **참고:** 암호는 암호화를 사용할 때 필요합니다. 암호가 손상되거나 암호를 유실한 경우 콘텐츠 암호화 키가 취약해지지 않도록 암호를 변경해야 합니다.
회전 기간	이 필드는 암호화 유형 필드에서 **내부**를 선택한 경우에만 활성화됩니다. 키 회전 기간(일)을 선택합니다. 기본값은 30일입니다. 회전 기간이 만료된 후에는 새 키를 생성합니다. 이 필드의 유효 범위는 7 - 25550일입니다.

3 새 저장소 그룹을 장치에 추가하려면 **저장**을 클릭합니다.

저장소 그룹 수정

1 ***<type>* 장치** 페이지에서 적용 가능한 저장소 그룹을 찾아 **작업** 열에서 해당하는 ☰ 아이콘을 클릭하고 **편집**을 선택합니다.

2 **저장소 그룹 편집** 대화 상자에서, 저장소 그룹 생성에서 설명한 옵션을 업데이트합니다.

3 **저장**을 클릭합니다.

저장소 그룹 통계 보기

1 ***<type>* 장치** 페이지의 저장소 그룹 목록에서 저장소 그룹을 찾아 **작업** 열에서 해당하는 ☰ 아이콘을 클릭하고 **통계**를 선택합니다.

   통계 대화 상자에서 다음 정보를 볼 수 있습니다. 실제 사용됨, 입수된 바이트, 숫자 파일, 사후 중복 제거 바이트, 사후 압축 바이트, 사후 암호화 바이트, 아이노드 수, 클리너 상태, 암호화 상태, 읽기 처리량, 쓰기 처리량, 중복 제거 절감, 압축 절감.

2 대화 상자를 닫으려면 **확인**을 클릭합니다.

저장소 그룹 삭제

1 ***<type>* 장치** 페이지의 저장소 그룹 목록에서 저장소 그룹을 찾아 **작업** 열에서 해당하는 ☰ 아이콘을 클릭하고 **삭제**를 선택합니다.

2 **저장소 그룹 삭제** 대화 상자에서 **제거**를 클릭합니다.

참고: 저장소 그룹 삭제는 삭제 성공 메시지가 표시된 후에도 약간의 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

Quest DR Series 시스템 제거

Quest DR 장치를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 특정 DR 장치를 제거하려면 해당하는 **제거** 아이콘 🗑을 클릭합니다.

3 **Quest DR 장치 제거** 대화 상자에서 **제거**를 클릭합니다.

QoreStor 제거

QoreStor 제거에 대한 자세한 내용은 *Quest QoreStor 설치 안내서*를 참조하십시오.

디스크 기반 저장 장치의 상태 확인

오프라인 장치의 상태를 확인하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 장치를 찾고 해당하는 **장치 관리** 아이콘(🔧)을 클릭합니다.

3 **확인**을 클릭한 다음, 확인 대화 상자에서 **확인**을 다시 클릭합니다.

   장치가 작동하고 있으면 상태가 **"사용 가능"**으로 변경됩니다.

디스크 기반 저장 장치의 상태 변경

상태를 온라인 또는 오프라인으로 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 장치를 찾아 해당하는 **장치 관리** 아이콘 을 클릭합니다.

3 장치가 오프라인이면 **온라인**을 클릭하여 다시 온라인으로 만듭니다.

4 장치가 온라인이면 **오프라인**을 클릭하여 오프라인으로 만듭니다.

오프라인 방법은 장치를 오프라인으로 표시하고 NetVault Backup에서 장치를 이용할 수 없게 만듭니다. 이 방법은 시스템을 실제로 오프라인으로 만들지는 않습니다.

디스크 기반 저장소 장치 스캔

스캔 방법을 사용하여 디스크 기반 저장소 장치에 저장된 모든 백업을 쿼리하고 지정된 NetVault Backup 서버의 데이터베이스에 인덱싱되지 않은 백업을 가져올 수 있습니다.

데이터베이스로 백업을 가져오려면 NetVault Backup 서버가 백업을 수행하는 원래 서버와 동일한 NetVault Backup 컴퓨터 이름을 가져야 합니다. 백업을 스캔하는 데 걸리는 시간은 가져와야 하는 백업 수와 백업 인덱스 크기에 따라 달라집니다.

NetVault Backup 버전 이하에서 생성한 인덱스를 검색할 수 있습니다. 서버가 동일한 인덱스 버전을 사용하지 않으면 이전 버전의 NetVault Backup로 생성된 인덱스를 검색할 수 없습니다. 인덱스 버전이 지원되지 않으면 인덱스를 가져오지 못하고 메시지가 로그에 생성됩니다.

중요: 디스크 기반 저장소 장치(예: DR Series 시스템, NetVault SmartDisk 또는 데이터 도메인 시스템)에 저장된 백업이 만료된 경우 해당 백업이 장치에서 삭제됩니다. 장치를 스캔하여 삭제된 백업을 가져올 수 없습니다.

디스크 기반 저장소 장치를 스캔하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다. 장치 목록에서 장치를 찾아 해당 **장치 관리** 아이콘 을 클릭합니다.

또는 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다. **디스크 저장소 탐색**을 클릭하고 리포지토리 테이블에서 장치를 선택합니다.

2 **RAS 장치 관리** 또는 **디스크 저장소 탐색** 페이지에서 **스캔**을 클릭합니다.

3 **장치 스캔** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.

- **가져온 백업의 최소 수명:** 이 옵션은 NetVault 데이터베이스에서 가져온 백업의 최소 수명을 지정합니다. 이 옵션은 NetVault 데이터베이스에서 사용할 수 없는 백업에만 적용됩니다.

  이 옵션의 기본값은 7일입니다. Media Manager 설정을 수정하여 기본 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 Media Manager에 대한 일반 설정 구성을 참조하십시오.

  현재 세션의 최소 수명 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 최소 수명 설정은 일수로 지정됩니다.

  이 옵션에 설정된 값에 따라 가져온 백업의 만료 시간은 다음과 같이 수정됩니다.

  - 백업이 지정된 기간 전에 만료되는 일정인 경우 만료 시간이 지정된 최소 수명으로 설정됩니다.
  - 백업이 지정된 기간 이후에 만료되는 일정인 경우 만료 시간이 변경되지 않습니다. 그러한 백업의 경우 백업 수명 설정이 만료 시간을 결정합니다.

스캔을 클릭하여 스캔 프로세스를 시작하고 대화 상자를 닫습니다.

> **참고:** DR Series 시스템에 저장된 백업을 비표준 블록 크기를 사용하여 수행하는 경우 스캔 프로세스가 장치의 해당 백업 인덱스를 읽을 수 없습니다. 이러한 백업의 인덱스를 가져오기 위해 **mediamgr.cfg** 파일에서 대체 인덱스 읽기 블록 크기를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Quest DR Series 시스템에 대한 대체 인덱스 읽기 블록 크기 구성을 참조하십시오.

디스크 기반 저장소 장치에서 모든 저장 집합 제거

모두 만료 방법을 사용하면 디스크 기반 저장소 장치에서 모든 저장 집합을 제거할 수 있습니다. 장치에 저장된 백업이 더 이상 필요하지 않으면 NetVault Backup에서 장치를 제거하기 전에 이 방법을 사용할 수 있습니다.

디스크 기반 저장소 장치에서 모든 저장 집합을 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다. 장치 목록에서 장치를 찾아 해당 **장치 관리** 아이콘 을 클릭합니다.

   또는 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다. **디스크 저장소 탐색**을 클릭하고 리포지토리 테이블에서 장치를 선택합니다.
2. **RAS 장치 관리** 또는 **디스크 저장소 탐색** 페이지에서 **모두 만료**를 클릭합니다.
3. 확인 대화 상자에서 다음 정보를 제공합니다.
   - **암호:** NetVault Backup 서버의 암호를 입력합니다. NetVault Backup 서버의 암호를 설정하지 않은 경우 시스템의 루트 또는 관리자 암호를 제공합니다.
   - **'EXPIRE'를 입력하여 요청을 확인합니다.** 확인하려면 이 상자에 **BLANK**(대소문자 구분)를 입력합니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

디스크 기반 저장소 장치 제거

다음 절차에 따라 더 이상 필요하지 않은 디스크 기반 저장소 장치를 제거할 수 있습니다.

장치를 제거해도 장치에 저장된 백업이 삭제되지 않습니다. 장치를 동일하거나 다른 NetVault Backup 서버에 추가하여 백업을 사용할 수 있습니다. 다른 서버에 장치를 추가할 경우 저장된 백업을 사용하기 위해 장치를 스캔해야 합니다.

디스크 기반 저장소 장치를 제거하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.
2. 장치 목록에서 장치를 찾아 해당 **장치 관리** 아이콘 을 클릭합니다.
3. **RAS 장치 관리**에서 **제거**를 클릭합니다. 확인 대화 상자에서 **제거**를 다시 클릭합니다.
4. NetVault Backup에서 장치 제거에 실패한 경우에는 확인 대화 상자에서 **강제 제거** 확인란을 선택하고 **제거**를 클릭합니다.

> **참고:** **강제 제거** 옵션을 사용하여 사용하지 않는 장치를 제거할 수 있습니다. 하지만 장치에서 NetVault Backup 서버에 대한 통신을 계속 시도할 수도 있습니다.

트리 보기에서 디스크 기반 저장소 장치 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 디스크 장치 세부 정보 보기
- 디스크 기반 저장 장치의 상태 확인
- 디스크 기반 저장 장치의 상태 변경
- 디스크 기반 저장소 장치에 대한 저장소 속성 설정
- 디스크 기반 저장소 장치 스캔
- 디스크 기반 저장소 장치 제거

디스크 장치 세부 정보 보기

장치 관리 페이지는 NetVault Backup 서버에 추가된 모든 장치를 표시합니다. 장치의 현재 상태가 다음 조명 아이콘을 사용하여 표현됩니다.

표 80. 장치 상태 아이콘

상태 표시기	설명
녹색 표시등	장치가 온라인 상태이고 사용할 수 있습니다.
노란색 표시등	장치가 사용 중입니다. NetVault Backup에서 장치를 감지할 수는 있지만 백업 또는 복원 작업을 위해 액세스할 수는 없습니다.
빨간색 표시등	장치가 현재 오프라인 상태입니다. NetVault Backup에서 장치를 감지할 수 있지만 백업을 액세스하거나 작업을 복원할 수 없습니다.
빨간색 십자 모양	장치를 사용할 수 없습니다(SCSI 케이블 분리, 장치 제거 또는 기타 원인). NetVault Backup에서 장치를 감지할 수 없습니다.

디스크 장치 세부 정보를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다. **트리 보기**를 선택합니다.
2. 특정 장치의 세부 정보를 보려면 해당하는 장치를 클릭하고 **상태**를 클릭합니다.
3. 장치 상태 대화 상자에 포함된 탭은 다음과 같습니다.

   DR Series 시스템 및 데이터 도메인 시스템:

   - **활동**
     - **이름:** 저장 장치의 이름. 이름은 장치의 IP 주소 또는 DNS 이름과 컨테이너 이름에서 파생됩니다.
     - **상태**: 장치의 상태. 사용할 수 있음(AVAILABLE)은 장치를 백업 및 복원에 사용할 수 있다는 것을 나타내고 오프라인(OFFLINE)은 장치를 사용할 수 없고 백업 또는 복원에 사용할 수 없다는 것을 나타냅니다.
     - **스트림 수**: 현재 DR Series 시스템 또는 데이터 도메인 시스템으로 전송되는 요소 또는 NetVault Backup 세그먼트 수입니다.
     - **이 서버의 장치에서 요청**: DR Series 시스템 또는 데이터 도메인 시스템을 사용하는 Media Manager 배치 작업 수입니다. 배치 작업은 각 백업, 복원, 스캔을 연결하거나 장치에 대한 인덱스 스트림 연결을 로드합니다. 단일 작업으로 장치에서 둘 이상의 요청을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 단일 다중 채널 데이터 복사 또는 Exchange 백업은 장치에서 여러 개의 동시 요청이 가능합니다.

- **송신(MB/초):** 모든 스트림에서 DR Series 시스템 또는 데이터 도메인 시스템으로부터 NetVault Backup으로 전송되는 초당 총 MB 수(MBps)입니다(즉, NetVault Backup 복원 작업이 수행 중인 경우).
- **수신(MB/초):** 모든 스트림에서 DR Series 시스템으로 전송되는 초당 총 MB 수(MBps)입니다(즉, NetVault Backup 백업 작업이 수행 중인 경우).

참고: 여러 NetVault Backup 서버에 DR Series 시스템을 추가하면 **활동** 탭에서 모든 서버에 대한 누적된 전송 통계를 표시합니다.

- **장치**
  - **이름**: 저장 장치의 이름. 이름은 장치의 IP 주소 또는 DNS 이름과 컨테이너 이름에서 파생됩니다.
  - **세부 정보**: DR OS 버전 및 클라이언트 RDA API 버전입니다.

    - 또는 -

    데이터 도메인 OS 및 클라이언트 DD Boost API 버전입니다.

NetVault SmartDisk 장치:

- **활동**
  - **이름**: 저장 장치의 이름. 이름은 장치의 IP 주소 및 호스트 이름에서 파생됩니다.
  - **상태:** 장치의 상태. 사용할 수 있음(AVAILABLE)은 장치를 백업 및 복원에 사용할 수 있다는 것을 나타내고 오프라인(OFFLINE)은 장치를 사용할 수 없고 백업 또는 복원에 사용할 수 없다는 것을 나타냅니다.
  - **스트림 수**: 현재 NetVault SmartDisk로 스트리밍되는 요소 또는 NetVault Backup 세그먼트 수입니다.
  - **이 서버의 장치에서 요청**: NetVault SmartDisk 장치를 사용하는 Media Manager 배치 작업 수입니다. 배치 작업은 각 백업, 복원, 스캔을 연결하거나 장치에 대한 인덱스 스트림 연결을 로드합니다. 단일 작업으로 장치에서 둘 이상의 요청을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 단일 다중 채널 데이터 복사 또는 Exchange 백업은 장치에서 여러 개의 동시 요청이 가능합니다.
  - **송신(MB/초):** 모든 스트림에서 NetVault SmartDisk 장치로부터 NetVault Backup으로 전송되는 초당 총 MB 수(MBps)입니다(즉, NetVault Backup 복원 작업이 수행 중인 경우).
  - **수신(MB/초):** 모든 스트림에서 NetVault SmartDisk 장치로 전송되는 초당 총 MB 수(MBps)입니다(즉, NetVault Backup 백업 작업이 수행 중인 경우).
  - **중복 제거하는 항목**: 현재 중복 제거하는 요소 또는 NetVault Backup 세그먼트의 수입니다.
  - **중복 제거 대기열 길이:** 현재 중복 제거를 기다리고 있는 요소 또는 NetVault Backup 세그먼트의 수.
  - **가비지 수집 상태:** 가비지 수집의 현재 단계.
- **저장소**
  - **보호되는 데이터**: 현재 NetVault SmartDisk 장치로 보호하는 총 데이터 크기입니다.
  - **중복 제거된 데이터:** 중복 제거를 위해 제출된 총 데이터 양.
  - **중복 제거된 데이터에서 사용하는 디스크:** 중복 제거된 데이터를 사용하는 디스크 공간 크기입니다. 여기에는 해당 청크 저장소, 청크 인덱스 및 매니페스트에서 사용한 공간이 포함됩니다.
  - **중복 제거 비율:** 중복 제거 비율은 다음과 같이 계산합니다.

    중복 제거 비율 = 중복 제거된 데이터 / 중복 제거된 데이터에서 사용하는 디스크
  - **데이터 스테이징 중:** 스테이징 저장소에 저장된 데이터의 양.

- **사용 가능 공간:** 저장 장치에서 사용할 수 있는 총 디스크 공간.

  이 옵션은 거부 또는 승인 구성에 상관없이 구성된 모든 저장소 볼륨에서 사용 가능한 총 디스크 공간을 표시합니다. Garbage Collection Reserve 또는 LRT(Garbage Collection Reserve)는 포함하지 않습니다.

- **스테이징 상태:** 스테이징 저장소의 상태. 다음 중 하나가 될 수 있습니다.
  - 사용할 수 있음: 스테이징 저장소를 쓰기에 사용할 수 있습니다.
  - 가득 참: 스테이징 저장소가 가득 찼습니다. 쓰기에 사용할 수 있는 공간이 없습니다.
  - 사용할 수 없음: 디스크 인덱스를 사용할 수 없습니다.
  - 라이센스 없음: NetVault SmartDisk가 라이센스가 허가되지 않습니다. 라이센스가 만료되었거나 라이센스 제한을 초과하였습니다.
  - 없음: 알 수 없는 상태입니다.

- **사용 가능한 스테이징 공간:** 스테이징을 거부하지 않는 구성된 모든 저장소 볼륨에서 NetVault SmartDisk 장치가 사용할 수 있는 총 공간입니다. Garbage Collection Reserve 또는 LRT를 포함하지 않습니다.

- **저장소 상태**: 저장소 공간의 상태. 다음 중 하나가 될 수 있습니다.
  - 사용할 수 있음: 저장소를 중복 제거 및 원상 회복에 사용할 수 있습니다.
  - 가득 참: 저장소가 가득 찼습니다. 데이터 중복 제거에 사용할 수 있는 공간이 없습니다.
  - 사용할 수 없음: 청크 인덱스를 사용할 수 없습니다. 데이터 중복 제거 또는 원상 회복을 사용할 수 없습니다.
  - 라이센스 없음: NetVault SmartDisk가 라이센스가 허가되지 않습니다. 라이센스가 만료되었거나 라이센스 제한을 초과하였습니다.
  - 없음: 알 수 없는 상태입니다.

- **사용 가능한 저장소 공간:** 저장소를 거부하지 않는 구성된 모든 저장소 볼륨에서 NetVault SmartDisk 장치가 사용할 수 있는 총 공간입니다. Garbage Collection Reserve 또는 LRT를 포함하지 않습니다.

- **라이센스:** 현재 NetVault SmartDisk 장치에서 라이센스를 부여한 보호 용량 크기입니다.

- **장치**
  - **이름**: NetVault SmartDisk 장치 이름으로, 호스트 이름 및 IP 주소에서 자동으로 파생됩니다.
  - **컴퓨터 ID**: 영구 NetVault SmartDisk 라이센스 키를 확보하는 데 필요한 NetVault SmartDisk 인스턴스의 컴퓨터 ID입니다.
  - **버전**: 장치의 버전 번호.
  - **라이센스 유형:** 사용 중인 라이센스 유형.
  - **라이센스 만료:** 라이센스 유효 기간입니다.
  - **중복 제거 라이센스 허가됨**: 중복 제거 옵션의 라이센스가 허가된 경우.

4 **확인**을 클릭합니다.

디스크 기반 저장 장치의 상태 확인

오프라인 장치의 상태를 확인하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 장치를 찾아 클릭합니다.

3 **확인**을 클릭합니다.

장치가 작동하고 있으면 상태가 **"사용 가능"**으로 변경됩니다.

디스크 기반 저장 장치의 상태 변경

상태를 온라인 또는 오프라인으로 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 장치를 찾아 클릭합니다.

3 장치가 오프라인이면 **온라인**을 클릭하여 다시 온라인으로 만듭니다.

4 장치가 온라인이면 **오프라인**을 클릭하여 오프라인으로 만듭니다.

오프라인 방법은 장치를 오프라인으로 표시하고 NetVault Backup에서 장치를 이용할 수 없게 만듭니다. 이 방법은 시스템을 실제로 오프라인으로 만들지는 않습니다.

디스크 기반 저장소 장치에 대한 저장소 속성 설정

저장소 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 장치를 찾아 클릭합니다.

3 **속성**을 클릭합니다.

4 **저장소 속성** 대화 상자에서 그룹 레이블을 입력합니다.

5 **확인**을 클릭합니다.

디스크 기반 저장소 장치 스캔

스캔 방법을 사용하여 디스크 기반 저장소 장치에 저장된 모든 백업을 쿼리하고 지정된 NetVault Backup 서버의 데이터베이스에 인덱싱되지 않은 백업을 가져올 수 있습니다.

데이터베이스로 백업을 가져오려면 NetVault Backup 서버가 백업을 수행하는 원래 서버와 동일한 NetVault Backup 컴퓨터 이름을 가져야 합니다. 백업을 스캔하는 데 걸리는 시간은 가져와야 하는 백업 수와 백업 인덱스 크기에 따라 달라집니다.

NetVault Backup 버전 이하에서 생성한 인덱스를 검색할 수 있습니다. 서버가 동일한 인덱스 버전을 사용하지 않으면 이전 버전의 NetVault Backup로 생성된 인덱스를 검색할 수 없습니다. 인덱스 버전이 지원되지 않으면 인덱스를 가져오지 못하고 메시지가 로그에 생성됩니다.

중요: 디스크 기반 저장소 장치(예: DR Series 시스템, NetVault SmartDisk 또는 데이터 도메인 시스템)에 저장된 백업이 만료된 경우 해당 백업이 장치에서 삭제됩니다. 장치를 스캔하여 삭제된 백업을 가져올 수 없습니다.

디스크 기반 저장소 장치를 스캔하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다. 장치 목록에서 장치를 찾아 클릭합니다.

또는 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다. **디스크 저장소 탐색**을 클릭하고 리포지토리 테이블에서 장치를 선택합니다.

2 **스캔**을 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

참고: DR Series 시스템에 저장된 백업을 비표준 블록 크기를 사용하여 수행하는 경우 스캔 프로세스가 장치의 해당 백업 인덱스를 읽을 수 없습니다. 이러한 백업의 인덱스를 가져오기 위해 **mediamgr.cfg** 파일에서 대체 인덱스 읽기 블록 크기를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Quest DR Series 시스템에 대한 대체 인덱스 읽기 블록 크기 구성을 참조하십시오.

디스크 기반 저장소 장치 제거

다음 절차에 따라 더 이상 필요하지 않은 디스크 기반 저장소 장치를 제거할 수 있습니다.

장치를 제거해도 장치에 저장된 백업이 삭제되지 않습니다. 장치를 동일하거나 다른 NetVault Backup 서버에 추가하여 백업을 사용할 수 있습니다. 다른 서버에 장치를 추가할 경우 저장된 백업을 사용하기 위해 장치를 스캔해야 합니다.

디스크 기반 저장소 장치를 제거하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 장치를 찾아 클릭합니다.

3 **제거**를 클릭합니다. 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

4 NetVault Backup에서 장치 제거에 실패한 경우에는 확인 대화 상자에서 **강제 제거** 확인란을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

참고: **강제 제거** 옵션을 사용하여 사용하지 않는 장치를 제거할 수 있습니다. 하지만 장치에서 NetVault Backup 서버에 대한 통신을 계속 시도할 수도 있습니다.

Snapshot Array Manager 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- Snapshot Array Manager 설정 수정
- Snapshot Array Manager에 대한 사용자 자격 증명 변경
- Snapshot Array Manager 상태 변경
- Snapshot Array Manager 제거

Snapshot Array Manager 설정 수정

Snapshot Array Manager 설정을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 Snapshot Array Manager를 찾아 해당 **장치 관리** 아이콘 을 클릭합니다.

3 **Snapshot Array Manager 관리** 페이지에서 필요한 설정을 수정합니다.

표 81. Snapshot Array Manager 설정 수정

옵션	설명
장치 표시 이름	Enterprise Manager의 표시 이름을 지정합니다.
Array Manager 유형	Array Manager 유형은 Array Manager를 추가한 후에는 수정할 수 없습니다.
네트워크 이름/IP 주소	Enterprise Manager의 정규화된 도메인 이름(FQDN) 또는 IP 주소를 입력합니다. 서버에서 호스트 이름을 확인할 수 없는 경우 Enterprise Manager를 추가할 수 없습니다.
네트워크 포트	기본적으로 Enterprise Manager 포트 번호 3033을 사용하여 모든 클라이언트 통신을 수신합니다. Enterprise Manager에서 웹 서버 포트를 변경한 경우 포트 번호를 지정합니다.
사용자 이름	사용자 이름을 표시합니다. 사용자 계정을 변경하려면 **자격 증명 변경** 단추를 사용합니다.
상태	상태 아이콘 및 장치 상태(온라인, 오프라인 또는 사용 불가능)를 표시합니다. 상태를 변경하려면 **온라인으로 표시** 또는 **오프라인으로 표시**를 클릭합니다.

4 **저장**을 클릭하여 설정을 저장합니다.

Snapshot Array Manager에 대한 사용자 자격 증명 변경

Snapshot Array Manager에 대한 사용자 자격 증명을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 Snapshot Array Manager를 찾아 해당 장치 관리 아이콘 을 클릭합니다.

3 **Snapshot Array Manager 관리** 페이지에서 **자격 증명 변경**을 클릭하고 **Snapshot Array Manager 자격 증명 변경** 페이지에서 다음 세부 정보를 제공합니다.

표 82. Snapshot Array Manager에 대한 자격 증명 변경

옵션	설명
사용자 이름	Enterprise Manager에 로그인하는 데 사용할 수 있는 사용자 계정을 지정합니다.
새 암호	사용자 계정에 대한 새 암호를 입력합니다.
암호 확인	확인을 위해 암호를 다시 입력합니다.

4 **저장**을 클릭하여 사용자 자격 증명을 저장합니다.

Snapshot Array Manager 상태 변경

상태를 온라인 또는 오프라인으로 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 Snapshot Array Manager를 찾아 해당 **장치 관리** 아이콘 을 클릭합니다.

3 **Snapshot Array Manager 관리** 페이지에서 **온라인으로 표시** 또는 **오프라인으로 표시**를 클릭합니다.

- Snapshot Array Manager가 오프라인이면 **온라인으로 표시**를 클릭하여 다시 온라인으로 만듭니다.
- Snapshot Array Manager가 온라인이면 **오프라인으로 표시**를 클릭하여 오프라인으로 만듭니다.

  오프라인 방법은 Snapshot Array Manager를 오프라인으로 표시하고 NetVault Backup에서 이용할 수 없게 만듭니다. 이 방법은 시스템을 실제로 오프라인으로 만들지는 않습니다.

Snapshot Array Manager 제거

Snapshot Array Manager를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 장치 관리를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 Snapshot Array Manager를 찾아 해당 **장치 관리** 아이콘 을 클릭합니다.

3 **제거**를 클릭한 다음 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

목록 보기에서 테이프 라이브러리 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 테이프 라이브러리 세부 정보 보기
- 라이브러리 도어 열기 및 닫기
- 입구/출구 포트 열기 및 닫기
- 입구/출구 포트에서 테이프 언로드 또는 가져오기
- 입구/출구 포트로 테이프 내보내기
- ACSLS 또는 NDMP 라이브러리 다시 시작
- 섀도 테이프(NetApp VTL) 가져오기
- 테이프 라이브러리 제거

테이프 라이브러리 세부 정보 보기

테이프 라이브러리 세부 정보를 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

  장치 관리 페이지에서 NetVault Backup 서버에 추가되는 저장소 장치 목록을 볼 수 있습니다. 장치 상태는 다음과 같은 아이콘으로 표시됩니다.

표 83. 장치 상태 아이콘

아이콘	설명
	장치가 온라인 상태이고 사용할 수 있습니다.
	장치가 오프라인 상태입니다. NetVault Backup에서 장치를 감지할 수는 있지만 백업 또는 복원 작업을 위해 액세스할 수는 없습니다.
	장치를 사용할 수 없습니다. NetVault Backup에서 장치를 감지할 수 없습니다.

2 특정 테이프 라이브러리 세부 정보를 보려면 해당하는 라이브러리 관리 아이콘 을 클릭합니다.

3 **테이프 라이브러리 관리** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- **라이브러리 세부 정보:** 이 영역에는 다음 정보가 표시됩니다.
  - **이름:** 라이브러리 이름.
  - **공급업체:** 공급업체 이름.
  - **제품:** 라이브러리 유형입니다.
  - **드라이브:** 드라이브 수입니다.
  - **슬롯:** 슬롯 수입니다.
  - **클라이언트:** 장치가 연결된 클라이언트입니다.
  - **상태:** 장치 상태(온라인 또는 오프라인).
  - **활동:** 장치 또는 도어 상태입니다.
  - **도어:** 도어 상태입니다(열림 또는 닫힘).
- **드라이브 표:** 드라이브 테이블은 라이브러리의 모든 테이프 드라이브를 나열합니다. 다음과 같은 정보를 표시합니다.
  - **상태 아이콘:** 드라이브 상태 아이콘.
  - **베이:** 드라이브 베이 번호입니다.
  - **이름:** 드라이브 이름.
  - **상태:** 드라이브 상태입니다(온라인 또는 오프라인).
  - **활동:** 유휴 또는 쓰는 중.
  - **콘텐츠:** 드라이브에 로드된 테이프 레이블. 드라이브에 테이프가 포함되지 않은 경우 열은 " 언로드됨"을 표시합니다.

4 라이브러리 관련 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

라이브러리 도어 열기 및 닫기

라이브러리 도어를 열기 전에 WebUI에서 **도어 열기** 명령을 실행해야 합니다. NetVault Backup에서 **도어 열기** 명령을 실행하지 않은 사람이 도어를 열지 못하도록 하려면 라이브러리 도어의 소프트웨어를 잠급니다. 이 명령을 사용하지 않으면 테이프가 추가, 제거 또는 재정렬되었을 때 NetVault Backup에서 이 사실을 알지 못하고 존재하지 않는 미디어 로드를 시도할 수 있습니다.

WebUI에서 라이브러리 도어를 여는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 라이브러리를 찾을 ▶ 아이콘을 클릭한 다음 해당 라이브러리 관리 아이콘 을 클릭합니다.

3 **테이프 라이브러리 관리** 페이지에서 **도어 열기**를 클릭합니다.

도어를 열면 라이브러리가 오프라인이 됩니다.

4 다시 온라인으로 설정하려면 **도어 닫기**를 클릭합니다.

입구/출구 포트 열기 및 닫기

입구/출구 포트를 열거나 닫으려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 ▶ 아이콘을 눌러 라이브러리를 연 다음 **포트** 링크나 해당 포트 관리 단추를 클릭하여 포트 브라우저를 엽니다.

3 입구/출구 포트를 열려면 포트 표에서 포트를 선택하고 **포트 열기**를 클릭합니다.

포트 열기 명령을 실행할 때 NetVault Backup에서 라이브러리의 소프트웨어를 잠가 포트 도어가 열릴 것이라는 사실을 파악합니다.

4 테이프를 배치한 후 포트를 닫으려면 **포트 닫기**를 선택합니다. 포트에 클리닝 테이프를 배치한 경우 **클리닝 미디어로 포트 닫기**를 선택합니다.

포트 닫기 명령을 실행하면 NetVault Backup은 실제로 포트 도어를 닫았다고 인식하고 라이브러리에서 잠금을 제거합니다.

입구/출구 포트에서 테이프 언로드 또는 가져오기

입구/출구 포트에서 테이프를 언로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 ▶ 아이콘을 눌러 라이브러리를 연 다음 **포트** 링크나 해당 포트 관리 단추를 클릭하여 포트 브라우저를 엽니다.

3 포트 표에서 테이프를 포함하는 슬롯을 선택하고 **포트에서 언로드**를 클릭합니다.

테이프가 드라이브 또는 슬롯으로 이동했습니다.

- NetVault 데이터베이스에서 미디어 바코드를 사용할 수 있는 경우 테이프가 여유 슬롯에 로드됩니다.
- NetVault 데이터베이스에서 테이프에 바코드 또는 바코드 정보가 없는 경우 헤더를 읽기 위해 테이프가 드라이브로 로드됩니다.

입구/출구 포트로 테이프 내보내기

입구/출구 포트로 테이프를 내보내는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 ▶ 아이콘을 클릭하여 테이프를 포함하는 라이브러리를 연 다음, **슬롯** 링크나 해당 슬롯 관리 단추를 클릭하여 슬롯 브라우저를 엽니다.

3 슬롯 표에서 해당 슬롯을 선택하고 **내보내기**를 클릭합니다.

입구/출구 포트로 테이프를 내보내는 요청을 보낸 후에 WebUI에서 포트 브라우저 페이지가 열립니다. 포트 표에서 내보낸 테이프를 볼 수 있습니다.

4 포트 표에서 테이프를 선택하고 **포트 열기**를 클릭합니다.

포트 열기 명령을 실행할 때 NetVault Backup에서 라이브러리의 소프트웨어를 잠가 포트 도어가 열릴 것이라는 사실을 파악합니다.

5 실제로 포트 도어를 열고 입구/출구 포트에서 테이프를 제거한 후에 포트 도어를 닫습니다. 이러한 절차에 대한 자세한 내용은 장치 설명서를 참조하십시오.

6 슬롯 브라우저 페이지에서 **도어 닫기**를 클릭합니다.

도어 닫기 명령을 실행하면 NetVault Backup은 실제로 포트 도어를 닫았다고 인식하고 라이브러리에서 잠금을 제거합니다.

ACSLS 또는 NDMP 라이브러리 다시 시작

ACSLS 또는 NDMP 라이브러리에 네트워크 문제가 발생하는 경우 다음 절차를 사용하여 라이브러리를 다시 시작합니다. **다시 시작** 방법은 라이브러리를 제거하고 다시 추가하여 네트워크 및 소켓 연결을 다시 시작합니다.

ACSLS 또는 NDMP 라이브러리를 다시 시작하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 라이브러리를 찾을 ▶ 아이콘을 클릭한 다음 해당 라이브러리 관리 아이콘 을 클릭합니다.

3 **테이프 라이브러리 관리** 페이지에서 **다시 시작**을 클릭합니다.

4 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

섀도 테이프(NetApp VTL) 가져오기

NetApp VTL 섀도 테이프 옵션을 사용하면 물리적 테이프를 가져오는 대신 가능하면 언제든 섀도 테이프 풀에서 테이프를 빠르게 가져올 수 있습니다.

섀도 테이프를 사용하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 가상 테이프가 포함된 파일러와 라이브러리에서 **섀도 테이프 활성화** 옵션을 구성합니다. 섀도 테이프 활성화에 대한 자세한 내용은 관련 NetApp VTL 설명서를 참조하십시오.
- NetVault Backup에서 가상 테이프에 대한 기본 레이블로 바코드를 선택합니다. NetVault Backup는 완전하게 작동되는 이 미디어 레이블 지정 방법이 필요합니다. Media Manager 설정 대화 상자에서 **레이블로 바코드 사용** 확인란을 선택하여 기본 레이블로 바코드를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Media Manager에 대한 일반 설정 구성을 참조하십시오.

섀도 테이프가 활성화된 상태에서 가상 테이프를 물리적 테이프로 내보낼 때마다 가상 테이프가 섀도 테이프 풀로 이동합니다. 섀도 테이프 풀은 백업 응용 프로그램에 보이지 않으며 가상 라이브러리 일부로 나열되지 않지만 물리적 테이프를 나중에 가져올 때 빠른 액세스를 위해 사용할 수 있습니다. 또한 물리적 테이프가 저장된 오프사이트이거나 사용할 수 없는 경우 읽기에 사용할 수 있습니다.

NetApp VTL은 섀도 테이프가 사용하는 공간을 관리합니다. 새 백업 데이터를 위한 공간이 더 필요하면 섀도 테이프를 삭제할 수 있습니다. 관리자가 섀도 테이프 보존 기간을 원하는 대로 설정할 수 있습니다. 보존 기간이 만료되지 않은 경우 NetApp VTL은 섀도 테이프를 삭제하기 전에 알림을 전송합니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 섀도 테이프를 요청하는 미디어의 경우 테이프가 읽기 전용 가상 테이프로 변환되기 때문에 복원 또는 복제 작업에만 사용할 수 있습니다.
- 섀도 테이프 미디어용 NetVault 데이터베이스에서 영구 레코드가 생성되지 않습니다. 데이터베이스는 실제 미디어의 세부 정보만 저장합니다. 섀도 테이프 속성은 섀도 테이프로 라이브러리에 가져올 때 미디어에 연결됩니다. 따라서 NetVault Backup을 중지하거나 다시 시작하기 전에 모든 섀도 미디어를 내보내야 합니다. 미디어를 내보내지 못하면 섀도 속성을 잃고 읽기 전용 항목으로 변환됩니다. 같은 이유로 라이브러리 도어를 열기 전에 섀도 테이프를 내보내야 합니다.
- 섀도 테이프 풀에 사용할 수 있는 것이 아무 것도 없거나 섀도 테이프 옵션이 장치에서 지원되지 않을 때 미디어를 가져오려고 시도하면 오류 메시지가 표시됩니다.

가상 테이프를 가져오는 방법은 다음과 같습니다.

1. 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.
2. 장치 목록에서 라이브러리를 찾을 ▶ 아이콘을 클릭한 다음 해당 라이브러리 관리 아이콘 을 클릭합니다.
3. **테이프 라이브러리 관리** 페이지에서 **미디어 가져오기**를 클릭합니다.
4. **미디어 바코드** 목록에서 가져오려는 테이프의 바코드를 선택하거나 입력합니다.
5. **가져오기**를 클릭합니다.

   요청한 테이프를 섀도 테이프 풀 또는 물리적 라이브러리에서 미디어 체인저로 가져옵니다. 섀도 테이프와 물리적 테이프를 모두 사용할 수 있을 때 섀도 테이프를 읽기 전용 가상 테이프로 변환하고 입구/출구 포트로 가져옵니다. 물리적 테이프만 사용할 수 있는 경우 물리적 테이프에서 가상 테이프가 생성되고 입구/출구 포트로 가져옵니다.

테이프 라이브러리 제거

다음 절차에 따라 더 이상 필요하지 않은 테이프 라이브러리를 제거할 수 있습니다.

테이프 라이브러리를 제거할 때 NetVault 데이터베이스에서 미디어 정보가 삭제되지 않습니다. 미디어 유형을 지원하는 다른 라이브러리에서 미디어를 사용할 수 있습니다. 동일한 NetVault Backup 도메인에서 미디어를 사용하는 경우 스캔 작업이 필요하지 않습니다. 다른 NetVault Backup 도메인에서 백업을 액세스하려면 미디어를 스캔해야 합니다.

테이프 라이브러리를 제거하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.
2. 장치 목록에서 라이브러리를 찾을 ▶ 아이콘을 클릭한 다음 해당 라이브러리 관리 아이콘 을 클릭합니다.
3. **테이프 라이브러리 관리** 페이지에서 **제거**를 클릭하고 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

트리 보기에서 테이프 라이브러리 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 테이프 라이브러리 세부 정보 보기
- 라이브러리 수정
- 장치 보기 유형 변경

- 라이브러리 도어 열기 및 닫기
- 입구/출구 포트 열기 및 닫기
- 입구/출구 포트에서 테이프 언로드 또는 가져오기
- 입구/출구 포트로 테이프 내보내기
- ACSLS 또는 NDMP 라이브러리 다시 시작
- 섀도 테이프(NetApp VTL) 가져오기
- 테이프 라이브러리 제거

테이프 라이브러리 세부 정보 보기

장치 관리 페이지는 NetVault Backup 서버에 추가된 모든 장치를 표시합니다. 장치의 현재 상태가 다음 조명 아이콘을 사용하여 표현됩니다.

표 84. 장치 상태 아이콘

상태 표시기	설명
녹색 표시등	장치가 온라인 상태이고 사용할 수 있습니다.
노란색 표시등	장치가 사용 중입니다. NetVault Backup에서 장치를 감지할 수는 있지만 백업 또는 복원 작업을 위해 액세스할 수는 없습니다.
빨간색 표시등	장치가 현재 오프라인 상태입니다. NetVault Backup에서 장치를 감지할 수 있지만 백업을 액세스하거나 작업을 복원할 수 없습니다.
빨간색 십자 모양	장치를 사용할 수 없습니다(SCSI 케이블 분리, 장치 제거 또는 기타 원인). NetVault Backup에서 장치를 감지할 수 없습니다.

장치 상태 및 성능 통계를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다. **트리 보기**를 선택합니다.
2. 특정 장치의 세부 정보를 보려면 해당하는 라이브러리를 클릭하고 **상태**를 클릭합니다.
3. 라이브러리 상태 대화 상자는 세부 정보 탭 아래에서 다음과 같은 정보를 포함합니다.
   - **이름:** 라이브러리 이름.
   - **컴퓨터**: 컴퓨터 이름.
   - **상태**: 장치 상태(온라인 또는 오프라인).
4. **확인**을 클릭하여 세부 정보 대화 상자를 닫습니다.

라이브러리 수정

라이브러리를 수정하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다. **트리 보기**를 선택합니다.
2. 해당 라이브러리를 클릭하고 **수정**을 클릭합니다.
3. **장치 편집** 페이지가 나타납니다. 이 페이지에서는 **라이브러리 구성** 영역과 **선택한 드라이브** 영역을 표시합니다. **드라이브 표시** 탭을 클릭하여 **드라이브 선택** 영역을 표시합니다.

4 **라이브러리 구성** 영역에서 해당하는 라이브러리를 클릭하여 **선택한 드라이브** 영역에서 라이브러리 사진, 유형 및 세부 정보를 표시합니다. 선택한 드라이브 영역은 선택한 베이의 첫 번째 드라이브에 대한 세부 정보를 표시합니다.

5 라이브러리를 클릭하고 **구성**을 클릭합니다. 다음 탭에서 매개 변수를 구성합니다.

옵션 탭	설명
구성	이러한 설정에 대한 자세한 내용은 테이프 라이브러리에 대한 일반 설정에서 확인하십시오.
클리닝	이러한 설정에 대한 자세한 내용은 드라이브 클리닝 설정에서 확인하십시오.
입구/출구 포트	입구/출구 포트에 대해 원하는 옵션을 선택합니다.
혼합 미디어	이러한 설정에 대한 자세한 내용은 혼합 미디어 설정에서 확인하십시오.
SCSI 구성	다른 SCSI 명령 유형의 기본 시간 초과 값을 다음 간격에 해당하는 0으로 설정합니다. • 빠른 SCSI 명령 - 300초 • 느린 SCSI 명령 - 900초 • 매우 느린 SCSI 명령 - 3시간 지정한 시간 간격 내에 명령 실행이 완료되지 않으면 오류가 기록됩니다. Quest 지원에서 조언하지 않는 한 SCSI 명령에 대한 기본 시간 초과 값을 변경해서는 안 됩니다.

6 **확인**을 클릭하여 구성 대화 상자를 닫습니다.

7 **저장**을 클릭합니다.

장치 보기 유형 변경

NetVault Backup에서는 두 가지 장치 보기 유형을 제공합니다.

- **물리적 보기** – 기본 보기 유형입니다. 이 보기는 모든 드라이브, 슬롯 및 입구/출구 포트를 포함하여 라이브러리의 실제 구조를 표시합니다. 미디어는 라이브러리에서 미디어의 현재 위치에 표시됩니다.
- **논리적 보기** – 이 보기는 라이브러리의 실제 미디어 가운데 표시됩니다. 장치 트리는 두 개의 폴더, 드라이브와 미디어로 구성됩니다. 라이브러리 및 드라이브는 드라이브로 그룹화되고, 미디어는 그룹 레이블에 따라 그룹화됩니다.

장치 보기 유형을 변경하려면 다음 단계를 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 **보기 변경**을 클릭합니다.

3 그러면 NetVault Backup은 물리적 보기에서 논리적 보기로, 또는 반대로 변경하고 메시지를 표시합니다.

라이브러리 도어 열기 및 닫기

라이브러리 도어를 열기 전에 WebUI에서 **도어 열기** 명령을 실행해야 합니다. NetVault Backup에서 **도어 열기** 명령을 실행하지 않은 사람이 도어를 열지 못하도록 하려면 라이브러리 도어의 소프트웨어를 잠급니다. 이 명령을 사용하지 않으면 테이프가 추가, 제거 또는 재정렬되었을 때 NetVault Backup에서 이 사실을 알지 못하고 존재하지 않는 미디어 로드를 시도할 수 있습니다.

WebUI에서 라이브러리 도어를 여는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 적용 가능한 라이브러리를 클릭합니다. **도어 열기**를 클릭합니다.

도어를 열면 라이브러리가 오프라인이 됩니다.

3 다시 온라인으로 설정하려면 라이브러리를 클릭하고 **도어 닫기**를 클릭합니다.

입구/출구 포트 열기 및 닫기

입구/출구 포트를 열거나 닫으려면 다음 단계를 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 적용 가능한 라이브러리를 클릭합니다. **입구/출구 열기**를 클릭합니다.

3 미디어를 배치한 후 포트를 닫으려면 **입구/출구 닫힘**을 선택합니다. 포트에 클리닝 미디어 항목을 배치한 경우 **클리닝 미디어로 입구/출구 닫힘**을 클릭하여 라이브러리의 클리닝 슬롯으로 미디어 항목을 이동합니다.

입구/출구 포트에서 테이프 언로드 또는 가져오기

입구/출구 포트에서 테이프를 언로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 적용 가능한 라이브러리를 클릭합니다.

3 테이프를 포함하는 포트 슬롯을 선택하고 **언로드**를 클릭합니다.

테이프가 드라이브 또는 슬롯으로 이동했습니다.

- NetVault 데이터베이스에서 미디어 바코드를 사용할 수 있는 경우 테이프가 여유 슬롯에 로드됩니다.
- NetVault 데이터베이스에서 테이프에 바코드 또는 바코드 정보가 없는 경우 헤더를 읽기 위해 테이프가 드라이브로 로드됩니다.

입구/출구 포트로 테이프 내보내기

입구/출구 포트로 테이프를 내보내는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 적용 가능한 슬롯을 클릭합니다. **내보내기**를 클릭합니다.

ACSLS 또는 NDMP 라이브러리 다시 시작

ACSLS 또는 NDMP 라이브러리에 네트워크 문제가 발생하는 경우 다음 절차를 사용하여 라이브러리를 다시 시작합니다. **다시 시작** 방법은 라이브러리를 제거하고 다시 추가하여 네트워크 및 소켓 연결을 다시 시작합니다.

ACSLS 또는 NDMP 라이브러리를 다시 시작하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 적용 가능한 라이브러리를 클릭합니다. **라이브러리 다시 시작**을 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

섀도 테이프(NetApp VTL) 가져오기

NetApp VTL 섀도 테이프 옵션을 사용하면 물리적 테이프를 가져오는 대신 가능하면 언제든 섀도 테이프 풀에서 테이프를 빠르게 가져올 수 있습니다.

섀도 테이프를 사용하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 가상 테이프가 포함된 파일러와 라이브러리에서 **섀도 테이프 활성화** 옵션을 구성합니다. 섀도 테이프 활성화에 대한 자세한 내용은 관련 NetApp VTL 설명서를 참조하십시오.
- NetVault Backup에서 가상 테이프에 대한 기본 레이블로 바코드를 선택합니다. NetVault Backup는 완전하게 작동되는 이 미디어 레이블 지정 방법이 필요합니다. Media Manager 설정 대화 상자에서 **레이블로 바코드 사용** 확인란을 선택하여 기본 레이블로 바코드를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Media Manager에 대한 일반 설정 구성을 참조하십시오.

섀도 테이프가 활성화된 상태에서 가상 테이프를 물리적 테이프로 내보낼 때마다 가상 테이프가 섀도 테이프 풀로 이동합니다. 섀도 테이프 풀은 백업 응용 프로그램에 보이지 않으며 가상 라이브러리 일부로 나열되지 않지만 물리적 테이프를 나중에 가져올 때 빠른 액세스를 위해 사용할 수 있습니다. 또한 물리적 테이프가 저장된 오프사이트이거나 사용할 수 없는 경우 읽기에 사용할 수 있습니다.

NetApp VTL은 섀도 테이프가 사용하는 공간을 관리합니다. 새 백업 데이터를 위한 공간이 더 필요하면 섀도 테이프를 삭제할 수 있습니다. 관리자가 섀도 테이프 보존 기간을 원하는 대로 설정할 수 있습니다. 보존 기간이 만료되지 않은 경우 NetApp VTL은 섀도 테이프를 삭제하기 전에 알림을 전송합니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 섀도 테이프를 요청하는 미디어의 경우 테이프가 읽기 전용 가상 테이프로 변환되기 때문에 복원 또는 복제 작업에만 사용할 수 있습니다.
- 섀도 테이프 미디어용 NetVault 데이터베이스에서 영구 레코드가 생성되지 않습니다. 데이터베이스는 실제 미디어의 세부 정보만 저장합니다. 섀도 테이프 속성은 섀도 테이프로 라이브러리에 가져올 때 미디어에 연결됩니다. 따라서 NetVault Backup을 중지하거나 다시 시작하기 전에 모든 섀도 미디어를 내보내야 합니다. 미디어를 내보내지 못하면 섀도 속성을 잃고 읽기 전용 항목으로 변환됩니다. 같은 이유로 라이브러리 도어를 열기 전에 섀도 테이프를 내보내야 합니다.
- 섀도 테이프 풀에 사용할 수 있는 것이 아무 것도 없거나 섀도 테이프 옵션이 장치에서 지원되지 않을 때 미디어를 가져오려고 시도하면 오류 메시지가 표시됩니다.

가상 테이프를 가져오는 방법은 다음과 같습니다.

1. 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.
2. 장치 목록에서 가상 테이프를 포함하는 라이브러리를 클릭합니다.
3. **미디어 가져오기**를 클릭합니다. 그러면 섀도 테이프 풀에서 사용 가능한 테이프에 대한 미디어 바코드 목록을 제공하는 **가져오려는 섀도 테이프 미디어 바코드 선택** 대화 상자가 표시됩니다.
4. **미디어 바코드** 목록에서 가져오려는 테이프의 바코드를 선택하거나 입력합니다.
5. **확인**을 클릭합니다.

   요청한 테이프를 섀도 테이프 풀 또는 물리적 라이브러리에서 미디어 체인저로 가져옵니다. 섀도 테이프와 물리적 테이프를 모두 사용할 수 있을 때 섀도 테이프를 읽기 전용 가상 테이프로 변환하고 입구/출구 포트로 가져옵니다. 물리적 테이프만 사용할 수 있는 경우 물리적 테이프에서 가상 테이프가 생성되고 입구/출구 포트로 가져옵니다.

테이프 라이브러리 제거

다음 절차에 따라 더 이상 필요하지 않은 테이프 라이브러리를 제거할 수 있습니다.

테이프 라이브러리를 제거할 때 NetVault 데이터베이스에서 미디어 정보가 삭제되지 않습니다. 미디어 유형을 지원하는 다른 라이브러리에서 미디어를 사용할 수 있습니다. 동일한 NetVault Backup 도메인에서 미디어를 사용하는 경우 스캔 작업이 필요하지 않습니다. 다른 NetVault Backup 도메인에서 백업을 액세스하려면 미디어를 스캔해야 합니다.

테이프 라이브러리를 제거하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 적용 가능한 라이브러리를 클릭합니다.

3 **제거**를 클릭한 다음 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

목록 보기에서 테이프 드라이브 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 테이프 드라이브 세부 정보 보기
- 테이프 드라이브의 성능 옵션 구성
- 테이프 드라이브 상태 확인
- 테이프 드라이브 상태 변경
- 클리닝 슬롯 구성
- 클리닝 라이브 옵션 구성
- 테이프 드라이브의 자동 클리닝 옵션 구성
- 수동으로 드라이브 클리닝 요청 제출
- 테이프 언로드
- 테이프 로드
- 테이프 드라이브 제거

테이프 드라이브 세부 정보 보기

테이프 드라이브 세부 정보를 보는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

장치 관리 페이지에서 NetVault Backup 서버에 추가되는 저장소 장치 목록을 볼 수 있습니다.

2 장치 목록에서 ▶ 아이콘을 클릭하여 사용 가능한 드라이브 및 슬롯을 표시할 라이브러리를 엽니다. 각 드라이브에 대해 활동 및 상태 메시지(예: 유휴, 쓰는 중, 미디어 로드 중 등)가 페이지에 표시됩니다.

장치 상태는 다음과 같은 아이콘으로 표시됩니다.

표 85. 장치 상태 아이콘

아이콘	설명
	장치가 온라인 상태이고 사용할 수 있습니다.
	장치가 오프라인 상태입니다. NetVault Backup에서 장치를 감지할 수는 있지만 백업 또는 복원 작업을 위해 액세스할 수는 없습니다.
	장치를 사용할 수 없습니다. NetVault Backup에서 장치를 감지할 수 없습니다.

3 특정 테이프 드라이브 세부 정보를 보려면 해당하는 드라이브 관리 아이콘 을 클릭합니다.

4 **테이프 드라이브 관리** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- **드라이브 정보:** 이 영역은 드라이브에 대한 일반 정보를 보여줍니다.
  - **이름:** 드라이브 이름.
  - **공급업체:** 공급업체 이름.
  - **제품:** 제품명입니다.
  - **클라이언트:** 장치가 연결된 클라이언트입니다.
  - **일련 번호**: 드라이브의 일련 번호입니다.
  - **상태:** 온라인 또는 오프라인.
  - **콘텐츠:** 드라이브에 로드된 테이프 레이블. 드라이브에 테이프가 포함되지 않은 경우 열은 " 언로드됨"을 표시합니다.
  - **오프사이트 위치:** 지정된 경우 테이프의 오프사이트 위치입니다.
  - **라이브러리:** 라이브러리 이름.
  - **베이:** 드라이브 베이 번호입니다.
  - **블록 크기:** 미디어 블록 크기입니다.
  - **버퍼 크기:** 전송 버퍼 크기입니다.
  - **활동:** 유휴 또는 쓰는 중.
- **통계 정보:** 이 영역은 드라이브 사용 통계를 표시합니다.
  - **기록된 총 데이터:** 드라이브를 사용하여 기록한 데이터의 총 용량입니다.
  - **읽은 총 데이터:** 드라이브를 사용하여 읽은 데이터의 총 용량입니다.
  - **쓰기 오류:** 보고된 쓰기 오류 수.
  - **읽기 오류:** 보고된 읽기 오류 수.
  - **마지막으로 작성된 날짜:** 마지막으로 쓰기 작업이 수행된 날짜입니다.
  - **마지막으로 읽은 날짜:** 마지막으로 읽기 작업이 수행된 날짜입니다.
- **클리닝 정보:** 이 영역은 드라이브 클리닝 통계를 표시합니다.
  - **마지막 정리 날짜:** 마지막으로 드라이브 정리 작업을 수행한 날짜입니다.
  - **마지막 클리닝 이후 지난 시간:** 마지막 자동 또는 수동 정리 작업 후 경과된 시간입니다.
  - **정리한 횟수:** 드라이브를 정리한 횟수입니다.
  - **마지막 클리닝 이후 전송된 크기:** 마지막 클리닝 작업 이후 읽거나 쓴 데이터 크기입니다.

    - **마지막 클리닝 이후 사용:** 마지막 정리 작업 이후 드라이브를 읽기 또는 쓰기 작업에 사용한 기간입니다.
    - **마지막 클리닝 이후 소프트 오류:** 마지막 클리닝 작업 이후 보고된 읽기 또는 쓰기 오류 수입니다.
  - **활동 차트:** 이 영역은 백업 또는 복원 작업에서 장치를 사용 중인 경우 활동 그래프를 표시합니다.
  - **작업 세부 정보:** 이 영역은 활성 작업에 대한 다음 정보를 표시합니다.
    - **속도:** 데이터 전송 속도.
    - **작업 이름:** 작업 이름.
    - **작업 ID:** 작업 식별 번호입니다.
    - **작업 인스턴스:** 인스턴스 식별 번호입니다.
    - **작업 단계:** 단계 식별 번호입니다(1 또는 2).

5 슬롯 세부 정보를 보려면 **슬롯** 링크 또는 슬롯 관리 아이콘 을 클릭합니다. 슬롯 브라우저 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.
  - **드라이브 표:** 드라이브 테이블은 라이브러리의 모든 테이프 드라이브를 나열합니다. 다음과 같은 정보를 표시합니다.
    - **상태 아이콘:** 드라이브 상태 아이콘.
    - **베이:** 드라이브 베이 번호입니다.
    - **이름:** 드라이브 이름.
    - **상태:** 드라이브 상태(온라인 또는 오프라인)
    - **활동:** 유휴 또는 쓰는 중.
    - **콘텐츠:** 드라이브에 로드된 테이프 레이블. 드라이브에 테이프가 포함되지 않은 경우 열은 " 언로드됨"을 표시합니다.
  - **슬롯 표:** 슬롯 표는 라이브러리의 모든 슬롯을 나열합니다. 다음과 같은 정보를 표시합니다.
    - **슬롯:** 슬롯 번호
    - **상태:** 테이프가 로드 또는 언로드되었습니다.
    - **바코드:** 슬롯에 있는 테이프의 바코드입니다.
    - **미디어:** 슬롯에 있는 테이프의 미디어 레이블입니다.
    - **미디어 그룹:** 슬롯에 있는 테이프의 미디어 그룹 레이블입니다.
    - **사용 가능 공간:** 테이프에서 사용 가능한 여유 공간입니다.
    - **클리닝 라이브 상태 아이콘:** 슬롯에 클리닝 테이프가 있으면 클리닝 라이브 아이콘을 표시합니다.) 아이콘은 5개 이상의 클리닝 라이브가 남아 있음을 나타내며,) 아이콘은 1 - 4개의 클리닝 라이브가 남아 있음을 나타내며,) 아이콘은 남은 클리닝 라이브가 0개임을 나타냅니다.
    - **남은 클리닝 라이브**: 남은 클리닝 라이브 수를 표시합니다.

6 장치 관련 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당하는 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

테이프 드라이브의 성능 옵션 구성

테이프 드라이브의 성능 옵션을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 아이콘 ▶을 클릭하여 드라이브를 포함하는 라이브러리를 연 다음 드라이브 또는 해당 드라이브 관리 아이콘 을 클릭합니다.

3 **테이프 드라이브 관리** 페이지에서 **성능**을 클릭합니다.

4 **드라이브 성능 옵션**에서 다음 설정을 구성합니다.

표 86. 드라이브 성능 옵션

옵션	설명
드라이브 블록 크기	이 옵션은 읽기 및 쓰기 작업에 사용되는 블록 크기를 지정합니다. 기본값은 64KiB입니다. 미디어 블록 크기는 1KiB씩 변경할 수 있지만 많은 장치에서 4KiB 또는 32KiB의 배수로만 값을 수락할 수 있습니다. **참고:** 미디어 블록 크기 설정의 변경 내용은 빈 미디어 항목에만 적용됩니다. 미디어 항목을 다시 사용하는 경우에는 먼저 내용을 지워야 변경 사항이 적용됩니다. 블록 크기를 증가시키면 백업 시 데이터를 읽고 미디어에 쓰는 횟수를 줄일 수 있습니다. 하지만 미디어 블록 크기가 크다고 해서 항상 백업이 전체적으로 더 빨라진다는 것은 아닙니다. 최대 블록 크기는 OS, SCSI 어댑터, 드라이브 메이크, 드라이브 모델 및 드라이브 유형과 같은 다양한 요인에 따라 제한됩니다. Linux 및 UNIX 시스템에서는 최적의 성능을 발휘하도록 미디어 블록 크기를 증가시킬 수 있습니다.

표 86. 드라이브 성능 옵션

옵션	설명

	Windows에서 64KB보다 큰 블록 크기를 사용하려면 **MaximumSGList** 레지스트리 설정을 변경해야 할 수 있습니다. 이 설정을 변경하기 전에 테이프 장치만 SCSI 버스를 사용하고 있는지 확인합니다. 다른 장치도 SCSI 버스를 사용하고 있을 때 이렇게 레지스트리를 변경하면 다른 장치가 작동하지 못하게 될 수도 있습니다. 이러한 변경 사항을 HBA의 특정 채널에만 적용하려면 하드웨어 공급업체에게 문의하십시오.
	Windows에서 레지스트리 설정을 변경하려면 다음 단계를 수행합니다.
	1 레지스트리 편집기를 시작합니다 .
	2 `[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<HBA Vendor>\Parameters` 키를 엽니다 (여기에서 `<HBA Name>` 은 사용자의 SCSI 카드에 고유합니다 . 예를 들어 Qlogic 2200 카드의 경우에는 QL2200 입니다).
	3 없는 경우 **Parameters** 키를 생성합니다.
	4 **Parameters** 아래에서 **Device** 키가 없는 경우 해당 키를 생성합니다.
	5 **Device** 키 아래에서 **DWORD** 레지스트리 값 **MaximumSGList**가 없는 경우 이 값을 추가합니다.
	6 **MaximumSGList**의 16진수 값을 계산합니다.
	32 비트 시스템의 경우 :
	`MaximumSGList = (최대 블록 크기 / 4KiB) + 1`
	예를 들어 블록 크기가 256KiB 로 설정되었다면 이 키에 대한 값은 다음과 같습니다 .
	`(256KiB/4KiB) + 1 = 65`
	10 진수 값은 65 이고 16 진수 값은 0x41 입니다 .
	블록 크기는 64KiB 에서 1012KiB 사이의 값으로 설정할 수 있습니다 . 최대값 255 는 1MiB(1024KiB) 의 블록 크기를 만들기 위해 내부에서 257 로 변환됩니다 .
	64 비트 시스템의 경우 :
	64 비트 시스템에서 기본 OS 페이지 크기는 8KiB 입니다 . **MaximumSGList** 계산 공식은 다음과 같습니다 .
	`MaximumSGList = (최대 블록 크기 / 8KiB) +1`
	따라서 255 의 최대값은 2MiB 의 최대 미디어 블록 크기에 해당합니다 .
	7 시스템을 재부팅하여 변경 사항을 적용합니다.

표 86. 드라이브 성능 옵션

옵션	설명
드라이브 전송 버퍼 크기	전송 버퍼 또는 공유 메모리는 32KiB의 블록으로 할당됩니다. 기본값은 8,193KiB입니다. 전송 버퍼 크기를 증가시키면 백업 성능이 개선될 수 있습니다. 버퍼 크기를 계산하려면 다음과 같은 공식을 사용합니다. `(<`버퍼의 총 개수`> x 32KiB) + 1`바이트 Linux와 UNIX 시스템에서는 충분한 RAM과 큰 공유 메모리 세그먼트가 있어야 합니다. 전송 버퍼 크기를 증가시키기 전에 이러한 플랫폼에서 다음과 같은 설정을 확인합니다. • 공유 메모리 세그먼트의 최대 크기(SHMMAX) • 공유 메모리 세그먼트의 최소 크기(SHMMIN) • 시스템에서 공유 메모리 식별자의 최대 개수(SHMMNI) • 사용자 프로세스에서 부착할 수 있는 공유 메모리 세그먼트의 최대 개수(SHMSEG) • 시스템에서 세마포 식별자의 최대 개수(SEMMNI) • 집합에서 세마포의 최대 개수(SEMMSL) • 시스템에서 세마포의 최대 개수(SEMMNS) • semop 호출당 작업의 최대 개수(SEMOPM) • 세마포 최대값(SEMVMX) 허용되는 전체 공유 메모리는 `SHMMAX * SHMSEG` 공식에 따라 결정됩니다. 이러한 값은 **ulimit** 설정에 의해 제한되는 경우가 많으며 `ulimit -a` 명령을 사용하여 이러한 시스템 설정을 볼 수 있습니다. Windows에서는 최소 2GB의 RAM과 큰 가상 메모리가 필요합니다. 또한 SCSI 카드에서 **MaximumSGlist** 설정을 변경해야 할 수도 있습니다. 예를 들어 최적의 전송 버퍼 크기에서 확인하십시오.

5 가상 테이프 드라이브에 대해 소프트웨어 압축을 사용하려면 다음 옵션을 구성합니다.

표 87. 가상 테이프 드라이브에 대한 소프트웨어 압축 옵션

옵션	설명
소프트웨어 데이터 압축	소프트웨어 압축을 수행하려면 이 확인란을 선택합니다. 데이터가 백업 중에 장치에 전송될 때 압축되었습니다.
압축 임계값	이 옵션에 대하여 설정된 값에 따라 백업 중에 데이터가 압축될 때 달성해야 하는 압축의 최소 수준이 결정됩니다. 예를 들어 값을 80%로 설정하면 다음 중의 하나가 발생합니다. • 압축된 데이터 크기가 원래 데이터 크기의 80%보다 작으면 데이터는 압축된 형태로 백업됩니다. • 압축된 데이터 크기가 원래 데이터 크기의 80%보다 크면 데이터는 압축되지 않은 형태로 백업됩니다. 80%를 지정하면 100MB의 파일 크기는 압축 후에 80MB보다 작거나 같아야 하지만 파일 크기는 블록 수준에서 압축되므로 80MB보다 클 수 있습니다 (81MB, 82MB 등). 블록에 대해 지정된 압축 수준을 달성하지 못하면 NetVault Backup는 해당 블록을 압축되지 않은 형태로 백업합니다. 여기서 일부 블록은 압축되고 일부 블록은 압축되지 않은 형태로 남아 있을 수 있습니다. 따라서 일부의 경우, 압축 후 파일 크기가 80%보다 클 수 있습니다. 데이터를 압축할 수 있는 정도는 데이터의 내용에 따라 달라집니다. 또한, 암호화된 데이터는 압축할 수 없습니다. 어떤 파일은 압축을 하면 원래 압축되지 않은 파일보다 큰 파일이 실제로 나타날 수 있습니다.
압축 데이터 블록	압축 단위당 데이터 블록 수를 입력하거나 선택합니다. 기본 블록 크기는 8KiB입니다.

6 **확인**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

최적의 전송 버퍼 크기

다음 테이블은 일부 드라이브 유형에 사용할 수 있는 최적의 값에 대한 예를 제공합니다.

표 88. 서로 다른 드라이브 유형에 대한 최적의 전송 버퍼 크기

드라이브 유형	최적의 전송 버퍼 크기(KiB)
고속 최신 테이프 드라이브 예: LTO 시리즈, SDLT 및 SAIT	65537(64MiB + 1KiB)
중간 속도 테이프 드라이브 예: DLT8000, DLT7000 및 AIT-3	32769(32MiB + 1KiB)
오래된 전문가급 테이프 드라이브 예: DLT2000, DLT4000 및 AIT-2	16385(16MiB + 1KiB)
오래된 낮은 용량 저가형 드라이브 예: EXB-8505, AIT-1 및 DAT	8193(8MiB + 1KiB)

테이프 드라이브 상태 확인

오프라인 테이프 드라이브의 상태를 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 아이콘 ▶을 클릭하여 드라이브를 포함하는 라이브러리를 연 다음 드라이브 또는 해당 드라이브 관리 아이콘을 클릭합니다.

3 **테이프 드라이브 관리** 페이지에서 **확인**을 클릭하고 확인 대화 상자에서 **확인**을 다시 클릭합니다.

장치가 작동하고 있으면 상태가 **"사용 가능"**으로 변경됩니다.

테이프 드라이브 상태 변경

드라이브 상태를 온라인 또는 오프라인으로 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 아이콘 ▶을 클릭하여 드라이브를 포함하는 라이브러리를 연 다음 드라이브 또는 해당 드라이브 관리 아이콘을 클릭합니다.

3 **테이프 드라이브 관리** 페이지에서 **온라인** 또는 **오프라인**을 클릭합니다.

- 장치가 오프라인이면 **온라인**을 클릭하여 다시 온라인으로 만듭니다.
- 장치가 온라인 상태인 경우 **오프라인**을 클릭하여 오프라인 상태로 표시합니다.

  이 작업은 장치를 물리적으로 오프라인이 되게 하지 않습니다. 장치를 NetVault Backup에서 사용하지 못하도록 설정하는 것입니다.

클리닝 슬롯 구성

클리닝 테이프를 로드하기 전에 클리닝 미디어를 보관할 수 있는 슬롯을 구성해야 합니다. 슬롯 브라우저 페이지에서 클리닝 슬롯을 구성할 수 있습니다.

참고: 클리닝 슬롯이 정의되지 않으면 라이브러리가 초기화될 때마다 바코드 없이 클리닝 테이프가 로드됩니다.

라이브러리에 대한 클리닝 슬롯을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 ▶ 아이콘을 눌러 라이브러리를 연 다음 **슬롯** 링크나 해당 슬롯 관리 아이콘을 클릭하여 포트 브라우저를 엽니다.

3 슬롯 표에서 사용할 슬롯을 선택하고 **슬롯 설정**을 클릭합니다.

슬롯은 비어 있어야 합니다.

4 **슬롯 설정** 대화 상자에서 **클리닝 슬롯으로 설정** 확인란을 선택하여 클리닝 테이프에 대한 슬롯을 예약합니다. **클리닝 슬롯** 목록에서 슬롯 번호를 입력하거나 선택합니다.

5 **확인**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

6 대화 상자를 닫으면 "라이브러리 장치를 다시 시작해야 함"을 알리는 메시지가 표시됩니다.

장치 관리 페이지에 액세스하고 라이브러리를 다시 시작합니다.

슬롯 브라우저를 다시 열면 슬롯 상태가 **클리닝 슬롯**으로 설정됩니다.

클리닝 라이브 옵션 구성

NetVault Backup에서 드라이브 클리닝 작업에 클리닝 테이프를 사용할 수 있는 횟수를 지정할 수 있습니다. 슬롯 브라우저 페이지에서 클리닝 라이브 속성을 구성할 수 있습니다.

참고: 클리닝 라이브 옵션을 구성하려면 지정된 슬롯에 클리닝 테이프를 배치해야 합니다.

테이프에 대한 클리닝 라이브를 구성하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 ▶ 아이콘을 눌러 라이브러리를 연 다음 **슬롯** 링크나 해당 슬롯 관리 아이콘을 클릭하여 포트 브라우저를 엽니다.

3 슬롯 표에서 클리닝 테이프를 포함하는 슬롯을 선택하고 **클리닝 라이브 설정**를 클릭합니다.

4 **클리닝 라이브 설정** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성합니다.

- **미디어 수명 설정:** 드라이브 클리닝에 테이프를 사용할 수 있는 횟수를 입력하거나 선택합니다. 기본값은 0입니다.

5 **확인**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

테이프 드라이브의 자동 클리닝 옵션 구성

테이프 드라이브 관리 페이지에서 테이프 드라이브의 자동 클리닝 루틴을 설정할 수 있습니다. NetVault Backup에서 다음 옵션을 사용하여 일 수, 전송되는 데이터 량, 사용 시간 및 읽기 또는 쓰기 오류 수와 같은 클리닝 루틴을 정의할 수 있습니다.

테이프 드라이브의 자동 클리닝 옵션을 구성하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 아이콘 ▶을 클릭하여 드라이브를 포함하는 라이브러리를 연 다음 드라이브 또는 해당 드라이브 관리 아이콘을 클릭합니다.

3 **테이프 드라이브 관리** 페이지에서 **드라이브 클리닝 옵션**을 클릭합니다.

4 **드라이브 클리닝 옵션** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성합니다.

표 89. 드라이브 클리닝 옵션

옵션	설명
일	매 x일마다 드라이브 클리닝을 수행하려면 왼쪽에서 **적용** 확인란을 선택하고 값을 입력하거나 선택합니다.
전송된 데이터	매 xGiB의 데이터 전송마다 드라이브 클리닝을 수행하려면 왼쪽에서 **적용** 확인란을 선택하고 값을 입력하거나 선택합니다.

표 89. 드라이브 클리닝 옵션

옵션	설명
사용 시간	매 x시간마다 드라이브 클리닝을 수행하려면 왼쪽에서 **적용** 확인란을 선택하고 값을 입력하거나 선택합니다.
소프트 읽기/쓰기 오류	매 x*100 소프트 읽기/쓰기 오류마다 드라이브 클리닝을 수행하려면 왼쪽에서 **적용** 확인란을 선택하고 값을 입력하거나 선택합니다.

5 **확인**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

수동으로 드라이브 클리닝 요청 제출

테이프 드라이브 관리 페이지에서 드라이브 클리닝 요청을 수동으로 제출할 수 있습니다.

드라이브 클리닝 작업을 수동으로 제출하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 아이콘 ▶을 클릭하여 드라이브를 포함하는 라이브러리를 연 다음 드라이브 또는 해당 드라이브 관리 아이콘 을 클릭합니다.

3 **테이프 드라이브 관리** 페이지에서 **드라이브 클리닝**을 클릭합니다.

작업이 완료되면 메시지가 표시됩니다.

테이프 언로드

테이프를 언로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 아이콘 ▶을 클릭하여 라이브러리를 연 다음, 드라이브 또는 해당 드라이브 관리 아이콘 을 클릭합니다.

3 **언로드**를 클릭합니다.

언로드 요청이 성공적으로 전송되면 메시지가 표시됩니다.

라이브러리에서 테이프는 사용 가능한 슬롯으로 이동하는 반면 독립형 드라이브는 테이프를 배출합니다.

테이프 로드

테이프를 로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 ▶ 아이콘을 클릭하여 라이브러리를 연 다음, **슬롯**을 클릭하여 슬롯 브라우저를 엽니다.

3 슬롯 목록에서 테이프를 포함하는 슬롯을 선택하고 **로드**를 클릭합니다.

로드 요청이 성공적으로 전송되면 메시지가 표시됩니다.

테이프가 사용 가능한 드라이브에서 로드됩니다.

테이프 드라이브 제거

다음 절차에 따라 더 이상 필요하지 않은 테이프 드라이브를 제거할 수 있습니다.

테이프 드라이브를 제거할 때 로드되는 테이프에 대한 정보는 NetVault 데이터베이스에서 삭제되지 않습니다. 미디어 유형을 지원하는 다른 드라이브에서 테이프를 사용할 수 있습니다. 동일한 NetVault Backup 도메인에서 테이프를 사용하는 경우 스캔 작업이 필요하지 않습니다. 다른 NetVault Backup 도메인에서 백업을 액세스하려면 테이프를 스캔해야 합니다.

테이프 드라이브를 제거하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 아이콘 ▶을 클릭하여 드라이브를 포함하는 라이브러리를 연 다음 드라이브 또는 해당 드라이브 관리 아이콘 을 클릭합니다.

3 **테이프 드라이브 관리** 페이지에서 **제거**를 클릭하고 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

트리 보기에서 테이프 드라이브 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 테이프 드라이브 세부 정보 보기
- 물리적 테이프 드라이브 구성
- 테이프 드라이브 상태 확인
- 테이프 드라이브 상태 변경
- 클리닝 슬롯 구성
- 클리닝 라이브 옵션 구성
- 테이프 드라이브의 자동 클리닝 옵션 구성
- 수동으로 드라이브 클리닝 요청 제출
- 테이프 로드
- 재사용할 미디어 표시
- 테이프 드라이브 제거

테이프 드라이브 세부 정보 보기

장치 관리 페이지는 NetVault Backup 서버에 추가된 모든 장치를 표시합니다. 장치의 현재 상태가 다음 조명 아이콘을 사용하여 표현됩니다.

표 90. 장치 상태 아이콘

상태 표시기	설명
녹색 표시등	장치가 온라인 상태이고 사용할 수 있습니다.
노란색 표시등	장치가 사용 중입니다. NetVault Backup에서 장치를 감지할 수는 있지만 백업 또는 복원 작업을 위해 액세스할 수는 없습니다.

표 90. 장치 상태 아이콘

상태 표시기	설명
빨간색 표시등	장치가 현재 오프라인 상태입니다. NetVault Backup에서 장치를 감지할 수 있지만 백업을 액세스하거나 작업을 복원할 수 없습니다.
빨간색 십자 모양	장치를 사용할 수 없습니다(SCSI 케이블 분리, 장치 제거 또는 기타 원인). NetVault Backup에서 장치를 감지할 수 없습니다.

테이프 드라이브 세부 정보를 보는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다. **트리 보기**를 선택합니다.

2 특정 장치의 세부 정보를 보려면 해당하는 장치를 클릭하고 **상태**를 클릭합니다.

3 장치 상태 대화 상자는 다음 탭 아래에서 정보를 포함합니다.

- **세부 정보:** 이 영역은 드라이브에 대한 일반 정보를 보여줍니다.
  - **이름**: 드라이브 이름.
  - **컴퓨터**: 컴퓨터 이름.
  - **드라이브 상태:** 온라인 또는 오프라인.
  - **미디어 상태**: 언로드되었거나 비어 있습니다.
- **드라이브 통계:** 이 영역은 드라이브 사용 통계를 표시합니다.
  - **기록된 총 데이터:** 드라이브를 사용하여 기록한 데이터의 총 용량입니다.
  - **읽은 총 데이터:** 드라이브를 사용하여 읽은 데이터의 총 용량입니다.
  - **쓰기 오류:** 보고된 쓰기 오류 수.
  - **읽기 오류:** 보고된 읽기 오류 수.
  - **마지막으로 작성된 날짜:** 마지막으로 쓰기 작업이 수행된 날짜입니다.
  - **마지막으로 읽은 날짜:** 마지막으로 읽기 작업이 수행된 날짜입니다.
- **라이브러리 정보**
  - **이름**: 라이브러리 이름.
  - **물리적 슬롯 위치**: 물리적 슬롯 번호입니다.
  - **논리적 슬롯 위치**: 논리적 슬롯 번호입니다.
- **클리닝:** 이 영역은 드라이브 클리닝 통계를 표시합니다.
  - **마지막 정리 날짜:** 마지막으로 드라이브 정리 작업을 수행한 날짜입니다.
  - **마지막 클리닝 이후 지난 시간:** 마지막 자동 또는 수동 정리 작업 후 경과된 시간입니다.
  - **정리한 횟수:** 드라이브를 정리한 횟수입니다.
  - **마지막 클리닝 이후 전송된 데이터:** 마지막 클리닝 작업 이후 읽거나 쓴 데이터 크기입니다.
  - **마지막 클리닝 이후 사용 시간:** 마지막 정리 작업 이후 드라이브를 읽기 또는 쓰기 작업에 사용한 기간입니다.
  - **마지막 클리닝 이후 소프트 오류:** 마지막 클리닝 작업 이후 보고된 읽기 또는 쓰기 오류 수입니다.
- **통계**
  - **기록된 총 데이터:** 드라이브를 사용하여 기록한 데이터의 총 용량입니다.
  - **읽은 총 데이터:** 드라이브를 사용하여 읽은 데이터의 총 용량입니다.

        - **총 쓰기 오류:** 보고된 총 쓰기 오류 수입니다.
        - **총 읽기 오류:** 보고된 총 읽기 오류 수입니다.
        - **쓰기 시간:** 쓰기 작업에 걸린 시간입니다.
        - **읽기 시간:** 읽기 작업에 걸린 시간입니다.

4 **확인**을 클릭하여 세부 정보 대화 상자를 닫습니다.

5 슬롯 상태 대화 상자는 다음 탭 아래에서 정보를 포함합니다.

    - **슬롯**
        - **라이브러리 정보**
            - **이름**: 라이브러리 이름.
            - **물리적 슬롯 위치**: 슬롯의 물리적 위치입니다.
            - **논리적 슬롯 위치**: 슬롯의 논리적 위치입니다.
            - **잠김**: 이 옵션은 미디어가 슬롯에 있거나 슬롯이 예약된 경우에 표시됩니다.
    - **미디어**: 이 섹션은 이 섹션에서 앞서 설명한 드라이브의 미디어 섹션과 비슷합니다.

6 **확인**을 클릭하여 세부 정보 대화 상자를 닫습니다.

물리적 테이프 드라이브 구성

테이프 드라이브의 옵션을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 구성할 드라이브를 찾아 클릭합니다.

3 **구성**을 클릭합니다.

4 **드라이브 편집** 대화 상자의 다음 탭에서 설정을 구성합니다.

    - **NDMP 구성:** 여기에서 NDMP 매개 변수를 사용할 수 있습니다. Quest 지원에서 지시하지 않는 한, 이 탭에서 모든 매개 변수의 기본 설정은 변경해서는 안 됩니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 NDMP 설정에서 확인하십시오.
    - **구성**: 여기에서 필수 매개 변수를 설정합니다. Quest 지원에서 지시하지 않는 한, 이 탭에서 모든 매개 변수의 기본 설정은 변경해서는 안 됩니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 테이프 드라이브에 대한 일반 설정에서 확인하십시오.
    - **성능**: 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 드라이브 성능 설정에서 확인하십시오.
    - **통계**: 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 통계 수집 설정에서 확인하십시오.
    - **SCSI 구성**: 다른 SCSI 명령 유형의 기본 시간 초과 값을 다음 간격에 해당하는 0으로 설정합니다.
        - 빠른 SCSI 명령 - 300초
        - 느린 SCSI 명령 - 900초
        - 매우 느린 SCSI 명령 - 3시간

      지정한 시간 간격 내에 명령 실행이 완료되지 않으면 오류가 기록됩니다. Quest 지원에서 조언하지 않는 한 SCSI 명령에 대한 기본 시간 초과 값을 변경해서는 안 됩니다.
    - **일반 클리닝**: 테이프 드라이브에 대한 일반적인 정리 설정을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 일반 클리닝 설정에서 확인하십시오.

5 **확인**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

최적의 전송 버퍼 크기

다음 테이블은 일부 드라이브 유형에 사용할 수 있는 최적의 값에 대한 예를 제공합니다.

표 91. 서로 다른 드라이브 유형에 대한 최적의 전송 버퍼 크기

드라이브 유형	최적의 전송 버퍼 크기(KiB)
고속 최신 테이프 드라이브 예: LTO 시리즈, SDLT 및 SAIT	65537(64MiB + 1KiB)
중간 속도 테이프 드라이브 예: DLT8000, DLT7000 및 AIT-3	32769(32MiB + 1KiB)
오래된 전문가급 테이프 드라이브 예: DLT2000, DLT4000 및 AIT-2	16385(16MiB + 1KiB)
오래된 낮은 용량 저가형 드라이브 예: EXB-8505, AIT-1 및 DAT	8193(8MiB + 1KiB)

테이프 드라이브 상태 확인

오프라인 테이프 드라이브의 상태를 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 드라이브를 찾아 클릭합니다.

3 **확인**을 클릭한 다음 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

장치가 작동하고 있으면 상태가 **"사용 가능"**으로 변경됩니다.

테이프 드라이브 상태 변경

드라이브 상태를 온라인 또는 오프라인으로 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 드라이브를 찾아 클릭합니다.

3 **온라인** 또는 **오프라인**을 클릭합니다.

- 장치가 오프라인이면 **온라인**을 클릭하여 다시 온라인으로 만듭니다.
- 장치가 온라인 상태인 경우 **오프라인**을 클릭하여 오프라인 상태로 표시합니다.

  이 작업은 장치를 물리적으로 오프라인이 되게 하지 않습니다. 장치를 NetVault Backup에서 사용하지 못하도록 설정하는 것입니다.

클리닝 슬롯 구성

클리닝 테이프를 로드하기 전에 클리닝 미디어를 보관할 수 있는 슬롯을 구성해야 합니다. 장치 편집 페이지에서 클리닝 슬롯을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 라이브러리 수정을 참조하십시오.

참고: 클리닝 슬롯이 정의되지 않으면 라이브러리가 초기화될 때마다 바코드 없이 클리닝 테이프가 로드됩니다.

클리닝 라이브 옵션 구성

NetVault Backup에서 드라이브 클리닝 작업에 클리닝 테이프를 사용할 수 있는 횟수를 지정할 수 있습니다. **장치 관리** 페이지에서 클리닝 라이브 속성을 구성할 수 있습니다.

참고: 클리닝 라이브 옵션을 구성하려면 지정된 슬롯에 클리닝 테이프를 배치해야 합니다.

테이프에 대한 클리닝 라이브를 구성하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 슬롯을 찾아 클릭합니다.

3 **Life**를 클릭합니다.

4 **Lives** 상자에서 드라이브 클리닝에 테이프를 사용할 수 있는 횟수를 입력하거나 선택합니다.

5 **확인**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

테이프 드라이브의 자동 클리닝 옵션 구성

장치 관리 페이지에서 테이프 드라이브의 자동 클리닝 루틴을 설정할 수 있습니다. NetVault Backup에서 다음 옵션을 사용하여 일 수, 전송되는 데이터 량, 사용 시간 및 읽기 또는 쓰기 오류 수와 같은 클리닝 루틴을 정의할 수 있습니다.

테이프 드라이브의 자동 클리닝 옵션을 구성하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 드라이브를 찾아 클릭합니다.

3 **클리닝 속성**을 클릭합니다.

4 **클리닝 간격** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성합니다.

표 92. 드라이브 클리닝 옵션

옵션	설명
일	매 x일마다 드라이브 클리닝을 수행하려면 왼쪽에서 **적용** 확인란을 선택하고 값을 입력하거나 선택합니다.
전송된 데이터	매 xGiB의 데이터 전송마다 드라이브 클리닝을 수행하려면 왼쪽에서 **적용** 확인란을 선택하고 값을 입력하거나 선택합니다.
사용 시간	매 x시간마다 드라이브 클리닝을 수행하려면 왼쪽에서 **적용** 확인란을 선택하고 값을 입력하거나 선택합니다.
소프트 읽기/쓰기 오류	매 x*100 소프트 읽기/쓰기 오류마다 드라이브 클리닝을 수행하려면 왼쪽에서 **적용** 확인란을 선택하고 값을 입력하거나 선택합니다.

5 **확인**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

수동으로 드라이브 클리닝 요청 제출

테이프 드라이브 관리 페이지에서 드라이브 클리닝 요청을 수동으로 제출할 수 있습니다.

드라이브 클리닝 작업을 수동으로 제출하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 드라이브를 찾아 클릭합니다.

3 **클리닝**을 클릭합니다.

작업이 완료되면 메시지가 표시됩니다.

테이프 언로드

테이프를 언로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 드라이브를 찾아 클릭합니다.

3 **언로드**를 클릭합니다.

언로드 요청이 성공적으로 전송되면 메시지가 표시됩니다.

라이브러리에서 테이프는 사용 가능한 슬롯으로 이동하는 반면 독립형 드라이브는 테이프를 배출합니다.

테이프 로드

테이프를 로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 슬롯 목록에서 테이프를 포함하는 슬롯을 선택하고 **로드**를 클릭합니다.

로드 요청이 성공적으로 전송되면 메시지가 표시됩니다.

테이프가 사용 가능한 드라이브에서 로드됩니다.

재사용할 미디어 표시

수동으로 재사용할 미디어를 표시하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 드라이브/슬롯 목록에서 미디어가 상주하는 드라이브/슬롯을 클릭하고 **재사용**을 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

4 수동으로 재사용할 미디어를 표시하면 NetVault Backup은 미디어 레이블 및 그룹 연결을 유지합니다. 이러한 미디어를 재사용하려면 대상 탭에서 **미디어 재사용** 옵션을 **모두** 또는 **대상 미디어와 동일한 그룹 레이블 사용**으로 설정해야 합니다. 미디어가 재사용되면 NetVault Backup은 미디어에 기존 데이터를 덮어씁니다.

참고: 미디어 재사용 옵션은 NetVault SmartDisk 장치에는 적용되지 않습니다. NetVault SmartDisk 장치는 가비지 수집이라는 프로세스를 사용합니다. 이 프로세스는 청크 저장소에서 더 이상 사용하지 않는 청크를 찾아 제거하고 디스크 공간을 재확보합니다.

테이프 드라이브 제거

다음 절차에 따라 더 이상 필요하지 않은 테이프 드라이브를 제거할 수 있습니다.

테이프 드라이브를 제거할 때 로드되는 테이프에 대한 정보는 NetVault 데이터베이스에서 삭제되지 않습니다. 미디어 유형을 지원하는 다른 드라이브에서 테이프를 사용할 수 있습니다. 동일한 NetVault Backup 도메인에서 테이프를 사용하는 경우 스캔 작업이 필요하지 않습니다. 다른 NetVault Backup 도메인에서 백업을 액세스하려면 테이프를 스캔해야 합니다.

테이프 드라이브를 제거하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 드라이브를 포함하는 라이브러리를 찾아 클릭합니다.

3 **수정**을 클릭합니다.

4 **장치 편집** 페이지에서 제거할 드라이브를 클릭합니다.

5 선택한 드라이브 영역에서 **드라이브 제거**를 클릭합니다.

   -또는-

   해당하는 드라이브를 클릭하고 **제거**를 클릭합니다.

6 **저장**을 클릭합니다.

공유 장치 추가

공유 드라이브는 **장치 관리** 페이지의 트리 보기만 사용하여 추가할 수 있습니다.

드라이브를 공유하려면 여러 컴퓨터에서 장치에 직접 경로를 설정할 수 있는 인프라(예: 스위치 형식의 파이버 채널 환경)가 필요합니다. 이러한 환경에서는 직접 액세스를 통해 리소스 활용을 개선하도록 여러 SmartClient와 장치를 공유할 수 있습니다. 공유 드라이브는 여러 컴퓨터(NetVault Backup 서버, 클라이언트 또는 파일러)에서 제어할 수 있지만, 라이브러리 암 체인저는 계속 NetVault Backup 클라이언트 하나로 제어됩니다. 둘 이상의 NetVault Backup 클라이언트에서 공유할 각 장치는 DSD(Dynamically Shared Device) 라이센스를 사용합니다.

다음 섹션에서는 NetVault Backup 도메인에서 공유 장치를 추가하는 절차를 설명합니다. 계속하기 전에 모든 대상 NetVault Backup 클라이언트가 NetVault Backup 서버에 추가되었는지 확인합니다.

중요: 드라이브를 사용하는 동안에는 드라이브를 변경하지 마십시오. 변경을 구현하기 전에 드라이브를 사용하는 모든 작업은 비활성 상태여야 합니다.

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 반자동 방법을 사용하여 공유되지 않은 라이브러리에 공유 드라이브 추가
- 수동으로 공유되지 않은 라이브러리에 공유 드라이브 추가
- 독립 실행형 드라이브 공유

반자동 방법을 사용하여 공유되지 않은 라이브러리에 공유 드라이브 추가

반자동 방법을 사용하여 공유되지 않은 라이브러리에 공유 드라이브를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 적용 가능한 라이브러리를 찾아 클릭합니다.

3 **수정**을 클릭합니다.

4 **장치 편집** 페이지에서 적용 가능한 라이브러리를 찾아 클릭합니다.

5 **공유 드라이브 스캔**을 클릭합니다.

> **참고:** 이때 NetVault Backup은 이미 추가된 장치의 일련 번호와 일치하는 장치가 있는지 클라이언트의 모든 NetVault Backup 클라이언트를 검사합니다.

6 **저장**을 클릭합니다.

장치 편집 페이지의 라이브러리 구성 영역에서 라이브러리가 추가되고 수신됩니다. 라이브러리 초기화 프로세스가 완료되면 상태가 온라인으로 변경됩니다.

수동으로 공유되지 않은 라이브러리에 공유 드라이브 추가

공유되지 않은 라이브러리에 공유 드라이브를 수동으로 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 적용 가능한 라이브러리를 찾아 클릭합니다.

3 **수정**을 클릭합니다.

4 **장치 편집** 페이지에서 **드라이브 표시**를 클릭하여 장치와 연결된 NetVault Backup 서버 또는 SmartClient 노드를 봅니다.

5 적용 가능한 드라이브 유형을 클릭한 다음 **열기**를 클릭하여 사용 가능한 드라이브를 표시합니다.

> **참고:** 공유할 드라이브를 선택할 때 드라이브가 적절한 베이에 할당되었는지 확인합니다(데이터 전송 요소 주소). 각 드라이브에 대한 올바른 번호를 얻으려면 관련 라이브러리 작업 또는 사용 설명서를 참조하십시오.

6 공유할 드라이브를 클릭하고 **공유 추가**를 클릭합니다.

> **참고:** 라이브러리 구성 영역의 베이에 이미 있는 드라이브를 선택할 수 없습니다.

-또는-

공유할 드라이브를 클릭하고 **선택**을 클릭합니다.

> **참고:** 이미 베이에 추가된 드라이브를 선택하면 오류 메시지가 나타납니다. 다른 베이에 추가하기 전에 드라이브를 제거합니다.

-또는-

라이브러리 구성 영역에서 드라이브를 클릭해 원하는 베이로 끕니다. 베이에 드라이브 추가 대화 상자가 나타납니다. **선택** 또는 **공유 추가**를 클릭합니다.

-또는-

원하는 베이가 비어 있는 경우 드라이브를 클릭해 선택한 드라이브 영역으로 끕니다. 베이에 드라이브 추가 대화 상자가 나타납니다. **선택** 또는 **공유 추가**를 클릭합니다.

7 베이 번호를 늘리거나 변경합니다.

8 공유할 각 드라이브에서 6단계 및 7단계를 반복합니다.

9 **저장**을 클릭합니다.

장치 편집 페이지의 라이브러리 구성 영역에서 라이브러리가 추가되고 수신됩니다. 라이브러리 초기화 프로세스가 완료되면 상태가 온라인으로 변경됩니다.

독립 실행형 드라이브 공유

독립 실행형 드라이브를 공유 드라이브로 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 적용 가능한 라이브러리를 찾아 클릭합니다.

3 **수정**을 클릭합니다.

4 **장치 편집** 페이지에서 **드라이브 표시**를 클릭하여 장치와 연결된 NetVault Backup 서버 또는 SmartClient 노드를 봅니다.

5 적용 가능한 드라이브 유형을 클릭한 다음 **열기**를 클릭하여 사용 가능한 드라이브를 표시합니다.

6 드라이브를 클릭하고 **공유 추가**를 클릭합니다. 그러면 선택한 드라이브 영역에 드라이브 사진, 유형 및 세부 정보를 표시합니다.

> **참고:** 라이브러리 구성 영역의 베이에 이미 있는 드라이브를 선택할 수 없습니다.

-또는-

공유할 드라이브를 클릭하고 **선택**을 클릭합니다.

> **참고:** 이미 베이에 추가된 드라이브를 선택하면 오류 메시지가 나타납니다. 다른 베이에 추가하기 전에 드라이브를 제거합니다.

-또는-

라이브러리 구성 영역에서 드라이브를 클릭해 원하는 베이로 끕니다. 베이에 드라이브 추가 대화 상자가 나타납니다. **선택** 또는 **공유 추가**를 클릭합니다.

-또는-

원하는 베이가 비어 있는 경우 드라이브를 클릭해 선택한 드라이브 영역으로 끕니다. 베이에 드라이브 추가 대화 상자가 나타납니다. **선택** 또는 **공유 추가**를 클릭합니다.

7 적용 가능한 드라이브 매개 변수를 구성합니다. 자세한 내용은 물리적 테이프 드라이브 구성을 참조하십시오.

8 **저장**을 클릭합니다.

장치 편집 페이지의 라이브러리 구성 영역에서 드라이브가 추가되고 표시됩니다. 드라이브 초기화 프로세스가 완료되면 상태가 온라인으로 변경됩니다.12.1

13

저장소 미디어 관리

- 저장소 요약 보기
- 디스크 저장소 세부 정보 보기
- 테이프 저장소 세부 정보 보기
- 테이프 저장소 미디어 관리
- 저장 집합 관리

저장소 요약 보기

저장소 요약을 보는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다.

2 **저장소 탐색** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

그림 26. 저장소 탐색 페이지



표 93. 저장소 탐색 페이지

항목	설명
저장 집합	이 영역에는 디스크 기반 및 테이프 저장소 장치에 저장된 총 백업 저장 집합이 표시됩니다.
디스크 저장소	이 영역에는 다음 정보가 표시됩니다. • **저장된 총 데이터:** 디스크 기반 백업 장치에 저장된 총 데이터(중복 제거 없는 총 데이터 크기). • **사용된 물리적 공간:** 디스크 기반 백업 장치에 저장된 백업이 사용한 총 물리적 공간(중복 제거 총 데이터 크기). • **중복 제거 비율:** 중복 제거 후 데이터 크기에 대한 중복 제거 전 데이터 크기 비율.
테이프 및 VTL 저장소	이 영역에는 다음 정보가 표시됩니다. • **저장된 총 데이터:** 물리적 테이프 및 가상 테이프 미디어에 저장된 총 데이터. • **개별 미디어 항목:** 실제 및 가상 테이프 미디어에 저장된 백업에서 사용하는 미디어 항목의 수 • **사용 가능한 빈 미디어 항목:** 추가된 실제 및 가상 테이프 장치에서 사용할 수 있는 빈 미디어 항목의 수.
테이프 대 디스크 저장소(원형 차트)	이 원형 차트에는 테이프 및 디스크 기반 장치에 저장된 총 데이터가 표시됩니다. ■ 디스크 기반 백업 장치에 저장된 총 데이터. ■ 물리적 테이프 및 가상 테이프 미디어에 저장된 총 데이터.
테이프 및 디스크 저장소 크기(원형 차트)	이 원형 차트에는 테이프 기반 장치에 저장된 총 데이터, 디스크 기반 장치에 저장된 총 데이터, 그리고 디스크 기반 장치에 저장된 백업에서 사용하는 물리적 공간이 표시됩니다. ■ 디스크 기반 백업 장치에 저장된 총 데이터(중복 제거 없는 총 데이터 크기). ■ 디스크 기반 백업 장치에 저장된 백업이 사용한 총 물리적 공간(중복 제거 총 데이터 크기). ■ 물리적 테이프 및 가상 테이프 미디어에 저장된 총 데이터.

3 디스크 또는 테이프 저장소 리포지토리를 탐색하려면 작업 창에서 해당 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

디스크 저장소 세부 정보 보기

디스크 저장소 세부 정보를 보는 방법은 다음과 같습니다.

1 **저장소 탐색** 페이지에서 **디스크 저장소 탐색**을 클릭합니다.

2 **디스크 저장소 탐색** 페이지에서 리포지토리 테이블을 볼 수 있습니다.

이 페이지는 다음과 같은 정보를 표시합니다.

- **리포지토리 이름:** 장치 또는 저장소 컨테이너 이름.
- **유형:** 장치 유형(예: NetVault SmartDisk, Quest DR Series 시스템 또는 데이터 도메인 시스템).

- **레코드 수:** 장치에 저장된 데이터 레코드의 수.
- **저장 집합 수:** 장치에 저장된 저장 집합의 수.
- **여유 공간:** 사용 가능한 공간의 양.
- **사용된 공간:** 사용된 공간 용량.
- **중복 제거 비율:** 중복 제거 후 데이터 크기에 대한 중복 제거 전 데이터 크기 비율.

3 기본적으로 테이블은 리포지토리 이름 기준으로 정렬됩니다.

필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

4 검색 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

5 특정 리포지토리의 세부 정보를 보려면 리포지토리 테이블에서 항목을 선택하고 **리포지토리 탐색**을 클릭합니다.

6 **디스크 저장소 리포지토리 탐색** 페이지에서 다음과 같은 정보를 볼 수 있습니다.

- **리포지토리 요약:** 이 영역에는 다음 정보가 표시됩니다.
  - **리포지토리 이름:** 장치 또는 저장소 컨테이너 이름.
  - **저장된 데이터:** 장치에 저장된 총 데이터(중복 제거를 하지 않은 총 데이터 크기).
  - **사용된 물리적 공간:** 장치에 저장된 백업에서 사용하는 총 물리적 공간(중복 제거를 한 총 데이터 크기).
  - **사용 가능 공간:** 장치에서 사용 가능한 공간.
  - **중복 제거 비율:** 중복 제거 후 데이터 크기에 대한 중복 제거 전 데이터 크기 비율.
  - **저장소 데이터 유형:** 다양한 플러그인에서 사용하는 저장소의 백분율을 나타내는 원형 차트.
- **저장 집합 테이블:** 저장 집합 테이블은 리포지토리에 저장된 모든 백업을 나열합니다. 저장 집합 생성 날짜, 저장 집합 이름, 저장 집합 크기, 작업 ID 번호, 인스턴스 번호 및 단계 번호를 보여줍니다.

  기본적으로 테이블은 저장 집합 날짜별로 정렬됩니다. 필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 또한 검색 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에서 지정된 문자열이 포함된 항목을 신속하게 찾을 수 있습니다.

  저장 집합 목록을 필터링하려면 **필터 옵션**을 클릭하고 필터 기준을 설정합니다.
  - 특정 클라이언트에 대하여 만들어진 저장 집합을 보려면 **클라이언트** 목록을 클릭하고 목록에서 클라이언트를 선택합니다.

특정 기간 중에 만들어진 저장 집합을 보려면 **저장 집합 날짜** 목록을 클릭하고 지난 24시간, 지난 주, 지난 달, 최근 6개월, 최근 1년 또는 모두 옵션 중에서 하나를 선택합니다.

디스크 저장소 리포지토리 탐색 페이지에는 처음에 최대 5,000개의 레코드가 로드됩니다. 가져오는 총 레코드 수가 테이블 오른쪽 하단 모서리에 표시됩니다.

가능한 경우 **추가 로드**를 클릭하여 다음 레코드 집합을 로드할 수 있습니다. 각 로드 작업은 최대 5000개의 레코드를 가져옵니다. 더 이상 로드할 레코드가 없는 경우 이 단추가 비활성화됩니다.

7 저장소 관련 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창에서 링크를 클릭해 다른 페이지를 엽니다.

테이프 저장소 세부 정보 보기

테이프 저장소 세부 정보를 보는 방법은 다음과 같습니다.

1 **저장소 탐색** 페이지에서 **테이프 저장소 탐색**을 클릭합니다.

2 **테이프 저장소 탐색** 페이지에서 미디어 테이블을 볼 수 있습니다.

이 페이지는 다음과 같은 정보를 표시합니다.

- **레이블:** 미디어 레이블.
- **그룹:** 미디어 그룹 레이블.
- **바코드:** 미디어 바코드.
- **라이브러리:** 라이브러리의 이름.
- **레코드 수:** 테이프에 저장된 데이터 레코드의 수.
- **저장 집합 수:** 테이프에 저장된 저장 집합의 수.
- **여유 공간:** 사용 가능한 여유 공간 용량입니다.

  참고: 테이프에서 사용 가능한 여유 공간 용량은 NetVault Backup에서 계산되지 않습니다. 이 정보는 테이프 드라이브에서 얻고 **테이프 저장소 탐색** 페이지에 표시됩니다.

- **사용된 공간:** 사용된 공간 용량.
- **온라인:** 테이프가 온라인( ) 또는 오프라인( )입니다.

3 기본적으로 테이블은 미디어 레이블 기준으로 정렬됩니다.

필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

4 검색 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

5 특정 테이프의 세부 정보를 보려면 목록에서 항목을 선택하고 **미디어 탐색**을 클릭합니다.

6 **테이프 미디어 항목 탐색** 페이지에서 다음과 같은 정보를 볼 수 있습니다.

- **테이프 요약:** 이 영역에는 다음 정보가 표시됩니다.
  - **바코드:** 미디어 바코드.
  - **레이블:** 미디어 레이블.
  - **그룹:** 미디어 그룹 레이블.
  - **라이브러리:** 테이프가 있는 라이브러리의 이름.
  - **오프사이트 위치:** 오프사이트 위치(지정된 경우).
  - **미디어 유형:** 디스크 파일(가상 테이프) 또는 물리적 테이프.
  - **저장된 데이터:** 테이프에 저장된 총 데이터.
  - **사용 가능 공간:** 사용 가능한 여유 공간 용량입니다.

  참고: 테이프에서 사용 가능한 여유 공간 용량은 NetVault Backup에서 계산되지 않습니다. 이 정보는 테이프 드라이브에서 얻고 **테이프 저장소 탐색** 페이지에 표시됩니다.

    - **재사용 정책:** 테이프는 재사용할 수도 있고 하지 않을 수도 있습니다.
    - **마지막으로 작성된 날짜:** 마지막으로 쓰기 작업이 수행된 날짜입니다.
    - **마지막으로 읽은 날짜:** 읽기 작업이 수행된 날짜.
    - **재사용 횟수:** 테이프 재사용 횟수.
    - **읽기 오류:** 읽기 오류 수.
    - **쓰기 오류:** 쓰기 오류 수.
    - **사용 가능:** 테이프의 사용 가능 여부.
    - **읽기 전용:** 테이프 읽기 전용 표시 여부.
    - **미디어 온라인:** 테이프의 온라인 또는 오프라인 여부.
    - **미디어 사용량:** 다양한 저장 집합에서 사용하는 저장소의 양을 나타내는 원형 차트.
  - **저장 집합 테이블:** 저장 집합 테이블은 리포지토리에 저장된 모든 백업을 나열합니다. 저장 집합 생성 날짜, 저장 집합 이름, 저장 집합 크기, 작업 ID 번호, 인스턴스 번호 및 단계 번호를 보여줍니다.

    기본적으로 테이블은 저장 집합 날짜별로 정렬됩니다. 필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 또한 검색 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에서 지정된 문자열이 포함된 항목을 신속하게 찾을 수 있습니다.

7 저장소 관련 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창에서 링크를 클릭해 다른 페이지를 엽니다.

테이프 저장소 미디어 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 테이프 미디어 레이블 지정
- 테이프 미디어 비우기
- 테이프 미디어 스캔
- 테이프를 사용할 수 없음으로 표시
- 테이프를 읽기 전용으로 표시
- 테이프 재사용 표시
- 오프라인 테이프 제거

테이프 미디어 레이블 지정

각 미디어는 VTL의 가상 테이프이든 테이프 카트리지이든 레이블을 사용하여 식별을 합니다. 미디어 바코드, 시스템에서 생성한 문자열 또는 사용자 정의 문자열을 사용하여 미디어 항목에 레이블을 지정할 수 있습니다. 백업 중에 미디어에 수동으로 레이블을 할당할 수도 있고 자동으로 레이블을 할당할 수도 있습니다.

기본적으로 NetVault Backup에서는 시스템에서 생성한 문자열을 빈 미디어 항목에 할당합니다. 미디어 바코드를 기본 레이블로 사용하도록 구성 설정을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Media Manager에 대한 일반 설정 구성을 참조하십시오.

다음 섹션에서는 미디어 레이블을 빈 테이프에 할당하는 데 사용할 수 있는 절차를 설명합니다.

- 목록 보기에서 라이브러리에 있는 여러 테이프에 레이블 지정
- 트리 보기에서 라이브러리에 있는 여러 테이프에 레이블 지정

- 목록 보기에서 단일 테이프에 레이블 지정
- 트리 보기에서 단일 테이프에 레이블 지정

목록 보기에서 라이브러리에 있는 여러 테이프에 레이블 지정

라이브러리에서 여러 테이프에 레이블을 지정하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 라이브러리를 찾을 ▶ 아이콘을 클릭한 다음 해당 라이브러리 관리 아이콘 을 클릭합니다.

3 **테이프 라이브러리 관리** 페이지에서 **미디어 레이블**을 클릭하고 다음 옵션을 구성합니다.

표 94. 테이프 미디어 레이블 지정

옵션	설명
미디어 유형	레이블을 지정하고 싶어하는 미디어의 유형을 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **공백:** NetVault Backup 서버에서 액세스할 수 있는 장치에서 레이블이 지정되어 있지 않고 비어 있는 미디어에 레이블을 지정하려면 이 확인란을 선택합니다. • **기타**: 여기에 나열되어 있는 범주에 속하지 않는 미디어 유형에 레이블을 지정하려면 이 확인란을 선택합니다. • **NetVault 5:** NetVault Backup 5.x로 데이터를 백업하기 위해 사용되는 미디어 조각에 레이블을 지정하려면 이 확인란을 선택합니다. • **재사용 가능**: 재사용 가능 미디어 항목에 레이블을 지정하려면 이 확인란을 선택합니다.
레이블 유형	미디어 레이블의 유형을 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **바코드:** 미디어 레이블로 미디어 바코드를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. • **컴퓨터 및 날짜:** 시스템에서 생성한 문자열을 미디어 레이블로 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 문자열은 NetVault Backup 서버 이름, 현재 날짜 및 시드 번호로 구성됩니다. • **사용자 정의:** 사용자 정의 레이블을 할당하려면 이 옵션을 선택하고 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다. **– 레이블 :** 미디어 레이블로 사용할 문자열을 지정합니다 . 레이블에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다 . NetVault Backup 은 문자열에 "%" 문자를 지원하지 않습니다 . 미디어 및 그룹 레이블에는 길이 제한이 없습니다 . 그러나 미디어 레이블 , 바코드 및 그룹 레이블에 대해 결합된 표시 범위를 100 자입니다 . 따라서 미디어 및 그룹 레이블에 최대 40~50 자를 사용하는 것이 좋습니다 . **– 시드 :** 개별 미디어 항목을 식별하기 위해 일련 번호를 사용자 정의 문자열에 추가합니다 . 옵션에서 시퀀스에 대한 초기값을 정의합니다 . 이 값은 각 항목에 대하여 1 씩 증가합니다 . 이 옵션의 기본값은 1 입니다 .

표 94. 테이프 미디어 레이블 지정

옵션	설명
그룹 레이블	미디어 항목을 그룹에 추가하려면 목록에서 그룹 레이블을 선택합니다. 그룹 레이블을 생성하려면 문자열을 입력합니다. 레이블에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. 그룹 레이블은 대소문자를 구분합니다.
목록의 모든 미디어	선택한 라이브러리에서 모든 미디어 항목에 레이블을 지정하려면 이 확인란을 선택합니다.
레이블을 지정할 미디어	특정 미디어 항목에 레이블을 지정하려면 목록에서 개별 미디어 항목을 선택합니다. 연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다. 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다.

4 **확인**을 클릭하여 설정을 저장합니다.

트리 보기에서 라이브러리에 있는 여러 테이프에 레이블 지정

미디어 항목 또는 미디어 그룹에 대한 대량 레이블 지정 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 대상 라이브러리를 찾아 클릭합니다.

3 **대량 레이블**을 클릭합니다.

4 **대량 레이블 미디어** 창에서 다음과 같은 매개 변수를 구성합니다.

> **참고:** 대량 미디어 레이블 지정 및 그룹화 기능은 NetVault SmartDisk 장치에는 적용할 수 없습니다.

- **레이블을 지정할 미디어**: 레이블을 지정할 미디어의 유형을 선택합니다.
  - **공백**: NetVault Backup 서버에서 현재 액세스할 수 있는 장치에서 레이블이 지정되어 있지 않고 비어 있는 미디어에 레이블을 지정하려면 이 확인란을 선택합니다.
  - **기타**: 여기에 나열되어 있는 범주에 속하지 않는 미디어 유형에 대량 레이블을 지정하려면 이 확인란을 선택합니다.
  - **NetVault 5**: NetVault Backup 5.x로 데이터를 백업하기 위해 사용되는 미디어 조각에 레이블을 지정하려면 이 확인란을 선택합니다.
  - **재사용 가능**: 재사용 가능으로 표시된 미디어에 레이블을 지정하려면 이 확인란을 선택합니다.
- **레이블 유형:** 미디어 레이블의 유형을 선택합니다.
  - **바코드:** 미디어 레이블로 미디어 바코드를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.
  - **컴퓨터 및 날짜:** NetVault Backup 서버 이름, 현재 날짜 및 시드 번호를 사용하여 문자열을 생성하려면 이 옵션을 선택합니다.
  - **사용자**: 사용자 정의 레이블을 할당하려면 사용자를 선택하고 다음과 같은 세부 정보를 입력합니다.
    - **레이블**: 미디어 레이블로 사용할 문자열을 입력합니다. NetVault Backup은 문자열에 "%" 문자를 지원하지 않습니다. 미디어 레이블에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자는 포함될 수 있지만 영어가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다.

> **참고:** 미디어 및 그룹 레이블에는 길이 제한이 없습니다. 하지만 미디어 레이블, 바코드 및 그룹 레이블에 대한 결합된 표시 범위는 100자입니다. 따라서 미디어 및 그룹 레이블에 최대 40~50자를 사용하는 것이 좋습니다.

  - **시드**: 개별 미디어 항목을 식별하기 위해 NetVault Backup에서는 일련 번호를 사용자 정의 문자열에 추가합니다. 시드 매개 변수에서 시퀀스에 대한 초기값을 제공합니다. 이 값은 각 미디어 항목에 대하여 1씩 증가합니다. 시드에 대한 기본값은 1입니다.

- **그룹 레이블**: 미디어 항목을 그룹에 추가하려면 목록에서 그룹 레이블을 선택합니다. 새 그룹 레이블을 생성하려면 문자열을 입력합니다. 그룹 레이블에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자는 포함될 수 있지만 영어가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다.

  그룹 레이블은 대소문자를 구분합니다. NetVault Backup에서는 미디어 그룹을 만들고 사용할 때 미디어 그룹 레이블에서 대문자와 소문자를 구분하지 않습니다.

- **미디어 항목 선택**: 해당하는 방법을 선택합니다.
  - **개별 미디어 항목 선택:** 미디어 목록에서 레이블을 지정할 개별 미디어 항목을 선택합니다. 연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다. 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다.
  - **모든 미디어 항목 선택**: 목록에서 모든 미디어 항목에 레이블을 지정하려면 **목록의 모든 미디어** 확인란을 선택합니다.

- **'LABEL'을 입력하여 요청을 확인**: 대량 레이블 지정을 확인하려면 상자에 LABEL을 입력합니다. 이 문자열은 대소문자를 구분하지 않습니다.

5 **확인**을 클릭합니다.

목록 보기에서 단일 테이프에 레이블 지정

단일 테이프 레이블을 지정하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭하고 장치 목록에서 ▶ 아이콘을 클릭하여 테이프가 포함된 라이브러리를 엽니다.

2 테이프가 드라이브에 로드되면 드라이브 또는 해당 드라이브 관리 아이콘 을 클릭합니다.

  그렇지 않으면 **슬롯** 링크 또는 해당 슬롯 관리 아이콘 을 클릭하여 슬롯 브라우저를 엽니다. 슬롯 목록에서 테이프가 있는 슬롯을 선택합니다.

3 **레이블**을 클릭하고 **미디어 레이블** 대화 상자에서 다음과 같은 옵션을 구성합니다.

표 95. 단일 테이프에 레이블 지정(목록 보기)

옵션	설명
레이블	테이프에 대한 레이블을 지정합니다. 레이블에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. NetVault Backup은 문자열에 "%" 문자를 지원하지 않습니다. 미디어 및 그룹 레이블에는 길이 제한이 없습니다. 그러나 미디어 레이블, 바코드 및 그룹 레이블에 대해 결합된 표시 범위를 100자입니다. 따라서 미디어 및 그룹 레이블에 최대 40~50자를 사용하는 것이 좋습니다.
그룹 레이블	테이프를 그룹에 추가하려면 목록에서 그룹 레이블을 선택합니다. 그룹 레이블을 생성하려면 문자열을 입력합니다. 레이블에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. 그룹 레이블은 대소문자를 구분합니다.
오프사이트 위치	테이프의 오프사이트 위치를 지정합니다.

4 **확인**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

트리 보기에서 단일 테이프에 레이블 지정

단일 테이프 레이블을 지정하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭하고 장치 목록에서 테이프가 포함되어 있는 라이브러리를 엽니다.

2 슬롯 목록에서 테이프가 있는 슬롯을 클릭한 다음에 **속성**을 클릭합니다.

3 **미디어 레이블** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성합니다.

표 96. 단일 테이프에 레이블 지정(트리 보기)

옵션	설명
미디어 레이블	테이프에 대한 레이블을 지정합니다. 레이블에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. NetVault Backup은 문자열에 "%" 문자를 지원하지 않습니다. 미디어 및 그룹 레이블에는 길이 제한이 없습니다. 그러나 미디어 레이블, 바코드 및 그룹 레이블에 대해 결합된 표시 범위를 100자입니다. 따라서 미디어 및 그룹 레이블에 최대 40~50자를 사용하는 것이 좋습니다.
그룹 레이블	테이프를 그룹에 추가하려면 목록에서 그룹 레이블을 선택합니다. 그룹 레이블을 생성하려면 문자열을 입력합니다. 레이블에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. 그룹 레이블은 대소문자를 구분합니다.
오프사이트 위치	테이프의 오프사이트 위치를 지정합니다.
테이프 형식	Windows에서는 **MTF**를 선택하고 Linux/UNIX에서는 **CPIO**를 선택합니다.

4 요구 사항에 따라 **읽기 전용** 또는 **사용할 수 없음** 확인란을 선택합니다.

5 **확인**을 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

테이프 미디어 비우기

테이프 비우기는 테이프에 상주하는 백업 데이터를 삭제하거나 지웁니다. 비우기 작업은 테이프에서 NetVault Backup Backup 헤더를 제거하고 미디어 레이블을 삭제하고 그룹 연결을 제거합니다. 또한 테이프 비우기에서는 NetVault 데이터베이스로부터 선택된 테이프에 저장된 백업에 대한 인덱스를 제거합니다.

비우기를 한 후에는 NetVault Backup에서 이후의 백업 저장에 테이프를 사용할 수 있습니다.

테이프에 저장된 데이터를 의도적으로 제거하려면 NetVault Backup에서 비우고 이러한 용도로 설계된 도구를 통해 데이터를 안전하게 제거해야 합니다.

다음 섹션에서는 테이프 미디어를 비우는 데 사용할 수 있는 절차를 설명합니다.

- 목록 보기에서 라이브러리에 있는 여러 테이프 비우기
- 트리 보기에서 라이브러리에 있는 여러 테이프 비우기
- 목록 보기에서 단일 테이프 비우기
- 트리 보기에서 단일 테이프 비우기

목록 보기에서 라이브러리에 있는 여러 테이프 비우기

라이브러리에서 여러 테이프를 비우는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 라이브러리를 찾을 ▶ 아이콘을 클릭한 다음 해당 라이브러리 관리 아이콘 을 클릭합니다.

3 **테이프 라이브러리 관리** 페이지에서 **대량 비우기**를 클릭하고 다음 옵션을 구성합니다.

표 97. 대량 비우기

옵션	설명
목록의 모든 미디어	**비울 수 있는 미디어** 목록에서 모든 미디어 항목을 비우려면 이 확인란을 선택합니다.
비울 수 있는 미디어	특정 미디어 항목을 비우려면 이 목록에서 항목을 선택합니다. 연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다. 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다.
암호	NetVault Backup 서버의 암호를 입력합니다. NetVault Backup 서버의 암호를 설정하지 않은 경우 시스템의 루트 또는 관리자 암호를 제공합니다.
'BLANK'를 입력하여 요청을 확인	확인하려면 이 상자에 **BLANK**(대소문자 구분)를 입력합니다.

4 **확인**을 클릭합니다.

트리 보기에서 라이브러리에 있는 여러 테이프 비우기

라이브러리에서 여러 테이프를 비우는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 미디어 항목이 있는 라이브러리를 찾아 클릭합니다.

3 **대량 비우기**를 클릭합니다.

4 **미디어 대량 비우기** 대화 상자에서 다음과 같은 매개 변수를 구성합니다.

- **미디어 항목 선택**
  - **개별 미디어 항목 선택:** 미디어 목록에서 비우기를 할 개별 미디어 항목을 선택합니다. 연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다. 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다.
  - **모든 미디어 항목 선택:** 목록에서 모든 미디어 항목을 비우려면 **목록의 모든 미디어** 확인란을 선택합니다.
- **암호:** NetVault Backup 서버의 암호를 입력합니다.
- **'BLANK'를 입력하여 요청 확인:** 대량 비우기를 확인하려면 상자에 BLANK를 입력합니다. 이 문자열은 대소문자를 구분하지 않습니다.

5 **확인**을 클릭합니다.

참고: 이 절차는 NetVault SmartDisk 장치를 비우는 데는 사용할 수 없습니다.

목록 보기에서 단일 테이프 비우기

단일 테이프를 비우는 방법은 다음과 같습니다.

1 **장치 관리** 페이지에서 테이프를 비우려면 다음을 수행합니다.

   a 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭하고 장치 목록에서 ▶ 아이콘을 클릭하여 테이프가 포함된 라이브러리를 엽니다.

   b 테이프가 드라이브에 로드되면 드라이브 또는 해당 드라이브 관리 아이콘 을 클릭합니다.

   그렇지 않으면 **슬롯** 링크 또는 해당 슬롯 관리 아이콘 을 클릭하여 슬롯 브라우저를 엽니다. 슬롯 목록에서 테이프가 있는 슬롯을 선택합니다.

2 **저장소 탐색** 페이지에서 테이프를 비우려면 다음을 수행합니다.

   a 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다.

   b **테이프 저장소 탐색**을 클릭합니다. 미디어 항목 목록에서 테이프를 선택하고 **미디어 탐색**을 클릭합니다.

3 **비어 있음**을 클릭한 다음 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

트리 보기에서 단일 테이프 비우기

단일 테이프를 비우는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭하고 테이프가 있는 슬롯을 클릭합니다.

2 **비어 있음**을 클릭한 다음 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

테이프 미디어 스캔

스캔 방법을 사용하여 테이프에 저장된 모든 백업을 쿼리하고 지정된 NetVault Backup 서버의 데이터베이스에서 인덱싱되지 않은 백업을 가져올 수 있습니다. 또한 **스캔** 방법을 사용하여 "외부" 테이프를 NetVault 데이터베이스로 가져올 수 있습니다.

데이터베이스로 백업을 가져오려면 NetVault Backup 서버가 백업을 수행하는 원래 서버와 동일한 NetVault Backup 컴퓨터 이름을 가져야 합니다. 테이프를 스캔하는 데 걸리는 시간은 가져와야 하는 백업 수와 백업 인덱스 크기에 따라 달라집니다. 이 스캔 프로세스는 테이프에서 데이터를 읽지 않습니다. 이 프로세스는 각 백업 저장 집합의 인덱스를 읽기 위해 백업 시작 및 종료 사이를 건너뜁니다.

NetVault Backup 버전 이하에서 생성한 인덱스를 검색할 수 있습니다. 서버가 동일한 인덱스 버전을 사용하지 않으면 이전 버전의 NetVault Backup로 생성된 인덱스를 검색할 수 없습니다. 인덱스 버전이 지원되지 않으면 인덱스를 가져오지 못하고 메시지가 로그에 생성됩니다.

NetVault Backup이 NetVault 데이터베이스에서 해당 항목에 관한 정보를 찾을 수 없는 경우에 테이프가 "외부"로 표시됩니다. 이 문제는 테이프가 라이브러리들 사이에서 교환되는 경우, NetVault Backup 서버에서 제거되는 경우 또는 다른 NetVault Backup 서버에서 제어하는 장치로 로드되는 경우에 발생할 수 있습니다. NetVault Backup에서는 사용자가 테이프를 스캔하고 미디어 정보를 NetVault 데이터베이스로 가져올 때까지는 외부 테이프에 저장된 데이터를 처리할 수 없습니다. 스캔 프로세스에서는 테이프에서 헤더 정보를 검색하여 이 정보를 NetVault 데이터베이스에 추가합니다.

다음 섹션에서는 테이프 미디어를 스캔하는 데 사용할 수 있는 절차를 설명합니다.

- 목록 보기에서 라이브러리에 있는 모든 테이프 스캔
- 트리 보기에서 라이브러리에 있는 모든 테이프 스캔
- 목록 보기에서 단일 테이프 스캔
- 트리 보기에서 단일 테이프 스캔

목록 보기에서 라이브러리에 있는 모든 테이프 스캔

라이브러리의 모든 테이프를 스캔하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.
2. 장치 목록에서 라이브러리를 찾을 ▶ 아이콘을 클릭한 다음 해당 라이브러리 관리 아이콘 을 클릭합니다.
3. **테이프 라이브러리 관리** 페이지에서 **모두 스캔**을 클릭합니다. (NetVault Backup에서 프로세스를 시작하지 못할 경우 **강제 스캔**을 클릭합니다.)
4. **장치 스캔** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.
   - **가져온 백업의 최소 수명:** 이 옵션은 NetVault 데이터베이스에서 가져온 백업의 최소 수명을 지정합니다. 이 옵션은 NetVault 데이터베이스에서 사용할 수 없는 백업에만 적용됩니다.

     이 옵션의 기본값은 7일입니다. Media Manager 설정을 수정하여 기본 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 Media Manager에 대한 일반 설정 구성을 참조하십시오.

     현재 세션의 최소 수명 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 최소 수명 설정은 일수로 지정됩니다.

     이 옵션에 설정된 값에 따라 가져온 백업의 만료 시간은 다음과 같이 수정됩니다.

     - 백업이 이미 만료된 경우 만료 시간이 지정된 최소 수명으로 설정합니다. 0을 지정하면 만료된 저장 집합의 만료 시간이 1시간으로 지정됩니다.
     - 백업이 지정된 기간 전에 만료되는 일정인 경우 만료 시간이 지정된 최소 수명으로 설정됩니다.

- 백업이 지정된 기간 이후에 만료되는 일정인 경우 만료 시간이 변경되지 않습니다. 그러한 백업의 경우 백업 수명 설정이 만료 시간을 결정합니다.

스캔을 클릭하여 스캔 프로세스를 시작하고 대화 상자를 닫습니다.

트리 보기에서 라이브러리에 있는 모든 테이프 스캔

라이브러리의 모든 테이프를 스캔하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 라이브러리를 찾아 클릭합니다.

3 **스캔**을 클릭합니다. (NetVault Backup에서 프로세스를 시작하지 못할 경우 **강제 스캔**을 클릭합니다.)

4 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

목록 보기에서 단일 테이프 스캔

단일 테이프를 스캔하는 방법은 다음과 같습니다.

1 다음 방법 중 하나를 사용하여 스캔할 테이프를 선택합니다.

- **장치 관리** 페이지에서 테이프를 선택하려면 다음을 수행합니다.

  a 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭하고 장치 목록에서 ▶ 아이콘을 클릭하여 테이프가 포함된 라이브러리를 엽니다.

  b 테이프가 드라이브에 로드되면 드라이브 또는 해당 드라이브 관리 아이콘 을 클릭합니다.

  그렇지 않으면 **슬롯** 링크 또는 해당 슬롯 관리 아이콘 을 클릭하여 슬롯 브라우저를 엽니다. 슬롯 목록에서 테이프가 있는 슬롯을 선택합니다.

- **저장소 탐색** 페이지에서 테이프를 선택하려면 다음을 수행합니다.

  a 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다.

  b **테이프 저장소 탐색**을 클릭합니다. 미디어 항목 목록에서 테이프를 선택하고 **미디어 탐색**을 클릭합니다.

2 **스캔**을 클릭합니다.

3 **장치 스캔** 대화 상자에서 다음 옵션을 구성할 수 있습니다.

- **가져온 백업의 최소 수명:** 이 옵션은 NetVault 데이터베이스에서 가져온 백업의 최소 수명을 지정합니다. 이 옵션은 NetVault 데이터베이스에서 사용할 수 없는 백업에만 적용됩니다.

  이 옵션의 기본값은 7일입니다. Media Manager 설정을 수정하여 기본 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 Media Manager에 대한 일반 설정 구성을 참조하십시오.

  현재 세션의 최소 수명 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 최소 수명 설정은 일수로 지정됩니다.

  이 옵션에 설정된 값에 따라 가져온 백업의 만료 시간은 다음과 같이 수정됩니다.

  - 백업이 이미 만료된 경우 만료 시간이 지정된 최소 수명으로 설정합니다. 0을 지정하면 만료된 저장 집합의 만료 시간이 1시간으로 지정됩니다.
  - 백업이 지정된 기간 전에 만료되는 일정인 경우 만료 시간이 지정된 최소 수명으로 설정됩니다.

- 백업이 지정된 기간 이후에 만료되는 일정인 경우 만료 시간이 변경되지 않습니다. 그러한 백업의 경우 백업 수명 설정이 만료 시간을 결정합니다.

스캔을 클릭하여 스캔 프로세스를 시작하고 대화 상자를 닫습니다.

트리 보기에서 단일 테이프 스캔

단일 테이프를 스캔하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **장치 관리**를 클릭합니다.

2 장치 목록에서 테이프가 있는 슬롯을 클릭합니다.

3 **스캔**을 클릭합니다. (NetVault Backup에서 프로세스를 시작하지 못할 경우 **강제 스캔**을 클릭합니다.)

테이프를 사용할 수 없음으로 표시

미디어가 손상되었거나 사용하기에 적당하지 않으면 "사용할 수 없음"으로 표시하여 어떤 작업에도 선택되지 않게 할 수 있습니다. **테이프 미디어 항목 탐색** 페이지에서 이 속성을 설정할 수 있습니다.

테이프를 사용할 수 없음으로 표시하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다.

2 **테이프 저장소 탐색**을 클릭합니다. 미디어 항목 목록에서 테이프를 선택하고 **미디어 탐색**을 클릭합니다.

3 테이프를 사용할 수 없음으로 표시하려면 **사용할 수 없음으로 표시**를 클릭합니다.

4 이 속성을 변경하려면 테이프를 선택하고 **사용 가능으로 표시**를 클릭합니다.

테이프를 읽기 전용으로 표시

테이프를 "읽기 전용"으로 표시하여 추가 쓰기를 막을 수 있습니다.

테이프에 대하여 이 속성을 활성화시키는 방법은 두 가지가 있습니다.

- 대상 집합에서 **백업 후에 미디어 추가 쓰기 방지**를 설정하여 백업이 완료된 후에 테이프에 대한 쓰기 방지를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 미디어 공유 옵션 구성을 참조하십시오.
- 또는 **테이프 미디어 항목 탐색** 페이지에서 읽기 전용 속성을 설정할 수도 있습니다. 지침은 이 섹션에 나와 있습니다.

테이프를 읽기 전용으로 표시하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다.

2 **테이프 저장소 탐색**을 클릭합니다. 미디어 항목 목록에서 테이프를 선택하고 **미디어 탐색**을 클릭합니다.

3 테이프를 읽기 전용으로 표시하려면 **읽기 전용으로 표시**를 클릭합니다.

4 이 속성을 변경하려면 테이프를 선택하고 **쓰기 가능으로 표시**를 클릭합니다.

중요: 쓰기 작업 중에 SCSI 오류가 발생하면 추가 쓰기를 막기 위해 미디어를 "읽기 전용"으로 표시할 수 있습니다. 이 오류가 발생하면 하드웨어 오류를 확인합니다. 테이프 또는 미디어 오류가 발견되지 않으면 테이프를 "쓰기 가능"으로 설정합니다.

테이프 재사용 표시

미디어에 저장된 마지막 저장 집합이 만료되면 해당 미디어는 자동으로 재사용으로 표시됩니다. **테이프 미디어 항목 탐색** 페이지에서 이 속성을 수동으로 설정할 수도 있습니다. NetVault Backup는 테이프를 재사용할 때 테이프의 기존 데이터를 덮어씁니다.

수동으로 미디어에 재사용 표시를 하는 경우에 NetVault Backup에서는 미디어 레이블 및 그룹 연결을 유지합니다. 이러한 미디어를 재사용하려면 대상 집합의 **미디어 재사용** 옵션을 **모든** 또는 **대상 미디어와 같은 그룹 레이블** 중의 하나로 설정해야 합니다.

테이프에 수동으로 재사용 표시를 하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다.

2 **테이프 저장소 탐색**을 클릭합니다. 미디어 항목 목록에서 테이프를 선택하고 **미디어 탐색**을 클릭합니다.

3 **재사용**을 클릭한 다음에 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

오프라인 테이프 제거

다음 절차를 사용하여 오프라인 테이프를 제거할 수 있습니다.

오프라인 테이프를 제거하면 해당 테이프에 관한 정보가 NetVault 데이터베이스에서 삭제됩니다. 하지만 테이프에 저장된 백업은 삭제되지 않습니다. 테이프에 저장된 백업을 사용하려면 테이프를 스캔하고 미디어 정보를 NetVault 데이터베이스로 가져와야 합니다.

오프라인 테이프를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다.

2 **테이프 저장소 탐색**을 클릭합니다. 미디어 항목 목록에서 제거하려는 테이프를 선택하고 **미디어 탐색**을 클릭합니다.

   오프라인 테이프만 NetVault Backup에서 제거할 수 있습니다.

3 **제거**를 클릭한 다음 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

저장 집합 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 저장 집합 세부 정보 보기
- 저장 집합 만료 옵션 구성
- 디스크 기반 저장소 장치에서 저장 집합 삭제
- 테이프 기반 저장소 장치에서 저장 집합 삭제

저장 집합 세부 정보 보기

저장 집합의 세부 정보를 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다.

2 저장 집합이 디스크 기반 저장소 장치에 저장된 경우 **디스크 저장소 탐색**을 클릭합니다. 리포지토리 테이블에서 장치를 선택하고 **리포지토리 탐색**을 클릭합니다.

3 저장 집합이 물리적 또는 가상 테이프에 저장된 경우 **테이프 저장소 탐색**을 클릭합니다. 미디어 항목 목록에서 테이프를 선택하고 **미디어 탐색**을 클릭합니다.

4 저장 집합 목록에서 대상 저장 집합을 선택하고 **저장 집합 조사**를 클릭합니다.

5 저장 집합 정보 페이지에서 다음과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.

- **작업:** 작업 ID 번호 및 인스턴스 ID 번호
- **제목:** 작업 이름
- **태그:** 저장 집합에 할당된 태그
- **서버:** NetVault Backup 서버의 이름
- **클라이언트:** 저장 집합이 생성되는 NetVault Backup 클라이언트의 이름.
- **플러그인:** 저장 집합을 만드는 데 사용되는 플러그인의 이름.
- **날짜:** 저장 집합 만든 날짜.
- **만료 시간:** 저장 집합 만료 날짜 및 시간.
- **증분:** 증분 백업 여부.
- **아카이브:** 아카이브 옵션 선택 여부.
- **크기:** 저장 집합 크기.

6 미디어 항목 목록을 보려면 **미디어 목록**을 클릭합니다.

나타나는 대화 상자에서 다음 세부 정보를 볼 수 있습니다.

- **백업 크기:** 이 영역에는 바이트 수로 저장 집합의 총 크기가 표시됩니다.
- **데이터 세그먼트 표:** 이 표에는 데이터 세그먼트가 포함된 미디어 항목에 관한 정보가 표시됩니다. 미디어 레이블, 미디어 그룹 레이블, 스트림 ID, 시작 바이트 번호, 마지막 바이트 번호 및 미디어 위치와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- **인덱스 세그먼트 표:** 이 표에는 인덱스 세그먼트가 포함된 미디어 항목에 관한 정보가 표시됩니다. 미디어 레이블 및 미디어 위치를 볼 수 있습니다.

닫기를 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

저장 집합 만료 옵션 구성

NetVault Backup는 백업에 대하여 세대 및 시간 기준 만료 방법을 지원합니다. 백업 고급 옵션 집합에서 이러한 옵션을 지정할 수 있습니다. 또한 **만료 변경** 방법을 사용하여 나중에 만료 날짜 또는 생성 횟수를 설정하거나 변경할 수 있습니다.

이 섹션에서는 **만료 변경** 방법을 사용하여 만료 기한 또는 최대 생성 횟수를 설정하는 방법을 설명합니다. **백업 수명**에 대한 자세한 내용은 백업 만료 옵션 설정을(를) 참조하십시오.

백업에 종속 백업이 있는 경우 다음을 수행하도록 선택할 수 있습니다.

- 모든 종속 백업이 만료될 준비가 될 때까지 저장 집합 제거 연기
- 일정에 따른 저장 집합 강제 제거

백업 만료 방법 및 만료 규칙에 대한 자세한 내용은 백업 만료을(를) 참조하십시오.

저장 집합 만료 옵션을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다.

2 저장 집합이 디스크 기반 저장소 장치에 저장된 경우 **디스크 저장소 탐색**을 클릭합니다. 리포지토리 테이블에서 장치를 선택하고 **리포지토리 탐색**을 클릭합니다.

3 저장 집합이 물리적 또는 가상 테이프에 저장된 경우 **테이프 저장소 탐색**을 클릭합니다. 미디어 항목 목록에서 테이프를 선택하고 **미디어 탐색**을 클릭합니다.

4 저장 집합 목록에서 대상 저장 집합을 선택하고 **저장 집합 조사**를 클릭합니다.

5 **만료 변경**을 클릭하고 다음 옵션을 구성합니다.

표 98. 저장 집합 만료 기간 변경

옵션	설명
만료 날짜 변경	시간 기준 만료를 구성하려면 이 확인란을 선택하고 다음 중의 하나를 수행합니다. • **켜기** 옵션을 선택하고 해당 상자에서 날짜 및 시간을 입력하거나 선택합니다. • 또는 **안 함** 옵션을 선택하여 백업을 무기한 유지합니다. **참고:** 시간 기반 만료에서 시간 구성 요소(HH:MM)는 실제 만료 시간을 나타내지 않습니다. 이는 백업 만료가 예정된 시간을 나타낼 뿐입니다. 실제 만료 시간은 Media Manager가 만료시켜야 할 백업을 확인하기 위해 미디어 데이터베이스를 스캔하는 간격에 따라 결정됩니다. 두 스캔 사이의 기본 간격은 60분입니다. 따라서 만료 시간을 10:20으로 설정하면 백업은 실제로 11:00에 만료됩니다. **mediamgr.cfg** 파일에서 이 기본 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 백업 만료 스캔에 대한 기본 간격 구성을 참조하십시오.
생성 주기 변경	생성 기준 만료를 구성하려면 이 확인란을 선택하고 다음 중의 하나를 수행합니다. • **다음 이후 삭제** 옵션을 선택하고 관련된 상자에서 전체 백업의 수를 입력하거나 선택합니다. • 또는 **안 함** 옵션을 선택하여 백업을 무기한 유지합니다.
강제 만료	기본적으로 어떤 백업에 종속된 백업이 있으면 이 백업의 만료는 모든 종속된 백업이 만료될 준비가 될 때까지 지연됩니다. 이 확인란을 선택하면 만료 일정에 따라 백업을 만료시킬 수 있습니다. 이 동작을 강제로 수행하면 종속된 증분 및 차등 백업을 일찍 만료시킬 수 있습니다. 이 규칙을 모든 백업에 전역으로 적용하려면 Media Manager 설정을 수정합니다. 자세한 내용은 종속 백업에 대한 만료 규칙 구성을 참조하십시오. Media Manager에 대한 **만료 타이밍 제어** 옵션이 **항상 강제 적용**으로 설정되어 있으면 이 확인란의 상태에 관계 없이 **강제 만료** 옵션이 사용됩니다.

6 **확인**을 클릭하여 설정을 저장합니다.

중요:

- 전체 백업에 대하여 **만료 날짜 변경** 및 **생성 주기 변경** 옵션을 양쪽 모두 설정한 경우에는 두 조건이 만족된 경우에만 백업이 만료됩니다. 예를 들어 **다음 전체 백업 횟수 이후 삭제** 옵션을 전체 백업 4회로 설정하고 **다음 이후 삭제** 옵션을 30일로 설정한 경우에는 4회의 전체 백업과 30일 이후에 백업이 만료됩니다.
- 디스크 기반 저장소 장치(예: Quest DR Series 시스템, NetVault SmartDisk 또는 데이터 도메인 시스템)에 저장된 백업이 만료되면 해당 백업은 장치에서 삭제됩니다. 장치를 스캔하여 삭제된 백업을 가져올 수 없습니다.

복원 작업 생성 페이지에서 저장 집합 만료 옵션을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **복원 작업 생성**을 클릭합니다.

복원 작업 생성 — 저장 집합 선택 페이지의 저장 집합 표에 사용 가능한 저장 집합 목록이 나와 있습니다.

2 만료 날짜 및 시간을 변경할 저장 집합을 선택합니다.

3 **만료** 필드에서 만료 날짜 및 시간 설정을 클릭합니다.

4 미디어 관리 - 저장 집합 만료 날짜 변경 페이지에서 사용할 수 있는 옵션을 구성합니다. 표 98을(를) 참조하십시오.

디스크 기반 저장소 장치에서 저장 집합 삭제

디스크 기반 저장소 장치에서 저장 집합을 삭제하면 인덱스가 NetVault 데이터베이스에서 제거되고 해당 백업이 장치에서 제거됩니다. 장치를 스캔하여 삭제된 백업을 가져올 수 없습니다.

백업에 종속 백업이 있는 경우 다음을 수행하도록 선택할 수 있습니다.

- 모든 종속 백업이 만료될 준비가 될 때까지 저장 집합 제거 연기
- 저장 집합 즉시 강제 제거

중요: 여기에서 선택한 것에 관계없이 Media Manager의 **타이밍 제어 만료** 옵션이 **항상 강제 적용**으로 설정되어 있으면 저장 집합이 즉시 제거됩니다. 전체 설정에 대한 자세한 내용은 종속 백업에 대한 만료 규칙 구성을 참조하십시오.

디스크 기반 저장소 장치에서 저장 집합을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다.

2 **저장소 탐색** 페이지에서 **디스크 저장소 탐색**을 클릭합니다. 리포지토리 테이블에서 장치를 선택하고 **리포지토리 탐색**을 클릭합니다.

3 여러 저장 집합을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

   a 저장 집합 목록에서 삭제하려는 저장 집합을 선택합니다.

   연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다. 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다.

   b **저장 집합 제거**를 클릭합니다.

   c **저장 집합 제거** 대화 상자에서 선택한 저장 집합의 중복 제거를 원하는 경우 **선택한 저장 집합과 연결된 모든 중복 제거** 확인란을 선택합니다.

   d **제거 타이밍 옵션 선택**에서 저장 집합을 즉시 강제로 제거할지, 모든 종속 저장 집합이 만료 날짜에 도달할 때까지 제거를 연기할지를 지정합니다.

      - **제거를 위한 표시:** 이 옵션을 사용하여 제거하기 위해 선택한 저장 집합을 표시합니다. 저장 집합의 종속 증분 또는 차등 백업이 존재하지 않으면 저장 집합이 즉시 제거됩니다. 저장 집합에 종속 증분 또는 차등 백업이 존재하는 경우 모든 종속 백업이 만료 날짜에 도달한 이후에만 저장 집합이 제거됩니다.

      - **즉시 강제 제거:** 이 옵션을 사용하여 선택한 저장 집합을 즉시 제거합니다. 이 백업이 만료 날짜에 도달하지 않았더라도 선택한 저장 집합에 대해 존재하는 종속 증분 및 차등 백업도 즉시 제거됩니다.

   e **확인**을 클릭합니다.

4 저장 집합을 삭제하기 전에 조사하려면 다음을 수행합니다.

   a 저장 집합 목록에서 삭제하려는 저장 집합을 선택하고 **저장 집합 조사**를 클릭합니다.

b **제거**를 클릭합니다.

c **저장 집합 제거** 대화 상자에서 선택한 저장 집합의 중복 제거를 원하는 경우 **이 저장 집합과 연결된 모든 중복 제거** 확인란을 선택합니다.

d **제거 타이밍 옵션 선택**에서 저장 집합을 즉시 강제로 제거할지, 모든 종속 저장 집합이 만료 날짜에 도달할 때까지 제거를 연기할지를 지정합니다.

- **제거를 위한 표시:** 이 옵션을 사용하여 제거하기 위해 선택한 저장 집합을 표시합니다. 저장 집합의 종속 증분 또는 차등 백업이 존재하지 않으면 저장 집합이 즉시 제거됩니다. 저장 집합에 종속 증분 또는 차등 백업이 존재하는 경우 모든 종속 백업이 만료 날짜에 도달한 이후에만 저장 집합이 제거됩니다.
- **즉시 강제 제거:** 이 옵션을 사용하여 선택한 저장 집합을 즉시 제거합니다. 이 백업이 만료 날짜에 도달하지 않았더라도 선택한 저장 집합에 대해 존재하는 종속 증분 및 차등 백업도 즉시 제거됩니다.

e **확인**을 클릭합니다.

테이프 기반 저장소 장치에서 저장 집합 삭제

테이프 기반 저장소 장치에서 저장 집합을 삭제하는 작업은 근본적으로 NetVault 데이터베이스에서 인덱스를 제거하는 작업과 관련이 있습니다. 여전히 백업 인덱스를 NetVault 데이터베이스로 가져오기 위하여 미디어를 스캔하고 백업을 사용할 수 있습니다.

백업에 종속 백업이 있는 경우에 다음을 수행하도록 선택할 수 있습니다.

- 모든 종속 백업이 만료될 준비가 될 때까지 저장 집합 제거 연기
- 저장 집합 즉시 강제 제거

중요: 여기에서 선택한 것에 관계없이 Media Manager의 **타이밍 제어 만료** 옵션이 **항상 강제 적용**으로 설정되어 있으면 저장 집합이 즉시 제거됩니다. 전체 설정에 대한 자세한 내용은 종속 백업에 대한 만료 규칙 구성을 참조하십시오.

테이프 기반 저장소 장치에서 저장 집합을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **저장소 탐색**을 클릭합니다.

2 **저장소 탐색** 페이지에서 **테이프 저장소 탐색**을 클릭합니다. 미디어 항목 목록에서 테이프를 선택하고 **미디어 탐색**을 클릭합니다.

3 저장 집합 목록에서 삭제하려는 저장 집합을 선택하고 **저장 집합 조사**를 클릭합니다.

4 **제거**를 클릭합니다.

5 **저장 집합 제거** 대화 상자에서 선택한 저장 집합의 중복 제거를 원하는 경우 **이 저장 집합과 연결된 모든 중복 제거** 확인란을 선택합니다.

6 **제거 타이밍 옵션 선택**에서 저장 집합을 즉시 강제로 제거할지, 모든 종속 저장 집합이 만료 날짜에 도달할 때까지 제거를 연기할지를 지정합니다.

- **제거를 위한 표시:** 이 옵션을 사용하여 제거하기 위해 선택한 저장 집합을 표시합니다. 저장 집합의 종속 증분 또는 차등 백업이 존재하지 않으면 저장 집합이 즉시 제거됩니다. 저장 집합에 종속 증분 또는 차등 백업이 존재하는 경우 모든 종속 백업이 만료 날짜에 도달한 이후에만 저장 집합이 제거됩니다.
- **즉시 강제 제거:** 이 옵션을 사용하여 선택한 저장 집합을 즉시 제거합니다. 이 백업이 만료 날짜에 도달하지 않았더라도 선택한 저장 집합에 대해 존재하는 종속 증분 및 차등 백업도 즉시 제거됩니다.

7 **확인**을 클릭합니다.

14

사용자 및 그룹 계정 관리

- 사용자 계정 정보
- 사용자 및 그룹 권한 및 사전 설정 정보
- 사용자 계정 만들기
- 사용자 계정 수정
- 사용자 계정 삭제
- 암호 정책 설정
- 보안 모드 사용
- 사전 설정 사용
- 사용자 권한
- 사전 정의된 사전 설정
- Active Directory와 NetVault Backup의 통합

사용자 계정 정보

NetVault Backup 관리자는 다양한 사용자 계정을 설정하고, 사용자가 수행해야 하는 기능을 바탕으로 이러한 계정에 적절한 권한, 그룹 구성원 자격 및 할당량을 할당할 수 있습니다.

예를 들어 관리자는 데이터베이스 관리자에 대한 사용자 계정을 만들고 이 계정에 데이터베이스 시스템의 백업 및 복원을 수행할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 이와 비슷하게 관리자는 클라이언트 또는 저장소 장치를 관리할 수 있는 사용자 계정을 만들 수 있습니다.

NetVault Backup에 다음과 같이 2개의 미리 정의된 사용자 계정이 있습니다.

- **admin:** NetVault Backup에 대한 관리자 계정.
- **default**: NetVault Backup에서 다양한 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 표준 사용자 계정.

이러한 사용자 계정을 사용하여 NetVault Backup WebUI 및 CLI에서 다양한 작업을 수행합니다. **admin** 및 **default** 사용자 계정에는 NetVault Backup의 모든 권한이 할당됩니다. 기본적으로 **admin** 및 **default** 사용자 계정에는 암호가 할당되지 않습니다. NetVault Backup 서버에 대한 무단 액세스를 방지하기 위해 이러한 사용자 계정에 보안 암호를 할당할 수 있습니다.

> **참고:** NetVault Backup에서 관리자 계정만 사용자 계정을 생성 및 관리할 수 있습니다. 관리자가 아닌 사용자 계정은 자신의 암호를 변경하거나 다시 설정하는 것만 가능합니다.

해당 환경에서 Active Directory(AD)를 사용하는 경우에는 AD 사용자를 NetVault Backup과 통합하고 사용자 그룹을 관리할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Active Directory와 NetVault Backup의 통합을 참조하십시오.

사용자 및 그룹 권한 및 사전 설정 정보

권한은 NetVault Backup에서 특정 작업을 수행할 수 있는 권한입니다.

NetVault Backup에서 작업을 달성하려면 필요한 NetVault Backup 권한이 사용자에게 있어야 합니다. 사용자에게 권한이 없으면 요청이 거부됩니다. NetVault Backup에서는 감사자 데몬(nvavp)에서 사용자나 사용자 그룹에게 부여된 권한을 기준으로 사용자 요청에 권한을 부여합니다. NetVault Backup의 사용자 및 사용자 그룹 권한의 유형에 대한 자세한 내용은 사용자 권한을(를) 참조하십시오.

사전 설정은 사용자 권한의 집합입니다. 사전 설정을 이용하면 사용자 권한 할당 작업을 쉽게 할 수 있습니다. 각 사용자 계정에 개별 권한을 할당하는 대신에 관리자가 사전 설정을 할당할 수 있습니다. 사전 설정이 사용자에게 할당되면 사용자는 이 집합에 포함된 모든 권한을 받습니다.

NetVault Backup에는 특정 사용자 역할 및 사용자 그룹에 필요한 모든 권한을 포함하는 몇 가지 사전 정의된 사전 설정이 포함되어 있습니다. 사전 정의된 설정에는 다음이 포함됩니다. Administrator, Backup Administrator, Backup Operator, Media Operator, Monitor 및 Helpdesk. 이러한 집합에 포함된 권한에 대한 자세한 내용은 사전 정의된 사전 설정을(를) 참조하십시오.

또한 관리자는 백업 환경에 필요한 추가 사용자 역할에 대한 사용자 정의 사전 설정을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 사전 설정 사용을(를) 참조하십시오.

사용자 계정 만들기

사용자 및 그룹 계정 관리 페이지에서 사용자 계정을 생성할 수 있습니다. NetVault Backup에서는 관리자만 사용자 계정을 생성하고 관리할 수 있습니다.

사용자 계정을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.

2 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **사용자 추가**를 클릭합니다.

그림 27. 사용자 및 그룹 계정 관리 페이지



NetVault Backup에서는 사용자 계정을 만들고 이 사용자에게 기본 이름인 **새 사용자**(또는 기본 이름이 사용 중인 경우 "새 사용자 [n]")를 할당합니다.

기본적으로 테이블은 사용자 이름 기준으로 정렬됩니다.

필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

테이블의 오른쪽 상단에 있는 검색 상자를 사용하여 열에서 특정 필드 값 또는 텍스트가 포함된 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 테이블의 데이터는 검색 텍스트를 상자에 입력할 때 필터링됩니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

> **참고:** NetVault Backup 서버에서는 사용자 추가 절차를 완료하지 않고 종료할 경우 사용자 계정을 삭제하지 않습니다. 사용자 계정이 필요하지 않으면 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 이를 수동으로 삭제해야 합니다. 자세한 내용은 사용자 계정 삭제을(를) 참조하십시오.

3 다음 섹션에서 설명된 옵션을 구성합니다.

- 사용자 암호 설정
- 사용자 세부 정보 구성
- 사용자 그룹에 대한 클라이언트 및 미디어 그룹 구성원 자격 구성
- 권한 및 할당량을 사용자 계정에 부여
- 사용자 알림 프로필 설정

4 **완료**를 클릭하여 사용자 세부 정보를 저장합니다.

사용자 암호 설정

> **중요:** 로컬 NetVault Backup 사용자에 대한 암호를 할당하거나 업데이트만 할 수 있습니다. AD 사용자에 대한 암호 관리는 Active Directory를 통해서 관리합니다.

사용자 계정에 대한 암호를 설정하거나 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **암호 설정**을 클릭합니다.

2 기존 암호를 제거하고 빈 암호로 재설정하려면 **암호를 빈 암호로 재설정** 확인란을 선택합니다.

— 또는 —

사용자 암호를 설정하거나 변경하려면 다음 옵션을 구성합니다.

표 99. 사용자 암호

항목	설명
현재 암호	사용자 계정의 현재 암호를 입력합니다. 계정에 암호가 설정되지 않는 경우에는 빈 상태로 둡니다.
새 암호	사용자 계정에 대한 새 암호를 입력합니다. 암호에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다. 암호는 최대 100자입니다.
암호 확인	확인을 위해 암호를 다시 입력합니다.

3 **적용**을 클릭하여 사용자 세부 정보를 저장하고 사용자 설정 페이지로 돌아갑니다.

사용자 세부 정보 구성

> **중요:** **사용자 이름** 필드에 @ 기호를 사용하지 *마십시오*. NetVault Backup에서는 @ 기호가 포함된 이름을 도메인 사용자로 가정하고 사용자가 로그온할 때 자동으로 Active Directory를 사용하여 인증하려고 합니다.

사용자 이름, 연락처 정보 및 기타 세부 정보를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 **사용자 및 그룹 계정 관리**에서 **세부 정보 수정**을 클릭합니다.

2 다음 옵션을 구성합니다.

표 100. 사용자 세부 정보

항목	설명
확인	**확인**에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다. • **사용자 이름: 사용자 이름**에서 사용자 계정에 대한 고유한 이름을 입력합니다. 사용자 그룹, 역할 또는 실제 이름을 기준으로 이름을 할당할 수 있습니다. 사용자 이름에는 영숫자 및 영숫자가 아닌 문자가 포함될 수 있지만 라틴 문자가 아닌 문자는 포함될 수 없습니다 . 길이 제한은 없지만 모든 플랫폼에서 최대 20 문자를 사용하는 것이 좋습니다 . 다음 문자는 사용자 이름에서 지원되지 않습니다 . `" / \ : ; | * ? < >^` **참고:** 사용자 이름 필드에 @ 기호를 사용하지 *마십시오*. • **실제 이름: 실제 이름**에서 사용자의 실제 이름을 지정합니다.
연락처 정보	**연락처 정보**에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다. • **이메일-1**: 이 상자를 사용하여 사용자 계정에 기본 이메일 주소를 지정합니다. • **이메일-2**: 이 상자를 사용하여 사용자 계정에 대한 추가 이메일 주소를 지정합니다. • **이메일-3**: 이 상자를 사용하여 사용자 계정에 대한 추가 이메일 주소를 지정합니다. • **전화**: 이 상자를 사용하여 사용자 계정에 대한 전화 번호를 지정합니다. • **휴대폰**: 이 상자를 사용하여 사용자 계정에 대한 휴대폰 번호를 지정합니다. • **호출기**: 이 상자를 사용하여 사용자 계정에 대한 호출기 번호를 지정합니다. **참고:** 사용자 계정에 대한 알림 프로필을 구성한 경우에 **이메일-1** 상자에서 구성한 이메일 ID가 이메일 알림에 사용됩니다. 자세한 내용은 사용자 알림 프로필 설정을 참조하십시오.
세부 정보	**기타 세부 정보**에서 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다. • **워크스테이션**: 이 상자를 사용하여 워크스테이션 이름을 지정합니다. • **설명**: 이 상자를 사용하여 워크스테이션 설명을 지정합니다. • **위치:** 이 상자를 사용하여 워크스테이션 위치를 지정합니다. • **암호 사용 기간 제한 없음**: 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있습니다. 사용자 계정에 대한 암호 정책 설정을 적용하려면 이 옵션의 선택을 취소합니다. **참고:** 선택한 사용자에 대한 암호를 만료시킬 필요가 없으면 사용자 계정에 **암호 사용 기간 제한 없음** 옵션을 사용할 수 있습니다.

3 **적용**을 클릭하여 사용자 세부 정보를 저장하고 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지로 돌아갑니다.

사용자 그룹에 대한 클라이언트 및 미디어 그룹 구성원 자격 구성

사용자 계정 에 대한 클라이언트 및 미디어 그룹 구성원 자격을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **클라이언트 및 미디어 그룹 구성원 자격**을 클릭합니다.

로컬 사용자의 경우 **사용자** 탭을 선택하고 그룹의 경우 **그룹** 탭을 선택합니다.

2 **사용자에 대한 그룹 구성원 자격 편집** 페이지에서 클라이언트 및 미디어 그룹을 추가하거나 제거합니다.

표 101. 사용자 클라이언트 및 미디어 구성원 자격

항목	설명
클라이언트 그룹 구성원 자격	클라이언트 그룹을 추가하거나 제거하려면, 가 다음을 수행해야 합니다. • **클라이언트 그룹에 액세스 권한 부여:** 특정 클라이언트 그룹에 액세스 권한을 부여하려면 **비소속 그룹** 목록에서 그룹을 선택하고 **참가**를 클릭합니다. 선택한 클라이언트 그룹이 **소속 그룹** 목록으로 이동합니다. (연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다 . 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다 .) 클라이언트 그룹을 제거하려면 **소속 그룹** 목록에서 그룹을 선택하고 **탈퇴**를 클릭합니다 .
미디어 그룹 구성원 자격	미디어 그룹을 추가하거나 제거하려면 가 다음을 수행해야 합니다. • **미디어 그룹에 액세스 권한 부여:** 특정 미디어 그룹에 액세스 권한을 부여하려면 **비소속 그룹** 목록에서 미디어 그룹을 선택하고 **참가**를 클릭합니다. 선택한 미디어 그룹이 **소속 그룹** 목록으로 이동합니다. (연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다 . 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다 .) 미디어 그룹을 제거하려면 **소속 그룹** 목록에서 그룹을 선택하고 **탈퇴**를 클릭합니다 . • **모든 미디어 그룹에 액세스 권한 부여:** NetVault Backup 서버의 모든 미디어 그룹에 사용자가 액세스할 수 있도록 하려면 확인란을 선택합니다.

3 **적용**를 클릭하여 사용자에 대한 그룹 구성원 자격 정보를 저장하고 사용자 설정 페이지로 돌아갑니다.

권한 및 할당량을 사용자 계정에 부여

사용자 계정에 대한 사용자 권한과 작업 및 미디어 할당량을 부여하려면 다음을 수행합니다.

1 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **권한 및 할당량**을 클릭합니다.

로컬 사용자의 경우 **사용자** 탭을 선택하고 그룹의 경우 **그룹** 탭을 선택합니다.

2 적절한 사용자 권한과 작업 및 할당량을 부여합니다.

표 102. 사용자 권한 및 할당량

항목	설명
사용자 권한	사용자 권한을 부여하거나 취소하려면 다음을 수행합니다. • **모든 권한 부여**: 모든 권한을 사용자 계정에 부여하려면 **사용자에게 모든 권한 부여** 확인란을 선택합니다. • **특정 권한 부여:** 특정 권한을 부여하려면 **거부** 목록에서 권한을 선택하고 **추가**를 클릭합니다. 선택한 권한이 **부여** 목록으로 이동합니다. (연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다 . 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다 .) 권한을 취소하려면 **부여** 목록에서 권한을 선택하고 **제거**를 클릭합니다 . • **사전 설정 할당:** 사전 정의되거나 사용자 정의된 사전 설정을 할당하려면 **권한 사전 설정** 목록에서 사전 설정을 선택하고 **로드**를 클릭합니다. 사전 정의된 사전 설정은 이름 뒤에 나오는 ♦ 기호로 식별할 수 있습니다. 사전 설정을 사용자에게 할당하면 해당 집합에 포함된 모든 권한이 사용자에게 부여됩니다 . 선택한 권한이 **부여** 목록으로 이동합니다 . 사전 설정은 하나만 할당할 수 있습니다 . 새 사전 설정을 로드하면 새 권한 집합이 **부여** 목록을 덮어 씁니다 . 사전 설정 생성 , 수정 및 삭제에 대한 자세한 내용은 사전 설정 사용을 (를) 참조하십시오 .
미디어 할당량	사용자에 대한 미디어 할당량을 설정하려면 다음과 같이 해당하는 옵션을 구성합니다. • **무제한:** 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 양에 제한이 없이 미디어에 대한 액세스를 허용하려면 이 옵션을 사용합니다. • **최대:** 할당량 제한을 설정하려면 이 옵션을 선택합니다. 사용자가 사용할 수 있는 미디어의 크기를 입력하거나 선택합니다. 사용 할당량은 테라바이트 단위로 지정됩니다. 할당량 제한에 도달하면 사용자가 제출한 작업이 실패합니다. 미디어 사용량은 미디어 데이터베이스의 기존 레코드에서 계산합니다 . 저장 집합이 만료되면 해당 저장 집합에서 사용하는 미디어의 크기가 사용 가능한 풀에 추가됩니다 .
작업 할당량	사용자에 대한 작업 할당량을 설정하려면 해당하는 옵션을 구성합니다. • **무제한:** 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 수에 제한이 없이 작업에 대한 액세스를 허용하려면 이 옵션을 사용합니다. • **최대:** 할당량 제한을 설정하려면 이 옵션을 선택합니다. 사용자가 수행할 수 있는 작업의 최대 수를 입력합니다. 할당량 제한에 도달하면 사용자가 다른 작업을 제출할 수 없습니다 . 사용자가 수행하는 작업의 수는 스케줄러 데이터베이스의 기존 레코드에서 유도합니다 . 삭제된 작업 정의에 대하여 사용자는 동일한 수의 새 작업을 제출할 수 있습니다 .

3 **적용**을 클릭하여 사용자에 대한 그룹 구성원 자격 정보를 저장하고 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지로 돌아갑니다.

사용자 알림 프로필 설정

사용자 계정에 대한 알림 프로필을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **알림 프로필**을 클릭합니다.

로컬 사용자의 경우 **사용자** 탭을 선택하고 그룹의 경우 **그룹** 탭을 선택합니다.

2 이벤트 테이블에서 이벤트 클래스 및 이벤트 유형을 열고 사용하려는 알림 방법을 선택합니다.

표 103. 사용자 알림 프로필

항목	설명
이메일	이벤트가 발생할 때 사용자에게 이메일 알림을 보내려면 이 방법을 선택합니다. 사용자 알림은 **사용자 세부 정보** 페이지의 **이메일-1**에서 구성한 이메일 ID로 전달됩니다.
Windows 팝업 메시지	이벤트가 발생할 때 사용자에게 팝업 메시지를 표시하려면 이 방법을 선택합니다. 이 방법은 Windows 기반 클라이언트에서만 지원됩니다. 팝업 메시지를 차단하도록 방화벽이나 그 밖의 도구를 구성한 경우에는 팝업 메시지가 표시되지 않습니다. 최신 버전의 Windows에서는 팝업 메시지 알림 방법을 사용할 수 없습니다.

3 **적용**을 클릭하여 사용자 세부 정보를 저장하고 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지로 돌아갑니다.

사용자 계정 수정

사용자 계정을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.

2 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 사용자 계정을 선택하고 **세부 정보 수정**을 클릭합니다.

3 필요에 따라 사용자 설정을 수정합니다. 자세한 내용은 사용자 세부 정보 구성을(를) 참조하십시오.

4 **적용**을 클릭하여 사용자 세부 정보를 저장합니다.

사용자 계정 삭제

사용자 계정을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.

2 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 사용자 계정을 선택하고 **삭제**를 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **삭제**를 클릭하여 NetVault Backup 서버에서 사용자 계정을 제거합니다.

참고: **admin** 및 **default** 사용자 계정은 삭제할 수 없습니다.

암호 정책 설정

암호 정책은 사용자 암호에 대한 최대 기간을 정의하며 모든 *로컬* NetVault Backup 사용자에게 전체적으로 적용됩니다. UI에는 이 설정이 모든 사용자에게 적용되는 것으로 나타나지만 Active Directory에서 수립한 정책이 AD 사용자에 대한 NetVault Backup의 정책을 대체합니다.

암호 정책을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.

2 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **암호 정책 설정**을 클릭합니다.

3 **암호 정책 설정** 페이지에서 다음과 같은 정보를 제공합니다.

- **암호 사용 기간** 확인란을 선택하고 사용자가 암호를 변경해야 하기 전에 암호를 사용할 수 있는 최대 기간(일)을 입력하거나 선택합니다.
- **미리 알림 표시** 확인란을 선택하고 사용자에게 암호를 변경하도록 미리 알리는 날의 수를 지정합니다. 이 메시지는 사용자가 NetVault Backup에 로그온할 때마다 표시됩니다.

4 **적용**을 클릭하여 암호 정책을 저장합니다.

보안 모드 사용

보안 모드를 사용하면 NetVault Backup 서버에 이미 추가된 관련 그룹이 있는 도메인 사용자만 NetVault Backup 서버에 로그인하거나 추가될 수 있습니다. 권한 및 기타 액세스는 그룹 자체를 통해 관리되고 도메인 사용자는 보안 모드가 활성화된 상태에서 직접 권한을 할당받을 수 없습니다. 이 경우 사용자가 NetVault Backup에 로그인하거나 추가되기 전에 관련 그룹이 NetVault Backup 서버에 추가되어야 할 때 보안 모드에서 도메인 사용자에 대한 제한이 적용됩니다. 도메인 사용자가 로그인할 때마다 NetVault Backup 서버에 있는 관련 그룹에 따라 권한 및 기타 액세스가 업데이트됩니다.

보안 모드 기능을 사용하려면 다음을 수행합니다.

1 도메인 사용자는 도메인 자격 증명을 사용하여 NetVault Backup 서버에 로그인해야 합니다.

2 NetVault 관리자는 이 도메인 사용자에게 필요한 권한을 제공해야 하며 그 다음 이 도메인 사용자는 도메인 그룹을 NetVault Backup 서버에 추가합니다.

3 **사용자 - 사용자 계정 관리** 권한이 있는 사용자는 **보안 모드**를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

보안 모드 활성화 또는 비활성화

보안 모드를 활성화하거나 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.

2 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **암호 정책 설정**을 클릭합니다.

3 **암호 정책 설정** 페이지에서 **보안 모드** 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 보안 모드를 활성화하거나 비활성화합니다.

4 **적용**을 클릭하여 설정을 저장합니다.

사전 설정 사용

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 사전 설정 생성
- 사전 설정 수정
- 사전 설정 삭제

사전 설정 생성

사용자 역할에 필요한 권한을 선택하고 이 집합에 고유한 이름을 제공하여 사용자 정의 사전 설정을 생성할 수 있습니다.

1 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.

2 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **권한 및 할당량**을 클릭합니다.

3 **거부** 목록에서 포함시키려는 권한을 선택하고 **추가**를 클릭합니다.

4 **권한 사전 설정**에서 **다른 이름으로 저장**을 클릭합니다.

5 **권한 사전 설정 저장** 대화 상자에서 사전 설정에 고유한 이름을 제공하고 **저장**을 클릭합니다.

   사전 설정은 권한 사전 설정 목록에 추가됩니다. 이 사전 설정을 다른 사용자에게 할당할 수 있습니다.

사전 설정 수정

사용자 권한을 추가하거나 제거하여 사전 설정을 수정할 수 있습니다. 사전 설정에 변경 사항이 생겨도 기존 사용자에게 부여된 권한에는 영향이 생기지 않습니다.

사전 설정을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.

2 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **권한 및 할당량**을 클릭합니다.

3 **권한 사전 설정** 목록에서 수정하려는 사전 설정을 선택하고 **로드**를 클릭합니다.

   선택한 권한이 **부여** 목록으로 이동합니다.

4 추가 권한을 부여하려면 **거부** 목록에서 권한을 선택하고 **추가**를 클릭합니다.

   선택한 권한이 **부여** 목록으로 이동합니다.

5 권한을 취소하려면 **부여** 목록에서 권한을 선택하고 **제거**를 클릭합니다.

6 **권한 사전 설정**에서 **다른 이름으로 저장**을 클릭합니다.

7 **권한 사전 설정 저장** 대화 상자에서 사전 설정 이름을 선택하고 **저장**을 클릭하여 집합에 덮어 씁니다.

사전 설정 삭제

더 이상 필요하지 않으면 사전 설정을 삭제할 수 있습니다.

> **참고:** 사전 정의된 사전 설정을 삭제할 수는 있지만 NetVault Backup 서버를 다시 시작하면 집합이 다시 생성됩니다. 서버를 다시 시작할 때 이러한 집합이 다시 생성되면 사전 정의된 사전 설정에 대한 기본 설정이 복원됩니다.

사전 설정을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.
2. **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **권한 및 할당량**을 클릭합니다.
3. **권한 사전 설정** 목록에서 삭제하려는 사전 설정을 선택하고 **삭제**를 클릭합니다.
4. 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

사용자 권한

다음 표에서는 NetVault Backup에 있는 사용자 권한의 유형을 간략하게 설명합니다.

표 104. NetVault Backup의 사용자 권한

권한	설명
클라이언트 — 클라이언트 추가/제거	NetVault Backup 클라이언트를 추가 및 제거할 수 있는 권한.
클라이언트 — 가상/클러스터 클라이언트 추가/제거	가상 클라이언트를 추가 및 제거할 수 있는 권한.
클라이언트 — 클라이언트 그룹 관리	클라이언트 그룹을 생성, 수정 및 삭제할 수 있는 권한.
클라이언트 — 클라이언트 구성	클라이언트를 구성할 수 있는 권한.
클라이언트 — 클라이언트 속성 가져오기	클라이언트 속성을 볼 수 있는 권한.
클라이언트 — 방화벽 관계 설정	NetVault Backup 서버와 클라이언트 사이에서 방화벽 관계를 설정할 수 있는 권한.
장치 — 스냅숏 어레이 추가 또는 업데이트	스냅숏 어레이를 추가하거나 수정할 수 있는 권한.
장치 - 스냅숏 어레이 관리	스냅숏 탐색 기능을 사용하여 스냅숏을 관리할 수 있는 권한
장치 — 라이브러리 추가	테이프 라이브러리를 NetVault Backup 서버에 추가할 수 있는 권한.
장치 — 무작위 액세스 저장소 추가	디스크 기반 백업 장치를 추가할 수 있는 권한.
장치 — 단순 드라이브 추가	독립 실행형 드라이브를 NetVault Backup 서버에 추가할 수 있는 권한.
장치 — 드라이브 정리	드라이브에 대하여 정리 명령을 실행할 수 있는 권한.
장치 — 장치 관리	장치 관리 작업을 수행할 수 있는 권한.
장치 — 입구/출구 포트 열기 및 닫기	입구/출구 포트를 열거나 닫기 위한 명령을 내릴 수 있는 권한.
장치 — 라이브러리 도어 열기 및 닫기	라이브러리 도어를 열거나 닫기 위한 명령을 내릴 수 있는 권한.
장치 — 장치 검사 수행	오프라인 장치 검사를 실행할 수 있는 권한.
장치 — 장치 다시 구성	추가된 장치를 재구성할 수 있는 권한.
장치 — 장치 제거	NetVault Backup 서버에서 장치를 제거할 수 있는 권한.
장치 — 드라이브 정리 속성 설정	드라이브 클리닝 옵션을 설정할 수 있는 권한
장치 — 무작위 액세스 저장소 업데이트	디스크 기반 백업 장치를 수정할 수 있는 권한.

표 104. NetVault Backup의 사용자 권한

권한	설명
작업 — 작업 중단	활성 작업을 중단할 수 있는 권한.
작업 — 정책 오류 승인	정책 오류를 확인하고 오류 플래그를 제거할 수 있는 권한.
작업 — 백업/복원 집합 관리	NetVault Backup 집합을 생성, 수정 및 삭제할 수 있는 권한.
작업 — 정책 관리	정책을 생성 및 관리할 수 있는 권한.
작업 — 작업 삭제	NetVault Backup 작업을 삭제할 수 있는 권한.
작업 — 예약 단계 삭제	예약된 작업을 삭제할 수 있는 권한.
작업 — 작업 보류	작업을 보류할 수 있는 권한.
작업 — 이 사용자가 소유한 작업을 실행할 수 있음	NetVault Backup 작업을 제출 및 실행할 수 있는 권한. **참고:** 이 사용자 권한으로 작업을 제출하거나 실행할 수는 있지만 작업을 생성하거나 수정할 수는 없습니다. 백업 및 복원 작업을 생성하려면 다음과 같은 사용자 권한이 있어야 합니다. • 작업 — 백업 작업 제출/업데이트 • 작업 — 복원 작업 제출/업데이트
작업 — 정책 중지	백업 정책을 정지 상태로 전환할 수 있는 권한.
작업 — 작업 다시 시작	*파일 시스템용* 플러그인 백업을 다시 시작할 수 있는 권한.
작업 — 작업 재개	보류된 작업을 재개할 수 있는 권한.
작업 — 사전 정의된 작업 즉시 실행	**지금 실행** 명령을 내릴 수 있는 권한.
작업 — 작업 중지	활성 *파일 시스템용* 플러그인 백업을 중지할 수 있는 권한.
작업 — 백업 작업 제출/업데이트	백업 작업을 생성 및 수정할 수 있는 권한. **참고:** 이 사용자 권한으로 백업 작업을 생성 및 수정할 수는 있지만 백업 작업을 실행할 수는 없습니다. 작업을 실행하려면 작업 — 이 사용자가 소유한 작업을 실행할 수 있음 사용자 권한이 있어야 합니다.
작업 — 복원 작업 제출/업데이트	복원 작업을 생성 및 수정할 수 있는 권한. **참고:** 이 사용자 권한으로 복원 작업을 생성 및 수정할 수는 있지만 복원 작업을 실행할 수는 없습니다. 복원 작업을 실행하려면 작업 — 이 사용자가 소유한 작업을 실행할 수 있음 사용자 권한이 있어야 합니다.
작업 — 백업 작업 보기	백업 작업 정의를 볼 수 있는 권한.
작업 — 백업/복원 집합 보기	집합 정의를 볼 수 있는 권한.
작업 — 정책 보기	정책 정의를 볼 수 있는 권한.
작업 — 복원 작업 보기	복원 작업 정의를 볼 수 있는 권한.
미디어 — 빈 ANSI 미디어	ANSI 미디어를 비울 수 있는 권한.
미디어 — 빈 불량 미디어	불량 미디어 항목을 비울 수 있는 권한.
미디어 — 빈 미디어	미디어를 비울 수 있는 권한.
미디어 — 빈 NetVault 이외 미디어	비NetVault Backup 미디어를 비울 수 있는 권한.
미디어 — 미디어 내보내기	입구/출구 포트로 미디어를 내보낼 수 있는 권한.
미디어 — 미디어 또는 장치 항목 상태 가져오기	장치 및 미디어 상태를 볼 수 있는 권한.
미디어 — 미디어 가져오기	NetApp VTL의 섀도 테이프를 가져올 수 있는 권한.
미디어 — 미디어 나열	미디어 목록을 볼 수 있는 권한.
미디어 — 드라이브에서 미디어 로드/언로드	미디어를 드라이브로 로드하고 드라이브에서 언로드할 수 있는 권한.

표 104. NetVault Backup의 사용자 권한

권한	설명
미디어 — 미디어 요청 관리	미디어 요청 우선 순위를 변경하고 미디어 요청을 보류할 수 있는 권한.
미디어 — 다시 사용할 미디어 표시	수동으로 미디어에 재사용 표시를 할 수 있는 권한.
미디어 — 백업 만료 데이터 수정	백업에 대한 만료 기간을 수정할 수 있는 권한.
미디어 — 미디어 제거	NetVault 데이터베이스에서 미디어 정보를 제거할 수 있는 권한.
미디어 — 외부 미디어 스캔	외부 미디어 항목을 스캔하고 이러한 항목에 있는 백업을 가져올 수 있는 권한.
미디어 — 미디어 요청 보기 및 진단	미디어 요청을 보고 진단할 수 있는 권한.
미디어 — 백업 만료 데이터 보기	백업에 대한 만료 기간을 볼 수 있는 권한.
미디어 — 미디어 속성 보기	미디어 속성을 볼 수 있는 권한.
미디어 — 미디어 레이블 쓰기	개별 및 대량 미디어 레이블 지정 작업을 수행할 수 있는 권한.
보고서 - 보고서 작업 및 구성 요소 수정/편집	사용자 정의 보고서 및 보고서 구성 요소를 생성 및 수정할 수 있는 권한.
보고서 — 보고서 보기 및 실행	보고서를 생성하고 볼 수 있는 권한.
시스템 — 전체 변경 알림 프로필	NetVault Backup에 대한 전체 알림 프로필을 설정할 수 있는 권한.
시스템 — 로그 항목 덤프	로그 덤프를 텍스트, 바이너리 또는 데이터베이스 테이블 덤프 형식으로 생성할 수 있는 권한.
시스템 - 소프트웨어 패키지 설치/제거	NetVault Backup 플러그인을 설치 및 제거할 수 있는 권한.
시스템 — 라이센스 키 설치	제품 라이센스 키를 설치할 수 있는 권한.
시스템 — 대시보드 관리	NetVault Backup 대시보드를 관리할 수 있는 권한.
시스템 — CLI 도구 사용 허용	CLI 유틸리티를 사용할 수 있는 권한.
시스템 — 로그 항목 삭제	NetVault 데이터베이스에서 로그 메시지를 삭제할 수 있는 권한.
시스템 — 대시보드 보기	NetVault Backup 대시보드를 볼 수 있는 권한.
사용자 — 사용자 계정 관리	사용자 계정을 생성, 수정 또는 삭제할 수 있는 권한.
사용자 — 사용자 암호 재설정	사용자 계정에 대한 암호를 재설정할 수 있는 권한.
서버 - 서버 설정 관리	서버 설정 관리 권한.
서버 - 이벤트 보기	이벤트 보기 권한.
서버 - 로그 보기	로그 보기 권한.
서비스 - 관리 및 재시작	NetVault Backup 서비스 관리 및 재시작 권한.

사전 정의된 사전 설정

- **Administrator:** 사용자는 이 역할을 사용하여 NetVault Backup을 관리하고 NetVault Backup의 모든 기능을 수행할 수 있습니다.
- **Backup Administrator:** 사용자는 이 역할을 사용하여 백업 및 복원 작업을 관리하고 장치 및 미디어 관련 기능을 수행할 수 있습니다.
- **Backup Operator:** 사용자는 이 역할을 사용하여 백업 작업을 실행하고 관리할 수 있습니다. 또한 사용자는 이 역할을 사용하여 복원 작업을 관리할 수도 있습니다.

- **Helpdesk:** 사용자는 이 역할을 사용하여 복원 작업을 수행할 수 있습니다.
- **Media Operator:** 사용자는 이 역할을 사용하여 장치 및 미디어 관련 기능을 수행할 수 있습니다.
- **Monitor:** 사용자는 이 역할을 사용하여 클라이언트, 장치, 작업 및 저장소 미디어를 모니터링할 수 있습니다.

다음 표에는 사전 정의된 사전 설정에 포함된 권한이 나와 있습니다.

표 105. 사전 정의된 사전 설정

권한	Administrator	Backup Administrator	Backup Operator	Helpdesk	Media Operator	모니터
클라이언트 — 클라이언트 추가/제거	X					
클라이언트 — 가상/클러스터 클라이언트 추가/제거	X					
클라이언트 — 클라이언트 그룹 관리	X					
클라이언트 — 클라이언트 구성	X					
클라이언트 — 클라이언트 속성 가져오기	X	X	X	X		X
클라이언트 — 방화벽 관계 설정	X	X				
장치 — 스냅숏 어레이 추가 또는 업데이트	X	X				
장치 — 라이브러리 추가	X	X				
장치 — 무작위 액세스 저장소 추가	X	X				
장치 — 단순 드라이브 추가	X	X				
장치 — 드라이브 정리	X	X			X	
장치 — 장치 관리	X	X				
장치 — 입구/출구 포트 열기 및 닫기	X	X			X	
장치 — 라이브러리 도어 열기 및 닫기	X	X			X	
장치 — 장치 검사 수행	X	X			X	X
장치 — 장치 다시 구성	X	X				
장치 — 장치 제거	X	X				
장치 — 드라이브 정리 속성 설정	X	X			X	
장치 — 무작위 액세스 저장소 업데이트	X	X				
작업 — 작업 중단	X	X	X			
작업 — 정책 오류 승인	X	X	X			
작업 — 백업/복원 집합 관리	X	X	X			
작업 — 정책 관리	X	X				
작업 — 작업 삭제	X	X				

표 105. 사전 정의된 사전 설정

권한	Administrator	Backup Administrator	Backup Operator	Helpdesk	Media Operator	모니터
작업 — 예약 단계 삭제	X	X	X			
작업 — 작업 보류	X	X	X			
작업 — 이 사용자가 소유한 작업을 실행할 수 있음	X	X	X	X		
작업 — 정책 중지	X	X	X			
작업 — 작업 다시 시작	X	X	X			
작업 — 작업 재개	X	X	X			
작업 — 사전 정의된 작업 즉시 실행	X	X	X	X		
작업 — 작업 중지	X	X	X			
작업 — 백업 작업 제출/업데이트	X	X	X			
작업 — 복원 작업 제출/업데이트	X	X	X	X		
작업 — 백업 작업 보기	X	X	X			X
작업 — 백업/복원 집합 보기	X	X	X			X
작업 — 정책 보기	X	X	X			X
작업 — 복원 작업 보기	X	X	X	X		X
미디어 — 빈 ANSI 미디어	X	X			X	
미디어 — 빈 불량 미디어	X	X			X	
미디어 — 빈 미디어	X	X				
미디어 — 빈 NetVault 이외 미디어	X	X				
미디어 — 미디어 내보내기	X	X			X	
미디어 — 미디어 또는 장치 항목 상태 가져오기	X	X			X	
미디어 — 미디어 가져오기	X	X			X	
미디어 — 미디어 나열	X	X	X	X	X	X
미디어 — 드라이브에서 미디어 로드/언로드	X	X	X		X	
미디어 — 미디어 요청 관리	X	X			X	
미디어 — 다시 사용할 미디어 표시	X	X			X	
미디어 — 백업 만료 데이터 수정	X	X			X	
미디어 — 미디어 제거	X	X			X	
미디어 — 외부 미디어 스캔	X	X			X	
미디어 — 미디어 요청 보기 및 진단	X	X			X	
미디어 — 백업 만료 데이터 보기	X	X			X	

표 105. 사전 정의된 사전 설정

권한	Administrator	Backup Administrator	Backup Operator	Helpdesk	Media Operator	모니터
미디어 — 미디어 속성 보기	X	X	X		X	X
미디어 — 미디어 레이블 쓰기	X	X			X	
보고서 - 보고서 작업 및 구성 요소 수정/편집	X	X				X
보고서 — 보고서 보기 및 실행	X	X				X
시스템 — 전체 변경 알림 프로필	X	X				
시스템 — 로그 항목 덤프	X	X	X			
시스템 - 소프트웨어 패키지 설치/제거	X					
시스템 — 라이센스 키 설치	X					
시스템 — 대시보드 관리	X					
시스템 — CLI 도구 사용 허용	X	X				
시스템 — 로그 항목 삭제	X	X				
시스템 — 대시보드 보기	X	X	X	X	X	X
사용자 — 사용자 계정 관리	X					
사용자 — 사용자 암호 재설정	X					

Active Directory와 NetVault Backup의 통합

Windows 또는 Linux 시스템에 설치된 NetVault Backup는 Microsoft Active Directory(AD)와 통신할 수 있습니다. 또한 Linux 시스템에 설치된 NetVault Backup는 OpenLDAP 디렉토리 서비스와 통신할 수 있습니다. AD를 NetVault Backup와 통합하면 NetVault Backup에서 역할 기반 액세스 제어가 가능합니다. 사용자가 자신의 AD 자격 증명을 사용하여 NetVault Backup에 로그인할 수 있습니다. 또한 AD 사용자가 NetVault Backup 사용자를 관리할 수도 있습니다.

중요: NetVault Backup와 Active Directory 통합 중에는 Active Directory 서비스를 항상 사용할 수 있어야 합니다. 또한 NetVault Backup 서버는 도메인의 구성원이어야 합니다.

AD 그룹을 NetVault Backup에 추가하고 권한, 액세스 수준 및 그룹에 대한 알림을 지정하면 그룹의 구성원이 처음 로그온할 때부터 해당하는 액세스 권한을 갖게 됩니다.

- Linux 기반 NetVault Backup의 고려 사항
- AD 사용자 관리
- AD 그룹 관리

Linux 기반 NetVault Backup의 고려 사항

Active Directory(AD)를 NetVault Backup의 Linux 기반 설치에 통합하기 전에 다음 조건 및 필수 구성 요소를 고려하십시오.

- Linux 서버가 AD와 통신할 수 있도록 하려면, NetVault Backup를 Samba Winbind 또는 System Security Services Daemon(SSSD)를 사용하여 도메인 컨트롤러와 통합하십시오.
- NetVault Backup가 설치된 Linux 시스템에서 정규화된 도메인 이름을 사용할 수 있도록 하십시오. 짧은 이름은 허용되지 않습니다.
  - **Samba Winbind:** `[Global]` 섹션에서 smb.conf에 다음 항목이 있어야 합니다.

    ```
    winbind use default domain = no
    ```

  - **SSSD:** `[domain/<도메인 이름>]` 섹션에서 sssd.conf에 다음 항목이 있어야 합니다.

    ```
    use_fully_qualified_names = True
    ```

- NetVault Backup가 설치된 Linux 시스템에서 모든 도메인 컨트롤러 그룹을 검색하려면 그룹 데이터베이스의 목록을 활성화하십시오.
  - **Samba Winbind:** `[Global]` 섹션에서 smb.conf에 다음 항목이 있어야 합니다.

    ```
    winbind enum groups = yes
    ```

  - **SSSD:** `[domain/<도메인 이름>]`에서 도메인 컨트롤러 그룹을 검색하고 하위 도메인과 신뢰할 수 있는 도메인에서 그룹을 가져오려면 sssd.conf에 다음 항목이 있어야 합니다.

    ```
    enumerate = True
    subdomain_enumerate = all
    ```

AD 사용자 관리

다음 목록에는 Active Directory(AD)와 관련이 있기 때문에 다양한 사용자가 NetVault Backup 내에서 할 수 있고 할 수 없는 사항이 나와 있습니다.

- AD 사용자가 @ 기호가 포함된 이름이나 사용자 이름이 뒤따르는 도메인 이름과 같은 AD 로그인을 사용하여 로그인을 하면 NetVault Backup에서는 Active Directory에 대하여 로그인을 인증합니다. 이 동작으로 AD 사용자는 로컬 NetVault Backup 계정이 없는 경우에도 NetVault Backup에 로그인할 수 있습니다.
  - 인증이 성공하고 이것이 사용자 처음 로그인하는 경우라면 NetVault Backup에서는 다음과 같은 작업 중 하나를 수행합니다.
    - 해당하는 AD 그룹이 NetVault Backup에 존재하면 NetVault Backup에서는 사용자를 추가하고 해당하는 AD 그룹에서 정의된 권한, 액세스 수준 및 알림 설정을 사용자에게 할당합니다. NetVault Backup는 AD에서 각각의 사용자 세부 정보를 자동으로 가져와 NetVault Backup 데이터베이스에 로컬로 저장합니다.
    - 사용자에게 NetVault Backup 계정이 없는 경우에는 NetVault Backup에서 사용자를 추가하지만 모든 권한, 액세스 수준 및 알림 설정은 제외됩니다. 로컬 NetVault Backup 관리자가 로그인을 하면 관리자는 AD 사용자 항목을 보고 해당하는 권한을 할당할 수 있습니다. NetVault Backup는 AD에서 각각의 사용자 세부 정보를 자동으로 가져와 NetVault Backup 데이터베이스에 로컬로 저장합니다.

    참고: NetVault Backup는 Windows 기반 NetVault Backup 서버에 대해서만 AD에서 사용자 세부 정보 가져오기를 지원합니다.

  - 인증이 실패하면 NetVault Backup에서 오류 메시지를 표시하고 사용자 로그인을 막습니다.
- 모든 NetVault Backup 관리자는 모든 로컬 및 AD NetVault Backup 사용자를 볼 수 있습니다.

- 관리 권한을 가진 AD NetVault Backup 사용자는 인증된 AD 사용자를 추가할 수 있지만, 로컬 NetVault Backup 관리자는 할 수 없습니다.
- 관리 권한을 가진 AD NetVault Backup 사용자는 기존 NetVault Backup 사용자를 인증된 AD NetVault Backup 사용자로 이름을 바꿀 수 있지만, 로컬 NetVault Backup 관리자는 할 수 없습니다. 사용자의 AD 암호의 무결성을 유지하기 위해서는 암호 필드를 빈 상태로 유지해야 합니다.
- 관리 권한이 있는 AD NetVault Backup 사용자나 로컬 NetVault Backup 관리자는 기존 AD NetVault Backup 사용자를 로컬 NetVault Backup 사용자로 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 누구도 AD 사용자의 암호를 변경하거나 암호를 설정하여 **암호 사용 기간 제한 없음** 옵션을 사용할 수 없습니다.
- **세부 정보** 옵션을 사용하여 액세스하는 사용자 기반 정보는 NetVault 데이터베이스에 저장되기 때문에 관리 권한이 있는 AD NetVault Backup 사용자나 로컬 NetVault Backup 관리자는 이 정보를 변경할 수 있습니다.

관리자는 NetVault Backup에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- AD 사용자 추가
- AD 사용자 삭제

AD 사용자 추가

선호되는 AD 사용자 추가 방법은 해당하는 사용자가 로그인하여 NetVault Backup에서 인증 프로세스를 완료하게 하는 것입니다. 하지만 해당하는 권한(최소한 **사용자 — 사용자 계정 관리** 권한이 있어야 함)이 있는 경우에는 수동으로 사용자를 추가할 수 있으며, 이 경우에 또한 AD 사용자로 이름을 바꾸기 전에 선택된 사용자로 정의된 권한을 고려하게 됩니다.

AD 사용자를 NetVault Backup 서버에 추가하면, NetVault Backup에서는 각각의 사용자 정보를 AD에서 자동으로 가져와 NetVault Backup 사용자 세부 정보에 이를 채웁니다. NetVault Backup 서버가 보안 모드로 구성되어 있는 경우에 해당 그룹이 사용자 그룹에 이미 추가되어 있다면 AD 사용자를 NetVault Backup 서버에 추가할 수 있습니다. 수동으로 사용자를 추가하는 경우에는 사용자가 속하는 AD 그룹에 대하여 정의된 권한이 자동으로 할당됩니다. 사용자에게 기존 로컬 NetVault Backup 계정이 있는 경우에는 로컬 사용자를 AD 사용자로 다시 정의하기 전에 NetVault Backup에서 이 계정에 대하여 정의된 권한을 고려합니다. 사용자 계정을 추가, 업데이트 및 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 계정 만들기, 사용자 계정 수정 및 사용자 계정 삭제을(를) 참조하십시오.

> **참고:** AD 데이터베이스의 사용자에 대해 워크스테이션 속성이 설정되어 있는 경우, NetVault Backup는 해당 정보를 가져와 워크스테이션의 사용자 세부 정보에 저장합니다. 사용자에게 여러 대의 워크스테이션이 있을 경우 이들은 쉼표로 구분되어 표시됩니다. AD에 설정된 워크스테이션 속성으로 AD 사용자를 NetVault Backup 서버에 로그온하도록 하려면, 사용자는 AD 워크스테이션 목록에서 NetVault Backup 서버를 지정해야 합니다. NetVault Backup는 Windows 기반 NetVault Backup 서버에 대해서만 AD에서 사용자 세부 정보 가져오기를 지원합니다.

1. 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.
2. **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **사용자 추가**를 클릭합니다.
3. **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 사용자를 선택하고 **세부 정보 수정**을 클릭합니다.
4. AD 사용자 이름을 *<domain>\<name>*(예: *domain\username*) 또는 *<name>@<domain>*(예: *username@domain.com*) 형식으로 입력하고 **적용**을 클릭합니다.

AD 사용자 삭제

관리 권한이 있는 AD NetVault Backup 사용자 또는 로컬 NetVault Backup 관리자는 NetVault Backup에서 AD 사용자를 제거할 수 있습니다. 이 동작이 Active Directory에 있는 사용자의 계정에 영향을 주지 *않습니다*. 사용자를 NetVault 데이터베이스에서 제거하기만 합니다.

1 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.

2 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 제거하려는 사용자 계정을 선택하고 **삭제**를 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **삭제**를 클릭합니다.

AD 그룹 관리

다음 목록에는 AD 사용자 그룹관 관련이 있기 때문에 다양한 사용자가 NetVault Backup 내에서 할 수 있는 사항과 할 수 없는 사항이 나와 있습니다.

- NetVault Backup 관리자는 기존 NetVault Backup AD 그룹을 나열하고, 업데이트하고, 삭제할 수 있습니다. 하지만 이 관리자는 Active Directory에서 추가하지 않은 AD 그룹은 나열할 수 없습니다.
- 관리 권한이 있는 AD NetVault Backup 사용자는 기존 NetVault Backup AD 그룹을 나열하고, 업데이트하고, 삭제할 수 있습니다. 이 관리자는 Active Directory에서 추가되지 않은 AD 그룹도 나열할 수 있고 AD 그룹을 NetVault Backup에 추가할 수 있습니다.
- 관리 권한이 없는 NetVault Backup 사용자는 NetVault Backup에서 AD 그룹과 관련된 작업을 수행할 수 없습니다.
- NetVault 백업 사용자를 AD 사용자로 이름을 바꾸는 동안 NetVault Backup 사용자의 모든 권한은 NetVault AD 그룹의 권한과 함께 새 AD 사용자에게 할당됩니다.
- 앞에서 언급한 것처럼 새 AD 사용자는 NetVault Backup에 로그인할 수 있고, NetVault Backup에서는 자동으로 로그인을 인증합니다. 인증이 성공하면 NetVault Backup에서는 해당하는 AD 그룹에 대하여 정의된 권한을 사용자에게 할당합니다.

  중요: 자동화된 인증 프로세스를 사용하는 대신에 수동으로 AD 사용자를 추가하면 사용자의 AD 그룹에 대하여 정의된 해당하는 권한이 자동으로 할당됩니다.

- AD 사용자에게 기존 로컬 NetVault Backup 계정이 있는 경우, 이 계정의 모든 권한은 해당 계정이 AD 사용자 계정으로 다시 정의될 때 사용자에게 할당됩니다. 해당하는 AD 그룹에 대하여 정의된 권한도 재정의된 계정으로 할당됩니다.

관리자는 NetVault Backup에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- AD 그룹을 NetVault Backup 서버에 추가
- NetVault Backup에 존재하는 AD 그룹의 목록 보기
- NetVault Backup에 추가된 AD 그룹 삭제

AD 그룹을 NetVault Backup 서버에 추가

관리 권한이 있는 AD NetVault Backup 사용자가 AD 그룹을 NetVault Backup 서버에 추가해야 로컬 NetVault Backup 관리자가 이를 보거나, 업데이트하거나, 삭제할 수 있습니다.

1 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.

2 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **그룹** 탭을 선택하면 NetVault Backup 서버에 추가된 기존 그룹 목록이 표시됩니다.

3 AD 그룹을 NetVault 데이터베이스에 추가하려면 **그룹 추가**를 클릭합니다.

   사용자에게 **사용자 — 사용자 계정 관리** 권한이 있으면 NetVault Backup에 추가할 수 있는 모든 사용 가능한 AD 그룹의 목록을 볼 수 있습니다.

4 해당하는 그룹을 선택하고, 선택 사항인 설명을 텍스트 상자에 입력하고, **그룹 저장**을 클릭합니다.

   그룹이 NetVault 데이터베이스에 추가되면 NetVault Backup 내의 해당 그룹에 대한 권한, 액세스 수준 및 알림을 정의할 수 있습니다.

5 구성원 자격 정보를 업데이트하려면 **클라이언트 및 미디어 그룹 구성원 자격**을 클릭합니다.

사용자 그룹 구성원 자격 편집 페이지에서 해당하는 정보를 업데이트합니다.

자세한 내용은 사용자 그룹에 대한 클라이언트 및 미디어 그룹 구성원 자격 구성을 참조하십시오.

6 권한 및 할당량 기반 정보를 업데이트하려면 **권한 및 할당량**을 클릭합니다.

사용자 그룹에 대한 권한 및 할당량 설정 편집 페이지에서 해당하는 정보를 업데이트합니다.

자세한 내용은 권한 및 할당량을 사용자 계정에 부여을 참조하십시오.

7 알림 정보를 업데이트하려면 **알림 프로필**을 클릭합니다.

사용자 그룹에 대한 알림 프로필 편집 페이지에서 해당하는 정보를 업데이트합니다.

자세한 내용은 사용자 알림 프로필 설정을 참조하십시오.

NetVault Backup에 존재하는 AD 그룹의 목록 보기

모든 NetVault Backup 관리자가 NetVault 데이터베이스에 존재하는 AD 그룹을 나열할 수 있습니다.

1 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.

2 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **그룹** 탭을 선택하면 NetVault Backup 서버에 추가된 모든 그룹 목록이 표시됩니다.

NetVault Backup에 추가된 AD 그룹 삭제

모든 NetVault Backup 관리자가 NetVault 데이터베이스에 존재하는 AD 그룹을 삭제할 수 있습니다.

1 탐색 창에서 **사용자 및 그룹**을 클릭합니다.

2 **사용자 및 그룹 계정 관리** 페이지에서 **그룹** 탭에서 제거할 해당 그룹을 선택하고 **삭제**를 클릭합니다.

3 확인 대화 상자에서 **삭제**를 클릭합니다.

15

이벤트 모니터링 및 알림 구성

- NetVault Backup 이벤트 정보
- 알림 방법 정보
- 이벤트 클래스
- 이벤트 유형
- 전체 알림 방법 사용
- 사용자 지정 알림 방법 사용
- 사용자 정의 작업 이벤트 제거
- 사용자 정의 보고서 이벤트 제거

NetVault Backup 이벤트 정보

이벤트는 NetVault Backup 시스템에서 발생한 모든 중대한 사건으로 설명할 수 있습니다. 대응을 해야 하는 문제를 나타낼 수도 있고 관련된 통보를 받고 싶어하는 조건을 나타낼 수도 있습니다. 이벤트는 사전 정의될 수도 있고 사용자 정의될 수도 있습니다.

이벤트는 이벤트 로그에 기록됩니다. **이벤트 보기** 페이지에서 이벤트 로그 메시지를 볼 수 있습니다. 이벤트 로그를 사용하여 활동을 추적하거나 시스템에서 보고한 오류 또는 문제에 대응할 수 있습니다.

사전 정의된 이벤트

NetVault Backup에는 일련의 사전 정의된 이벤트가 포함되어 있으며 시스템에서 발생하는 다양한 작업 관련 사건 및 작업과 무관한 사건과 연결됩니다. 사전 정의된 이벤트는 다양한 범주 또는 클래스로 분류됩니다. 각 범주 또는 클래스에는 하나 이상의 이벤트 유형이 포함됩니다. 사전 정의된 이벤트 클래스 및 이벤트 유형에 대한 자세한 내용은 이벤트 클래스 및 이벤트 유형을(를) 참조하십시오.

사용자 정의 이벤트

백업 작업, 복원 작업, 정책, 보고서 작업 및 로그 메시지와 관련된 특정 이벤트를 모니터링하기 위해 NetVault Backup에서 사용자 정의 이벤트를 만들 수 있습니다. 예를 들어 백업 작업에 대한 사용자 정의 이벤트를 만들고 작업이 성공적으로 완료되거나, 경고와 함께 완료되거나 실패하는 경우에 알림을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서의 관련 섹션을 참조하십시오.

알림 방법 정보

NetVault Backup에서는 이벤트가 발생할 때 다양한 방법을 사용하여 알림을 보낼 수 있습니다. 전체 알림 방법, 사용자 알림 프로필 또는 사용자 지정 알림 방법을 사용할 수 있습니다.

전체 알림 방법

전체 알림 방법에는 SysOp 이메일, SNMP(Simple Network Management Protocol) 트랩, 보고서 인쇄 및 작업 실행이 포함됩니다. 이러한 방법에 대한 자세한 내용은 전체 알림 방법 사용에서 확인하십시오.

사용자 알림 프로필

이벤트가 발생할 때 NetVault Backup 사용자에게 이메일 알림을 전송하도록 사용자 알림 프로필을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 알림 프로필 설정을 참조하십시오.

사용자 지정 알림 방법

사용자 지정 알림 방법은 외부 스크립트를 사용하여 만들며 대개 NetVault Backup 도메인에서 이벤트가 발생하는 경우에 작업을 수행하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 사용자 지정 알림 방법 사용을 참조하십시오.

이벤트 클래스

NetVault Backup의 사전 정의 이벤트는 다음과 같이 다양한 범주 또는 클래스로 분류됩니다.

- 감사
- DR Appliance
- 장치
- 작업
- 라이센스
- 로그 데몬
- 시스템
- 미디어
- 미디어 데이터베이스
- NetVault 시간
- 정책
- 스케줄러 데이터베이스
- 통계 수집

이벤트 유형

다음 표에 다양한 이벤트 클래스에서 사용할 수 있는 사전 정의 이벤트 유형에 관한 간략한 설명이 나와 있습니다.

표 106. 이벤트 유형

이벤트 클래스	이벤트 유형	설명
감사	감사 파일 업데이트 실패	NetVault Backup에서 감사 로그를 업데이트할 수 없을 때 발생합니다.
	세션 맵 업데이트 실패	NetVault Backup에서 세션 소유자 매핑 파일을 업데이트할 수 없는 경우에 발생합니다.
DR Appliance	컨테이너 생성됨	Quest DR Series 시스템에서 컨테이너가 생성되는 경우에 발생합니다.
	컨테이너 삭제됨	Quest DR Series 시스템에서 컨테이너가 삭제되는 경우에 발생합니다.
장치	확인	장치 확인 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	드라이브의 일련 번호 확인	드라이브의 일련 번호 확인 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	모든 일련 번호 확인 드라이브	모든 드라이브의 일련 번호 확인 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	도어 닫기	라이브러리 도어 닫기 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	EEPort 닫기	입구/출구 포트 닫기 요청을 받는 경우에 발생합니다.

표 106. 이벤트 유형 (계속)

이벤트 클래스	이벤트 유형	설명
	클리닝 EEPort 닫기	클리닝 미디어가 포함된 입구/출구 포트의 닫기 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	장치 강제 오프라인	장치에 대하여 오프라인 명령을 선택하는 경우에 발생합니다.
	DR 장치가 분리된 항목으로 표시됨	DR 장치가 분리된 항목으로 표시되는 경우에 발생합니다.
	장치가 오프라인으로 전환	장치가 오프라인이 되는 경우에 발생합니다.
	드라이브를 사용할 수 없음	드라이브가 오프라인이 되는 경우에 발생합니다.
	라이브러리가 오프라인으로 전환	라이브러리가 오프라인이 되는 경우에 발생합니다.
	라이브러리 스캔 완료	미디어 스캔 요청이 완료되는 경우에 발생합니다.
	매핑	ACSLS 드라이브가 매핑되는 경우에 발생합니다.
	적합한 드라이브 없음	NetVault Backup에서 백업 또는 복원 작업을 실행하기에 적합한 드라이브를 찾을 수 없는 경우에 발생합니다.
	도어 열기	라이브러리 도어 열기 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	EEPort 열기	입구/출구 포트 열기 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	장치 다시 구성	장치가 수정되는 경우에 발생합니다.
	제거	장치가 제거되는 경우에 발생합니다.
	라이브러리 다시 시작	라이브러리가 다시 시작되는 경우에 발생합니다.
	사일로 미디어 동기화	사일로 미디어 항목이 동기화되는 경우에 발생합니다.
	매핑 취소	ACSLS 드라이브의 매핑이 취소되는 경우에 발생합니다.
	드라이브의 일련 번호 업데이트	드라이브 일련 번호 업데이트 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	모든 드라이브의 일련 번호 업데이트	모든 드라이브의 일련 번호를 업데이트하라는 요청을 받는 경우에 발생합니다.
작업	모든 작업 재시도 실패	어떤 작업에 대한 모든 재시도가 실패한 경우에 발생합니다.
	작업 중단 요청됨	작업 중단 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	작업 중단	작업이 중단되는 경우에 발생합니다.
	작업이 성공적으로 완료됨	작업이 성공적으로 완료되는 경우에 발생합니다.
	경고와 함께 작업 완료	작업이 경고와 함께 완료되는 경우에 발생합니다.
	작업 생성됨	작업이 생성되는 경우에 발생합니다.
	작업 삭제됨	작업이 삭제되는 경우에 발생합니다.
	작업 취소	작업이 예기치 않게 종료되는 경우에 발생합니다.
	작업 실패	작업이 실패하는 경우에 발생합니다.
	작업 완료됨	작업이 완료되는 경우에 발생합니다.
	작업 보류	작업이 보류되는 경우에 발생합니다.
	작업 수정됨	작업이 수정되는 경우에 발생합니다.
	작업 단계 시작	작업에 대한 1단계 또는 2단계가 시작되는 경우에 발생합니다.
	작업 재개	보류되었던 작업이 재개되는 경우에 발생합니다.
	작업 재시도 예약됨	작업이 실패한 후에 다시 예약되는 경우에 발생합니다.
	작업 지금 실행	작업이 즉시 실행되도록 제출되는 경우에 발생합니다.
	작업 예약됨	작업이 제출되는 경우에 발생합니다.

표 106. 이벤트 유형 (계속)

이벤트 클래스	이벤트 유형	설명
	작업 중지 요청됨	작업 중지 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	작업 중지	작업이 중지되는 경우에 발생합니다.
	예약된 단계 삭제됨	작업에 대하여 예약된 단계가 삭제되는 경우에 발생합니다.
	집합 생성됨	집합이 생성되는 경우에 발생합니다.
	집합 삭제됨	집합이 삭제되는 경우에 발생합니다.
	집합 수정됨	집합이 수정되는 경우에 발생합니다.
라이센스	라이센스가 초과됨	사용량이 사용 가능한 라이센스를 초과하는 경우에 발생합니다.
	라이센스 만료	평가 라이센스가 만료에 가까워지거나 만료된 경우에 발생합니다. 이 이벤트는 평가 라이센스에 대한 유효 기간이 7일 이하인 경우에 발생합니다.
로그 데몬	홈 드라이브가 가득 참	디스크 공간 사용이 경고 또는 위험 임계값에 도달하는 경우에 발생합니다.
시스템	클라이언트 추가됨	NetVault Backup 클라이언트가 도메인에 추가되는 경우에 발생합니다.
	클라이언트 중단됨	NetVault Backup 클라이언트가 오프라인이 되는 경우에 발생합니다.
	클라이언트 그룹 생성됨	클라이언트 그룹이 생성되는 경우에 발생합니다.
	클라이언트 그룹 삭제됨	클라이언트 그룹이 삭제되는 경우에 발생합니다.
	클라이언트 그룹 수정됨	클라이언트 그룹이 수정되는 경우에 발생합니다.
	클라이언트 그룹 이름 바뀜	클라이언트 그룹의 이름이 바뀌는 경우에 발생합니다.
	클라이언트 제거됨	클라이언트가 제거되는 경우에 발생합니다.
	가상 클라이언트 추가됨	클라이언트 인식 플러그인이 서버에 설치되는 경우에 발생합니다. 가상 클라이언트 및 클러스터 인식 플러그인에 대한 자세한 내용은 클라이언트 클러스터 작업를 참조하십시오.
	가상 클라이언트 제거됨	클라이언트 인식 플러그인이 제거되는 경우에 발생합니다. 가상 클라이언트 및 클러스터 인식 플러그인에 대한 자세한 내용은 클라이언트 클러스터 작업를 참조하십시오.
미디어	공백	미디어 항목을 비우라는 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	그룹 삭제	미디어 그룹이 삭제되는 경우에 발생합니다.
	작업 인스턴스 삭제	작업 인스턴스가 삭제되는 경우에 발생합니다.
	내보내기	미디어가 입구/출구 포트로 내보내기되는 경우에 발생합니다.
	가져오기	미디어 가져오기 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	클리닝 테이프 가져오기	클리닝 테이프 가져오기 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	레이블	레이블이 미디어에 할당되는 경우에 발생합니다.
	로드	미디어가 드라이브에 로드되는 경우에 발생합니다.
	미디어 비워짐	미디어가 비워지는 경우에 발생합니다.
	미디어 삭제됨	미디어가 NetVault 데이터베이스에서 제거되는 경우에 발생합니다.
	미디어 가득 참	미디어가 가득 차는 경우에 발생합니다.
	미디어 레이블 지정됨	미디어 레이블 지정 요청이 완료되는 경우에 발생합니다.
	미디어 로드됨	미디어 로드 요청이 완료되는 경우에 발생합니다.
	미디어가 불량으로 표시됨	미디어가 불량으로 표시되는 경우에 발생합니다.

표 106. 이벤트 유형 (계속)

이벤트 클래스	이벤트 유형	설명
	미디어 요청 우선 순위 변경	미디어 요청 우선 순위가 변경되는 경우에 발생합니다.
	미디어 요청 시간 제한 만료됨	백업 작업에 대한 미디어 요청의 시간이 만료되는 경우에 발생합니다. 이 이벤트는 NetVault Backup에서 지정된 시간 초과 간격 내에 적당한 미디어를 찾을 수 없는 경우에 발생합니다.
	주의 대상 미디어	미디어가 주의 대상으로 표시되는 경우에 발생합니다.
	미디어가 예기치 않게 BLANK로 표시됨	미디어를 사용하기 위해 선택했을 때 예기치 않게 BLANK로 나타나는 경우에 발생합니다.
	미디어 언로드됨	미디어를 언로드할 때 발생합니다.
	미디어 사용할 수 없음	드라이브가 미디어를 거부하는 경우에 발생합니다.
	적당한 미디어가 없음	NetVault Backup에서 백업 작업을 완료하는 데 적당한 미디어를 찾을 수 없는 경우에 발생합니다.
	요청 보류 해제	미디어 요청의 보류가 해제되는 경우에 발생합니다.
	요청 보류	미디어 요청이 보류되는 경우에 발생합니다.
	재사용	미디어가 재사용으로 표시되는 경우에 발생합니다.
	스캔 요청	외부 미디어 스캔 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	언로드	미디어를 언로드할 때 발생합니다.
	속성 업데이트	미디어 속성이 수정되는 경우에 발생합니다.
미디어 데이터베이스	백업 추가됨	백업 레코드가 미디어 데이터베이스에 추가되는 경우에 발생합니다.
	백업 삭제됨	백업 레코드가 미디어 데이터베이스에서 삭제되는 경우에 발생합니다.
	백업 수정됨	새 백업 레코드가 수정되는 경우에 발생합니다.
	백업 만료됨	저장 집합이 만료되고 관련 정보가 NetVault 데이터베이스에서 삭제되는 경우에 발생합니다.
	인덱스가 압축됨	백업 인덱스가 압축되는 경우에 발생합니다.
	인덱스 압축 실패	디스크 공간 부족으로 NetVault Backup에서 백업 인덱스의 압축을 풀지 못하는 경우에 발생합니다.
	인덱스 로드됨	오프라인 인덱스가 일시적으로 로드되는 경우에 발생합니다.
	인덱스 오프라인	저장 집합에 대한 백업 인덱스가 NetVault 데이터베이스에서 삭제되는 경우에 발생합니다.
	인덱스 오프라인 실패	NetVault Backup에서 데이터베이스로부터 저장 집합에 대한 백업 인덱스를 삭제하지 못하는 경우에 발생합니다.
	인덱스 읽기 실패	NetVault Backup에서 저장 집합에 대한 인덱스를 읽지 못하는 경우에 발생합니다.
	인덱스 압축 해제	백업 인덱스의 압축이 해제되는 경우에 발생합니다.
	미디어 데이터베이스 검사 실패	미디어 데이터베이스에 대한 데이터베이스 무결성 또는 참조 검사가 실패하는 경우에 발생합니다.
	미디어 데이터베이스 검사 성공	미디어 데이터베이스 검사가 성공적으로 완료되는 경우에 발생합니다.
	미디어 데이터베이스 검사가 경고와 함께 성공	미디어 데이터베이스 검사에서 경고가 나타나는 경우에 발생합니다.
	백업 만료 수정	저장 집합에 대한 만료 기간이 수정되는 경우에 발생합니다.

표 106. 이벤트 유형 (계속)

이벤트 클래스	이벤트 유형	설명
NetVault 시간	시간 원본 없음	도메인에 대하여 NetVault 시간 서버가 구성되지 않은 경우에 발생합니다.
	서버 시간 불일치	두 개 이상의 제어 서버 사이에서 NetVault 시간이 일치하지 않는 경우에 발생합니다. (이 이벤트는 클라이언트가 두 개 이상의 NetVault Backup 서버에 추가되는 경우에 발생할 수 있습니다.)
	서버 시간 알 수 없음	시간 서버에서 NetVault 시간을 원본으로부터 가져올 수 없는 경우에 발생합니다.
	시간 서버 변경됨	NetVault Backup 도메인에 대한 시간 서버가 변경되는 경우에 발생합니다.
	시간 서버가 응답하지 않음	시간 서버가 시간 요청에 응답하지 않는 경우에 발생합니다.
	시간 서버 제거됨	시간 서버가 NetVault Backup 도메인에서 제거되는 경우에 발생합니다.
정책	정책 분기 오류가 확인됨	정책 분기 오류 또는 경고가 확인되는 경우에 발생합니다.
	정책 생성됨	정책이 생성되는 경우에 발생합니다.
	정책 삭제됨	정책이 삭제되는 경우에 발생합니다.
	정책 오류 확인됨	정책 오류 또는 경고가 확인되는 경우에 발생합니다.
	정책 수정됨	정책이 수정되는 경우에 발생합니다.
	정책 정지	정책 정지 요청을 받는 경우에 발생합니다.
	정책 정지됨	정책이 정지 상태로 되는 경우에 발생합니다.
스케줄러 데이터베이스	스케줄러 데이터베이스 검사 실패	스케줄러 데이터베이스에 대한 데이터베이스 무결성 또는 참조 검사가 실패하는 경우에 발생합니다.
	스케줄러 데이터베이스 검사 성공	스케줄러 데이터베이스 검사가 성공적으로 완료되는 경우에 발생합니다.
	스케줄러 데이터베이스 검사가 경고와 함께 성공	스케줄러 데이터베이스 검사에서 경고가 나타나는 경우에 발생합니다.
통계 수집	캐시가 너무 작음	통계 관리자에 대한 캐시 메모리가 부족해지는 경우에 발생합니다. 이로 인해 프로세스가 느리게 실행됩니다.
	레코드를 받을 수 없음	통계 관리자에서 다른 프로세스로부터 데이터를 받는 것을 거부하는 경우에 발생합니다.
	서버 손실	통계 관리자에서 폴링 시간 제한이 되었을 때 어떤 서버에 대하여 수집된 I/O 데이터를 삭제하는 경우에 발생합니다.
	통계 관리자 준비	NetVault Backup에서 통계 관리자를 시작하는 경우에 발생합니다.

이벤트 로그 보기

이벤트 보기 페이지에서 이벤트 로그 메시지를 볼 수 있습니다.

이벤트 로그를 보려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **이벤트 보기**를 클릭합니다.

2 **이벤트 보기** 페이지에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- **날짜:** 이벤트가 발생한 날짜 및 시간
- **클래스**: 이벤트 클래스
- **이벤트**: 이벤트 유형
- **메시지:** 자세한 로그 메시지 또는 설명

3 기본적으로 테이블의 날짜별(최신 항목 순으로)로 정렬됩니다.

필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

필터 옵션(**이벤트 보기** 페이지의 테이블 필터 옵션에 대한 자세한 내용은 표 9을(를) 참조)을 설정하거나, 페이지 크기 설정, 열 정렬 순서 및 테이블에 적용된 필터를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 아래 모서리에 있는 아이콘을 클릭합니다.

자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

4 검색 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다. 상자에 검색 텍스트를 입력하고 틱 아이콘을 클릭하거나 Enter 키를 누릅니다.

5 **이벤트 보기** 페이지에는 처음에 최대 10,000개의 레코드가 로드됩니다. 가져오는 총 레코드 수가 테이블 오른쪽 하단 모서리에 표시됩니다. 가능한 경우 **추가 로드**를 클릭하여 다음 레코드 집합을 로드할 수 있습니다. 각 로드 작업은 최대 10,000개의 레코드를 가져옵니다. 더 이상 로드할 레코드가 없는 경우 이 단추가 비활성화됩니다.

6 라이브 업데이트를 중지하거나 재개하려면 **일시 중지 또는 라이브 업데이트 재개** 단추를 클릭합니다.

7 로그 관련 작업을 수행하려면 작업 창에서 해당 단추를 클릭합니다. 또는 탐색 창의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 엽니다.

전체 알림 방법 사용

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 전체 알림 방법 정보
- 전체 알림 방법 설정

전체 알림 방법 정보

전체 알림 방법에서는 이벤트가 발생할 때 알림을 전달하기 위한 다양한 메커니즘을 제공합니다.

사용할 수 있는 방법에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- **Sysop 이메일:** 이벤트가 발생할 때 이 방법을 사용하여 관리자에게 이메일 알림을 보낼 수 있습니다.
- **보고서 인쇄**: **보고서 보기** 페이지에서 보고서가 성공적으로 만들어진 후에 이 방법을 사용하여 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 이 방법은 보고서 작업 이벤트에서만 사용할 수 있습니다.
- **작업 실행**: 이벤트가 발생할 때 이 방법을 사용하여 작업을 실행할 수 있습니다.
- **SNMP 트랩**: 이벤트가 발생할 때 이 방법을 사용하여 네트워크 관리자 호스트에 SNMP 트랩(알림)을 보낼 수 있습니다.

  SNMP(Simple Network Management Protocol)에서는 TCP/IP 기반의 네트워크에서 네트워크 장치를 모니터링하고 제어할 수 있는 방법을 제공합니다. SNMP 트랩은 중대한 이벤트가 발생할 때 관리되는 장치에서 네트워크 관리 호스트로 전달되는 알림(메시지)입니다. 이 이벤트가 중단, 결함 또는 보안 위반일 필요는 없

습니다. 관리자는 SNMP 트랩 방법을 사용하여 네트워크 관리 작업의 일부로 SNMP 기반 네트워크 관리 인터페이스에서 발생하는 NetVault Backup 이벤트를 모니터링할 수 있습니다.

전체 알림 방법 설정

전체 알림 방법을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **알림 구성**을 클릭합니다.

2 **전체 알림 프로필 편집** 페이지에서 이벤트 클래스를 연 다음 알리고자 하는 이벤트 유형을 엽니다.

3 사용하려는 알림 방법을 구성합니다. 단일 이벤트에 여러 알림 방법을 구성할 수 있습니다.

그림 28. 전체 알림 프로필 편집 페이지

표 107. 전체 알림 방법 설정

알림 방법	설명
Sysop 이메일	이벤트가 발생할 때 관리자(Sysop)에게 이메일 알림을 보내려면 이 방법을 선택합니다. 이 방법을 사용하여 알림을 보내려면 먼저 다음과 같은 작업을 완료해야 합니다. • 보내는 이메일 서버(SMTP) 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 알림에 대한 이메일 서버 설정 구성을 참조하십시오. • SysOp 이메일 주소를 구성합니다. 자세한 내용은 알림을 위한 SysOp 이메일 ID 구성를 참조하십시오.

표 107. 전체 알림 방법 설정 (계속)

알림 방법	설명
보고서 인쇄	**보고서 보기** 페이지에서 보고서를 성공적으로 생성한 후에 인쇄를 하려면 이 방법을 선택합니다. 이 방법은 보고서 작업 이벤트에서만 사용할 수 있습니다. Linux 기반 NetVault Backup 서버에서는 이 방법을 사용하기 위해 추가로 구성을 할 필요가 없습니다. 시스템에 대한 기본 프린터로 설정된 프린터를 사용하여 보고서를 인쇄합니다. Windows 기반 컴퓨터의 경우에는 다음 중의 하나를 수행해야 합니다. • NetVault Backup에서 기본 프린터를 구성합니다. 자세한 내용은 알림에 대한 기본 프린터 구성을 참조하십시오. 보고서 인쇄 방법에서는 이 프린터를 모든 이벤트에 사용합니다 . • 또는 **추가 환경 변수** 상자에서 다음과 같이 NVPRINTER 변수를 설정합니다. `NVPRINTER=<Printer URL>` 보고서 인쇄 방법에서는 개별 이벤트에 이 프린터를 사용합니다 . NVPRINTER 변수를 사용하여 개별 이벤트에 대한 기본 프린터 설정을 재정의할 수 있습니다 .
작업 실행	이벤트가 발생할 때 NetVault Backup 작업을 실행하려면 이 방법을 선택합니다. 이 방법을 사용하려면 다음을 수행해야 합니다. • 이벤트가 발생할 때 실행하려는 작업을 만듭니다. • **추가 환경 변수** 상자에서 다음과 같이 JOBID 변수를 설정합니다. `JOBID=<Job ID number of the job that you want to run>`
SNMP 트랩	이벤트가 발생할 때 네트워크 관리자 호스트에게 SNMP 트랩(알림)을 보내려면 이 방법을 선택합니다. 이 방법을 사용하여 알림을 보내려면 먼저 다음과 같은 구성 작업을 완료해야 합니다. • **nvnotifications.mib** 파일을 네트워크 관리 소프트웨어를 실행하는 호스트 시스템의 **".mib"** 파일 디렉터리로 복사합니다. **".mib"**(Management Information Base) 파일에서는 NetVault Backup 에서 보내는 SNMP 트랩의 형식을 설명합니다 . **nvnotifications.mib** 파일은 NetVault Backup 설치 디렉터리의 **etc** 디렉터리에 있습니다 . 호스트에서 **".mib"** 파일의 위치에 대한 자세한 내용은 관련된 네트워크 관리 소프트웨어 설명서를 참조하십시오 . • **설정 변경** 페이지에서 네트워크 관리자 호스트 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 알림에 대한 네트워크 관리자 호스트 설정 구성을 참조하십시오.

4 **저장**을 클릭하여 전체 알림 프로필을 저장합니다.

사용자 지정 알림 방법 사용

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 사용자 지정 알림 방법 정보
- 사용자 정의 알림 방법 생성
- 사용자 지정 알림 방법 설정

사용자 지정 알림 방법 정보

사용자 지정 알림 방법은 외부 스크립트를 사용하여 만들며 대개 NetVault Backup 도메인에서 이벤트가 발생하는 경우에 작업을 수행하는 데 사용됩니다.

스크립트 파일에는 머리글과 본문이 있습니다. 머리글에서는 스크립트 이름을 지정하고 스크립트를 간략하게 설명합니다. 스크립트 본문에는 명령이 포함되어 있습니다. 텍스트 편집기를 사용하여 스크립트 파일을 만들 수 있습니다. 이 스크립트 파일은 NetVault Backup **scripts** 디렉터리 아래의 **global** 하위 디렉터리에 있어야 합니다 (Windows에서는 <NetVault Backup home>\scripts\global이고 Linux에서는 <NetVault Backup home>/scripts/global입니다).

NetVault Backup 실행 파일 및 환경 변수를 사용하여 스크립트를 작성하는 것을 잘 알고 있는 사용자만 이 기능을 사용해야 합니다.

사용자 정의 알림 방법 생성

사용자 지정 알림 방법을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 텍스트 편집기에서 새 스크립트 파일을 엽니다.

2 다음과 같이 스크립트 머리글을 만듭니다.

- 첫 번째 줄에 방법 이름을 지정합니다. NVNAMESTART 및 NVNAMEEND 태그 사이에 이름을 넣습니다.

  Linux 및 UNIX 플랫폼에서는 스크립트의 첫 번째 줄에 인터프리터 이름을 지정합니다(예: #!\bin\sh).

- 스크립트에 관한 설명을 포함시키려면 NVCOMMENTSTART 및 NVCOMMENTEND 태그 사이에 텍스트를 넣습니다. 여러 줄의 텍스트를 사용할 수 있습니다. 스크립트 설명은 선택 사항입니다.

- 줄을 주석이라고 표시하려면 각 머리글 줄을 Windows에서는 REM 태그로 시작하고 Linux 및 UNIX에서는 "#" 문자로 시작합니다.

  예(Windows):

  ```
  REM NVNAMESTART My Custom MethodNVNAMEEND
  REM NVCOMMENTSTART Start a new
  REM occurrence of this event.
  REM NVCOMMENTEND
  ```

3 스크립트 본문을 만들고 명령에 대한 구문을 지정합니다. 적당한 구조를 보고 이를 사용자 지정 스크립트에 대한 템플릿으로 사용하기 위해 텍스트 편집기를 사용하여 **util** 디렉터리에서 NetVault Backup 스크립트를 열 수 있습니다.

scripts 디렉터리에 있는 NetVault Backup 스크립트를 사용하려면 다음과 같이 전체 경로를 제공합니다.

- **Windows:** `%NVHOME%\scripts\<command>`
- **Linux 및 UNIX:** `$NVHOME/scripts/<command>`

스크립트에 유효한 종료 상태가 있는지 확인합니다.

4 스크립트를 저장합니다.

- Windows에서는 파일에 **".bat"** 확장명을 할당하고 <NetVault Backup home>\scripts\global 디렉터리에 저장합니다.
- Linux에서는 **".sh"** 확장명을 파일에 할당하고 <NetVault Backup home>/scripts/global 디렉터리에 저장합니다.

사용자 지정 알림 방법 설정

사용자 지정 알림 방법을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **알림 구성**을 클릭합니다.

2 **전체 알림 프로필 편집** 페이지에서 이벤트 클래스를 연 다음 알리고자 하는 이벤트 유형을 엽니다.

3 사용자 지정 알림 방법을 선택합니다.

4 **알림 방법** 상자에서 다음과 같이 환경 변수를 설정합니다.

- 쉼표(","), 캐리지 리턴(CR) 또는 줄 바꿈(LF)을 구분 기호로 사용하여 여러 인수를 지정할 수 있습니다.

  예: 구분 기호로 쉼표를 사용

  ```
  ARG0=NVTEST.NV_Test_SP_v2, ARG1=1, ARG2=NETVAULT, ARG3=NVRelease, ARG4=1,
  ARG5=1, ARG6=p_return_msg, ARG7=p_status
  ```

  예: CR 또는 LF(즉, 줄 바꿈)를 구분 기호로 사용

  ```
  ARG0=NVTEST.NV_Test_SP_v2
  ARG1=1
  ...
  ARG7=p_status
  ```

- 값 문자열에 특수 문자를 포함시키려면 느낌표("!") 다음과 같이 이스케이프 문자를 사용합니다.
  - 값 문자열에 쉼표(",")를 지정하려면 "!"를 입력합니다.
  - 값 문자열에 느낌표("!")를 지정하려면 "!!"를 입력합니다.
  - 값 문자열에 같음("=")을 지정하려면 "!="을 입력합니다.

  이름 문자열에는 이스케이프 문자를 사용할 수 없습니다.

5 **저장**을 클릭하여 전체 알림 프로필을 저장합니다.

사용자 정의 작업 이벤트 제거

더 이상 필요하지 않으면 사용자 정의 작업 이벤트를 삭제할 수 있습니다. 이 작업은 **전체 알림 프로필 편집** 페이지에서 수행할 수 있습니다.

사용자 정의 작업 이벤트를 제거하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **알림 구성**을 클릭합니다.

2 **전체 알림 프로필 편집** 페이지에서 **작업 — 사용자 정의** 이벤트 클래스를 엽니다.

3 삭제하려는 이벤트를 선택한 다음 **삭제**를 클릭합니다.

4 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

사용자 정의 보고서 이벤트 제거

더 이상 필요하지 않으면 사용자 정의 보고서 이벤트를 삭제할 수 있습니다. 이 작업은 **전체 알림 프로필 편집** 페이지에서 수행할 수 있습니다.

사용자 정의 작업 이벤트를 제거하는 방법은 다음과 같습니다.

1 탐색 창에서 **알림 구성**을 클릭합니다.

2 **전체 알림 프로필 편집** 페이지에서 **보고서 작업** 이벤트 클래스를 엽니다.

3 삭제하려는 이벤트를 선택한 다음 **삭제**를 클릭합니다.

4 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

16

NetVault Backup에서의 보고

- 보고 시스템 개요
- 보고서 작업
- 사용 가능한 보고서

보고 시스템 개요

NetVault Backup 보고 시스템은 사용자의 백업 시스템에 관한 정보를 사용자가 빠르게 액세스할 수 있도록 사전 구성 또는 사전 정의 보고서를 여러 개 제공합니다. 사용자는 요청 시에 보고서를 볼 수도 있고 이메일로 보고서를 받을 수도 있습니다. 보고 시스템에서 보고서를 PDF 파일로 내보낼 수도 있습니다.

다음과 같은 방법으로 보고 시스템을 사용할 수 있습니다.

- **요청 시에 보고서 생성 및 보기: 보고서 보기** 페이지에서 보고서를 실행하고 볼 수 있습니다. 보고서는 HTML 형식으로 생성되고 정보는 대개 표 형태로 제공됩니다.
- **보고서 보기 사용자 지정:** 보고서를 생성하면 사용자는 열을 포함하거나 제외하기 위해 테이블 보기를 수정하고, 열 순서를 변경하고, 열 합계 및 다른 집계 값을 추가할 수 있습니다. 사용자는 이러한 설정을 작업 정의에 저장하여 보고서를 실행할 때마다 사용자 지정 형식을 사용할 수 있습니다.
- **보고서에서 차트 사용:** 시각적인 형식으로 정보를 제공하기 위해 보고서에 차트를 추가할 수 있습니다. 사용자는 막대 그래프 또는 원형 차트를 선택할 수 있습니다.
- **알림 이벤트를 사용하여 이메일로 보고서 보내기:** 사용자 정의 이벤트를 구성하고 이메일 알림 방법을 설정하거나 사용자 알림 프로필을 생성하여 이메일로 보고서를 배포할 수 있습니다. 보고서는 PDF 또는 HTML 형식의 이메일 첨부 파일로 전달할 수 있습니다. 기본 형식은 PDF입니다.
- **보고서 예약:** 1회 또는 반복해서 보고서를 생성하도록 보고서 일정을 만들 수 있습니다. NetVault Backup를 사용하여 알림 시스템을 통해 이메일로 생성된 보고서를 배포하거나 보고서를 인쇄할 수 있습니다.

> **참고:** 보고 시스템을 사용하려면 다음과 같은 권한이 필요합니다.
>
> - **보고서 실행 및 보기:** 보고서 — 보고서 보기 및 실행
> - **보고서 보기 사용자 지정:** 보고서 - 보고서 작업 및 구성 요소 수정/편집
>
> 또한 **nvreport** 유틸리티를 사용하여 명령줄 인터페이스에서 보고서를 실행하고 볼 수 있습니다. 이 유틸리티에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup CLI 참조 안내서*를 참조하십시오.

보고서 작업

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 보고서 생성
- 즐겨찾는 보고서 설정
- 보고서 필터 설정

- 보고서 작업 정의 편집
- 알림 방법을 사용하여 이메일로 보고서를 전송하거나 보고서를 인쇄
- 보고서에 대한 테이블 보기 사용자 지정
- 보고서에 차트 추가
- 보고서를 PDF 파일로 내보내기

보고서 생성

보고서 보기 페이지에서 보고서에 액세스할 수 있습니다. 요청 시에 보고서를 실행하고 볼 수도 있고 보고서 일정을 만들어 지정된 시간에 자동으로 보고서를 생성할 수도 있습니다. 또한 NetVault Backup에서 이벤트 및 알림 방법을 사용하여 이메일로 보고서를 보내거나 보고서를 인쇄할 수도 있습니다.

보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **보고서 보기**를 클릭합니다.

2 **보고서 보기** 페이지에서 생성하려는 보고서를 선택합니다. 사용 가능한 사전 정의된 보고서에 대한 자세한 내용은 사용 가능한 보고서을(를) 참조하십시오.

그림 29. 보고서 보기 페이지



3 즉시 보고서를 실행하고 보려면 **실행 및 보기**를 클릭합니다.

— 또는 —

관련된 이벤트를 발생시키고 알림을 받으려면 **실행 및 알림**을 클릭합니다.

> **참고:** 보고서 일정 생성 및 보고서 작업에 대한 사용자 정의 이벤트 구성에 대한 자세한 내용은 보고서 작업 정의 편집을(를) 참조하십시오. 보고서 이벤트에 대한 알림 방법에 관한 자세한 내용은 알림 방법을 사용하여 이메일로 보고서를 전송하거나 보고서를 인쇄을(를) 참조하십시오.

테이블에서 페이지 크기 설정, 열 정렬 순서 및 적용된 필터를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 아래 모서리에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

검색 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 검색 필터 문자열에 와일드카드("?" 또는 "* ")를 포함시킬 수도 있습니다.

4 보고서에 필터 조건(예: 시작 날짜, 작업 ID 번호, 클라이언트 이름 등)이 포함되어 있으면 **보고서에 대한 필터 설정** 대화 상자가 표시됩니다.

사용하려는 필터를 설정하고 **확인**을 클릭합니다. 필터 옵션에 대한 자세한 내용은 보고서 필터 설정을(를) 참조하십시오.

5 보고서는 새 브라우저 창에 표시됩니다.

테이블 보기를 사용자 지정하고 보고서에 차트를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 항목에서 확인하십시오.

- 보고서에 대한 테이블 보기 사용자 지정
- 보고서에 차트 추가

보고서를 PDF 파일로 내보낼 수도 있습니다. 자세한 내용은 보고서를 PDF 파일로 내보내기을 참조하십시오.

즐겨찾는 보고서 설정

보고서 보기 페이지에서 보고서를 선택하고 즐겨찾는 보고서로 표시하여 사전 정의된 보고서의 목록에서 쉽게 액세스할 수 있습니다.

즐겨찾는 보고서를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **보고서 보기**를 클릭합니다.

2 **보고서 보기** 페이지에서 즐겨찾기로 표시하려는 첫 번째 열에 있는 보고서 옆에 있는 빈 별표를 클릭합니다.

즐겨찾는 보고서가 알파벳순으로 목록의 상단에 표시되고 나머지 보고서가 그 아래에 표시됩니다.

보고서 목록에서 즐겨찾기를 제거하려면 보고서 옆에 있는 속이 찬 별표를 클릭합니다.

보고서 필터 설정

필터 조건이 포함된 미리 만든 보고서를 실행하면 **보고서 필터 설정** 대화 상자가 표시됩니다. 어떤 보고 시스템에서 출력을 생성하는지에 따라 하나 이상의 조건을 설정할 수 있습니다. 사용하려는 각 필터 필드에 대하여 필터 연산자를 선택하고 비교 값을 지정해야 합니다. 예를 들어 클라이언트에서 저장한 데이터 보고서에 대하여 다음과 같은 **보고서 필터 설정** 대화 상자가 표시됩니다.

그림 30. 보고서 필터 설정 대화 상자



보고서 필터를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 필터 필드에 해당하는 연산자 목록에서 비교 연산자를 선택합니다. 사용할 수 있는 비교 연산자로는 =, !=, >, <, >= 또는 <= 등이 있습니다.

2 관련된 상자에 비교 값을 입력합니다. 값은 필드의 데이터 유형에 일치해야 합니다.

필드 유형은 날짜, 정수, 문자열 또는 시간이 될 수 있습니다.

다음과 같은 형식을 사용하여 날짜 값을 지정할 수 있습니다.

- YYYY/MM/DD
- YYYYMMDD
- 상대 날짜: `TODAY-n[time variable]`

  사용할 수 있는 시간 변수: YE = 년, MO = 월 WE = 주, DA = 날짜, HO = 시간, MI = 분, SE = 초

  예: `TODAY-7DA`

  다음과 같은 형식을 사용하여 시간 값을 지정할 수 있습니다.

  - HH:MM:SS
  - HHMMSS
  - 상대 시간: `NOW-n[timevaribale]` 또는 `TODAY-n[time variable]`

  사용할 수 있는 시간 변수: YE = 년, MO = 월 WE = 주, DA = 날짜, HO=

  시간, MI = 분, SE = 초.

  예: `NOW-12HO`

3 일부 보고서에는 다음과 같은 필터 옵션이 포함될 수 있습니다.

- **상태:** 이 확인란을 선택하여 필드 상태를 필드에 포함된 값에 비교할 수 있습니다. 필드 상태 비교 옵션은 NetVault Backup 보고 시스템을 잘 이해하고 있는 고급 사용자를 위해 고안된 것입니다.

  필드 상태를 다음 값 중 하나로 설정할 수 있습니다.

  - 정상
  - N/A(해당 없음)
  - 알 수 없음
  - 안 함
  - 무제한

  예를 들어 테이블 중 하나에서 사용할 수 없는 레코드를 찾거나 제외시키기 위해 **알 수 없음** 상태를 지정할 수 있습니다.

- **Regexp:** 이 확인란을 선택하여 상수값 대신에 정규식을 일치시킬 수 있습니다. 식에 텍스트와 와일드카드 문자가 포함될 수 있습니다.
- **위와 같음:** 여러 보고서 구성 요소에 같은 필터 필드가 적용되는 경우에 **위와 같음** 확인란이 표시됩니다. 이 확인란을 선택하여 앞 필드에 대하여 구성된 것과 같은 비교 값을 사용할 수 있습니다.

4 필터를 설정한 후에 **확인**을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

보고서 작업 정의 편집

보고서 작업 정의를 편집하여 보고서 일정을 수정하거나 보고서에 대한 사용자 정의 이벤트를 구성할 수 있습니다. NetVault Backup를 사용하여 알림 시스템을 통해 이메일로 생성된 보고서를 배포하거나 보고서를 인쇄할 수 있습니다.

보고서 작업을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **보고서 보기**를 클릭합니다.

2 **보고서 보기** 페이지에서 편집하려는 보고서를 선택하고 **보고서 편집**을 클릭합니다.

3 **보고서 작업 정의 편집** 페이지에서 다음과 같은 옵션을 구성합니다.

표 108. 보고서 작업 정의 편집

옵션	설명
일정	이 옵션을 사용하여 지정된 시간에 보고서를 실행할 수 있습니다. 일정 옵션은 정기적으로 보고서를 생성하는 데 유용합니다. 보고서 일정을 구성하려면 기존 일정 집합을 선택하거나 새로 만들기를 클릭하고 일정 유형 및 예약 방법을 지정합니다. 자세한 내용은 일정 집합 생성을 참조하십시오. 예약된 이벤트의 경우에는 **보고서 완료 이벤트** 상자에서 사용자 정의 이벤트를 지정하였는지 확인합니다.
보고서 완료 이벤트	작업이 성공적으로 완료되는 경우에 발생시키려는 이벤트를 지정합니다.
보고서 실패 이벤트	작업이 실패하는 경우에 발생시키려는 이벤트를 지정합니다.

참고: 보고서 이벤트는 보고서 일정을 지정하거나 **실행 및 알림** 방법을 사용하는 경우에만 발생합니다.

4 **저장**을 클릭하고 **보고서 작업 저장** 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

작업을 저장하면 구성된 이벤트가 **보고서 작업** 이벤트 클래스에 추가됩니다. 전체 알림 방법 또는 사용자 알림 프로필을 사용하여 보고서가 생성될 때 이벤트 알림을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 알림 방법을 사용하여 이메일로 보고서를 전송하거나 보고서를 인쇄을 참조하십시오.

알림 방법을 사용하여 이메일로 보고서를 전송하거나 보고서를 인쇄

보고서 작업에 대한 사용자 정의 이벤트를 구성하고 작업이 성공적으로 완료되거나 실패하는 경우에 알림을 받을 수 있습니다. NetVault Backup에서는 이러한 이벤트를 **보고서 작업** 이벤트 클래스에 추가합니다. 이 기능을 사용하여 보고서를 이메일로 전송할 수도 있고 보고서를 지정된 프린터로 보낼 수도 있습니다 .

보고서를 이메일로 배포할 것인지 보고서를 인쇄할 것인지에 따라 다음을 수행합니다.

- 보고서를 관리자에게 보내려면 **Sysop 이메일** 알림 방법을 설정합니다. 자세한 내용은 전체 알림 방법 설정을 참조하십시오. 기본적으로 보고서가 PDF 파일 형식으로 생성되어 이메일 첨부 파일로 제공됩니다.
- 보고서를 다른 사용자에게 보내려면 사용자에 대한 알림 프로필을 설정합니다. 자세한 내용은 사용자 알림 프로필 설정을 참조하십시오. 기본적으로 보고서가 PDF 파일 형식으로 생성되어 이메일 첨부 파일로 제공됩니다.
- 보고서를 인쇄하려면 **보고서 인쇄** 알림 방법을 설정합니다. 자세한 내용은 전체 알림 방법 설정을 참조하십시오.

보고서에 대한 테이블 보기 사용자 지정

보고서를 생성하면 사용자는 열을 포함하거나 제외하기 위해 테이블 보기를 수정하고, 열 순서를 변경하며, 열 합계 및 다른 집계 값을 추가할 수 있습니다. 구성 요소에 대하여 여러 테이블 보기를 추가할 수 있습니다. 보고 시스템으로 이러한 설정을 작업 정의에 저장해 사용자 지정 형식이 보고서를 실행할 때마다 사용될 수 있도록 할 수 있습니다.

보고서에 대한 테이블 보기를 사용자 지정하려면 다음을 수행합니다.

1 사용자 지정할 보고서를 액세스합니다. 보고서 생성에 대한 지침은 보고서 생성를 참조하십시오.

2 보고서 창에서 테이블의 오른쪽 상단에 있는 **설정** 링크를 클릭합니다. 보고서에 여러 구성 요소가 포함되어 있으면 수정하려는 테이블과 연결된 링크를 클릭합니다.

3 **테이블 설정** 대화 상자에서 사용 가능한 열이 나열됩니다. 해당하는 **표시** 확인란이 선택된 열이 테이블 보기에 포함됩니다. 예를 들어 '클라이언트에서 저장한 데이터' 보고서에 대하여 다음과 같은 **테이블 설정** 대화 상자가 표시됩니다.

그림 31. 테이블 설정 대화 상자

다음과 같은 수정을 할 수 있습니다.

- **열 숨기기:** 하나 이상의 열을 숨기려면 해당 열에 대한 확인 표시의 선택을 취소합니다.
- **열 표시:** 숨겨진 열을 표시하려면 해당하는 **표시** 확인란을 클릭합니다.
- **집계 값 표시:** 열에 대한 총, 최소, 최대 및 기타 집계 값을 표시하는 필드를 추가하려면 **집계** 목록에서 필드 유형을 선택합니다. 이 목록은 숫자 값을 포함하는 열에 대해서만 표시됩니다.

  사용할 수 있는 옵션에는 다음과 같은 것이 있습니다.

  - **전체:** 열에 있는 모든 값의 합을 표시합니다.
  - **평균:** 열에 있는 모든 값의 평균 값을 표시합니다.
  - **최소:** 열에 있는 모든 값의 최대값을 표시합니다.
  - **최대:** 열에 있는 모든 값의 최소값을 표시합니다.
  - **개수:** 레코드 개수를 표시합니다.
  - **없음:** 집계 필드를 제거합니다.

적용을 클릭하여 설정을 테이블 보기에 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

4 열 순서를 변경하려면 열 머리글을 새 위치로 끕니다.

5 열 폭을 변경하려면 열이 원하는 폭이 될 때까지 구분줄을 끕니다.

6 테이블을 추가하려면 구성 요소 테이블의 왼쪽 아래 모서리에 있는 **다른 보기 추가** 링크를 클릭합니다.

구성 요소에서 테이블 보기만 지원하는 경우에는 새 테이블이 자동으로 추가됩니다. 다양한 보기 유형이 지원되는 경우에는 **보기 추가** 대화 상자가 표시됩니다. 테이블을 추가하려면 **보기 유형** 목록에서 **테이블**을 추가합니다.

새 테이블에는 모든 열이 포함됩니다. 테이블을 사용자 지정하려면 단계 2 및 단계 3을(를) 참조하십시오.

7 보기를 제거하려면 구성 요소 테이블의 왼쪽 하단 모서리에 있는 **이 보기 제거** 링크를 클릭합니다.

8 사용자 지정 설정을 저장하려면 보고서 왼쪽 상단 모서리에 있는 **보고서 형식 저장** 링크를 클릭합니다.

사용자 지정 설정이 보고서 작업 정의에 저장되고 메시지가 표시됩니다.

보고서에 차트 추가

보고 시스템의 그래픽 기능을 사용하여 출력을 막대 그래프 및 원형 차트의 형태로 볼 수 있습니다. 여러 차트 보기를 사용하여 다양한 데이터 집합을 비교할 수 있습니다. 보고 시스템으로 이러한 설정을 작업 정의에 저장해 사용자 지정 형식이 보고서를 실행할 때마다 사용될 수 있도록 할 수 있습니다.

참고: 차트는 숫자 값을 포함하는 보고서 구성 요소에만 사용할 수 있습니다.

보고서에 차트를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1 사용자 지정할 보고서를 액세스합니다. 보고서 생성에 대한 지침은 보고서 생성를 참조하십시오.

2 보고서 창에서 테이블의 왼쪽 아래 모서리에 있는 **다른 보기 추가** 링크를 클릭합니다. 보고서에 여러 구성 요소가 포함되어 있는 경우에는 차트를 추가하려는 구성 요소와 연결된 링크를 클릭합니다.

구성 요소에서 그래픽 보기를 지원하는 경우에는 **보기 추가** 대화 상자가 표시됩니다.

3 차트 유형을 선택하고 해당하는 옵션을 구성합니다. 막대 그래프 및 원형 차트를 추가할 수 있습니다.

표 109. 보고서에 차트 추가

차트 유형	옵션
막대 그래프	막대 그래프를 사용하여 데이터 값을 시각적으로 비교할 수 있습니다. 막대 그래프를 추가하려면 다음을 수행합니다. • **보기 유형** 목록에서 **막대 그래프**를 선택합니다. • **범주** 목록에서 세로 축을 나타낼 열을 선택합니다. 범주 열의 각 레코드에 대하여 막대가 생성됩니다. 열 값은 레이블로 사용됩니다. • **값** 목록에서 가로 축을 나타낼 열을 선택합니다. 데이터 값에 따라 막대의 길이가 결정됩니다. **확인**을 클릭합니다. 그림 32에 막대 그래프 보기가 나와 있습니다. **참고:** 이 차트에는 처음 20개 레코드에 대한 개별 막대가 표시됩니다. 나머지 레코드는 차트에서 **기타**로 그룹화됩니다.
원형 차트	원형 차트를 사용하여 여러 가지 범주가 총계에 상대적으로 기여하는 정도를 보여줄 수 있습니다. 원형 차트를 추가하려면 다음을 수행합니다. • **보기 유형** 목록에서 **원형 차트**를 선택합니다. • **범주** 목록에서 파이의 일부나 범주를 나타내는 열을 선택합니다. 범주 열에 있는 레코드의 수에 따라 차트에서 조각의 수가 결정됩니다. 열 값은 범례로 사용됩니다. • **값** 목록에서 원형 차트에 대한 데이터를 포함하는 열을 선택합니다. 데이터 값에 따라 조각의 크기가 결정됩니다. **확인**을 클릭합니다. 그림 33에 원형 차트 보기가 나와 있습니다. **참고:** 이 차트에는 처음 20개 레코드에 대한 개별 조각이 표시됩니다. 나머지 레코드는 차트에서 **기타**로 그룹화됩니다.

4 보기를 제거하려면 구성 요소 테이블의 왼쪽 하단 모서리에 있는 **이 보기 제거** 링크를 클릭합니다.

5 사용자 지정 설정을 저장하려면 보고서 왼쪽 상단 모서리에 있는 **보고서 형식 저장** 링크를 클릭합니다.

사용자 지정 설정이 보고서 작업 정의에 저장되고 메시지가 표시됩니다.

차트 보기 예제

이 섹션에는 보고 시스템을 사용하여 만든 일부 샘플 차트가 포함되어 있습니다.

막대 그래프 보기

다음 그림에는 샘플 데이터 집합에 대한 막대 그래프 보기가 나와 있습니다.

그림 32. 막대 그래프 보기



원형 차트 보기

다음 그림에는 샘플 데이터 집합에 대한 원형 차트 보기가 나와 있습니다.

그림 33. 원형 차트 보기



보고서를 PDF 파일로 내보내기

보고서가 생성된 후에는 보고서를 PDF 파일로 내보낼 수 있습니다. 파일은 브라우저 창에 표시됩니다. 필요에 따라 파일을 다운로드, 저장 또는 인쇄할 수 있습니다.

보고서를 PDF 파일로 내보내려면 다음을 수행합니다.

1 내보내려는 보고서에 액세스합니다. 보고서 생성에 대한 지침은 보고서 생성를 참조하십시오.

2 보고서 창에서 보고서의 왼쪽 위 모서리에 있는 **PDF로 내보내기** 링크를 클릭합니다.

3 보고서가 PDF 파일로 변환되고 브라우저 창에 표시됩니다. 해당하는 브라우저 옵션을 사용하여 파일을 다운로드, 저장 또는 인쇄합니다.

사용 가능한 보고서

NetVault Backup의 **보고서 보기** 페이지에 다음과 같은 유형의 사전 정의된 보고서가 알파벳순으로 나열되어 있습니다.

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
차지백 용량 사용량	이 보고서에서 기존 클라이언트 그룹에 대한 저장소 사용량 정보를 볼 수 있습니다. 이 보고서를 저장소 사용량을 기반으로 차지백 계산에 사용할 수 있습니다. 이 보고서에는 다음 섹션이 포함됩니다. • **클라이언트 그룹에서 저장하는 총 데이터:** 보고서에서는 각 클라이언트 그룹에 대하여 다음과 같은 세부 정보를 표시합니다. - **클라이언트 그룹 :** 클라이언트 그룹의 이름 . - **클라이언트 그룹 설명 :** 클라이언트 그룹에 대한 설명 . - **저장된 총 데이터 :** 구성원 클라이언트에서 저장한 총 데이터 양 . 구성원 클라이언트에서 저장한 복제 및 데이터 복사 백업의 총 크기를 포함하여 모든 백업의 총 크기를 나타냅니다 . - **보호되는 총 원본 데이터 :** 구성원 클라이언트에서 보호하는 총 원본 데이터 양 . 구성원 클라이언트에서 저장한 모든 전체 백업의 마지막 인스턴스의 총 크기를 나타냅니다 . • **클라이언트 그룹:** 이 섹션에서는 기존 클라이언트 그룹에 대한 정보를 제공합니다. 테이블이 클라이언트 그룹 이름으로 정렬됩니다. 그룹 이름 , 그룹 설명 , 그룹이 모든 클라이언트를 포함하는지 여부 , 구성원 목록 (모든 클라이언트 옵션을 선택하지 않은 그룹에만 표시됨) 과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다 .
클라이언트 세부 정보	이 보고서에서는 기존 NetVault Backup 클라이언트에 대한 정보를 제공합니다. 테이블은 클라이언트 이름 기준으로 정렬됩니다. 클라이언트 이름, 컴퓨터 ID 번호, 클라이언트 유형(OS), 설명, NetVault Backup 버전, NetVault Backup 릴리스, 클라이언트 접근성 상태 및 클라이언트 상태 등과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
클라이언트 그룹	이 보고서에서는 기존 클라이언트 그룹에 대한 정보를 제공합니다. 테이블이 클라이언트 그룹 이름으로 정렬됩니다. 그룹 이름, 그룹 설명, 그룹이 모든 클라이언트를 포함하는지 여부, 구성원 목록(모든 클라이언트 옵션을 선택하지 않은 그룹에만 표시됨)과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
클라이언트 상태	이 보고서를 사용하여 기존 NetVault Backup 클라이언트의 상태를 볼 수 있습니다. 테이블에는 클라이언트 이름, NetVault Backup 버전, 접근성 상태 및 클라이언트 상태와 같은 정보가 포함됩니다.
구성	구성 보고서에서는 클라이언트, 작업 정의, 집합, 사용자, 알림 및 라이센스에 대한 통합 보기를 제공합니다. 보고서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다. • **클라이언트 세부 정보:** 이 섹션에서는 기존 NetVault Backup 클라이언트에 대한 정보를 제공합니다. 다음 정보를 볼 수 있습니다 . NetVault Backup 컴퓨터 이름 , 컴퓨터 ID 번호 , 제품 버전 , 컴퓨터 유형 (서버 또는 클라이언트) 및 클라이언트 상태 . • **백업 작업 정의:** 이 섹션에는 기존 백업 작업의 정의가 나와 있습니다. 작업 ID 번호 , 작업 이름 , 클라이언트 이름 및 집합 이름 (백업 선택 집합 , 백업 옵션 집합 , 일정 집합 , 대상 집합 및 백업 고급 옵션 집합) 과 같은 정보를 볼 수 있습니다 . • **예약된 작업:** 이 섹션에는 예약된 작업이 나와 있습니다. 테이블에는 예약된 작업의 작업 ID 번호 및 작업 이름이 표시됩니다 . • **선택 집합:** 이 섹션에서는 사용 가능한 백업 선택 집합에 대한 정보를 제공합니다. 집합 이름 , 파일러 이름 (해당하는 경우) 및 집합에 포함된 항목을 볼 수 있습니다 . • **선택 옵션 집합:** 이 섹션에서는 사용 가능한 백업 옵션 집합에 대한 정보를 제공합니다. 테이블에는 집합 이름 , 선택 옵션 , 웹 서비스에 대한 선택 옵션 및 플러그인 세부 정보가 포함됩니다 . • **일정 집합:** 이 섹션에서는 사용 가능한 일정 집합에 대한 정보를 제공합니다. 테이블에는 집합 이름 , 일정 유형 , 방법 , 요일 , 반복 기간 , 예약 날짜 , 예약 시간 , 월간 주 및 작업 재시도 횟수와 같은 세부 정보가 포함됩니다 . • **백업 대상:** 이 섹션에서는 사용 가능한 백업 대상 집합에 대한 정보를 제공합니다. 테이블에는 집합 이름 , 장치 선택 (모든 장치 또는 선택한 장치에 대한 장치 트리) 및 미디어 옵션 (미디어 그룹 , 미디어 레이블 지정 및 재사용성 설정 , 그리고 미디어 요청 제한 시간 설정) 이 표시됩니다 . • **고급 옵션 집합:** 이 섹션에서는 사용 가능한 백업 고급 옵션 집합에 대한 정보를 제공합니다. 집합 이름 , 만료 설정 , 중복 제거 설정 , 보조 복사본 세부 정보 (복사본을 정의하는 데 사용한 집합 , 만료 설정 및 기타 정보), 그리고 사용자 정의 이벤트와 같은 정보를 볼 수 있습니다 . • **사용자 세부 정보:** 이 섹션에서는 기존 NetVault Backup 사용자에 대한 정보를 제공합니다. 테이블에는 사용자 이름 및 이메일 ID 가 표시됩니다 .

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
	• **사용자의 알림(구성):** 이 섹션에서는 사용자 알림 프로필에 대한 정보를 제공합니다. 테이블에는 알림 클래스 , 알림 이벤트 , 계정 이름 , 사용자의 실제 이름 , 알림 방법 및 환경 변수와 같은 세부 정보가 포함됩니다 . • **전체 알림(구성)**: 이 섹션에서는 전체 알림 프로필에 대한 정보를 제공합니다. 테이블에는 알림 클래스 , 알림 이벤트 , 알림 방법 및 환경 변수와 세부 정보가 포함됩니다 . • **라이센스:** 이 섹션에는 클라이언트, 라이브러리, NDMP 장치, 테이프 드라이브, 광학 드라이브 및 슬롯을 포함하여 다양한 구성 요소에 대한 라이센스 기능 및 사용 세부 정보가 나와 있습니다. 테이블에는 이기종 클라이언트에 대한 라이센스 정보와 온라인 및 총 테이프 용량 세부 정보도 나와 있습니다.
클라이언트에서 저장한 데이터	이 보고서를 사용하여 지정된 기간 동안에 기존 NetVault Backup 클라이언트에서 저장한 데이터의 양을 볼 수 있습니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안의 데이터가 표시됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 또한 클라이언트 이름 필터를 설정하여 특정 클라이언트에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 테이블에는 시작 시간, 시작 날짜, 실행 길이, 종료 날짜, 종료 시간, 작업 ID 번호, 클라이언트 이름, 데이터 전송 크기, 플러그인 이름 및 집합 이름(백업 선택 집합, 백업 옵션 집합, 일정 집합, 대상 집합 및 백업 고급 옵션 집합)과 같은 세부 정보가 포함됩니다.
디스크 저장소 장치 — 일반	이 보고서를 사용하여 기존 디스크 기반 저장소 장치에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 테이블에는 장치 이름, 호스트 이름, 미디어 그룹, 장치 상태, 라이센스를 받은 용량, 실제 보호 용량, 스테이징 공간, 중복 제거 저장 공간 및 사용 가능한 총 공간과 같은 정보가 포함됩니다.
만료된 오프라인 미디어	이 보고서에서는 만료된 오프라인 미디어 항목에 대한 정보를 제공합니다. 테이블이 미디어 레이블로 정렬됩니다. 미디어 레이블, 미디어 그룹 레이블, 바코드, 기록된 총 데이터, 마지막으로 읽은 날짜, 오프사이트 위치 및 재사용 표시 여부와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
실패한 ULA 요청	이 보고서에서는 권한 부족으로 거부된 사용자 요청에 대한 정보를 제공합니다. 실패한 사용자 요청에 대하여 요청 날짜 및 시간, 사용자 이름, 원본 컴퓨터 및 작업 유형과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안의 데이터가 표시됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다.

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
프론트 사이드 데이터	이 보고서에는 클라이언트 컴퓨터에 대하여 보호되는 원본 데이터의 양과 디스크 기반 장치에 대한 저장소 활용 세부 정보가 표시됩니다. 기본적으로 보고서에는 지난 28일 동안 실행된 백업이 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 보고서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다. • **프론트 사이드 데이터:** 이 섹션에는 지정된 기간 동안 수행된 1단계 전체 백업이 나와 있습니다. 작업의 마지막 인스턴스를 보여줍니다. 보고서에 증분 백업, 통합 백업, 1단계 또는 2단계 복제 또는 데이터 복사 백업은 포함되지 않습니다. 작업 ID 번호 , 인스턴스 , 작업 이름 , 보호되는 데이터 크기 , 플러그인 이름 , 단계 및 백업 유형 (유형이 증분일 경우) 과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다 . **보호되는 데이터 크기** 열에는 중복 제거 전의 백업 크기가 표시됩니다 . 전체 필드를 이 열에 추가하여 백업의 총 크기를 표시할 수 있습니다 . • **RAS 장치 - 저장소 활용:** 이 섹션에는 디스크 기반 저장소 장치에 대한 저장소 활용 세부 정보가 표시됩니다. 장치 이름 , 미디어 그룹 , 라이센스 및 실제 보호 용량 , 스테이징 공간 , 중복 제거 저장 공간 및 사용 가능한 총 공간과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다 .
전체 온라인 저장소	이 보고서에서는 어떤 온라인 저장소 장치 및 미디어 항목이 가득 차 있는지를 보여줍니다. 이 보고서에는 다음과 같은 섹션이 있습니다. • **전체 온라인 미디어:** 이 섹션에는 가득 찬 온라인 테이프에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 미디어 레이블 , 미디어 그룹 레이블 , 바코드 , 마지막 쓰기 및 읽기 날짜 , 미디어 만료 날짜 , 라이브러리 이름 , 논리적 슬롯 위치 , 오프사이트 위치 , 가져오기 필요 여부 , 남은 공간 및 재사용 표시 여부와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다 . • **전체 온라인 RAS:** 이 섹션에는 가득 찬 온라인 디스크 기반 장치에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 장치 이름 및 미디어 그룹 레이블을 볼 수 있습니다 .
전체 알림	이 보고서에는 전체 알림 프로필에 어떤 이벤트가 포함되어 있는지가 표시됩니다. 이 보고서에는 이벤트 클래스, 이벤트 유형, 알림 방법 및 환경 변수가 표시됩니다.
기록 작업 - 날짜별	이 보고서를 사용하면 지정된 기간 동안 수행된 모든 백업 및 복원 작업에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 레코드가 시작 날짜별(최신 항목 순으로)로 정렬됩니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 실행된 작업이 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 시작 시간, 시작 날짜, 실행 길이, 작업 제목, 작업 ID 번호, 인스턴스, 클라이언트 이름, 백업 선택 세트 이름, 데이터 전송 크기 및 작업 상태와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
기록 작업 - 크기별	이 보고서를 사용하면 지정된 기간 동안 수행된 모든 백업 및 복원 작업에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 레코드는 데이터 전송 크기별(가장 큰 항목부터)로 정렬됩니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 실행된 작업이 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 시작 시간, 시작 날짜, 실행 길이, 작업 제목, 작업 ID 번호, 인스턴스, 클라이언트 이름, 백업 선택 세트 이름, 데이터 전송 크기 및 작업 상태와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
기록 작업 기간 - 날짜별	이 보고서에서는 지정된 실행 길이를 초과한 작업에 대한 정보를 제공합니다. 레코드가 시작 날짜별(최신 항목 순으로)로 정렬됩니다. 기본적으로 실행 길이 제한은 8시간으로 설정됩니다. 보고서 필터를 설정하여 이 값을 변경할 수 있습니다. 또한 필터를 설정하여 기본적으로 7일로 설정되는 기간을 변경할 수 있습니다. 시작 시간, 시작 날짜, 실행 길이, 작업 제목, 작업 ID 번호, 인스턴스, 클라이언트 이름, 백업 선택 세트 이름, 데이터 전송 크기 및 작업 상태와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
기록 작업 암호화됨 - 날짜별	이 보고서를 사용하면 지정된 기간 동안 수행된 모든 암호화된 기본 및 보조 백업에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 시작 날짜 기준으로 정렬된 레코드(최신 항목 순으로). 이 보고서에는 암호화 없이 수행된 작업이 포함되지 않습니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 실행된 작업이 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 시작 시간, 시작 날짜, 실행 길이, 작업 제목, 작업 ID 번호, 인스턴스, 클라이언트 이름, 백업 선택 세트 이름, 데이터 전송 크기 및 작업 상태와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
기록 작업 암호화됨 - 크기별	이 보고서를 사용하면 지정된 기간 동안 수행된 모든 암호화된 기본 및 보조 백업에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 레코드는 데이터 전송 크기별(가장 큰 항목부터)로 정렬됩니다. 이 보고서에는 암호화 없이 수행된 작업이 포함되지 않습니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 실행된 작업이 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 시작 시간, 시작 날짜, 실행 길이, 작업 제목, 작업 ID 번호, 인스턴스, 클라이언트 이름, 백업 선택 세트 이름, 데이터 전송 크기 및 작업 상태와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
기록 작업 실패함 - 날짜별	이 보고서를 사용하여 지정된 기간 동안 실패한 작업에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 시작 날짜 기준으로 정렬된 레코드(최신 항목 순으로). 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 실행된 작업이 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 시작 시간, 시작 날짜, 실행 길이, 작업 제목, 작업 ID 번호, 인스턴스, 클라이언트 이름, 백업 선택 세트 이름, 데이터 전송 크기 및 작업 상태와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
기록 작업 성공함 - 날짜별	이 보고서를 사용하여 지정된 기간 동안 성공적으로 완료된 작업에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 레코드가 시작 날짜별(최신 항목 순으로)로 정렬됩니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 실행된 작업이 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 시작 시간, 시작 날짜, 실행 길이, 작업 제목, 작업 ID 번호, 인스턴스, 클라이언트 이름, 백업 선택 세트 이름, 데이터 전송 크기 및 작업 상태와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
기록 작업 경고 - 날짜별	이 보고서를 사용하여 지정된 기간 동안 경고와 함께 완료된 작업에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 레코드가 시작 날짜별(최신 항목 순으로)로 정렬됩니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 실행된 작업이 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 시작 시간, 시작 날짜, 실행 길이, 작업 제목, 작업 ID 번호, 인스턴스, 클라이언트 이름, 백업 선택 세트 이름, 데이터 전송 크기 및 작업 상태와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
인덱스 미디어	이 보고서에는 백업 작업의 인덱스 미디어가 표시됩니다. 작업 이름, 작업 ID, 작업 인스턴스, 작업 단계, 클라이언트 이름, 서버 이름, 플러그인 이름, 백업 시간, 백업 날짜, 미디어 레이블, 오프사이트 위치 및 미디어 온라인 또는 오프라인과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
작업 정의	이 보고서에는 백업, 복원 및 보고서 작업의 작업 정의가 표시됩니다. 보고서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다. • **백업 작업 정의**: 이 섹션에는 다양한 사용자가 생성한 백업 작업의 정의가 나와 있습니다. 이 작업은 사용자 이름순으로 정렬됩니다. 작업 ID 번호 , 작업 이름 , 클라이언트 이름 , 플러그인 이름 , 집합 이름 (백업 선택 집합 , 백업 옵션 집합 , 일정 집합 , 대상 집합 및 백업 고급 옵션 집합) 및 생성자 ID 와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다 . • **복원 작업 정의:** 이 섹션에는 다양한 사용자가 생성한 복원 작업의 정의가 나와 있습니다. 이 작업은 사용자 이름순으로 정렬됩니다. 작업 ID 번호 , 작업 이름 , 클라이언트 이름 , 플러그인 이름 , 집합 이름 (복원 선택 집합 , 복원 원본 집합 , 일정 집합 및 복원 고급 옵션 집합) 및 생성자 ID 와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다 . • **보고서 작업 정의:** 이 섹션에서는 보고서 작업의 정의를 제공합니다. 작업 ID 번호 , 작업 이름 , 클라이언트 이름 , 일정 집합 및 생성자 ID 와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다 . **참고:** 미리 만들거나 사전 정의된 보고서는 항상 "기본" 사용자의 컨텍스트에서 실행됩니다.
라이브러리 콘텐츠	이 보고서를 사용하여 온라인 테이프 미디어 항목에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 보고서에는 기존 라이브러리에 대한 빈 테이프 개수도 표시됩니다. 보고서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다. • **라이브러리의 미디어 콘텐츠:** 이 섹션에는 온라인 테이프에 대한 정보가 나와 있습니다. 테이블에는 라이브러리 이름 , 드라이브 이름 , 슬롯 위치 , 미디어 레이블 , 바코드 , 그룹 레이블 , 사용된 공간 및 남은 공간과 같은 세부 정보가 포함됩니다 . • **라이브러리의 빈 미디어 항목:** 이 섹션에서는 기존 라이브러리에서 사용할 수 있는 빈 테이프 수를 보여줍니다.
미디어 일반	이 보고서에서는 사용 가능한 테이프 미디어 항목에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 테이블이 미디어 레이블로 정렬됩니다. 미디어 레이블, 바코드, 미디어 유형, 형식, 시스템 이름, 미디어 만료 날짜, 오프사이트 위치, 사용된 공간, 남은 공간, 사용 가능 여부 및 읽기 전용 여부와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
미디어 할당량 및 사용량	이 보고서를 사용하여 기존 NetVault Backup 사용자에 대한 미디어 할당량 및 미디어 사용량 정보를 볼 수 있습니다. 테이블에는 사용자 이름, 미디어 할당량 및 사용된 미디어와 같은 세부 정보가 포함됩니다.
월별 작업 요약	이 보고서에서 지난 30일 동안 수행된 백업 작업의 전반적인 상태를 확인할 수 있습니다. 또한 이 보고서에는 현재 진행 중인 작업과 현재 월에 실패한 작업도 표시됩니다. 월별 작업 요약 보고서에는 다음과 같은 섹션이 포함됩니다. • **요약:** 이 요약 섹션에는 다음과 같은 정보가 나와 있습니다. - 저장된 총 데이터 용량 - 성공적으로 완료된 백업 작업 수 - 실패한 백업 작업 수 - 경고와 함께 완료된 백업 작업 수 • **현재 활성 작업:** 이 섹션에는 현재 진행 중인 작업이 표시됩니다. 이 테이블에는 작업 ID 번호 , 작업 제목 , 클라이언트 이름 , 정책 이름 및 작업 상태와 같은 정보가 포함됩니다 . • **실패한 월별 백업 작업:** 이 섹션에는 현재 월에 실패한 작업이 표시됩니다. 이 테이블에는 작업 ID 번호 , 작업 제목 , 클라이언트 이름 , 정책 이름 및 작업 상태와 같은 정보가 포함됩니다 .
NDMP 작업	이 보고서를 사용하여 *NDMP용* 플러그인 또는 *테이프에 대한 SnapMirror용* 플러그인을 사용하여 수행된 모든 작업을 볼 수 있습니다. 레코드는 파일러 이름 및 시작 날짜별로 정렬됩니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 실행된 작업이 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 테이블에는 시작 시간, 시작 날짜, 실행 길이, 작업 이름, 작업 ID 번호, 인스턴스, 클라이언트 이름, 파일러 이름, 플러그인 이름, 백업 선택 집합 이름, 데이터 전송 크기, 전송 속도 및 작업 상태와 같은 정보가 포함됩니다.
NetVault 오류 로그	이 보고서를 사용하여 지정된 기간 동안 생성된 오류 로그 메시지를 볼 수 있습니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 생성된 오류 메시지가 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 테이블에는 날짜 및 시간, 클라이언트 이름, 작업 ID, 인스턴스 ID, 오류 메시지 및 경고 수준과 같은 세부 정보가 포함됩니다.
NetVault 이벤트	이 보고서를 사용하여 지정된 기간 동안 발생한 NetVault Backup 이벤트를 볼 수 있습니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 생성된 이벤트가 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 이 테이블에는 날짜 및 시간, 이벤트 유형, 이벤트 클래스, 이벤트 설명 및 이벤트 메시지와 같은 세부 정보가 포함됩니다.

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
NetVault 로그	이 보고서를 사용하여 지정된 기간 동안 생성된 모든 로그 메시지를 볼 수 있습니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 생성된 로그 메시지가 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 이 테이블에는 작업 ID 번호, 클래스, 경고 수준, 시간, 날짜, 클라이언트 이름 및 로그 메시지와 같은 세부 정보가 포함됩니다.
NetVault 로그 - 최신	이 보고서를 사용하여 최근 로그 메시지를 볼 수 있습니다. 보고서 처리 시간을 개선하고 보고서 생성 활동에 대한 시스템 메모리 사용을 줄이기 위해 지난 2일 동안 생성된 로그만 읽습니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 이 테이블에는 작업 ID 번호, 클래스, 경고 수준, 시간, 날짜, 클라이언트 이름 및 로그 메시지와 같은 세부 정보가 포함됩니다.
오프라인 장치	이 보고서에는 현재 오프라인 상태인 저장소 장치가 표시됩니다. 보고서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다. • **오프라인 장치:** 이 섹션에는 오프라인인 테이프 기반 장치에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 테이블에는 장치 이름 , 호스트 이름 , 공급업체 , 라이브러리 이름 및 상태와 같은 세부 정보가 포함됩니다 . • **오프라인 RAS 장치:** 이 섹션에는 오프라인인 디스크 기반 장치에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 테이블에는 장치 이름 , 장치 컴퓨터 (주소 : 포트) 및 장치 상태가 표시됩니다 .
야간 복제 작업 요약	이 보고서를 사용하여 지난 16시간 동안 수행된 복제 작업의 전체적인 상태를 볼 수 있습니다. 보고서에는 현재 진행 중인 복제 작업과 해당 기간에 실패한 복제 작업도 표시됩니다. 야간 복제 작업 요약 보고서에는 다음과 같은 섹션이 포함됩니다. • **요약:** 이 요약 섹션에는 다음과 같은 정보가 나와 있습니다. - 복제 작업에서 저장한 총 데이터 양 - 성공적으로 완료된 복제 작업의 수 - 실패한 복제 작업의 수 - 경고와 함께 완료된 복제 작업의 수 • **현재 활성화된 복제 작업:** 이 섹션에는 진행 중인 복제 작업이 표시됩니다. 작업 ID, 작업 이름 , 클라이언트 이름 , 정책 이름 및 작업 상태와 같은 정보를 볼 수 있습니다 . • **실패한 야간 복제 작업:** 이 섹션에는 해당 기간 중에 실패한 복제 작업이 표시됩니다. 작업 ID, 인스턴스 , 작업 이름 , 클라이언트 이름 , 정책 이름 및 작업 상태와 같은 정보를 볼 수 있습니다 .

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
야간 작업 요약	이 보고서에서 지난 16시간 동안 수행된 백업 작업의 전반적인 상태를 확인할 수 있습니다. 또한 보고서는 현재 진행 중인 작업과 기간 동안 실패한 작업을 보여줍니다. 야간 작업 요약 보고서에는 다음과 같은 섹션이 포함됩니다. • **요약:** 이 요약 섹션에는 다음과 같은 정보가 나와 있습니다. - 저장된 총 데이터 용량 - 성공적으로 완료된 백업 작업 수 - 실패한 백업 작업 수 - 경고와 함께 완료된 백업 작업 수 • **현재 활성 작업:** 이 섹션에는 진행 중인 백업 작업이 표시됩니다. 작업 ID 번호 , 작업 제목 , 클라이언트 이름 , 정책 이름 및 작업 상태와 같은 정보를 볼 수 있습니다 . • **실패한 야간 백업 작업:** 이 섹션에는 해당 기간 중에 실패한 백업 작업이 표시됩니다. 작업 ID 번호 , 작업 제목 , 클라이언트 이름 , 정책 이름 및 작업 상태와 같은 정보를 볼 수 있습니다 .
야간 작업 요약(확장)	이 보고서에서 지난 24시간 동안 수행된 백업 작업의 전반적인 상태를 확인할 수 있습니다. 이 보고서에는 현재 진행 중인 작업과 해당 기간 중에 성공적으로 완료되었거나 실패한 작업도 표시됩니다. 기본적으로 보고서에는 지난 24시간 동안 실행된 작업이 포함됩니다. **시작 systime** 및 **종료 systime** 필터를 설정하여 지정된 기간 동안 실행된 작업을 볼 수 있습니다. 보고서에 포함된 구성 요소는 다음과 같습니다. • **요약:** 이 요약 섹션에는 다음과 같은 정보가 나와 있습니다. - 저장된 총 데이터 용량 - 성공적으로 완료된 백업 작업 수 - 실패한 백업 작업 수 - 경고와 함께 완료된 백업 작업 수 • **현재 활성 작업:** 이 섹션은 진행 중인 작업을 보여줍니다. 작업 ID 번호 , 작업 이름 , 클라이언트 이름 , 정책 이름 , 시작 날짜 및 시간 , 그리고 작업 상태와 같은 정보를 볼 수 있습니다 . 작업은 작업 ID 번호 기준으로 정렬됩니다 . • **실패한 야간 백업 작업:** 이 섹션에는 실패한 작업이 표시됩니다. 작업 ID 번호 , 작업 이름 , 클라이언트 이름 , 시작 날짜 및 시간 , 종료 날짜 및 시간 , 그리고 작업 상태와 같은 정보를 볼 수 있습니다 . • **완료된 야간 백업 작업:** 이 섹션은 성공적으로 완료한 작업을 보여줍니다. 작업 ID 번호 , 작업 이름 , 클라이언트 이름 , 정책 이름 , 시작 날짜 및 시간 , 종료 날짜 및 시간 , 작업 상태 , 전송 크기 , 전송 속도 , 실행 길이 및 파일 수와 같은 정보를 볼 수 있습니다 .

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
야간 VMware 백업 요약	이 보고서를 사용하여 성공적으로 완료되었거나 경고와 함께 완료되고 지난 16 시간 동안 수행된 가상 시스템 백업 작업의 전체적인 상태를 볼 수 있습니다. 보고서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다. • **요약:** 이 요약 섹션에는 다음과 같은 정보가 나와 있습니다. - 가상 시스템별로 저장된 총 데이터 용량 - 백업된 가상 시스템 수 - 성공적으로 백업된 가상 시스템 수 - 실패한 가상 시스템 수 • **야간에 실패한 VM의 세부 정보:** 이 섹션은 기간 동안 백업이 경고와 함께 완료되어 실패한 가상 시스템의 세부 정보를 보여줍니다. 다음 정보를 볼 수 있습니다 . VM 이름 , 서버 , 작업 제목 , 작업 ID 번호 , 작업 인스턴스 , 시작 날짜 , 시작 시간 , 종료 시간 , 종료 날짜 , 파일 인덱싱 및 CBT.
정책 요약	이 보고서에서는 지정된 기간 동안에 수행된 정책 기반 백업에 대한 정보를 제공합니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 실행된 정책이 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다. 보고서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다. • **전체 정책 요약 세부 정보:** 이 섹션에는 정책 및 정책 작업의 총 개수가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 세부 정보를 보여줍니다 . 정책의 총 개수 , 성공적으로 완료된 정책의 개수 , 경고와 함께 완료된 정책의 개수 , 실패한 정책의 개수 , 정책 작업의 총 개수 , 성공적으로 완료된 정책 작업의 개수 , 경고와 함께 완료된 정책 작업의 개수 , 실패한 정책 작업의 개수 . • **정책 기본:** 이 섹션에는 지정된 기간 동안 수행된 모든 정책 기반 백업이 표시됩니다. 이 테이블에는 정책 이름 , 클라이언트 개수 , 작업 개수 , 성공한 작업 , 경고와 함께 완료된 작업 , 실패한 작업 , 상태 , 클라이언트 목록 , 총 전송 크기 , 실패 이벤트 및 경고 이벤트와 같은 세부 정보가 표시됩니다 . • **성공한 정책 작업:** 이 섹션은 지정된 기간 동안 성공적으로 완료된 백업 정책을 표시합니다. 이 테이블은 다음과 같은 세부 정보를 보여줍니다 . 작업 ID, 작업의 마지막 인스턴스 수 , 정책 이름 , 클라이언트 이름 , 작업 제목 , 플러그인 이름 , 시작 시간 , 시작 날짜 , 실행 기간 , 종료 시간 , 종료 날짜 , 선택 세트 , 전송 크기 , 전송 속도 및 작업 상태 . • **경고와 함께 완료된 정책 작업:** 이 섹션에는 지정된 기간 동안 경고와 함께 완료된 정책 백업이 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 세부 정보를 보여줍니다 . 작업 ID, 작업의 마지막 인스턴스 수 , 정책 이름 , 클라이언트 이름 , 작업 제목 , 플러그인 이름 , 시작 시간 , 시작 날짜 , 실행 기간 , 종료 시간 , 종료 날짜 , 선택 세트 , 전송 크기 , 전송 속도 및 작업 상태 . • **실패한 정책 작업:** 이 섹션은 지정된 기간 동안 실패한 백업 정책을 표시합니다. 이 테이블은 다음과 같은 세부 정보를 보여줍니다 . 작업 ID, 작업의 마지막 인스턴스 수 , 정책 이름 , 클라이언트 이름 , 작업 제목 , 플러그인 이름 , 시작 시간 , 시작 날짜 , 실행 기간 , 종료 시간 , 종료 날짜 , 선택 세트 , 전송 크기 , 전송 속도 및 작업 상태 .

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
복원 요약	이 보고서에서는 복원 작업의 요약을 제공합니다. 이 보고서에는 시작 시간, 시작 날짜, 클라이언트 이름, 작업 이름, 작업 ID 번호, 인스턴스 ID, 실행 길이 및 작업 상태와 같은 정보가 표시됩니다.
서버 일일 요약	이 보고서를 사용하여 서버에 대한 일일 백업 요약을 볼 수 있습니다. 또한 이 보고서에는 기존 라이브러리에 있는 미디어 항목에 대한 정보도 포함됩니다. 보고서에 포함된 구성 요소는 다음과 같습니다. • **진행 중인 작업:** 이 섹션은 진행 중인 작업을 보여줍니다. 이 테이블에는 클라이언트 이름 , 작업 이름 , 정책 이름 , 시작 날짜 , 시작 시간 , 전송 속도 , 전송 크기 및 작업 상태와 같은 정보가 포함됩니다 . • **작업 상태 확인:** 이 섹션에는 실패한 작업이 표시됩니다. 테이블은 클라이언트 이름 , 작업 제목 , 정책 이름 , 시작 날짜 , 시작 시간 , 종료 날짜 , 종료 시간 , 실행 길이 , 전송 속도 , 전송 크기 및 작업 상태와 같은 정보를 포함합니다 . • **경고와 함께 완료된 작업:** 이 섹션에는 경고와 함께 완료된 작업이 표시됩니다. 테이블은 클라이언트 이름 , 작업 제목 , 정책 이름 , 시작 날짜 , 시작 시간 , 종료 날짜 , 종료 시간 , 실행 길이 , 전송 속도 , 전송 크기 및 작업 상태와 같은 정보를 포함합니다 . • **성공적으로 완료된 작업:** 이 섹션은 성공적으로 완료한 작업을 보여줍니다. 테이블은 클라이언트 이름 , 작업 제목 , 정책 이름 , 시작 날짜 , 시작 시간 , 종료 날짜 , 종료 시간 , 실행 길이 , 전송 속도 , 전송 크기 및 작업 상태와 같은 정보를 포함합니다 . • **미디어:** 또한 이 보고서에서는 지정된 라이브러리에 있는 테이프에 대한 정보로 제공합니다. 이 테이블에는 바코드 , 미디어 그룹 레이블 , 미디어 만료 날짜 , 만료 시간 , 미디어 레이블 , 슬롯 위치 , 재사용 가능 여부 , 남은 공간 및 사용된 공간과 같은 정보가 포함됩니다 .
서버 라이센스 - 기능 및 사용량	이 보고서에는 클라이언트, SmartClient 및 다양한 유형의 장치에 대한 라이센스 기능과 사용 세부 정보가 표시됩니다. 또한 이 보고서에는 다양한 구성 요소에 대한 라이센스 플래그 정보도 포함됩니다.

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
단일 작업 정의	이 보고서에서는 단일 작업 ID로 사용하는 모든 작업 옵션에 대한 정보를 제공합니다. 상세한 설명이 있는 단일 작업에 대한 통합 데이터를 볼 수 있습니다. 보고서에 포함된 구성 요소는 다음과 같습니다. • **작업 정의:** 이 섹션에는 작업 ID에 대한 보고서에 포함된 작업 세부 정보 및 하위 구성 요소가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 작업 ID, 작업 유형 , 클라이언트 이름 , 작업 이름 , 선택 집합 , 플러그인 옵션 (백업 작업용), 원본 집합 (복원 작업용), 대상 집합 , 일정 집합 및 고급 옵션 집합 . • **백업 선택 집합:** 이 섹션에는 백업 선택 집합과 관련된 정보가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 선택 집합 이름 , 자동 생성됨 , 클라이언트 이름 , 플러그인 이름 , 선택 트리 (드라이브 또는 디렉터리에서 선택된 파일) 및 운영 체제 . • **복원 선택 집합:** 이 섹션에는 복원 선택 집합과 관련된 정보가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 복원 선택 집합 이름 , 자동 생성됨 , 복원 선택 집합 유형 세부 정보 , 복원 선택 트리 (드라이브 또는 디렉터리에서 선택된 파일), 복원 옵션 집합 및 대상 클라이언트 트리 (복원을 위해 포함된 클라이언트 이름 또는 클라이언트 트리). • **플러그인 옵션:** 이 섹션에는 백업 작업에 대한 플러그인 세부 정보가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 선택 집합 이름 및 백업 선택 집합 옵션 세부 정보 . • **원본 집합:** 이 섹션에는 원본 미디어 선택에 대한 집합 옵션이 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 원본 집합 이름 , 로컬 드라이브 강제 실행 및 장치 트리 . • **대상 집합:** 이 섹션에는 백업 작업에 대한 대상 집합 세부 정보가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 백업 대상 집합 이름 , 자동 생성됨 , 모든 장치 , 장치 트리 , 미디어 대상 , 미디어 ID, 미디어 그룹 , 자동 레이블 미디어 , 복원 미디어 , 지정된 최소 공간 , 필요한 최소 공간 , 쓰기 방지 미디어 및 로컬 드라이브 강제 실행 . • **일정 집합:** 이 섹션에는 지정된 작업 ID에 대한 일정 요약이 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 집합 이름 , 실행 시간 (시간), 실행 시간 (분), 시작 요일 , 시작 월 , 시작 연도 , 반복 방법 , 반복 빈도 , 반복 횟수 , 주 번호 , 요일 , 항상 삭제 , 월의 마지막 날 , 트리거 이름 , 우선 순위 , 실패 시 만료 및 다시 시도 지연 . • **백업 수명:** 이 섹션에는 백업 수명과 관련된 고급 백업 선택 집합에 대한 구성 요소가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 집합 이름 , 백업 유형 , 유지 시간 , 오프라인 인덱스 시간 , 복제 수명 길이 , 생성 유지 사용 , 시간에 대한 유지 사용 , 생성 수 , 시간 간격 단위 , 시간 간격 카운트 , 강제 만료 및 오프라인 인덱스 . • **추가 옵션:** 이 섹션에는 추가 옵션과 관련된 고급 백업 선택 집합에 대한 구성 요소가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 암호화 수행 , 복제 수행 , 백업 확인 및 사용자 압축 .

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
	• **보조 복사본:** 이 섹션에는 보조 복사본과 관련된 고급 백업 선택 집합에 대한 구성 요소가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 보조 복사본 생성 , 서버에서 복제 실행 , 클라이언트에서 복제 실행 , 복제 일정 집합 , 복제 대상 집합 , 복제 원본 집합 , 복제 최대 동시 세션 , 복제 미디어 요청 시간 만료 , 마이그레이션 , 최소 미디어 사용 복제 , 복제 실행 복제 및 원본 미디어 우선 복제 . • **사전 및 사후 스크립트:** 이 섹션에는 사전 및 사후 스크립트와 관련된 고급 백업 선택 집합에 대한 구성 요소가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . PreScriptName, PreScriptArgument, PostScriptName 및 사후 스크립트 인수 . • **이벤트:** 이 섹션에는 이벤트와 관련된 고급 백업 선택 집합에 대한 구성 요소가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 성공 이벤트 , 경고 이벤트 , 실패 이벤트 및 항상 삭제 . • **복원 유형:** 이 섹션에는 복원 유형과 관련된 고급 백업 선택 집합에 대한 구성 요소가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 선택한 백업에서 복원 , 최신 백업에서 복원 . • **추가 옵션(복원 작업용):** 이 섹션에는 추가 옵션과 관련된 고급 복원 선택 집합에 대한 구성 요소가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 네트워크 압축 사용 . • **사전 및 사후 스크립트(복원 작업용):** 이 섹션에는 사전 및 사후 스크립트와 관련된 고급 복원 선택 집합에 대한 구성 요소가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . PreScriptName, PreScriptArgument, PostScriptName 및 사후 스크립트 인수 . • **이벤트(복원 작업용):** 이 섹션에는 이벤트와 관련된 고급 복원 선택 집합에 대한 구성 요소가 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 정보를 포함합니다 . 성공 이벤트 , 경고 이벤트 , 실패 이벤트 및 항상 삭제 .

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
단일 작업 요약	이 보고서에서는 단일 작업에 대한 정보를 제공합니다. 이 보고서에는 작업 정보, 드라이브 이벤트, 데이터 전송 데이터 및 미디어 사용 정보가 포함됩니다. 보고서 필터를 설정하여 지정된 작업의 하나 이상의 인스턴스와 관련된 정보를 볼 수 있습니다. 보고서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다. • **단일 작업 기본 요약:** 이 섹션에서는 지정된 작업에 대한 작업 세부 정보를 제공합니다. 이 테이블에는 작업 ID 번호 , 작업 이름 , 작업 유형 , 플러그인 이름 , 인스턴스 ID, 시작 날짜 , 시작 시간 , 종료 날짜 , 종료 시간 , 작업 상태 , 전송 크기 및 전송 속도와 같은 정보가 포함됩니다 . • **단일 작업의 드라이브 이벤트:** 이 섹션에는 지정된 작업에 대한 장치 이벤트가 표시됩니다. 테이블에는 날짜 , 시간 , 드라이브 이름 및 이벤트와 같은 정보가 포함됩니다 . • **단일 작업의 미디어 전송:** 이 섹션에는 지정된 작업에 대한 데이터 전송 세부 정보가 표시됩니다. 테이블에는 받은 날짜 , 받은 시간 , 시작된 날짜 , 시작된 시간 , 완료된 날짜 , 완료된 시간 , 전송 유형 (읽기 또는 쓰기) 및 전송된 데이터의 양과 같은 정보가 포함됩니다 . • **단일 백업에서 사용하는 미디어:** 이 섹션에는 지정된 작업에서 사용하는 미디어 항목이 나열됩니다. 이 테이블에는 작업 ID 번호 , 인스턴스 , 바코드 , 미디어 레이블 , 바코드 , 미디어 유형 및 오프사이트 위치와 같은 정보가 포함됩니다 .
단일 정책 요약	이 보고서에서는 단일 백업 정책에 대한 정보를 제공합니다. 이 보고서에서는 정책 상태 요약, 클라이언트 및 작업 세부 정보, 실패한 작업 및 데이터 전송 요약을 제공합니다. 보고서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다. • **정책 상태 정보:** 이 섹션에서는 상태 요약을 제공합니다. 이 테이블에는 정책 이름 , 클라이언트 개수 , 작업 개수 , 성공한 정책 작업 개수 , 경고 정책 작업 개수 , 실패한 정책 작업 개수 , 정책의 상태 , 클라이언트 목록 , 총 전송 크기 , 실패 이벤트 및 경고 이벤트와 같은 정보가 포함됩니다 . • **정책 클라이언트:** 이 섹션에서는 정책 기반 백업에 포함된 각 클라이언트에 있는 정책 작업의 세부 정보를 제공합니다. 테이블에는 클라이언트 이름 , 상태 , 작업 개수 , 성공한 작업 , 경고 작업 , 실패한 작업 및 총 전송 크기가 표시됩니다 . • **단일 정책 내의 성공한 작업:** 이 섹션은 지정된 기간 동안 성공적으로 완료된 백업 정책을 표시합니다. 이 테이블은 다음과 같은 세부 정보를 보여줍니다 . 작업 ID, 작업의 마지막 인스턴스 수 , 정책 이름 , 클라이언트 이름 , 작업 제목 , 플러그인 이름 , 시작 시간 , 시작 날짜 , 실행 기간 , 종료 시간 , 종료 날짜 , 선택 세트 , 전송 크기 , 전송 속도 및 작업 상태 .

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
	• **단일 정책 내의 경고 작업:** 이 섹션에는 지정된 기간 동안 경고와 함께 완료된 정책 백업이 표시됩니다. 이 테이블은 다음과 같은 세부 정보를 보여줍니다 . 작업 ID, 작업의 마지막 인스턴스 수 , 정책 이름 , 클라이언트 이름 , 작업 제목 , 플러그인 이름 , 시작 시간 , 시작 날짜 , 실행 기간 , 종료 시간 , 종료 날짜 , 선택 세트 , 전송 크기 , 전송 속도 및 작업 상태 . • **단일 정책 내의 실패한 작업:** 이 섹션은 지정된 기간 동안 실패한 백업 정책을 표시합니다. 이 테이블은 다음과 같은 세부 정보를 보여줍니다 . 작업 ID, 작업의 마지막 인스턴스 수 , 정책 이름 , 클라이언트 이름 , 작업 제목 , 플러그인 이름 , 시작 시간 , 시작 날짜 , 실행 기간 , 종료 시간 , 종료 날짜 , 선택 세트 , 전송 크기 , 전송 속도 및 작업 상태 .
단일 사용자 감사 트레일	이 보고서에서는 지정된 사용자가 시도한 모든 작업에 대한 정보를 제공합니다. 날짜, 시간, 원본 컴퓨터, 계정, 작업 유형 및 요청 상태(허가 여부)와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다. 기본적으로 보고서에는 지난 7일 동안 생성된 메시지가 표시됩니다. 보고서 필터를 설정하여 기간을 변경할 수 있습니다.
저장소 콘텐츠 쿼리	이 보고서에서는 테이프 미디어 항목에 저장된 콘텐츠에 대한 정보를 제공합니다. 기본적으로 이 보고서에는 모든 기존의 테이프 미디어 항목이 포함됩니다. 하나 이상의 필터 옵션을 설정하여 특정 미디어 항목에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 사용 가능한 필터 옵션으로는 클라이언트 이름, 미디어 레이블, 미디어 그룹 레이블, 작업 이름 및 플러그인 이름이 있습니다. 작업 이름, 클라이언트 이름, 전송 크기, 미디어 레이블, 바코드, 미디어 그룹 레이블, 백업 날짜, 백업 시간, 세그먼트 만료 날짜, 세그먼트 만료 시간 및 플러그인 이름과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
저장소 세그먼트 콘텐츠 쿼리	이 보고서는 개별 테이프 세그먼트에 저장된 내용에 대한 정보를 제공합니다. 미디어 레이블, 바코드, 작업 이름, 클라이언트 이름, 플러그인 이름, 백업 날짜, 백업 시간 및 세그먼트 길이와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
저장소 활용	이 보고서를 사용하여 디스크 및 테이프 기반 저장소 장치에 대한 활용 세부 정보를 볼 수 있습니다. 보고서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다. • **미디어 활용:** 이 섹션에는 테이프 기반 장치에 대한 사용된 공간 및 사용 가능한 공간 세부 정보가 표시됩니다. 이 테이블에는 미디어 레이블 , 바코드 , 미디어 그룹 레이블 , 사용된 공간 및 남은 공간과 같은 정보가 포함됩니다 . • **라이브러리의 빈 미디어 항목:** 이 섹션에서는 기존 라이브러리에서 사용할 수 있는 빈 테이프 수를 보여줍니다. • **RAS 장치 - 저장소 활용:** 이 섹션에는 디스크 기반 장치에 대한 사용된 공간 및 사용 가능한 공간 세부 정보가 표시됩니다. 테이블에는 장치 이름 , 미디어 그룹 , 라이센스 및 실제 보호 용량 , 스테이징 공간 , 중복 제거 저장 공간 및 사용 가능한 총 공간과 같은 정보가 포함됩니다 .
저장소 활용 — RAS	이 보고서를 사용하여 디스크 기반 저장소 장치에 대한 활용 세부 정보를 볼 수 있습니다. 테이블에는 장치 이름, 미디어 그룹, 라이센스 및 실제 보호 용량, 스테이징 공간, 중복 제거 저장 공간 및 사용 가능한 총 공간과 같은 정보가 포함됩니다.

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
테이프 반환	이 보고서를 사용하여 만료된 오프라인 미디어 항목에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 미디어 그룹 레이블 및 오프사이트 위치를 기준으로 보고서를 필터링할 수 있습니다. 이 테이블에는 미디어 레이블, 미디어 그룹 레이블, 바코드, 마지막 쓰기 및 읽기 날짜, 오프사이트 위치, 테이프가 초기화된 횟수, 쓰기 오류 수, 재사용 표시 여부와 같은 세부 정보가 표시됩니다.
오프사이트로 보낼 테이프	이 보고서를 사용하여 재해 복구 목적으로 오프사이트 저장소에 사용할 수 있는 테이프에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 마지막 쓰기 날짜 및 미디어 그룹 레이블 옵션을 기준으로 보고서를 필터링할 수 있습니다. 보고서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다. • **오프사이트로 보낼 미디어:** 이 섹션에는 오프사이트 저장소에 사용할 수 있는 미디어 항목이 표시됩니다. 이 테이블에는 미디어 레이블 , 미디어 그룹 레이블 , 바코드 , 마지막 쓰기 날짜 및 시간 , 미디어 만료 날짜 , 라이브러리 이름 , 슬롯 위치 , 저장된 데이터의 양 , 저장된 세그먼트의 수와 같은 정보가 포함됩니다 . • **(오프사이트로 보낼) 미디어 세그먼트:** 이 보고서는 개별 테이프 세그먼트에 저장된 내용에 대한 정보를 제공합니다. 이 테이블에는 바코드 , 클라이언트 이름 , 작업 이름 , 작업 ID 번호 , 인스턴스 , 백업 날짜 , 백업 시간 , 세그먼트 길이 , 세그먼트 위치 및 세그먼트 만료 날짜와 같은 정보가 표시됩니다 .
사용자 세부 정보	이 보고서에서는 기존 NetVault Backup 사용자에 대한 정보를 제공합니다. 이 테이블에는 사용자 이름, 실제 이름, 설명, 위치, 이메일 ID, 기타 연락처 세부 정보, 마지막 로그온 날짜 및 시간, 그리고 액세스 유형(로컬 액세스만 가능한 경우)과 같은 필드가 포함됩니다.
사용자 알림	이 보고서에는 사용자에 대한 알림 프로필에 어떤 이벤트가 포함되는지가 표시됩니다. 이 테이블에는 알림 클래스, 알림 이벤트, 계정 이름, 사용자의 실제 이름, 알림 방법 및 환경 변수와 같은 정보가 표시됩니다.
사용자 권한	이 보고서를 사용하여 개별 사용자 계정에 허가된 권한을 볼 수 있습니다. 이 테이블에는 계정 이름과 사용자에게 허가된 권한의 목록이 표시됩니다(사용자에게 모든 권한이 있는 경우에는 모두).
사용자 정의 이벤트 유형	이 보고서를 사용하여 사용자 정의 이벤트에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이 테이블에는 이벤트 이름 및 이벤트 설명이 표시됩니다.

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
VMware 백업 요약	이 보고서를 사용하여 성공적으로 완료되었거나 경고와 함께 완료된 가상 시스템 백업 작업의 백업 요약을 볼 수 있습니다. 필터 옵션을 사용하여 날짜를 지정할 수 있습니다. 보고서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다. • **요약:** 이 요약 섹션에는 다음과 같은 정보가 나와 있습니다. - 가상 시스템별로 저장된 총 데이터 용량 - 백업된 가상 시스템 수 - 성공적으로 백업된 가상 시스템 수 - 실패한 가상 시스템 수 • **실패한 VM의 세부 정보:** 이 섹션은 기간 동안 백업이 경고와 함께 완료되어 실패한 가상 시스템의 세부 정보를 보여줍니다. 다음 정보를 볼 수 있습니다 . VM 이름 , 서버 , 작업 제목 , 작업 ID 번호 , 작업 인스턴스 , 시작 날짜 , 시작 시간 , 종료 시간 , 종료 날짜 , 파일 인덱싱 및 CBT.
VMware 작업 기록	이 보고서에서는 가상 시스템 백업 작업에 대한 정보를 제공합니다. 필터 옵션을 사용하여 작업 ID 번호 및 인스턴스 번호를 지정할 수 있습니다. 보고서에는 작업에 포함된 각 가상 시스템에 대한 다음과 같은 세부 정보가 표시됩니다. • **VM 이름:** 가상 시스템의 이름. • **서버:** vCenter 또는 ESX/ESXi 서버의 이름. • **작업 이름**: 작업 이름. • **시작 시간**: 가상 시스템에 대하여 첫 번째 백업을 시도한 시간. • **시작 날짜**: 가상 시스템에 대하여 첫 번째 백업을 시도한 날짜. • **종료 시간**: 가상 시스템에 대하여 마지막 백업을 시도한 시간. • **종료 날짜**: 가상 시스템에 대하여 마지막 백업을 시도한 날짜. • **작업 ID:** 작업 ID 번호. • **작업 인스턴스:** 작업 인스턴스 번호. • **전송된 크기:** 전송된 데이터의 양. • **백업 상태:** 가상 시스템 백업의 상태를 표시합니다(참 = 백업 성공, 거짓 = 백업 실패). • **파일 인덱싱:** 파일 수준 인덱싱의 상태를 표시합니다(참 = 파일 수준 인덱싱 성공, 거짓 = 파일 수준 인덱싱 실패 또는 비활성화). • **CBT:** 가상 시스템에 대한 CBT 활성화 여부를 표시합니다(참 = CBT 활성화, 거짓 = CBT 비활성화).

표 110. 사전 정의된 보고서

보고서 제목	설명
주간 작업 요약	이 보고서에서 지난 7일 동안 수행된 백업 작업의 전반적인 상태를 확인할 수 있습니다. 또한 보고서는 현재 진행 중인 작업과 기간 동안 실패한 작업을 보여 줍니다. 주간 작업 요약 보고서에는 다음과 같은 섹션이 포함됩니다. • **요약:** 이 요약 섹션에는 다음과 같은 정보가 나와 있습니다. - 저장된 총 데이터 용량 - 성공적으로 완료된 백업 작업 수 - 실패한 백업 작업 수 - 경고와 함께 완료된 백업 작업 수 • **현재 활성 작업:** 이 섹션에는 현재 진행 중인 백업 작업이 표시됩니다. 작업 ID 번호 , 작업 제목 , 클라이언트 이름 , 정책 이름 및 작업 상태와 같은 정보를 볼 수 있습니다 . • **실패한 주간 백업 작업:** 이 섹션에서는 해당 기간에 실패한 백업 작업의 목록을 제공합니다. 작업 ID 번호 , 작업 제목 , 클라이언트 이름 , 정책 이름 및 작업 상태와 같은 정보를 볼 수 있습니다 .

17

클라이언트 클러스터 작업

- 클라이언트 클러스터 지원 정보
- 클러스터 환경에서 장치 구성
- 클러스터 인식 플러그인 설치 및 업그레이드
- 클러스터 인식 플러그인 구성
- 가상 클라이언트 관리
- 클러스터 인식 플러그인을 사용하는 백업
- 클러스터 인식 플러그인을 사용하여 복원

클라이언트 클러스터 지원 정보

NetVault Backup에서는 분산 데이터에 대한 데이터 보호를 지원하는 다양한 플러그인의 클러스터 인식 버전도 제공합니다. 이러한 플러그인에는 클러스터 지원 라이센스 키가 필요합니다.

클러스터 노드는 클러스터 인식 플러그인이 설치된 가상 클라이언트로 그룹화됩니다. 클러스터 노드의 백업 및 복원은 가상 클라이언트를 통해 수행됩니다.

다음 표에서는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 NetVault Backup 플러그인을 표시합니다.

표 111. 클러스터 인식 플러그인

플러그인	설명
Quest NetVault Backup *파일 시스템용* 플러그인	이 플러그인은 NetVault Backup 소프트웨어와 함께 제공하며, 다음 플랫폼에서 공유 파일 시스템을 백업하는 데 사용할 수 있습니다. • Windows Server 클러스터 • Linux 클러스터 • Sun 클러스터(Solaris SPARC) 지원되는 클러스터 소프트웨어 버전에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 호환성 안내서*를 참조하십시오. https://support.quest.com/technical-documents에서 이 안내서를 다운로드할 수 있습니다. NetVault Backup의 기본 설치에는 *파일 시스템용* 기본 플러그인의 라이센싱이 필요하지 않습니다. 그러나 클러스터 설정에서 이 플러그인을 사용하려면 파일 시스템 클러스터 지원 라이센스 키가 필요합니다.
Quest NetVault Backup *Exchange용* 플러그인	이 플러그인은 분산된 Exchange Server 데이터를 백업하도록 서버 Exchange Server SCC(Single Copy Cluster)/장애 조치 클러스터 또는 CCR(Cluster Continuous Replication) 설정에서 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup Exchange용 플러그인 사용 설명서*를 참조하십시오.
Quest NetVault Backup *Hyper-V용* 플러그인	이 플러그인은 가상 클라이언트를 통해 클러스터 데이터를 백업하도록 Hyper-V 장애 조치 클러스터 설정에서 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup Hyper-V용 플러그인 사용 설명서*를 참조하십시오.
Quest NetVault Backup *Oracle용* 플러그인	이 플러그인은 분산된 Oracle 데이터베이스를 백업하도록 Oracle RAC(Real Application Cluster) 설정에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup Oracle용 플러그인 사용 설명서*를 참조하십시오.
Quest NetVault Backup *SQL Server용* 플러그인	이 플러그인은 분산된 SQL Server 데이터베이스를 백업하도록 SQL Server 장애 복구 클러스터 설정에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup SQL Server용 플러그인 사용 설명서*를 참조하십시오.
Quest NetVault Backup *MySQL용* 플러그인	이 플러그인은 분산된 MySQL Server 데이터베이스를 백업하도록 Linux 플랫폼의 MySQL Server 장애 복구 클러스터 설정에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup MySQL용 플러그인 사용 설명서*를 참조하십시오.

가상 클라이언트

가상 클라이언트는 클러스터 인식 플러그인을 설치할 때 생성됩니다. 클러스터의 모든 노드를 그룹화하여 가상 클라이언트를 구성합니다.

가상 클라이언트는 다른 NetVault Backup 클라이언트와 같이 관리됩니다. 가상 클라이언트를 찾아보고 클라이언트 그룹 및 정책에 추가하고, 사용자 액세스 권한을 부여하고 보고서에 포함할 수 있습니다. NetVault Backup 서버는 가상 클라이언트의 생성 및 구성을 관리합니다. 플러그인의 클러스터 인식 버전은 클러스터 노드에서 로컬로 실행되며, 데이터도 로컬로 처리됩니다. SmartClient로 구성된 클러스터 노드는 로컬로 연결된 저장소 장치에 직접 데이터를 전송합니다.

클러스터 환경에서 장치 구성

클러스터 설정에서 백업 장치는 여러 방법으로 연결할 수 있습니다. 이 섹션에서는 몇 가지 장치 구성 방법의 장단점에 대해 설명합니다.

- **NetVault Backup 서버 또는 클라이언트에 장치 연결:** 이 구성 유형에서는 로봇 팔을 제어할 수 있습니다. 하지만 백업 및 복원 중에 데이터가 네트워크를 통해 전송됩니다.
- **드라이브 공유:** 이전 방법에서 파생된 이 방법은 NetVault Backup 서버에 실제 라이브러리를 연결하여 사용할 수 있습니다. 그러면 로봇 팔을 제어하고 클러스터 노드에서 드라이브를 공유할 수 있습니다. 이 구성에서는 로봇 팔을 제어하는 동시에, 로컬 데이터를 전송할 수 있습니다.

  이 구성은 뛰어난 드라이브 가용성을 제공합니다. 드라이브 제어를 공유하는 모든 클러스터 노드에서 항상 드라이브를 사용할 수 있습니다. 하지만 현재 드라이브를 제어하는 클러스터 노드가 현재 클러스터를 제어하는 노드일 필요는 없습니다.
- **클러스터 노드에 장치 연결:** 이 구성은 데이터를 로컬로 연결된 장치에 직접 라우팅할 때 가장 빠른 데이터 전송 방법을 제공합니다.

  그러나 클러스터 내 컴퓨터로 로봇 암을 제어할 수 없어서 이 구성 유형은 독립 실행형 드라이브로 장치 유형 사용이 제한된다는 단점이 있습니다. 또한 클러스터 노드가 중지되면 드라이브를 사용할 수 없습니다.

클러스터 인식 플러그인 설치 및 업그레이드

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 필수 구성 요소
- 클러스터 인식 플러그인 설치
- 클러스터 인식 플러그인 업그레이드

필수 구성 요소

클러스터 인식 플러그인에 대한 설치 절차를 시작하기 전에 다음 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

- **NetVault Backup 서버 설치**: 지정된 컴퓨터에 NetVault Backup 서버 소프트웨어를 설치합니다. 서버는 클러스터 설정 외부에 존재하는 별도의 컴퓨터여야 합니다. 서버 소프트웨어 설치 지침은 *Quest NetVault Backup 설치 안내서*를 참조하십시오.
- **NetVault Backup 클라이언트 설치:** 개별 클러스터 노드에 NetVault Backup 클라이언트 소프트웨어를 설치합니다. 클라이언트 소프트웨어 설치 지침은 *Quest NetVault Backup 설치 안내서*를 참조하십시오.
- **NetVault Backup 클라이언트 추가:** 클라이언트를 NetVault Backup 서버에 추가합니다. 클라이언트 추가에 대한 자세한 내용은 클라이언트 추가를 참조하십시오.
- **설치 파일 복사:** 클러스터 인식 플러그인의 **".npk"** 설치 파일을 NetVault Backup 서버로 복사합니다.

  파일을 복사할 경로는 <NetVault Backup home>\packages\standard(Windows) 및 <NetVault Backup home>/packages/standard(Linux)입니다. 또한 **standard** 디렉터리의 하위 디렉터리에 설치 파일을 복사할 수도 있습니다.

  파일 시스템용 플러그인의 설치 파일은 이미 **standard** 디렉터리에서 사용할 수 있습니다.

클러스터 인식 플러그인 설치

클러스터 설정에서는 NetVault Backup 서버에서 가상 클라이언트를 생성하면 플러그인이 설치됩니다. 클러스터의 모든 노드를 그룹화하여 가상 클라이언트를 구성합니다. 이 프로세스 중에 지정된 클러스터 노드에 플러그인이 설치됩니다.

클러스터 인식 플러그인을 설치하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다.

2 **클라이언트 관리** 페이지에서 **가상 클라이언트 추가**를 클릭합니다.

3 **가상 클라이언트** 페이지에서 다음 정보를 제공합니다.

- **가상 클라이언트 이름**에서 가상 클라이언트의 이름을 입력합니다. 이름은 고유해야 합니다. 공백은 가상 클라이언트 이름에서 인식되지 않으며, 밑줄("_") 문자로 바뀝니다. 가상 클라이언트 이름을 구성한 후에는 변경할 수 없습니다.
- **가상 클라이언트 주소**에서 클러스터 응용 프로그램의 IP 주소를 입력합니다.
- 패키지 목록에서 플러그인의 설치 파일을 선택합니다. 이 목록은 패키지 디렉터리 및 해당 하위 디렉터리로 복사된 모든 클러스터 인식 **".npk"** 파일을 포함합니다. 다음 표에서는 설치 파일의 파일 이름을 제공합니다. 여기에서 **x-x- x-x**는 버전, 빌드 및 플랫폼 번호를 나타냅니다.

표 112. 클러스터 인식 플러그인 설치 파일

옵션	설명
파일 시스템용 플러그인(Windows)	win-x-x-x-x.npk
파일 시스템용 플러그인(Linux)	nvf-x-x-x-x.npk
파일 시스템용 플러그인(Solaris (SPARC))	nvf-x-x-x-x.npk
Exchange용 플러그인	exs-x-x-x-x.npk
Hyper-V용 플러그인	hv-x-x-x-x.npk
Oracle용 플러그인	ora-x-x-x-x.npk
SQL Server용 플러그인	sql-x-x-x-x.npk
MySQL용 플러그인	mys-x-x-x-x.npk

- 가상 클라이언트에 클러스터 노드를 추가하려면 **사용 가능한 클라이언트** 표에서 클라이언트 노드를 선택하고 항목 왼쪽에 있는 추가 단추를 클릭합니다. 선택된 클라이언트가 **선택된 클라이언트** 테이블로 이동합니다.
- 가상 클라이언트에서 클러스터 노드를 제거하려면 **사용 가능한 클라이언트** 표에서 클라이언트 노드를 선택하고 항목 왼쪽에 있는 제거 단추를 클릭합니다. 선택된 클라이언트가 **사용할 수 있는 클라이언트** 테이블로 이동합니다.

4 **가상 클라이언트 생성**을 클릭합니다.

NetVault Backup 서버는 선택한 클러스터 노드에 플러그인 설치를 시작합니다. 이 프로세스는 클러스터 노드에 설치된 동일한 플러그인의 표준 버전을 덮어씁니다. 하지만 클러스터 인식 버전을 사용하여 공유되지 않는 로컬 데이터의 백업을 수행할 수 있습니다. 설치가 완료되면 가상 클라이언트는 클라이언트 관리 페이지의 NetVault Backup 클라이언트 표에 추가됩니다.

클러스터 인식 플러그인 업그레이드

클러스터 인식 플러그인을 업그레이드하려는 경우 기존 가상 클라이언트가 제거되고 최신 버전의 플러그인을 사용하여 새 가상 클라이언트가 생성됩니다.

클러스터 인식 플러그인을 업그레이드하려면 다음을 수행합니다.

1. 이전 버전의 플러그인으로 작성된 가상 클라이언트를 제거합니다. 가상 클라이언트 제거에 대한 자세한 내용은 가상 클라이언트 제거를 참조하십시오.
2. 클러스터 인식 플러그인의 업그레이드된 버전을 사용하여 새 가상 클라이언트를 생성합니다. 플러그인 설치에 대한 자세한 내용은 클러스터 인식 플러그인 설치 및 업그레이드를 참조하십시오.

   이전 가상 클라이언트의 이름을 새 가상 클라이언트에 할당해야 합니다. 새 가상 클라이언트 이름을 변경하는 경우 이전 가상 클라이언트에 대해 정의된 작업을 실행할 수 없습니다.

클러스터 인식 플러그인 구성

클러스터 인식 플러그인의 구성 절차에는 다음 섹션에서 설명하는 단계가 포함되어 있습니다.

- 클러스터 노드에 대해 원하는 네트워크 주소 구성
- 클러스터 인식 플러그인의 기본 설정 구성

클러스터 노드에 대해 원하는 네트워크 주소 구성

클러스터 노드에는 최소한 2개의 네트워크 주소가 있습니다.

- **공용 IP 주소**: 클러스터 외부의 컴퓨터에서 클러스터 노드와 통신하는 데 사용하는 주소입니다.
- **개인 IP 주소:** 클러스터 노드에서 클러스터 내 다른 컴퓨터와 통신하는 데 사용하는 주소입니다.

각 클러스터 노드에서 컴퓨터의 공용 IP 주소를 노드의 "원하는 네트워크 주소"로 구성해야 합니다.

클러스터 노드에 대해 원하는 주소를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 클러스터 노드의 IP 주소를 확보합니다.

   Linux 및 UNIX에서 **ifconfig** 유틸리티, Windows에서 **ipconfig** 유틸리티를 사용하여 이 단계를 완료할 수 있습니다.
2. 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.
3. **구성** 페이지에서 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 표에서 대상 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
4. **클라이언트 설정** 페이지의 **서비스**에서 **네트워크 관리자**를 클릭합니다.
5. **네트워크 관리자** 대화 상자에 있는 해당 상자에서 클러스터 노드에 대한 원하는 네트워크 주소를 지정합니다.
6. **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.
7. 각 클러스터 노드에서 단계 1 - 단계 6를 반복합니다.

클러스터 인식 플러그인의 기본 설정 구성

클러스터 인식 플러그인의 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **백업 작업 생성**을 클릭하고 선택 목록 옆에 있는 **새로 만들기** 단추를 클릭합니다.

2 **NetVault Backup선택** 페이지에서 가상 클라이언트 노드를 두 번 클릭합니다. 플러그인 목록에서 클러스터 인식 플러그인을 선택하고 **작업** 목록에서 **구성**을 클릭합니다.

> **참고:** 클러스터 인식 플러그인의 기본 설정은 **NetVault Backup 선택** 페이지에서만 설정할 수 있습니다. 클러스터 인식 플러그인의 경우 **설정 변경** 페이지에서 이 옵션을 구성하는 기능은 지원되지 않습니다.

3 **구성** 대화 상자에서 필요한 옵션을 설정합니다. 클러스터 인식 버전의 구성 옵션은 플러그인의 표준 버전과 동일합니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 관련된 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오.

4 **확인**을 클릭하여 설정을 저장합니다.

이 설정은 NetVault Backup 서버에서 가상 클라이언트에 특정한 구성 파일에 저장되며, 가상 클라이언트를 통해 수행되는 공유 데이터의 백업 및 복원 중에 적용됩니다.

가상 클라이언트 관리

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 가상 클라이언트 수정
- 가상 클라이언트에 대한 액세스 확인
- 현재 실제 클라이언트 확인
- 가상 클라이언트 제거

가상 클라이언트 수정

가상 클라이언트를 생성한 후에는 클러스터 노드를 추가 또는 제거하거나 클러스터 응용 프로그램의 IP 주소를 변경할 수 있습니다.

가상 클라이언트를 수정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다.

2 NetVault Backup 클라이언트 목록에서 대상 가상 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다.

3 **가상 클라이언트** 페이지에서 필요한 설정을 수정합니다.

- 클러스터 응용 프로그램의 IP 주소를 수정하려면 **가상 클라이언트 주소**에 새 주소를 입력합니다.
- 가상 클라이언트에 클러스터 노드를 추가하려면 **사용 가능한 클라이언트** 표에서 해당 노드를 선택하고 항목 왼쪽에 있는 추가 단추를 클릭합니다. 선택된 클라이언트가 **선택된 클라이언트** 테이블로 이동합니다.
- 가상 클라이언트에서 클러스터 노드를 제거하려면 **사용 가능한 클라이언트** 표에서 해당 노드를 선택하고 항목 왼쪽에 있는 제거 단추를 클릭합니다. 선택된 클라이언트가 **사용할 수 있는 클라이언트** 테이블로 이동합니다.

4 수정된 설정을 저장하려면 **가상 클라이언트 저장**을 클릭합니다.

가상 클라이언트에 대한 액세스 확인

가상 클라이언트에 대한 백업 또는 복원 작업을 성공적으로 완료하려면 하나 이상의 구성원 클라이언트가 온라인 및 활성 상태여야 합니다. 구성원 클라이언트의 가용성 상태를 확인하려면 **액세스 확인** 옵션을 사용할 수 있습니다.

가상 클라이언트 상태를 확인하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다.

2 NetVault Backup 클라이언트 목록에서 대상 가상 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다.

3 **가상 클라이언트** 페이지에서 **액세스 확인**을 클릭합니다.

NetVault Backup에서는 가상 클라이언트의 각 구성원에 연결하려고 하며, 구성원 클라이언트의 현재 액세스 상태를 나타내는 메시지를 반환합니다.

확인을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

현재 실제 클라이언트 확인

현재 실제 클라이언트 옵션을 사용하여 클러스터 응용 프로그램에서 제어하는 컴퓨터를 확인할 수 있습니다.

클러스터 응용 프로그램에서 현재 제어하는 컴퓨터를 확인하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다.

2 NetVault Backup 클라이언트 목록에서 대상 가상 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다.

3 **가상 클라이언트** 페이지에서 **현재 실제 클라이언트**를 클릭합니다.

나타나는 대화 상자에는 제어하는 노드의 NetVault Backup 이름이 표시됩니다.

확인을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

가상 클라이언트 제거

클러스터 설정에서 연결된 플러그인을 더 이상 사용하지 않는 경우 가상 클라이언트를 제거할 수 있습니다. 가상 클라이언트를 제거할 때 NetVault Backup 클라이언트로 추가된 클러스터 노드는 서버에서 제거되지 않습니다. 하지만 클러스터 데이터를 백업하는 플러그인 기능은 제거됩니다.

가상 클라이언트를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다.

2 NetVault Backup 클라이언트 목록에서 대상 가상 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다.

3 **가상 클라이언트** 페이지에서 **제거**를 클릭합니다.

4 **확인** 대화 상자에서 **제거**를 클릭합니다.

클러스터 인식 플러그인을 사용하는 백업

파일 시스템용 플러그인을 사용하여 백업을 수행하는 절차는 표준 및 가상 클라이언트 모두에서 비슷합니다. 플러그인의 클러스터 인식 버전은 표준 버전에서 데이터 항목을 선택할 때와 같은 방식으로 사용할 수 있습니다. 하지만 **NetVault Backup 선택** 페이지에서 가상 클라이언트 노드를 열 때 클러스터 인식 플러그인만 노드 아래 표시됩니다

. 플러그인은 선택 트리에 공유 및 로컬 드라이브와 마운트 지점 모두를 표시합니다. 공유 리소스에 대한 드라이브 문자 또는 마운트 지점을 기록하고 적절히 데이터를 선택해야 합니다. 표준 버전에서 설정할 수 있는 백업 옵션은 클러스터 인식 버전에서도 사용할 수 있습니다.

Exchange Server 클러스터링 환경, Oracle RAC 설정, SQL Server 장애 복구 클러스터 및 MySQL Server 장애 복구 클러스터에서 데이터 백업에 대한 자세한 내용은 관련 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오.

다음 사항에 유의하십시오.

- 가상 클라이언트를 백업하는 경우 데이터는 단일 클라이언트에서 백업되며, 제어하는 노드에서 액세스합니다.
- 가상 클라이언트를 사용하여 클러스터 데이터를 백업하는 경우 활성 노드가 소유한 LUN만 백업되며, 수동 노드가 소유한 LUN은 백업되지 않습니다.
- 활성/활성 클러스터 설정에서 NetVault Backup 서버는 백업에 대해 "기본만" 옵션이 선택되었어도 보조 노드에서 백업을 시작할 수 있습니다. 이 경우 백업은 기본 노드로 리디렉션되지만, 서버는 백업을 시작하라는 메시지를 전송한 보조 노드와만 통신합니다. 백업이 진행되는 동안 보조 노드가 사용 불가능해지면 서버와 이 클라이언트에서 실행 중인 상위 프로세스의 통신이 끊어집니다. 보조 노드가 즉시 사용 가능해져도 이 프로세스는 다시 시작되지 않습니다. 따라서 백업 작업이 응답하지 않습니다.

참고: 클러스터 백업 및 복원의 경우 가상 클라이언트 이름이 **작업 상태** 페이지에 표시되고 실제 클라이언트 이름이 **로그 보기** 페이지에 표시됩니다.

백업 중에 클러스터 장애 복구

백업 중에 장애 복구가 발생하면 작업이 중단되고 "작업이 실패함" 상태가 반환됩니다. **작업 재시도** 예약 옵션을 사용하여 장애 복구를 완료한 후 작업을 다시 실행할 수 있습니다.

파일 시스템용 플러그인을 사용하는 경우 Windows에서 장애 복구가 발생하면 장애 복구 이유는 실패한 작업의 상태와 직접적인 관련이 있습니다. 이유에 따라 작업은 다음 종료 상태를 반환합니다.

- 백업 중에 클러스터 리소스를 제어하는 컴퓨터가 오프라인이 되면 작업이 중단되고 "작업이 실패함" 상태가 반환됩니다. 작업 재시도 기능을 사용하여 백업을 다시 실행할 수 있습니다.
- 클러스터를 제어하는 컴퓨터가 계속 온라인 상태지만, 백업 중인 실제 클러스터 리소스에서 장애가 발생하면 작업이 중단되고 "경고와 함께 완료됨" 상태가 반환됩니다. 이 작업에 대해서는 예약된 작업 재시도가 적용되지 않습니다. 이 시나리오에서 누락된 데이터가 있는지 작업 로그를 검사하거나 작업을 다시 실행하여 데이터를 백업합니다.

클러스터 인식 플러그인을 사용하여 복원

파일 시스템용 플러그인을 사용하여 복원을 수행하는 절차는 표준 및 가상 클라이언트 모두에서 비슷합니다. 백업은 실제 클라이언트 노드가 아니라, 가상 클라이언트 노드에서 복원됩니다. 복구 작업을 제출하면 플러그인은 제어하는 노드를 확인하고 복원할 컴퓨터 대상을 지정하기 위해 클러스터 서비스와 통신합니다.

Exchange Server 클러스터링 환경, Oracle RAC 설정, SQL Server 장애 복구 클러스터 및 MySQL Server 장애 복구 클러스터에서 데이터 복원에 대한 자세한 내용은 관련 플러그인 사용 설명서를 참조하십시오.

참고: 클러스터 백업 및 복원의 경우 가상 클라이언트 이름이 **작업 상태** 페이지에 표시되고 실제 클라이언트 이름이 **로그 보기** 페이지에 표시됩니다.

18

NetVault Backup에 대한 기본 설정 구성

- 기본 설정 구성 정보
- 암호화 설정 구성
- 플러그인 옵션 구성
- 사후 스크립트에 대한 기본 설정 구성
- 확인 플러그인에 대한 기본 설정 구성
- 배포 관리자 설정 구성
- 작업 관리자 설정 구성
- 로깅 데몬 설정 구성
- Media Manager 설정 구성
- 네트워크 관리자 설정 구성
- 프로세스 관리자 설정 구성
- RAS 장치 설정 정보
- 일정 관리자 설정 구성
- 웹 서비스 설정 구성
- 감사자 데몬 설정 구성
- 방화벽 설정 구성
- 일반 설정 구성
- 보안 설정 구성
- NetVault 시간 동기화
- 전체 알림 방법에 대한 기본 설정 구성
- 보고 유틸리티 구성
- NetVault Backup WebUI 기본 설정 구성
- 특정 VSS 공급자를 사용하도록 NetVault Backup을 구성
- Txtconfig를 이용한 기본 설정 구성

기본 설정 구성 정보

NetVault Backup은 사용자의 환경에 맞게 사용자 지정할 수 있는 일부 기본 설정으로 실행됩니다. 탐색 창의 **설정 변경** 링크에서 이러한 설정을 보고 수정할 수 있습니다. 다음과 같은 서비스 및 구성 요소에 기본 설정을 사용할 수 있습니다.

그림 34. 서버 설정 페이지

표 113. 클라이언트 및 서버 설정

그룹	설정
플러그인	• 암호화 • 플러그인 옵션 • 스크립트 • 확인
서비스	• 배포 관리자 • 작업 관리자 • 로깅 데몬 • Media Manager • 네트워크 관리자 • 프로세스 관리자 • RAS 장치 • 일정 관리자 • 웹 서비스
시스템 및 보안	• 감사 • 진단 추적 • 방화벽 • 일반 • 보안 • 시간 동기화
사용자 인터페이스	• 알림 • 보고 • WebUI 기본값

참고: 다음과 같이 **클라이언트 관리** 링크에서 NetVault Backup 설정을 보고 수정할 수도 있습니다.

1 **탐색** 창에서 **클라이언트 관리**를 클릭합니다 .
2 NetVault Backup 클라이언트 표에서 클라이언트를 선택하고 **관리**를 클릭합니다 .
3 **클라이언트 보기** 페이지에서 **구성**을 클릭합니다.

기타 구성 유틸리티

Txtconfig 유틸리티를 사용하여 서버 및 클라이언트 컴퓨터에 대한 기본 설정을 사용자 지정할 수도 있습니다.

Txtconfig

Txtconfig 유틸리티는 텍스트 기반 인터페이스를 제공하여 서버 및 클라이언트 컴퓨터에 대한 다양한 설정을 사용자 정의할 수 있도록 합니다. 이 유틸리티는 지원되는 모든 운영 체제에서 사용할 수 있습니다. Txtconfig 유틸리티는 NetVault Backup 설치 디렉터리의 **bin** 디렉터리에 있습니다. Txtconfig 유틸리티를 사용하려면 Windows에서는 관리자 권한으로 로그인을 하고 Linux 및 UNIX에서는 루트 사용자 권한으로 로그인해야 합니다. 자세한 내용은 Txtconfig를 이용한 기본 설정 구성을 참조하십시오.

암호화 설정 구성

표준 암호화용 플러그인 또는 *고급 암호화용* 플러그인을 사용하기 전에 사용하려는 암호화 알고리즘 및 암호화 키를 지정하는 암호화 설정을 구성해야 합니다. **설정 변경** 링크에서 이러한 설정을 구성할 수 있습니다.

이러한 암호화 플러그인에서는 규제에서 요구하는 백업 보안을 만족시키기 위해 CAST-128, AES-256 및 CAST-256 알고리즘을 지원합니다. 해당 컴퓨터에 대한 암호화된 백업을 수행하기 위하여 이러한 플러그인을 NetVault Backup 서버 또는 클라이언트에 설치할 수 있습니다. 이러한 플러그인에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 표준 암호화용 플러그인 사용 설명서* 또는 *Quest NetVault Backup 고급 암호화용 플러그인 사용 설명서*에서 확인하십시오.

암호화 플러그인에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.
2. NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

   — 또는 —

   NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
3. **플러그인**에서 **암호화**를 클릭하고 다음 설정을 구성합니다.

   표 114. 암호화 플러그인에 대한 기본 설정

설정	설명
이 클라이언트에서 모든 백업을 암호화	클라이언트에 *표준 암호화용* 플러그인 또는 *고급 암호화용* 플러그인이 설치된 다음에는 다음 중의 하나를 수행할 수 있습니다. • 해당 클라이언트에 대하여 수행된 모든 백업을 암호화 • 해당 클라이언트에 대하여 수행된 특정 백업을 암호화 모든 백업에 대하여 암호화를 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. 모든 백업에 대하여 암호화를 활성화하는 경우에는 작업별로 설정을 변경할 수 없습니다. 작업 수준 암호화 수행에 대한 자세한 내용은 추가 옵션 지정을(를) 참조하십시오. **참고:** NetVault Backup 서버 또는 클라이언트에서 시작된 백업에 대하여 작업 수준 암호화를 수행하려면 모든 백업에 대하여 암호화를 하도록 플러그인을 구성해서는 안 됩니다.

표 114. 암호화 플러그인에 대한 기본 설정

설정	설명
암호화 키 문자열	NetVault Backup 컴퓨터에 대한 암호화 키 역할을 하는 문자열을 입력합니다. 플랫폼에 따라 다양한 문자 및 암호 길이를 사용할 수 있습니다. 32 문자 이하의 암호를 사용하는 것이 좋습니다. 사용할 수 있는 문자 집합으로는 "A–Z", "a–z", "0–9" 및 "_"이 있습니다. 이러한 사양을 준수하지 않는 키 문자열은 한 플랫폼에서는 작동할 수 있지만 다른 환경에서는 유효하지 않을 수 있습니다.
사용 가능한 암호화 알고리즘	백업 및 복원에 사용하려는 암호화 알고리즘을 선택합니다. 설치한 제품에 따라 목록에 CAST-128, CAST-256 및 AES-256과 같은 옵션이 포함됩니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

참고: 암호화된 백업을 원래 클라이언트나 대체 클라이언트에 복원할 수 있습니다. 두 경우 모두 대상 클라이언트에 플러그인이 설치되어 있어야 하며 백업을 수행할 때와 동일하게 구성되어 있어야 합니다. 즉, 같은 **암호화 키 문자열**과 **암호화 알고리즘**을 사용해야 합니다.

플러그인 옵션 구성

설정 변경 또는 **백업 작업 생성** 페이지에서 다양한 내장 및 라이센스형 플러그인에 대한 기본 설정을 구성할 수 있습니다. 플러그인 구성 절차는 각 사용 설명서에서 설명합니다.

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 디스크 장치 플러그인에 대한 기본 설정 구성
- nvjobstart에 대한 기본 설정 구성

디스크 장치 플러그인에 대한 기본 설정 구성

디스크 장치 플러그인은 가상 테이프 라이브러리(VTL)를 만드는 데 사용됩니다. **설정 변경** 페이지에서 이 플러그인에 대한 기본 설정을 구성할 수 있습니다.

디스크 장치 플러그인에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

— 또는 —

NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **플러그인**에서 **플러그인 옵션**을 클릭합니다. **플러그인 옵션** 대화 상자의 **디스크 장치 플러그인**에서 다음과 같은 옵션을 구성합니다.

표 115. 디스크 장치 플러그인에 대한 기본 설정

설정	설명
디스크 라이브러리에 입구/출구 포트를 허용	가상 테이프 라이브러리에는 기본적으로 입구/출구 포트가 없습니다. 입구/출구 포트(EEPort)가 있는 가상 테이프 라이브러리를 만들려면 이 확인란을 선택합니다.
디스크 라이브러리를 생성하기 전에 사용 가능한 디스크 공간을 검사	이 확인란이 기본적으로 선택됩니다. VTL을 생성하기 전에 NetVault Backup은 대상 디스크에 새 VTL을 수용할 공간이 충분한지 확인하기 위해 디스크 공간 검사를 수행합니다. 일반적인 파일 시스템에서 이 기능을 사용하여 VTL 생성 중에 오류를 피할 수 있습니다. 타사 중복 제거 어플라이언스 또는 압축 파일 시스템에서 VTL을 생성할 때 이 기능을 비활성화해야 합니다. VTL에 대한 디스크 공간 검사를 비활성화하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
사용할 수 있는 디스크 공간을 계산할 때 사용할 사용 가능한 디스크 공간 여유	디스크 공간 검사 중에 디스크에 필요한 사용 가능한 공간은 다음과 같이 계산합니다. 슬롯 수 * 미디어 용량 + <x> <x>는 다음과 같은 요구 사항에 대하여 고려하는 추가 디스크 공간입니다. • VTL에 대한 디렉터리 구조를 생성하는 데 필요한 디스크 공간. 이 요구 사항은 파일 시스템에 따라 다릅니다. • 시스템에서 실행 중인 다른 응용 프로그램이 필요로 하는 디스크 공간입니다. 기본값은 20MB입니다. 이 요구 사항을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다.
사용 가능한 디스크 공간 여유를 표현하는 데 사용하는 단위	디스크 공간 여유를 지정하는 데 사용하는 단위를 입력하거나 선택합니다. 단위는 MB 또는 GB가 될 수 있습니다. 기본 단위는 MB입니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

nvjobstart에 대한 기본 설정 구성

기본적으로 **nvjobstart** 명령에서는 0 또는 1을 반환합니다(0은 성공을 나타내고 1은 실패를 나타냅니다). 작업이 어떻게 실패했는지를 나타내는 향상된 작업 완료 상태 코드 및 메시지를 반환하도록 이 유틸리티를 구성할 수 있습니다.

nvjobstart 유틸리티에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

— 또는 —

NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **플러그인**에서 **플러그인 옵션**을 클릭합니다. **플러그인 옵션** 대화 상자의 **CLI**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

- **nvjobstart 향상된 작업 완료 상태:** 기본적으로,**nvjobstart** 유틸리티가 작업 종료 코드에 따라 다음 메시지를 반환합니다.

표 116. 기본 작업 종료 코드 및 상태 메시지

종료 코드	상태 메시지
0	작업이 성공적으로 완료됨
1	오류와 함께 작업 실패: '작업 실패' 이 메시지는 다음 작업 완료 상태를 반환합니다. • 작업 실패 • 경고와 함께 작업 완료 • 작업 중단 • 작업 중지 • 작업 취소

nvjobstart 향상된 작업 완료 상태 확인란을 선택하면 유틸리티에서 다음과 같은 코드 및 메시지를 반환합니다.

표 117. 향상된 작업 종료 코드 및 상태 메시지

종료 코드	상태 메시지
0	작업이 성공적으로 완료됨
1	작업 실패
2	경고와 함께 작업 완료
3	작업 중단
4	작업 중지
5	작업 취소
-1	정의되지 않은 오류와 함께 작업 실패

참고: **nvjobstart** 유틸리티를 실행하는 NetVault Backup 컴퓨터에서 이 옵션을 구성해야 합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

사후 스크립트에 대한 기본 설정 구성

기본적으로 백업 또는 복원 작업이 중단되면 사후 스크립트 실행이 종료됩니다. 사후 스크립트에 대한 구성 설정을 수정하여 이 동작을 변경할 수 있습니다.

사후 스크립트에 대한 기본 설정을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

— 또는 —

NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **플러그인**에서 **스크립트**를 클릭합니다. **스크립트** 대화 상자에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

- **작업 중단 시에 스크립트 실행 종료:** 이 확인란이 기본적으로 선택됩니다. 관련된 작업이 중단되는 경우에도 스크립트 실행을 계속하고 싶으면 이 확인란의 선택을 취소합니다.

  이 설정은 주어진 NetVault Backup 클라이언트에서 수행되는 백업, 복원 및 보고서 작업에 대하여 정의되는 모든 사후 스크립트에 적용됩니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

확인 플러그인에 대한 기본 설정 구성

백업 작업의 경우에 데이터 전송이 끝날 때 백업이 올바르고 완전한지 확인하기 위한 확인 단계를 실행하도록 선택할 수 있습니다. NetVault Backup에서는 내장 확인 플러그인을 수행하여 확인 단계를 수행합니다. 확인 플러그인에서는 미디어에 기록된 스트림의 길이를 확인하고 백업 중에 빠진 블록이 없는지 확인합니다. 실제 백업은 1단계로 실행되고 백업 확인은 백업 작업의 2단계로 실행됩니다.

기본적으로 백업 확인 작업은 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 플러그인에 대한 구성 설정을 수정하여 확인을 대체 클라이언트에서 실행하거나 지정된 클라이언트에서 로컬로 실행할 수 있습니다.

확인 플러그인에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **플러그인**에서 **확인**을 클릭합니다. **확인** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

표 118. 확인 플러그인에 대한 기본 설정

설정	설명
항상 로컬로 확인을 실행	기본적으로 확인 단계는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 네트워크를 통한 데이터 전송을 피하기 위해 백업에 사용되는 장치가 부착된 클라이언트에서 로컬로 확인을 실행하도록 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 모든 클라이언트에 전역으로 적용됩니다. 로컬로 부착된 백업 장치가 없는 클라이언트에 대해서는 작동하지 않습니다.
로컬로 확인되는 클라이언트의 쉼표로 구분되는 목록	여러 클라이언트 부착 장치에 걸쳐서 백업 작업이 배포되는 경우에는 이 설정을 사용하여 확인 단계를 로컬로 실행할 수 있는 클라이언트의 쉼표로 구분되는 목록을 지정합니다.
확인을 실행하기 위한 기본 클라이언트	대체 클라이언트를 구성하여 모든 확인 작업을 실행하려면 클라이언트 이름을 지정합니다. 이 설정은 백업에 클라이언트 부착 장치를 사용하는 경우에 유용합니다. 이를 이용하여 같은 클라이언트를 선택하여 백업 확인 작업을 실행할 수 있습니다.

참고: NetVault Backup 서버에서 이러한 설정을 구성해야 합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

배포 관리자 설정 구성

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 배포 관리자 정보
- 배포 관리자에 대한 기본 설정 구성

배포 관리자 정보

배포 관리자 프로세스(**nvdeploymentmgr**)는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 이 프로세스는 푸시 설치 작업을 관리합니다.

푸시 설치 방법을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 여러 컴퓨터에서 동시에 NetVault Backup 클라이언트 소프트웨어 설치 및 업그레이드
- 여러 컴퓨터에서 동시에 NetVault Backup 플러그인 설치 및 업그레이드
- NetVault Backup 서버에 새 클라이언트 추가

푸시 설치 방법에 대한 자세한 내용은 WebUI에서 소프트웨어 설치(푸시 설치)을(를) 참조하십시오.

설정 변경 페이지에서 배포 관리자 설정을 수정할 수 있습니다.

배포 관리자에 대한 기본 설정 구성

배포 관리자에 대한 기본 설정을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.
2. **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.
3. **서비스**에서 **배포 관리자**를 클릭합니다. **배포 관리자** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

   표 119. 배포 관리자 설정

설정	설명
서버에서의 최대 동시 활성 배포 프로세스	기본적으로 50개의 동시 배포 프로세스가 서버에 실행될 수 있습니다. 언제라도 동시에 실행될 수 있는 배포의 수를 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다.
클라이언트를 처리할 때 배포 작업이 기다려야 하는 최대 시간	이 설정에 따라 클라이언트 추가 단계 중에 배포 관리자가 원격 클라이언트로부터 응답을 기다리는 시간이 결정됩니다. 기본값은 300초입니다. 시간 초과 간격은 30초에서 900초 사이가 될 수 있습니다.

4. **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

작업 관리자 설정 구성

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 작업 관리자 정보
- 작업 관리자에 대한 기본 설정 구성

작업 관리자 정보

작업 관리자 프로세스(**nvjobmgr**)는 NetVault Backup 서버에서 실행되며 작업 실행을 관리합니다.

일정 관리자가 작업 관리자를 시작합니다. 작업 관리자의 단일 인스턴스는 작업이 완료될 때까지 각 작업에 대해 실행됩니다. 작업 관리자는 작업 실행 상태 및 종료 상태를 보고합니다. 이 프로세스는 데이터 플러그인을 조정하고 NetVault Backup 서버에서 필요한 정보를 가져옵니다. 또한 Media Manager 프로세스에 드라이브 및 미디어 요청을 전송하는 역할을 합니다.

설정 변경 페이지에서 작업 관리자 설정을 수정할 수 있습니다.

작업 관리자에 대한 기본 설정 구성

작업 관리자에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **작업 관리자**를 클릭합니다. **작업 관리자** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

표 120. 작업 관리자 설정

설정	설명
작업 연결 유지 빈도	연결 유지 메시지는 두 NetVault Backup 컴퓨터 사이의 네트워크 연결을 확인하고 이 연결을 유지하는 데 사용됩니다. 연결 유지 빈도 설정은 서버에서 실행되는 작업 관리자와 클라이언트에서 실행되는 데이터 플러그인 사이에서 연결 유지 메시지가 전송되는 빈도를 제어합니다. 기본값은 5분입니다. 간격을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 연결 유지 빈도는 분 단위로 지정됩니다.
nvjobcreate CLI 유틸리티에서 종료 상태를 반환	기본적으로 **nvjobcreate** 유틸리티는 성공하면 작업 ID를 반환하고 실패하면 "0"을 반환합니다. 이 확인란을 선택할 경우, **nvjobcreate** 유틸리티는 성공하면 종료 코드 "0"을 반환하고 실패하면 "1"을 반환합니다. **nvjobcreate** 유틸리티가 종료 상태를 반환하도록 구성되었을 때 작업 ID 번호를 결정하기 위해 **-jobidfile** 옵션을 사용할 수 있습니다. 작업 ID 번호가 지정된 파일에 기록됩니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup CLI 참조 안내서*를 참조하십시오.

표 120. 작업 관리자 설정

설정	설명
VMware 플러그인 작업을 다른 VMware 백업 프록시에서 배포 가능	*VMware용* 플러그인에서 실행되는 백업 작업을 다른 VMware 백업 프록시로 배포하려면 이 확인란을 선택합니다. 기본적으로 이 확인란은 선택이 취소되어 있습니다.
VMware 백업 프록시에 대한 작업 임계값	기본 임계값을 2에서 변경하고 싶으면 VMware 백업 프록시에 대한 작업 임계값에 해당하는 숫자를 입력합니다. 이 값은 부하 분산에 따라 다음 작업을 동일한 프록시 또는 다른 프록시에 배포하기 전에 동일한 VMware 프록시에서 실행할 수 있는 VMware 프록시 작업의 수를 나타냅니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

로깅 데몬 설정 구성

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 로깅 데몬 정보
- 디스크 공간 경고 임계값 구성
- 로그 메시지에 대한 삭제 정책 수정
- 로깅 데몬에 대한 추가 설정 구성

로깅 데몬 정보

로깅 데몬(**nvlogdaemon**)은 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 이 프로세스는 NetVault Backup 서비스와 함께 시작됩니다.

로깅 데몬은 다양한 NetVault Backup 프로세스로 생성된 로그 메시지를 관리하고 이러한 메시지를 NetVault 데이터베이스에 기록합니다. 로그 메시지에는 문제를 진단하고 해결하는 데 사용할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 또한 로깅 데몬은 주기적으로 디스크 공간 검사를 수행하여 공간 사용 수준이 경고 또는 위험 수준에 도달할 경우 경고 메시지를 표시합니다. 이러한 검사는 NetVault Backup 홈, 데이터베이스, 로그 및 보고서 디렉터리에 적용됩니다.

설정 변경 페이지에서 로깅 데몬 설정을 수정할 수 있습니다.

디스크 공간 경고 임계값 구성

로깅 데몬에서는 주기적으로 디스크 공간 검사를 수행하여 공간 사용 수준이 경고 또는 위험 수준에 도달할 경우 경고 메시지를 표시합니다. 이러한 검사는 NetVault Backup Home, Database, Logs 및 Reports 디렉터리에 대하여 수행됩니다. 경고 및 위험 임계값은 각각 총 디스크 공간의 85% 및 95%로 설정됩니다. 두 디스크 공간 검사 이벤트 사이의 기본 간격은 1시간입니다.

로깅 데몬에 대한 구성 설정을 사용하여 경고 임계값과 디스크 공간 검사에 대한 기본 간격을 변경할 수 있습니다.

참고: 경고 및 위험 임계값에 대한 변경 사항을 적용하려면 NetVault Backup 서비스를 다시 시작해야 합니다.

기본 경고 임계값 설정을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **로깅 데몬**을 클릭합니다. **로깅 데몬** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

표 121. 디스크 공간 경고 임계값 설정

설정	설명
디스크 공간 경고 임계값	경고 임계값 수준을 입력하거나 선택합니다. 기본값은 총 디스크 공간의 85%입니다. 디스크 공간 사용량이 경고 임계값에 도달하거나 이 값을 초과하면 다음과 같은 이벤트가 발생합니다. • 로깅 데몬이 오류를 보고합니다. • 감사자 데몬에서 메시지를 기록합니다. • NetVault Backup에서 **홈 드라이브가 가득 참** 이벤트를 발생시킵니다. 전체 알림 방법을 설정하여 이 이벤트가 발생할 때 알림을 받을 수 있습니다 . 자세한 내용은 전체 알림 방법 사용을 참조하십시오 .
디스크 공간 위험 임계값	위험 임계값 수준을 입력하거나 선택합니다. 기본값은 총 디스크 공간의 95%입니다. 디스크 공간 사용량이 위험 임계값에 도달하거나 이 값을 초과하면 다음과 같은 이벤트가 발생합니다. • NetVault Backup에서 이벤트 뷰어(Windows) 또는 syslog(Linux 및 UNIX)로 오류 메시지를 보냅니다. • 로깅 데몬이 오류를 보고합니다. **참고:** NetVault Backup 서비스가 시작될 때 디스크 공간이 위험한 수준으로 작으면 오류는 이벤트 뷰어 또는 syslog를 통해서만 기록됩니다. • NetVault Backup 서비스가 자동으로 종료되고 서비스 상태가 **"디스크가 가득 차서 중지됨"**으로 설정됩니다. 디스크 사용량 백분율이 구성된 위험 임계값 수준 미만으로 줄어든 경우에만 서비스를 다시 시작할 수 있습니다 .
디스크 공간 가득 참 검사 사이의 시간 간격	두 디스크 공간 검사 이벤트 사이의 간격을 입력하거나 선택합니다. 시간 단위로 지정합니다. 기본값은 1시간입니다. 디스크 공간 검사를 비활성화하려면 값을 0으로 설정합니다. **참고:** 이 설정에 관계 없이 로깅 데몬에서는 NetVault Backup 서비스가 다시 시작될 때 디스크 공간 검사를 수행합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

로그 메시지에 대한 삭제 정책 수정

30일이 지난 로그 메시지는 데이터베이스에서 자동으로 삭제됩니다. 로깅 데몬 구성 설정을 사용하여 로그 메시지의 최대 기간을 변경할 수 있습니다.

참고: 또한 **로드 보기** 페이지에서 사용할 수 있는 **로그 삭제** 방법을 사용하여 로그 메시지를 수동으로 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 수동으로 로그 메시지 삭제을 참조하십시오.

로그에 대한 삭제 정책을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **로깅 데몬**을 클릭합니다. **로깅 데몬** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

표 122. 로그에 대한 자동 삭제 설정

설정	설명
자동 삭제 방법	기본적으로 **자동 삭제 방법**은 **로그 기간 초과**로 설정됩니다. 지정된 기간(일)보다 오래된 로그를 삭제하려면 이 설정을 사용합니다. 로그 파일의 자동 삭제를 비활성화하려면 **자동 삭제 방법**을 **"없음"**으로 설정합니다. **참고:** 로그 메시지는 디스크 공간을 상당히 많이 소비할 수 있습니다. 따라서 정기적으로 로그 메시지를 삭제해야 합니다. 자동 삭제가 비활성화되어 있는 경우에는 **로그 보기** 페이지에서 사용할 수 있는 **삭제** 방법을 사용하여 정기적으로 로그 메시지를 수동으로 삭제할 수 있습니다.
다음보다 오래된 항목 자동 삭제	**자동 삭제 방법**이 **"로그 기간 초과"**로 설정되어 있으면 이 설정을 사용하여 로그에 대한 최대 기간을 지정할 수 있습니다. 로그 기간은 일 수로 지정됩니다. 기본값은 30일입니다.
자동 삭제할 시간 간격 선택	두 자동 삭제 이벤트 사이의 기본 간격은 3시간입니다. 간격을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 삭제 간격은 시간 단위로 지정합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

로깅 데몬에 대한 추가 설정 구성

로깅 데몬에 대한 추가 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **로깅 데몬**을 클릭합니다. **로깅 데몬** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

표 123. 로깅 데몬에 대한 추가 설정

설정	설명
메시지 응답 간격	이 설정에서는 진행률 대화 상자가 표시되기 전에 로깅 데몬에서 모든 로그 메시지를 보낼 때까지 NetVault Backup WebUI에서 기다리는 시간을 결정합니다. 대화 상자에는 로그 메시지의 총 개수에 대하여 로드된 로그 메시지의 수가 표시됩니다. 응답이 지연되면 진행률 대화 상자의 **취소**를 클릭하여 작업을 취소할 수 있습니다. 로깅 데몬에 대한 기본 응답 시간은 256밀리초입니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 최소값은 100밀리초가 될 수 있습니다. NetVault Backup WebUI에서 지정된 간격 내에 모든 로그 메시지를 받으면 진행률 대화 상자가 표시되지 않습니다(예를 들어 로그 메시지가 몇 개에 불과하면 대화 상자가 표시되지 않습니다).
보내는 메시지 번들 크기	성능 향상을 위해 로깅 데몬에서는 메시지를 번들로 보냅니다. 각 번들에는 기본적으로 64개의 메시지가 포함됩니다. 번들당 메시지의 수를 변경하려면 **보내는 메시지 번들 크기**에서 번들 크기를 입력하거나 선택합니다.

표 123. 로깅 데몬에 대한 추가 설정

설정	설명
진행 상황 업데이트 사이의 최소 시간	기본적으로 진행률 대화 상자는 256밀리초마다 새로 고쳐집니다. 새로 고침 빈도를 변경하려면 시간 간격을 입력하거나 선택합니다.
시스템 로그로 보낼 최소 경고 수준	기본적으로 NetVault Backup에서는 경고 코드가 64 이상인 로그 메시지를 OS로 보냅니다. 이벤트 뷰어(Windows) 또는 syslog(Linux 및 UNIX)에서 이러한 메시지를 볼 수 있습니다. NetVault Backup에서 OS로 보내는 메시지의 심각도 수준을 변경하려면 **시스템 로그로 보낼 최소 경고 수준** 상자에 경고 수준 코드를 지정합니다. 다음 목록에 경고 코드와 메시지의 해당 심각도 수준이 나와 있습니다. • **112**: 심각한 오류 • **96:** 심각한 오류 및 오류 • **80**: 심각한 오류, 오류 및 경고 • **64:** 심각한 오류, 오류, 경고 및 시작 메시지 • **48**: 심각한 오류, 오류, 경고, 시작 메시지 및 작업 메시지 • **32**: 심각한 오류, 오류, 경고, 시작 메시지, 작업 메시지 및 정보 메시지 • **16:** 심각한 오류, 오류, 경고, 시작 메시지, 작업 메시지, 정보 메시지 및 백그라운드 메시지 • **0:** 모든 메시지

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

Media Manager 설정 구성

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- Media Manager 정보
- Media Manager에 대한 일반 설정 구성
- 종속 백업에 대한 만료 규칙 구성
- 테이프 장치에 대한 Media Manager 설정 구성
- 백업 인덱스에 대한 Media Manager 설정 구성
- RAS 장치에 대한 Media Manager 설정 구성
- 외부 RAS 장치에 대한 전송 업데이트 설정 구성
- NetVault SmartDisk에 대한 데이터 전송 정지 시간 제한 기간 구성
- 미디어 요청 가중치 구성
- 백업 만료 스캔에 대한 기본 간격 구성
- Quest DR Series 시스템에 대한 대체 인덱스 읽기 블록 크기 구성

Media Manager 정보

Media Manager 프로세스(**nvmedmgr**)는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다.

이 프로세스는 미디어 콘텐츠 및 온라인 백업 저장 집합에 대한 정보를 포함하는 미디어 데이터베이스를 관리합니다. Media Manager 역시 장치 구성 세부 정보를 저장하고 관리합니다. 장치 관리자 프로세스를 통해 백업 장치를 관리합니다. Media Manager는 미디어 로드 및 언로드에 대한 수준 높은 지침을 제공하고 장치 관리자 프로세스는 이러한 지침을 수행합니다. Media Manager는 작업 관리자가 제출한 미디어 요청에 따라 작업을 위한 장치 및 미디어 선택을 제어합니다.

설정 변경 페이지에서 Media Manager 설정을 수정할 수 있습니다.

참고: Media Manager 설정에 변경 사항을 적용하려면 NetVault Backup 서비스를 다시 시작해야 합니다.

Media Manager에 대한 일반 설정 구성

Media Manager에 대한 일반 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **Media Manager**를 클릭합니다. **Media Manager** 대화 상자의 **일반 설정**에서 다음 설정을 구성합니다.

표 124. Media Manager에 대한 일반 설정

설정	설명
가져온 백업의 최소 수명	이 설정에서는 백업 미디어를 스캔하여 NetVault 데이터베이스로 가져온 백업에 대한 최소 수명을 지정합니다. 이 설정은 NetVault 데이터베이스에서 사용할 수 없는 백업에만 적용됩니다. 백업을 가져올 때 해당 데이터가 NetVault 데이터베이스에 임시로 7일 동안 보관됩니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 최소 수명 설정은 일수로 지정됩니다. 스캔 시점에 가져온 백업에 대한 최소 수명을 구성하여 전체 설정을 재정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 디스크 기반 저장소 장치 스캔 및 테이프 미디어 스캔을 참조하십시오. 이 설정은 만료 기간이나 생성 횟수에 도달하지 않은 백업에는 영향을 주지 않습니다. 그러한 백업의 경우 백업 수명 설정이 만료 시간을 결정합니다.
바코드를 레이블로 사용	대상 집합에서 **빈 미디어에 자동으로 레이블 지정** 옵션을 설정하여 백업 중에 빈 미디어에 자동으로 레이블을 지정하도록 NetVault Backup을 구성할 수 있습니다. 기본적으로 NetVault Backup에서는 시스템에서 생성한 문자열을 빈 미디어 항목에 대한 미디어 레이블로 할당합니다. 문자열은 NetVault Backup 서버 이름, 현재 날짜 및 시드 번호로 구성됩니다. 미디어 바코드를 백업 중의 빈 미디어에 대한 기본 레이블로 할당하려면 이 확인란을 선택합니다.
연속 복원 요청 우선 순위 높임	연속 복원 요청은 활성 복원 작업이 완료되기 위해서는 추가 미디어가 필요한 경우에 발생합니다. 기본적으로 이러한 요청에는 5 수준의 우선 순위가 지정되어 다른 미디어 요청 및 활성 작업이 일시 중단 없는 완료로 인해 점유되지 않습니다. 기본 설정을 변경하려면 1~100 사이의 값을 입력하거나 선택합니다. 1은 가장 높은 우선 순위를 나타내고 100은 가장 낮은 우선 순위를 나타냅니다. 우선 순위가 0인 작업은 백그라운드 작업으로 실행됩니다.

표 124. Media Manager에 대한 일반 설정

설정	설명
연속 백업 요청 우선 순위 높임	연속 백업 요청은 활성 백업 작업이 완료되기 위해서는 추가 미디어가 필요한 경우에 발생합니다. 기본적으로 이러한 요청에는 5 수준의 우선 순위가 지정되어 다른 미디어 요청 및 활성 작업이 일시 중단 없는 완료로 인해 점유되지 않습니다. 기본 설정을 변경하려면 1~100 사이의 값을 입력하거나 선택합니다. 1은 가장 높은 우선 순위를 나타내고 100은 가장 낮은 우선 순위를 나타냅니다. 우선 순위가 0인 작업은 백그라운드 작업으로 실행됩니다.
레이블 요청 우선 순위	NetVault Backup에서는 대량 미디어 레이블 지정 요청에 10의 우선 순위 수준을 할당합니다. 기본 우선 순위 설정을 변경하려면 1~100 사이의 값을 입력하거나 선택합니다. 1은 가장 높은 우선 순위를 나타내고 100은 가장 낮은 우선 순위를 나타냅니다. 우선 순위가 0인 작업은 백그라운드 작업으로 실행됩니다.
빈 요청 우선 순위	NetVault Backup에서는 대량 미디어 비우기 요청에 10의 우선 순위 수준을 할당합니다. 기본 설정을 변경하려면 1~100 사이의 값을 입력하거나 선택합니다. 1은 가장 높은 우선 순위를 나타내고 100은 가장 낮은 우선 순위를 나타냅니다. 우선 순위가 0인 작업은 백그라운드 작업으로 실행됩니다.
대량 레이블 콜백 시간 제한	대량 미디어 레이블 지정에 대한 콜백 시간 제한에서는 이러한 요청이 완료되기 전에 NetVault Backup에서 사용자 입력을 기다리는 시간을 제어합니다. 기본적으로 NetVault Backup은 120초 동안 사용자 확인을 기다립니다. 지정된 시간 간격 내에 확인 이메일이 수신되지 않으면 요청을 수행하지 않습니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 제한 시간 값이 초 단위로 지정됩니다.
대량 빈 콜백 시간 제한	대량 미디어 비우기에 대한 콜백 시간 제한에서는 이러한 요청이 완료되기 전에 NetVault Backup에서 사용자 입력을 기다리는 시간을 제어합니다. 기본적으로 NetVault Backup은 120초 동안 사용자 확인을 기다립니다. 지정된 시간 간격 내에 확인 이메일이 수신되지 않으면 요청을 수행하지 않습니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 제한 시간 값이 초 단위로 지정됩니다.
온라인 용량 보고 사이의 최소 간격	이 설정에서는 온라인 미디어 상태가 NetVault Backup WebUI에서 업데이트되는 빈도를 결정합니다. 기본값은 10분입니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 업데이트 간격은 분 단위로 지정합니다.
만료된 읽기 전용 미디어를 쓰기 가능으로 표시	이 옵션에서는 만료된 읽기 전용 미디어의 자동 재사용을 방지합니다. 이 확인란을 선택하면 미디어 항목에 저장된 마지막 저장 집합이 만료될 때 미디어 항목에 대한 읽기 전용 태그가 자동으로 제거되고 미디어 항목을 재사용할 수 있게 됩니다. 이 확인란을 선택하기 전의 기존 읽기 전용 및 만료된 미디어(모든 저장 집합이 만료)는 이 확인란을 선택한 후에 다음 저장 집합이 NetVault Backup에서 만료될 때 쓰기 가능해집니다.
미디어 요청 진단에서의 최대 문자	기본적으로 NetVault Backup에서는 **작업에 대한 미디어 요청 진단** 대화 상자에서 최대 64,000 문자를 지원합니다. 이 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 이 값은 천 단위 문자로 지정됩니다. 문자 수가 줄어들면 출력이 빨라질 수 있습니다. 하지만 출력 내용이 잘릴 수 있고 완전한 정보를 얻지 못하게 될 수도 있습니다. 따라서 이 옵션에 대한 기본값을 변경해서는 안 됩니다.

표 124. Media Manager에 대한 일반 설정

설정	설명
원본 미디어 요청에 대한 대상 미디어 요청 시간 제한 사용	이 옵션을 사용하여 원본 미디어 요청에 대한 시간 초과 간격을 설정할 수 있습니다. *통합용* 플러그인, *데이터 복사용* 플러그인 및 보조 복사본 작업에 적용됩니다. 이 확인란을 선택하면 작업에 대한 정의된 대상 집합에서 원본 미디어에 대한 시간 제한 설정이 자동으로 구해집니다. 지정된 간격 내에서 필요한 미디어를 사용할 수 없는 경우 작업이 중단됩니다.
프로세스 미디어 요청 대기열 제한 강제	NetVault Backup에서 이 설정을 사용하면 사용량이 많은 시스템에서 미디어 요청 대기열의 연속 처리를 일시 중단시켜 다른 처리를 할 수 있습니다. 두 미디어 요청 사이의 최소 응답 시간을 결정합니다. 기본값은 5초입니다. 값은 초 단위로 지정해야 합니다. **참고:** 이 설정은 Quest 기술 지원부의 지시에 따라서만 변경해야 합니다.
복제에 대한 세그먼트 테이블 스캔 결과의 수명	2단계 데이터 복사 및 복제 작업을 수행할 때 Media Manager에서는 미디어 요청이 발생할 때마다 테이블을 스캔할 필요가 없도록 세그먼트 테이블 스캔의 결과를 저장합니다. 이 설정에 따라 NetVault Backup에서 캐시된 결과를 유지하는 시간이 결정됩니다. 기본값은 10초입니다. 이 값을 10과 1800초 사이에서 변경할 수 있습니다.
한번에 만료시킬 세션의 최대 수	기본적으로 Media Manager에서는 반복당 최대 250개의 세션을 제거합니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다.
사용되지 않는 미디어 그룹 삭제	이 확인란이 기본적으로 선택됩니다. 백업 작업에 대한 대상 미디어 옵션을 구성할 때 미디어 그룹 목록에는 미디어 항목이 있는 그룹만 표시됩니다. Media Manager에서는 사용되지 않는 미디어 그룹을 자동으로 제거합니다. 미디어 그룹 목록에서 사용되지 않는 그룹을 제거하고 싶지 않으면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
미디어 온라인 임계값(초)	이 설정을 사용하여 NetVault Backup Media Manager가 데이터베이스에서 장치 상태를 업데이트하는 시간 간격(초)을 선택할 수 있습니다. 값을 입력하거나 선택합니다. 기본값은 0초입니다. 이 설정에 대한 범위는 0-600초입니다. 이 설정의 값을 낮게 설정하면 장치 상태가 자주 업데이트되어 Media Manager에서 오버헤드가 발생합니다. 부착된 미디어 장치의 수가 적으면 낮은 값을 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 더 많은 미디어 장치가 추가되면 이 매개 변수에 높은 값을 입력합니다. **참고:** 이 값을 증가시키면 장치 온라인 상태 업데이트에 지연이 발생하며 성능에는 영향이 생기지 않습니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

종속 백업에 대한 만료 규칙 구성

기본적으로 백업 시리즈에서 백업을 만료시키는 작업은 모든 종속된 백업이 만료될 준비가 될 때까지 지연됩니다. 백업은 마지막 종속 백업이 만료되는 경우에만 만료됩니다. **만료 타이밍 제어** 설정을 사용하여 이 동작을 수정하고 만료 일정에 따라 강제로 백업을 제거할 수 있습니다.

만료 규칙 종속 백업을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **Media Manager**를 클릭합니다. **Media Manager** 대화 상자의 **일반 설정**에서 다음 설정을 구성합니다.

- **만료 타이밍 제어:** 다음과 같은 규칙을 사용하여 종속 백업을 만료시킬 수 있습니다.
  - **항상 강제 적용:** 이 규칙이 적용되면 백업은 만료 시간에 도달할 때 제거됩니다. 따라서 증분 백업 시리즈 또는 차등 백업 시리즈의 모든 백업은 첫 번째 백업이 만료될 때 만료됩니다. 이 동작을 강제로 수행하면 종속된 증분 및 차등 백업을 일찍 만료시킬 수 있습니다.
  - **종속이 있는 복제 유지:** 이 규칙은 중복 백업의 중단 동작을 지정합니다. 이 규칙이 적용되면 종속이 있는 복제는 모든 종속 복제가 만료 날짜에 도달한 후에만 만료됩니다. 복제 백업은 만료 일정에 따라 제거 표시되지만 제거는 모든 종속 백업이 만료될 준비가 될 때까지 지연됩니다.
  - **종속이 있는 복제의 만료 허용:** 이 규칙은 중복 백업의 중단 동작을 지정합니다. 이 규칙이 적용되면 종속이 있는 복제는 이러한 백업에 원래 백업이나 다른 복사본을 사용할 수 있는 경우에만 만료 날짜에 도달할 때 제거됩니다. 원래 백업이나 다른 복사본이 없으면 복제 백업은 제거로 표시되고 마지막 종속 백업이 만료될 때 제거됩니다.

4 적용을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

테이프 장치에 대한 Media Manager 설정 구성

테이프 장치에 대한 Media Manager 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **Media Manager**를 클릭합니다. **Media Manager** 대화 상자의 **일반 설정**에서 다음 설정을 구성합니다.

표 125. Media Manager에서 제어하는 장치 설정

설정	설명
장치 창에서 장치 활동을 설명하지 않음	**장치 활동** 페이지에서 상태 업데이트를 중지하려면 이 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 몇 개의 백업 장치가 서버에 추가될 때 NetVault Backup 서버에 대한 부하를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
사용할 수 있지만 활성화되지 않은 드라이브를 표시하지 않음	**장치 활동** 페이지에서 오프라인 장치를 숨기려면 이 확인란을 선택합니다.
미디어 요청을 처리할 때 사용할 수 있는 드라이브 및 미디어만 확인	미디어 요청을 받을 때 사용할 수 있는 드라이브 및 미디어만 확인하려면 이 확인란을 선택합니다. 규모가 큰 환경에서 자동 검사에서 발생하는 네트워크 트래픽을 줄이는 데 유용할 수 있습니다. 하지만 몇 개의 작업이 동시에 시작될 때는 작업 시작이 지연될 수도 있습니다.
미디어 요청을 처리할 때 사용할 수 있는 드라이브만 확인	미디어 요청을 받을 때 사용할 수 있는 드라이브만 확인하려면 이 확인란을 선택합니다.
미디어 요청을 처리할 때 사용할 수 있는 미디어만 확인	미디어 요청을 받을 때 사용할 수 있는 미디어만 확인하려면 이 확인란을 선택합니다.

표 125. Media Manager에서 제어하는 장치 설정

설정	설명
드라이브에 대한 Prevent/Allow Media Remove 명령을 내리지 않음	백업 및 복원 작업 중에 Media Manager에서는 테이프를 드라이브로 보내거나 드라이브에서 가져오기 위해 PREVENT/ALLOW MEDIUM REMOVAL SCSI 명령을 내립니다. 라이브러리 소프트웨어에서 스스로 테이프 제거 또는 꺼내기를 처리할 수 있고 드라이브로 명시적인 명령을 보낼 필요가 없으면 이 확인란을 선택할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 장치 작업 중에 Media Manager에서 PREVENT/ALLOW MEDIUM REMOVAL SCSI 명령을 건너뜁니다.
일련 번호가 변경될 경우 장치를 열지 않음	NetVault Backup에 대한 마지막 구성이 변경된 후에 일련 번호가 변경된 장치에 명령을 내리는 것을 중단하려면 이 확인란을 선택합니다.
사용할 수 없는 장치 재시도 간격	NetVault Backup에서 사용할 수 없는 장치를 찾으려고 시도하는 간격을 입력하거나 선택합니다. 재시도 간격은 분 단위로 지정합니다. 기본값은 30분입니다.
작업이 실행 중일 때 라이브러리 수정을 허용	사용 중인 동안에 라이브러리의 설정을 사용자가 수정할 수 있게 하려면 이 확인란을 선택합니다.
알 수 없는 미디어를 스캔하지 마십시오.	사용자가 테이프를 라이브러리에 추가하고 도어를 닫거나 라이브러리를 다시 시작할 때 NetVault Backup에서는 미디어 바코드를 읽어서 인벤토리를 가져옵니다. NetVault Backup에서 미디어에 대한 바코드를 찾을 수 없는 경우에는 테이프를 "알 수 없음"으로 표시합니다. NetVault Backup에서는 백업과 테이프 상의 인덱스를 스캔하기 위해 드라이브 중의 하나로 알 수 없는 테이프를 로드합니다. 대형 시스템에서는 이 프로세스 때문에 드라이브 리소스에 대한 부담이 증가할 수 있습니다. 알 수 없는 테이프를 스캔하지 않고 "알 수 없음"으로 남겨두려면 이 확인란을 선택합니다. 이 설정은 NetVault Backup 서버에 추가되는 모든 새 라이브러리에 적용됩니다. 기존 라이브러리에 대한 설정은 변경하지 않습니다. 이 설정을 기존 라이브러리에 추가하려면 라이브러리를 제거하고 다시 추가해야 합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

백업 인덱스에 대한 Media Manager 설정 구성

백업 인덱스에 대한 Media Manager 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **Media Manager**를 클릭합니다. **Media Manager** 대화 상자의 **일반 설정**에서 다음 설정을 구성합니다.

표 126. 인덱스 관련 설정

설정	설명
인덱스가 압축되기 전의 비활성 기간(일)	온라인 인덱스를 사용하지 않으면 30일 후에 자동으로 압축됩니다. 인덱스 압축에 대한 기본 비활성 기간을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 온라인 인덱스의 자동 압축을 비활성화하려면 이 옵션을 0으로 설정합니다.

표 126. 인덱스 관련 설정

설정	설명
압축할 인덱스에 대한 스캔 사이의 기간(시간)	이 설정에서는 압축할 수 있는 백업 인덱스를 확인하기 위해 Media Manager에서 미디어 데이터베이스를 스캔하는 간격을 결정합니다. 기본값은 12시간입니다. 기본 간격을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 인덱스 압축에 대한 Media Manager 스캔을 비활성화하려면 이 옵션을 0으로 설정합니다.
한 번에 압축/압축 해제/오프라인시킬 인덱스의 최대 수	이 설정에서는 동시에 압축, 압축 해제 또는 오프라인시킬 수 있는 백업 인덱스의 최대 수를 결정합니다. 기본값은 200개의 인덱스입니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다.
인덱스 압축 해제용 최소 공간	압축된 백업 인덱스는 해당 저장 집합을 탐색하거나 복원하려고 할 때 자동으로 압축이 해제됩니다. 인덱스 압축 해제용 최소 공간은 기본적으로 500MB로 설정됩니다. 이 공간은 NetVault 데이터베이스가 있는 드라이브 또는 파티션에 예약되어 있습니다. 인덱스 압축 해제에 대한 최소 공간을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 공간 요구 사항은 MB 단위로 지정합니다. 압축 해제 요청은 다음과 같은 상황에서 실패합니다. • 대상 드라이브 또는 파티션의 사용 가능한 공간이 필요한 최소 공간보다 작습니다. • 인덱스 압축 해제 후에 대상 드라이브 또는 파티션에서 지정된 크기의 사용 가능한 디스크 공간을 사용할 수 없습니다. NetVault 데이터베이스에서 압축 해제 요청을 받을 때 인덱스 헤더를 읽어서 압축 해제된 파일 크기를 결정합니다 . 압축 해제 후에 대상 드라이브 또는 파티션의 사용 가능한 디스크 공간이 지정된 크기보다 작으면 요청이 완료되지 않습니다 . 압축 해제 요청이 실패하면 오류 메시지가 표시됩니다. 요청을 수동으로 한 경우에는 **복원 작업 생성** 페이지에 메시지가 표시됩니다. 인덱스 압축 해제가 자동으로 수행되는 경우에는 메시지가 **로그 보기** 페이지에 표시됩니다.
인덱스가 오프라인되기 전의 비활성 기간(일)	지정된 비활성 기간 후에 온라인 인덱스를 자동으로 삭제하려면 값을 입력하거나 선택합니다. 비활성 기간은 일 수로 지정합니다. 기본값은 0이며 온라인 인덱스의 자동 삭제를 비활성화합니다.
오프라인시킬 인덱스에 대한 스캔 사이의 기간(시간)	이 설정에서는 오프라인시킬 수 있는 백업 인덱스를 확인하기 위해 Media Manager에서 미디어 데이터베이스를 스캔하는 간격을 결정합니다. 기본 간격은 24시간입니다. 기본 간격을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 온라인 인덱스 삭제에 대한 Media Manager 스캔을 비활성화하려면 이 옵션을 0으로 설정합니다.
오프라인에서 로드되었을 때 인덱스의 수명	**nvrestore** CLI 유틸리티에서는 복원 작업에 필요할 경우 오프라인 인덱스를 자동으로 가져옵니다. 이 설정에서는 **nvrestore** 유틸리티로 가져온 인덱스를 NetVault 데이터베이스에 유지하는 기간을 결정합니다. 기본값은 1일입니다. 기본 설정을 변경하려면 인덱스를 유지하고 싶은 일 수를 입력하거나 선택합니다. 이 값은 일 수로 지정해야 합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

RAS 장치에 대한 Media Manager 설정 구성

RAS 장치에 대한 Media Manager 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **Media Manager**를 클릭합니다. **Media Manager** 대화 상자의 **일반 설정**에서 다음 설정을 구성합니다.

표 127. RAS 장치에 대한 Media Manager 설정

설정	설명
시간 제한 이후의 오프라인 RAS 장치	RAS 장치가 응답하지 않는다는 것을 결정하기 위한 시간 제한 값. 기본값은 7200초입니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 시간 제한이 만료된 후에 NetVault Backup에서는 장치 상태를 오프라인으로 설정합니다.
RAS 장치 온라인 설정에 대한 시도(재시도) 횟수	NetVault Backup에서 오프라인 RAS 장치를 온라인으로 되돌리려고 하는 과정에서 오프라인 RAS 장치에 접촉을 시도한 횟수. 기본값은 3입니다. 이 값은 0으로 설정하면 장치를 온라인으로 되돌리려는 시도를 하지 않습니다.
시간 제한 이후에 온라인 RAS 장치 일괄 작업을 취소	장치를 온라인으로 되돌리려는 Media Manager 일괄 작업을 취소하기 전에 NetVault Backup에서 RAS 장치로부터 응답을 기다리는 시간. 기본값은 300초입니다.
RAS 장치 전송 시작 일괄 작업 시간 제한	RAS 장치에서 데이터 전송을 시작하는 것을 NetVault Backup에서 기다리는 시간. 기본값은 30초입니다. 이 값을 10과 300초 사이에서 변경할 수 있습니다.
RAS 세그먼트 삭제 일괄 작업 시간 제한	이 설정에서 디스크 기반 저장소 장치로부터 백업 세그먼트 및 인덱스를 삭제하기 위한 일괄 작업 요청에 대한 시간 제한을 결정합니다. 기본값은 300초입니다. 이 시간 간격 내에 작업 완료 응답을 받지 못하면 Media Manager에서 현재 요청을 취소하고 새 요청을 보냅니다. 큰 저장 집합을 삭제하는 경우에는 시간 초과 간격을 증가시켜 시간 제한 기간이 경과하기 전에 요청을 완료할 수 있습니다. 시간 초과 간격은 300초에서 3600초 사이가 될 수 있습니다.
하나의 일괄 작업으로 최대 개수의 RAS 세그먼트를 삭제할 수 있음	기본적으로 Media Manager는 반복당 최대 500개의 RAS 세그먼트를 제거합니다. 이 설정 값은 100에서 100000 사이일 수 있습니다.
하나의 일괄 작업으로 최대 개수의 RAS 인덱스를 삭제할 수 있음	기본적으로 Media Manager는 반복당 최대 500개의 RAS 세그먼트를 제거합니다. 이 설정 값은 100에서 100000 사이일 수 있습니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

외부 RAS 장치에 대한 전송 업데이트 설정 구성

NetVault Backup은 데이터 도메인 시스템의 데이터 전송 통계를 **stats.stnz** 파일에 기록합니다. **nvstatsmngr** 프로세스에서 이 파일을 사용하고 정기적으로 업데이트해야 합니다. 그러나 자주 업데이트하면 시스템 성능에 상당한 영향을 줄 수 있습니다.

기본적으로 NetVault Backup에서는 5초마다 또는 10 블록의 데이터를 전송할 때마다 **stats.stnz** 파일을 업데이트합니다. **설정 변경** 페이지에서 이 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

데이터 도메인 시스템에 대한 전송 업데이트 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **Media Manager**를 클릭합니다. **Media Manager** 대화 상자의 **외부 RAS 장치 구성**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

- **전송 업데이트 빈도(블록):** 기본적으로 NetVault Backup에서 10 블록의 데이터를 전송할 때마다 stats.stnz 파일을 업데이트합니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다.
- **전송 업데이트 빈도(초):** 기본적으로 NetVault Backup에서 5초마다 stats.stnz 파일을 업데이트합니다. 기본 간격을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 시간 간격은 초 단위로 지정됩니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

NetVault SmartDisk에 대한 데이터 전송 정지 시간 제한 기간 구성

NetVault SmartDisk에 대한 데이터 전송 정지 시간 제한 기간을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **Media Manager**를 클릭합니다. **Media Manager** 대화 상자의 **DAV RAS 장치 구성**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

- **데이터 전송 정지 시간 제한:** 이 설정에서는 NetVault Backup에서 정지를 보고하기 전에 NetVault Backup SmartDisk로부터 "스트림 끝" 응답을 기다리는 시간을 결정합니다. 기본값은 1800초입니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 정지 시간 초과 간격은 초 단위로 지정됩니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

미디어 요청 가중치 구성

Media Manager 프로세스에서는 백업 또는 복원 작업에 대한 미디어 요청을 할당할 때 미디어 요청 가중치를 사용합니다.

중요: 이러한 설정은 Quest 기술 지원부의 지시에 따라서만 변경해야 합니다.

백업 장치에 대한 상대적인 우선 순위를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **Media Manager**를 클릭합니다. **Media Manager** 대화 상자의 **미디어 요청 가중치**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

표 128. 미디어 요청 가중치

설정	설명
로컬 장치 가중치	로컬 장치에 대한 미디어 요청 가중치는 기본적으로 32로 설정됩니다. 이 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 2에서 32 사이의 값을 지정할 수 있습니다.
RAS 장치 가중치	RAS 장치에 대한 미디어 요청 가중치는 기본적으로 16으로 설정됩니다. 이 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 2에서 32 사이의 값을 지정할 수 있습니다.
비 NDMP 장치 가중치	비 NDMP 장치에 대한 미디어 요청 가중치는 기본적으로 8로 설정됩니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 2에서 32 사이의 값을 지정할 수 있습니다.
미디어 로드 가중치	미디어가 로드된 장치에 대한 미디어 요청 가중치는 기본적으로 4로 설정됩니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 2에서 32 사이의 값을 지정할 수 있습니다.
장치 빈 로드 가중치	빈 로드된 장치에 대한 미디어 요청 가중치는 기본적으로 2로 설정됩니다. 기본 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 2에서 32 사이의 값을 지정할 수 있습니다.

기본적으로 Media Manager에서는 로컬 장치를 우선합니다. 작업에 다른 적당한 장치를 사용하기 위해 해당 장치에 더 높은 미디어 요청 가중치를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 작업에 대한 확인 단계에서 백업에 사용된 것과 같은 NDMP 장치를 사용하기 위하여 **미디어 로드 가중치** 옵션에 더 높은 값을 설정할 수 있습니다. 기본 미디어 요청 가중치를 사용하는 경우에는 필요한 미디어가 NDMP 장치에 로드된 경우에도 Media Manager에서는 로컬 장치를 우선합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

백업 만료 스캔에 대한 기본 간격 구성

시간 기반 만료에서 시간 구성 요소(HH:MM)는 실제 만료 시간을 나타내지 않습니다. 이 구성 요소는 백업 만료가 예정된 시간을 나타낼 뿐입니다. 실제 만료 시간은 Media Manager가 만료시켜야 할 백업을 확인하기 위해 미디어 데이터베이스를 스캔하는 간격에 따라 결정됩니다. 두 스캔 사이의 기본 간격은 60분입니다. 따라서 만료 시간을 10:20으로 설정하면 백업은 실제로 11:00에 만료됩니다.

mediamgr.cfg 파일에서 백업 만료 스캔에 대한 기본 간격을 변경할 수 있습니다.

백업 만료 스캔에 대한 기본 간격을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 텍스트 편집기에서 **mediamgr.cfg** 파일을 엽니다. 이 파일은 NetVault Backup 설치 디렉터리의 **config** 디렉터리에서 찾을 수 있습니다.

2 다음 줄을 추가합니다.

```
[기본값: 분 단위 중단 확인 세분화]
Value = <Minutes>
```

기본적으로 **mediamgr.cfg** 파일에는 `[Defaults:Retirement Check Granularity in Mins]` 섹션이 포함되지 않습니다. 기본 간격을 변경하려면 이 섹션을 추가하고 간격을 지정해야 합니다. 섹션을 추가하지 않으면 기본 간격(60분)이 사용됩니다.

예를 들어 스캔 간격을 30분으로 설정하려면 다음 줄을 추가합니다.

[기본값: 분 단위 중단 확인 세분화]

값 = 30

> **참고:** 이 값을 0으로 설정하면 저장 집합은 고급 옵션 집합 또는 **만료 변경** 대화 상자에서 지정한 시간에 따라 만료됩니다.

3 파일을 저장합니다.

Quest DR Series 시스템에 대한 대체 인덱스 읽기 블록 크기 구성

Quest DR Series 시스템에 저장된 백업을 비표준 블록 크기를 사용하여 수행한 경우에는 스캔 프로세스가 장치에서 해당 백업에 대한 인덱스를 읽을 수 없습니다. 이러한 백업의 인덱스를 가져오기 위해 **mediamgr.cfg** 파일에서 대체 인덱스 읽기 블록 크기를 구성할 수 있습니다.

대체 블록 크기는 현재 블록 크기를 사용한 인덱스 스캔이 실패하는 경우에만 사용됩니다. 대체 블록 크기가 사용되면 다음과 같은 메시지가 NetVault Backup 로그에 추가됩니다. "원래 요청 블록 크기 <yy>을(를) 사용하는 스캔이 실패한 후에 대체 블록 크기 <xx>을(를) 사용하여 '<job name>' 작업에 대한 인덱스를 스캔하였습니다."

Quest DR Series 시스템에 대한 대체 인덱스 읽기 블록 크기를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 텍스트 편집기에서 **mediamgr.cfg** 파일을 엽니다. 이 파일은 NetVault Backup 설치 디렉터리의 **config** 디렉터리에서 찾을 수 있습니다.

2 파일에 다음 라인 추가:

```
[Defaults:Alternate Index Read Block Size]
Type = Range
Range = 500,2147483647
Value = <Original non-standard block size>
```

3 파일을 저장합니다.

네트워크 관리자 설정 구성

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 네트워크 관리자 정보
- 네트워크 관리자에 대한 시간 제한 설정 구성
- 가용성 브로드캐스트의 활성화 또는 비활성화
- 멀티홈 컴퓨터에 대한 네트워크 주소 구성
- 시작 지연 감소
- 네트워크 관리자용 기본 포트 구성
- 통신 관리자용 기본 포트 구성

네트워크 관리자 정보

네트워크 관리자**(nvnmgr)** 및 통신 관리자**(nvcmgr)**에서는 프로세스간 메시징 시스템을 지원합니다. 양쪽 모두 Linux 및 UNIX 시스템에서는 프로세스로 실행되고 Windows에서는 **nvpmgr** 프로세스 내의 스레드로 실행됩니다.

이러한 프로세스에서는 다음과 같은 기능을 수행합니다.

- 네트워크 관리자와 통신 관리자는 서로 연계하여 프로세스간 메시지를 원격 클라이언트로 전송합니다. 통신 관리자에서는 로컬 컴퓨터에서 NetVault Backup 프로세스들 사이의 통신을 처리하고 네트워크 관리자에서는 프로세스간 메시지를 원격 클라이언트로 전송합니다.
- 네트워크 관리자에서는 NetVault Backup 클라이언트의 상태를 결정하는 데 도움이 되는 가용성 메시지를 브로드캐스트합니다.

설정 변경 페이지에서 네트워크 관리자 설정을 수정할 수 있습니다.

참고: 네트워크 관리자 설정에 변경 사항을 적용하려면 NetVault Backup 서비스를 다시 시작해야 합니다.

네트워크 관리자에 대한 시간 제한 설정 구성

네트워크 관리자에 대한 시간 제한 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.
2. NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

   — 또는 —

   NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
3. **서비스**에서 **네트워크 관리자**를 클릭합니다. **네트워크 관리자** 대화 상자의 **시간 제한**에서 다음 설정을 구성합니다.

   표 129. 네트워크 관리자 시간 제한 설정

설정	설명
원격 연결 완료 시간	이 설정에서는 NetVault Backup 서버에서 원격 클라이언트에 대한 연결을 수립하려고 시도하는 기간을 제어합니다. 기본 설정은 300초입니다. 시간 초과 간격을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 시간 초과 간격이 초 단위로 지정됩니다.
비활성 연결을 끊기 전까지 기다리는 시간	이 설정에서는 비활성 연결을 종료하기 전까지 NetVault Backup 서버에서 기다리는 기간을 제어합니다. 이것은 유휴 연결에서 소비하는 자원의 양을 줄이는 데 도움이 됩니다. 기본 설정은 600초입니다. 시간 초과 간격을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 시간 초과 간격이 초 단위로 지정됩니다.
연결 유지 빈도	연결 유지 메시지는 두 NetVault Backup 컴퓨터 사이의 연결이 여전히 유효한지를 확인하는 데 사용됩니다. 연결 유지 빈도에서는 서버가 연결 유지 메시지를 보내는 빈도를 제어합니다. 기본 설정은 7초입니다. 간격을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 연결 유지 빈도는 초 단위로 지정됩니다.

표 129. 네트워크 관리자 시간 제한 설정

설정	설명
가용성 브로드캐스트 사이의 시간	NetVault Backup 클라이언트에서는 네트워크에서의 위치와 상태를 제공하는 가용성 메시지를 정기적인 간격으로 브로드캐스트합니다. 이러한 브로드캐스트는 새 클라이언트를 찾고 NetVault Backup WebUI에서 클라이언트 상태를 업데이트하는 데 사용됩니다. 가용성 브로드캐스트에 대한 기본 간격은 600초입니다. 간격을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 브로드캐스트 간격이 초 단위로 지정됩니다. **참고:** 매우 작은 간격을 설정하면 네트워크 트래픽이 증가할 수 있고 큰 간격을 설정하면 클라이언트를 찾고 NetVault Backup WebUI에서 클라이언트 상태를 업데이트할 때 지연이 생길 수 있습니다.
보안 브로드캐스트 사이의 시간	보안 브로드캐스트에서는 클라이언트의 암호 보호 상태를 찾고 암호가 클라이언트에서 활성화되었는지 비활성화되었는지를 알립니다. NetVault Backup WebUI의 클라이언트 상태 아이콘은 이러한 브로드캐스트를 기준으로 업데이트됩니다. 보안 브로드캐스트에 대한 기본 간격은 600초입니다. 간격을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 브로드캐스트 간격이 초 단위로 지정됩니다.
가용성 검사 사이의 시간	NetVault Backup 서버에서는 네트워크 설정의 변경 사항을 스캔하기 위해 정기적인 간격으로 가용성 검사를 수행합니다. 변경 사항이 감지되면 서버에서 새 설정을 전파하기 위해 임시 브로드캐스트를 보냅니다. 그 다음에는 브로드캐스트 시스템이 정규 펄스로 재설정되어 네트워크 트래픽을 줄입니다. 가용성 검사에 대한 기본 간격은 10초입니다. 간격을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 변경 사항을 빠르게 감지하고 전송하기 위해 두 검사 사이의 간격을 줄일 수 있습니다. 변경 사항을 즉시 적용하고 싶지 않은 경우에는 기본값을 사용하거나 가용성 브로드캐스트에 대한 간격과 같게 설정합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

가용성 브로드캐스트의 활성화 또는 비활성화

가용성 브로드캐스트는 NetVault Backup 클라이언트를 탐색하고 NetVault Backup WebUI에서 클라이언트 상태를 업데이트하는 데 사용됩니다. **설정 변경** 페이지에서 가용성 브로드캐스트를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

참고: 가용성 브로드캐스트를 비활성화할 수는 있지만 권장하지는 않습니다.

가용성 브로드캐스트를 활성화하거나 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

— 또는 —

NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **네트워크 관리자**를 클릭합니다. **연결**의 **네트워크 관리자** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

- **로컬 네트워크의 컴퓨터에 대한 브로드캐스트 세부 정보:** 이 확인란이 기본적으로 선택됩니다. 이 옵션을 비활성화할 수는 있지만 권장하지는 않습니다.

가용성 브로드캐스트는 NetVault Backup 클라이언트를 탐색하고 NetVault Backup WebUI에서 클라이언트 상태를 업데이트하는 데 사용됩니다. 이러한 브로드캐스트가 없으면 클라이언트 FQDN 또는 IP 주소로만 클라이언트를 추가할 수 있습니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

멀티홈 컴퓨터에 대한 네트워크 주소 구성

멀티홈 컴퓨터에 대하여 **설정 변경** 페이지에서 선호하는 네트워크 주소, 대체 주소 및 금지된 주소를 지정할 수 있습니다.

연결이 개시되면 다음과 같은 순서로 주소에 연결하려고 합니다.

- 원하는 네트워크 주소
- 대체 주소
- 호스트 컴퓨터의 바인딩 순서에 의해 정의된 순서의 다른 모든 주소

멀티홈 컴퓨터에 대한 네트워크 주소를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

— 또는 —

NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **네트워크 관리자**를 클릭합니다. **네트워크 관리자** 대화 상자의 **연결**에서 다음 설정을 구성합니다.

표 130. 멀티홈 컴퓨터에 대한 네트워크 설정

설정	설명
원하는 네트워크 주소	네트워크 연결에 대한 기본 IP 주소를 지정합니다. 단일 IP 주소만 지정할 수 있습니다.
금지된 주소의 쉼표로 구분된 목록	NetVault Backup 연결에 사용하고 싶지 않은 금지되거나 차단된 주소를 지정합니다. 여러 주소를 지정하려면 쉼표를 구분 기호로 사용합니다. **참고:** 금지된 주소 설정에 변경 사항을 적용하려면 NetVault Backup 서비스를 다시 시작해야 합니다.
대체 주소의 쉼표로 구분된 목록	선호하는 네트워크 주소를 사용할 수 없는 경우에 사용할 대체 주소를 지정합니다. 여러 주소를 지정하려면 쉼표를 구분 기호로 사용합니다.

> **중요:** 여러 네트워크 인터페이스 카드를 사용하거나 가상 IP 주소 지정을 사용하여 컴퓨터을 여러 네트워크에 연결하는 경우에만 이러한 설정을 사용해야 합니다.
>
> 네트워크 주소를 구성할 때는 선호 주소, 금지된 주소 및 대체 주소가 서로 충돌하지 않는지 확인합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

중요 참고 사항

선호하는 주소를 사용할 수 없고 NetVault Backup 서버에서 대체 주소를 사용하기 시작하는 경우에는 해당 IP를 사용할 수 있게 된 경우에도 선호 주소로 자동으로 돌아가지 않습니다.

NetVault Backup 서버에서 선호 주소를 강제로 사용하게 하려면 다음 중의 하나를 수행합니다.

- 클라이언트를 제거하고 다시 추가합니다.

  클라이언트를 제거하면 "<NetVault Backup 컴퓨터 이름> 컴퓨터가 다운되었습니다"(경고 수준: 백그라운드) 메시지가 **로그 보기** 페이지에 표시됩니다. 원격 연결에 대한 시간 제한이 만료될 때까지 기다립니다. 시간 초과 간격은 **원격 연결 완료 시간** 설정에 따라 결정됩니다(기본적으로 60초로 설정).

  클라이언트가 가동 중이고 네트워크에서 감지되면 "<NetVault Backup 컴퓨터 이름> 컴퓨터가 가동되었습니다"(경고 수준: 백그라운드) 메시지가 **로그 보기** 페이지에 표시됩니다. 클라이언트를 추가하려면 **컴퓨터 찾기** 명령을 사용하고 선호 네트워크 주소를 상자에 입력합니다.

- 또는 원격 연결에 대한 시간 제한이 만료될 때까지 현재 사용 중인 네트워크 인터페이스를 비활성화하거나 분리합니다. **원격 연결 완료 시간** 설정에 대하여 구성한 값에 따라 네트워크 인터페이스를 비활성화하거나 분리해야 하는 기간이 결정됩니다. 클라이언트를 사용할 수 없는 것으로 보고되면 NetVault Backup 서비스를 다시 시작합니다. NetVault Backup 서버에서는 사용자가 클라이언트에서 서비스를 다시 시작한 후에 다음 연결 시도를 할 때 선호 주소를 사용합니다.

시작 지연 감소

NetVault Backup 서비스는 시작될 때 NetVault Backup 설치 디렉터리의 **etc** 디렉터리에 있는 **machines.dat** 파일에 나와 있는 모든 클라이언트 IP 주소를 확인하려고 합니다. 모든 클라이언트 주소를 확인하면 서비스 시작이 크게 지연될 수 있고 이 시간 동안에 컴퓨터가 반응이 없는 것으로 보일 수 있습니다. 시작 중에 확인을 하지 않는 주소를 지정하여 시작 지연을 줄이거나 피할 수 있습니다.

확인하지 않는 주소를 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.
2. NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

   — 또는 —

   NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
3. **서비스**에서 **네트워크 관리자**를 클릭합니다. **연결**의 **네트워크 관리자** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.
   - **확인하지 않는 주소 및 네트워크의 쉼표로 구분되는 목록:** 시작 지연을 줄이거나 피하려면 시작 중에 확인하지 않는 주소를 지정합니다.

     단일 주소 또는 범위(예: 192.168.1.2 또는 192.168.x.x)를 지정할 수 있습니다. 여러 주소 또는 네트워크를 구성하려면 쉼표를 구분 기호로 사용합니다.

     machines.dat 파일에서 네트워크 목록을 구하려면 Windows에서 다음과 같은 명령을 내립니다.

     ```
     findstr Network <NetVault Backup home>\etc\machines.dat
     ```

     다음은 출력의 예입니다.

     ```
     C:\NetVault Backup\etc>findstr Network machines.dat
     Networks=192.168.203.1,192.168.65.1,172.16.245.1
     Networks=10.1.40.81,172.16.211.1,172.16.62.1
     Networks=10.1.2.37,172.16.22.1,172.16.128.1
     Networks=10.1.240.222,172.16.4.1
     Networks=192.168.122.1,10.1.240.52
     Networks=10.1.80.83,10.1.2.68,172.16.116.1
     Networks=192.168.172.1,10.1.40.98,192.168.147.1
     ```

```
Networks=192.168.174.1,10.1.8.71,192.168.120.1
Networks=192.168.122.1,10.1.8.79
Networks=10.1.8.132,192.168.91.1,192.168.106.1
Networks=10.1.8.163,192.168.233.1,192.168.207.1
Networks=10.1.8.16,200.0.0.1
...
```

이 출력을 기준으로 **확인하지 않는 주소 및 네트워크의 쉼표로 구분되는 목록** 상자에서 `10.0.0.0, 172.0.0.0, 192.0.0.0, 200.0.0.0`과 같은 값을 구성할 수 있습니다.

일부 네트워크에는 IP 주소 대신 이름이 있습니다. 이러한 클라이언트에 대한 IP 주소를 찾기 위해 **nslookup** 도구를 사용할 수 있습니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- NetVault Backup 서비스에서 모든 네트워크를 확인하지 않도록 네트워크 주소의 첫 번째 옥텟을 지정합니다(즉, 192.0.0.0, 10.0.0.0).
- 0.0.0.0을 사용하면 서비스에서 네트워크를 확인하는 것을 막을 수 없습니다.
- 오프라인이면서 **클라이언트 관리** 페이지에 나열된 클라이언트도 시작 지연을 일으킬 수 있습니다. 프로세스의 속도를 높이기 위해 오프라인이거나 더 이상 사용하지 않는 클라이언트를 제거할 수 있습니다.
- Windows 기반 NetVault Backup 서버에서 관리하는 도메인에서는 서비스에서 NBNS(NetBIOS Name Service) 프로토콜을 사용하여 모든 클라이언트 IP 주소를 확인하려고 할 때 긴 지연이 발생할 수 있습니다. 이 환경에서는 **확인하지 않는 주소 및 네트워크의 쉼표로 구분되는 목록** 설정을 사용하여 시작 지연을 줄일 수 있습니다.

  또한 NetVault Backup 클라이언트 클러스터 설정에서 이 설정을 사용하여 서비스에서 개인 클라이언트 IP 주소를 확인하지 않게 할 수도 있습니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

네트워크 관리자용 기본 포트 구성

클라이언트에서 TCP 및 UDP 소켓을 열기 위해 20031 포트를 사용하도록 네트워크 관리자를 구성합니다. 다른 응용 프로그램에서 이 포트를 사용하고 있는 경우 시작 후 즉시 NetVault Backup 서비스가 실패합니다. 이 오류가 발생하면 네트워크 관리자에 대한 기본 포트를 변경해야 합니다.

다음 절차를 사용하여 NetVault Backup 서버와 모든 클라이언트에서 기본 포트를 변경할 수 있습니다.

네트워크 관리자에 대한 기본 포트를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 텍스트 편집기에서 **nvnmgr.cfg** 파일을 엽니다. 이 파일은 NetVault Backup 설치 디렉터리의 **config** 디렉터리에서 찾을 수 있습니다.

2 파일에 다음 라인 추가:

```
[network]
UdpPort=<port number>
TcpPort=<port number>
```

다른 응용 프로그램에서 포트를 사용하지 않는다는 것을 확인합니다. 방화벽으로 보호되는 환경에서는 포트가 열려 있고 클라이언트에 대한 방화벽 설정에 지정되어 있는지 확인합니다.

3 파일을 저장합니다.

4 NetVault Backup 서비스를 다시 시작하여 새 설정을 적용합니다.

통신 관리자용 기본 포트 구성

클라이언트에서 TCP 소켓을 열기 위해 20032 포트를 사용하도록 통신 관리자를 구성합니다. 다른 응용 프로그램에서 이 포트를 사용하고 있는 경우 시작 후 즉시 NetVault Backup 서비스가 실패합니다. 이 오류가 발생하면 통신 관리자에 대한 기본 포트를 변경해야 합니다.

다음 절차를 사용하여 NetVault Backup 서버와 모든 클라이언트에서 기본 포트를 변경할 수 있습니다.

통신 관리자에 대한 기본 포트를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 텍스트 편집기에서 **configure.cfg** 파일을 엽니다. 이 파일은 NetVault Backup 설치 디렉터리의 **config** 디렉터리에서 찾을 수 있습니다.

2 `[machine]` 섹션에 다음과 같은 줄을 추가합니다.

```
[machine]
Comms TcpPort=<port number>
```

다른 응용 프로그램에서 포트를 사용하지 않는다는 것을 확인합니다. 방화벽으로 보호되는 환경에서는 포트가 열려 있고 클라이언트에 대한 방화벽 설정에 지정되어 있는지 확인합니다.

3 파일을 저장합니다.

4 NetVault Backup 서비스를 다시 시작하여 새 설정을 적용합니다.

프로세스 관리자 설정 구성

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 프로세스 관리자 정보
- 공유 메모리 설정 구성

프로세스 관리자 정보

프로세스 관리자(**nvpmgr**)는 모든 NetVault Backup 컴퓨터에서 실행됩니다.

이 프로세스는 다른 모든 NetVault Backup 프로세스를 관리합니다. 일시적인 프로세스를 생성하고 제거합니다. 또한 프로세스 관리자에서는 프로세스 테이블 및 추적 버퍼에 대한 공유 메모리 영역의 할당도 관리합니다.

설정 변경 페이지에서 프로세스 관리자 설정을 수정할 수 있습니다.

참고: 프로세스 관리자 설정에 변경 사항을 적용하려면 NetVault Backup 서비스를 다시 시작해야 합니다.

공유 메모리 설정 구성

프로세스 관리자에 대한 공유 메모리 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

— 또는 —

NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **프로세스 관리자**를 클릭합니다. **프로세스 관리자** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

표 131. 프로세스 관리자에 대한 공유 메모리 설정

설정	설명
각 프로세스의 추적 버퍼에 할당된 공유 메모리	이 설정에서는 각 NetVault Backup 프로세스의 개별 추적 버퍼에 할당된 공유 메모리의 크기를 제어합니다. • 기본값은 모든 플랫폼에서 31KB입니다. • 최소값은 모든 플랫폼에서 1KB입니다. • 최대값은 모든 플랫폼에서 32KB입니다. 개별 추적 버퍼에 대한 공유 메모리를 증가시키려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 공유 메모리는 KB 단위로 할당됩니다. **참고:** 이 설정의 값을 증가시키면 NetVault Backup의 성능 및 확장성에 영향이 생길 수 있습니다. 예를 들어 동시 데이터 전송의 최대 수를 줄일 수 있습니다.
프로세스 테이블에 사용되는 공유 메모리	이 설정에서는 모든 현재 NetVault Backup 프로세스의 세부 정보를 유지하는 프로세스 테이블에 할당된 공유 메모리의 크기를 제어합니다. • 서버와 클라이언트의 기본값은 모든 플렛폼에서 각각 16384Kb와 3864KB입니다. • 최소값은 Windows에서는 2000KB이고 Linux 및 UNIX에서는 500KB입니다. • 최대값은 모든 플랫폼에서 128000KB입니다. 다수의 동시 프로세스를 실행하는 NetVault Backup 컴퓨터에서 최적의 성능을 얻기 위해 프로세스 테이블에 대한 공유 메모리의 크기를 증가시킬 수 있습니다. 공유 메모리를 증가시키려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 공유 메모리는 KB 단위로 할당됩니다. Windows에서 공유 메모리는 동적으로 할당됩니다. Linux 및 UNIX에서 프로세스 테이블에 대한 공유 메모리는 공유 메모리 풀에서 할당됩니다. 이러한 플랫폼에서 프로세스 테이블에 대한 공유 메모리를 증가시키려면 먼저 전체 공유 메모리 풀을 증가시켜야 합니다. 시스템 구성 파일의 **shmmax** 변수를 구성하여 공유 메모리를 증가시킬 수 있습니다. 공유 메모리 풀 증가에 대한 자세한 내용은 관련된 O/S 설명서를 참조하십시오.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

RAS 장치 설정 정보

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- NetVault SmartDisk에 대한 연결 설정 구성

NetVault SmartDisk에 대한 연결 설정 구성

연결 설정에서는 NetVault Backup에서 NetVault SmartDisk에 대한 TCP 연결을 수립하기 위해 재시도를 하는 기간과 재시도 사이의 시간을 지정합니다.

기본적으로 연결 재시도 메커니즘은 비활성화되어 있습니다. 대부분의 환경에서 NetVault SmartDisk에 대한 연결 설정을 구성할 필요가 없습니다. 백업에서 "포트 바인딩 실패" 오류가 보고되는 경우에는 연결 재시도 메커니즘을 활성화하도록 이러한 설정을 구성할 수 있습니다.

NetVault SmartDisk 장치에 대한 연결 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **RAS 장치**를 클릭합니다. **RAS 장치** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

- **SmartDisk 연결 재시도에 대한 시간 제한:** 이 설정에서는 초기 시도가 실패한 후에 NetVault Backup 서버에서 NetVault SmartDisk 장치에 대한 연결을 수립하려고 시도하는 기간을 지정합니다.

  이 설정의 기본값은 0일입니다. 0으로 설정하면 NetVault Backup에서 재시도를 시도하지 않습니다. NetVault Backup에서 포트 부족으로 연결을 수립하지 못하는 경우에는 운영 체제에서 사용할 소켓을 재순환할 수 있는 지정된 기간 동안 연결을 재시도하도록 이 설정을 구성할 수 있습니다. 0에서 300초 사이의 값으로 재시도 시간을 설정할 수 있습니다.

- **SmartDisk 연결에 대한 재시도 사이의 시간(초):** 이 설정에서는 재시도 사이의 시간을 지정합니다. 0에서 60초 사이의 값으로 재시도 간격을 설정할 수 있습니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

일정 관리자 설정 구성

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 일정 관리자 정보
- 일정 관리자에 대한 기본 설정 구성
- 기본 작업 우선 순위 설정 구성

일정 관리자 정보

일정 관리자 (**nvsched**) 는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 이 프로세스는 작업 일정 및 대기열을 관리합니다. 또한 스케줄러 데이터베이스를 관리합니다.

일정 관리자는 작업 인스턴스를 시작하기 위해 작업 관리자를 초기화하고 반복 작업을 위한 다음 인스턴스를 예약합니다. 그리고 작업 관리자는 작업을 실행합니다. 또한 이 프로세스는 **작업 상태** 페이지를 업데이트하고 보고 유틸리티에 작업 일정 데이터를 제공합니다.

설정 변경 페이지에서 일정 관리자 설정을 수정할 수 있습니다.

일정 관리자에 대한 기본 설정 구성

일정 관리자에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **일정 관리자**를 클릭합니다. **일정 관리자** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

표 132. 일정 관리자 설정

설정	설명
작업 상태 유지 기간(일)	이 설정에서는 작업 상태 레코드에 대한 표시 기간을 결정합니다. 기본 설정은 7일입니다. 표시 기간을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 표시 기간은 일 수로 지정합니다. **참고:** 이 설정에서는 NetVault Backup WebUI에서 작업 상태 레코드의 표시를 숨기기만 합니다. 스케줄러 데이터베이스에서 레코드를 삭제하지 않습니다.
데이터베이스에서 보고서 작업 기록 유지 기간(일)	이 설정에서는 보고서 작업 기록에 대한 보존 기간을 결정합니다. 기본 설정은 90일입니다. 보존 기간을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 보존 기간은 일 수로 지정됩니다. 보존 기간이 만료된 후 이 레코드는 스케줄러 데이터베이스에서 제거됩니다.
데이터베이스에서 기타 작업 기록 유지 기간(일)	이 설정에서는 백업 및 복원 작업 기록에 대한 보존 기간을 결정합니다. 기본 설정은 90일입니다. 보존 기간을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 보존 기간은 일 수로 지정됩니다. 보존 기간이 만료된 후 이 레코드는 스케줄러 데이터베이스에서 제거됩니다.
데이터베이스에서 예약되지 않은 작업 유지 기간(일)	이 설정에서는 반복되지 않는 작업에 대한 보존 기간을 결정합니다. 이 설정의 기본값은 0입니다. 기본 설정을 사용할 경우, 반복되지 않는 작업에 대한 작업 정의는 무기한 유지됩니다. 지정된 기간 후에 이러한 작업을 삭제하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 보존 기간은 일 수로 지정됩니다. **참고:** 트리거식 일정 유형을 사용하는 작업은 실제로 예약된 시간이 없기 때문에 지정된 기간이 경과한 후에 역시 삭제됩니다. 자신의 NetVault Backup 환경에서 트리거식 작업을 사용하고 있는 경우에는 이 설정을 사용하지 마십시오. **참고:** 이 설정은 반복되지 않는 일정 유형을 사용하는 보고서 작업에도 적용됩니다. 따라서 이 옵션에 대한 기본값을 변경하지 않는 것이 좋습니다. 기본값이 변경되면 반복되지 않는 일정을 사용하여 한 번 실행되었던 미리 만든 보고서가 지정된 간격이 지난 후에 **보고서 보기** 페이지에서 제거됩니다.
최대 동시 활성 작업	이 설정에서는 NetVault Backup에서 동시에 실행할 수 있는 작업의 최대 수를 결정합니다. 기본적으로 일정 관리자에서는 백업, 복원 및 보고서 작업을 포함하여 최대 200개의 동시 작업을 지원합니다. 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. **참고:** 각 활성 작업에는 어느 정도 크기의 공유 메모리가 필요합니다. 활성 작업의 수가 증가하면 NetVault Backup의 전체 성능에 영향이 생길 수 있습니다.
작업 관리 보기에서 보고서 작업 제외	**작업 상태** 페이지에서 보고서 작업을 표시하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다. 이러한 작업은 기본적으로 제외됩니다.

표 132. 일정 관리자 설정

설정	설명
정책 관리 보기에서 보고서 작업 제외	**정책 관리** 페이지에서 보고서 작업을 표시하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다. 이러한 작업은 기본적으로 제외됩니다.
정책 관리 보기에서 복원 작업 제외	**정책 관리** 페이지에서 복원 작업을 표시하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다. 이러한 작업은 기본적으로 제외됩니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

기본 작업 우선 순위 설정 구성

일정 관리자는 각 작업 유형(백업, 복원 및 보고)에 기본 우선 순위 수준을 할당합니다. 이러한 기본 설정은 모든 백업, 복원 및 보고 작업에 전역으로 적용됩니다. 우선 순위 설정은 두 개 이상의 작업을 동시에 실행하도록 예약할 때 리소스 할당의 우선 순위를 지정하는 데 사용됩니다. **설정 변경** 페이지에서 기본 작업 우선 순위 설정을 변경할 수 있습니다.

기본적으로 일정 관리자는 다음과 같은 우선 순위 수준을 할당합니다.

- 백업 작업: 30
- 복원 작업: 20
- 보고 작업: 50

모든 작업에 대하여 전체적으로 우선 순위 설정을 변경하려면 다음과 같은 절차를 사용합니다. 일정 집합에서 **작업 우선 순위** 옵션을 구성하여 개별 작업에 대한 우선 순위 설정을 재정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 일정 집합 생성, 표 36을(를) 참조하십시오.

기본 작업 우선 순위 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **일정 관리자**를 클릭합니다. **일정 관리자** 대화 상자에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

   - **기본 백업 작업 우선 순위**
   - **기본 복원 작업 우선 순위**
   - **기본 보고서 작업 우선 순위**

   1에서 100 사이의 값을 입력하거나 선택합니다. 1은 가장 높은 우선 순위를 나타내고 100은 가장 낮은 우선 순위를 나타냅니다. 우선 순위가 0인 작업은 백그라운드 작업으로 실행됩니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

웹 서비스 설정 구성

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 사이퍼를 비활성화하도록 웹 서비스를 구성
- 프로토콜을 비활성화하도록 웹 서비스를 구성

- 웹 서비스 감사 활성화
- 클라이언트 작업에 대한 시간 제한 기간 구성
- 저장 집합 제거 요청에 대한 시간 제한 기간 구성

사이퍼를 비활성화하도록 웹 서비스를 구성

하나 이상의 사이퍼를 허용하지 못하도록 웹 서비스 구성을 수정하여 수신되는 웹 서비스 연결 설정에 대한 사이퍼를 비활성화할 수 있습니다. **설정 변경** 페이지에서 이 설정을 구성할 수 있습니다.

사이퍼를 비활성화하도록 웹 서비스를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **웹 서비스**를 클릭합니다. **웹 서비스** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

   - **들어오는 웹 서비스 연결 해제 암호:** 받는 웹 서비스 연결에 대하여 사이퍼를 비활성화하려면 https://www.openssl.org/docs/man1.0.2/apps/ciphers.html 링크에 나와 있는 테이블의 두 번째 열에 있는 값을 입력합니다. 하지만 입력한 사이퍼가 받은 웹 서비스 연결의 사이퍼와 일치하지 않으면 어떤 사이퍼도 비활성화되지 않습니다. 여러 사이퍼를 비활성화하려면 쉼표로 분리하여 값을 입력합니다. 기본적으로 이 필드는 비어 있으며 모든 사이퍼가 허용됩니다.

- **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

프로토콜을 비활성화하도록 웹 서비스를 구성

하나 이상의 프로토콜을 허용하지 못하도록 웹 서비스 구성을 수정하여 받는 웹 서비스 연결 설정에 대한 프로토콜을 비활성화할 수 있습니다. **설정 변경** 페이지에서 이 설정을 구성할 수 있습니다.

프로토콜을 비활성화하도록 웹 서비스를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **웹 서비스**를 클릭합니다. **웹 서비스** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

   - **들어오는 웹 서비스 연결 해제 프로토콜:** 들어오는 웹 서비스 연결 해제 프로토콜을 입력합니다. 하지만 입력한 프로토콜이 받은 웹 서비스 연결의 프로토콜과 일치하지 않으면 어떤 프로토콜도 비활성화되지 않습니다. 여러 프로토콜을 비활성화하려면 쉼표로 분리하여 값을 입력합니다. 기본적으로 이 필드는 비어 있으며 모든 프로토콜이 허용됩니다.

- **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

웹 서비스 감사 활성화

웹 서비스 감사는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. **설정 변경** 페이지에서 웹 서비스 감사를 활성화할 수 있습니다.

웹 서비스 감사를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **웹 서비스**를 클릭합니다. **웹 서비스** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

- **웹 서비스 감사 활성화:** 웹 서비스 요청을 추적하려면 이 확인란을 선택합니다. 웹 서비스 감사가 활성화되면 NetVault Backup에서 웹 서비스 요청을 기록하기 위해 NetVault Backup 설치 디렉터리에 **"webservice-audit.txt"** 감사 로그 파일을 만듭니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

클라이언트 작업에 대한 시간 제한 기간 구성

선택 트리 노드를 탐색하거나 여는 것과 같은 클라이언트 작업 중에 발생하는 시간 제한 오류를 해결할 수 있도록 웹 서비스 구성 설정을 수정할 수 있습니다. 이러한 설정은 NetVault 서버 설정 페이지에서 구성할 수 있습니다.

클라이언트 작업에 대한 시간 제한 기간을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **서비스**에서 **웹 서비스**를 클릭합니다. **웹 서비스** 대화 상자에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

표 133. 클라이언트 작업에 대한 웹 서비스 시간 제한 설정

설정	설명
실제 클라이언트 짧은 시간 제한	클라이언트에 대한 플러그인 목록을 요청하는 것처럼 웹 서비스에서 짧은 기간의 작업을 기다리는 시간. 기본 시간 초과 기간은 30초입니다. 이 값을 10과 120초 사이에서 변경할 수 있습니다.
실제 클라이언트 중간 시간 제한	서버(예: 데이터베이스 서버)를 제거하는 것처럼 중간 기간의 작업을 웹 서비스에서 기다리는 시간. 기본 시간 초과 기간은 60초입니다. 이 값을 60과 120초 사이에서 변경할 수 있습니다.
실제 클라이언트 긴 시간 제한	선택 트리를 채우는 경우처럼 긴 기간의 작업을 웹 서비스에서 기다리는 시간. 기본 시간 초과 기간은 300초입니다. 이 값을 120과 600초 사이에서 변경할 수 있습니다.

참고: 이 설정에 변경 사항을 적용하려면 NetVault Backup 서비스를 다시 시작해야 합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

저장 집합 제거 요청에 대한 시간 제한 기간 구성

기본적으로 저장 집합 제거 요청에 대한 시간 제한 기간은 600초로 설정됩니다. 웹 서비스 작업자 프로세스(**nvwsworker**)에서 삭제 요청을 Media Manager로 보내면 600초를 기다립니다. Media Manager가 이 기간 내에 요청을 완료할 수 없으면 웹 서비스 작업자 프로세스에서 시간을 만료하고 오류를 보고합니다("Media Manager로부터 회신을 받지 못했습니다"). 이 오류를 받으면 **webservice.cfg** 파일에서 **SavesetRemoveTimeout** 설정을 변경합니다.

저장 집합 제거 요청에 대한 시간 제한 기간을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 텍스트 편집기에서 **webservice.cfg** 파일을 엽니다. 이 파일은 NetVault Backup 설치 디렉터리의 **config** 디렉터리에서 찾을 수 있습니다.

2 `[WebService]` 섹션에서 다음과 같이 **SavesetRemoveTimeout** 설정에 대한 값을 구성합니다.

```
[WebService]
SavesetRemoveTimeout=<Value>
```

이 설정의 기본값은 600초입니다.

3 파일을 저장합니다.

감사자 데몬 설정 구성

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 감사자 데몬 정보
- 실패한 요청만 기록하도록 감사자를 구성
- 감사 로그에 대한 삭제 정책 수정

감사자 데몬 정보

감사자 데몬(**nvavp**)에서는 NetVault Backup의 모든 사용자 활동을 추적하고 제어합니다. 이 프로세스는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 감사자 데몬에서는 각 사용자 요청을 확인하고 할당된 권한에 따라 요청을 허용하거나 거부합니다. 감사 로그 메시지는 NetVault 데이터베이스에 저장됩니다.

기본적으로 감사자 데몬에서는 요청의 허가 또는 거부 여부에 무관하게 모든 사용자 활동을 기록합니다. 31일이 지난 로그 메시지는 자동으로 삭제합니다. 실패한 사용자 요청만 기록하도록 감사자 데몬을 구성할 수 있습니다. 기본 설정을 수정하여 로그 메시지에 대한 최대 기간을 변경할 수도 있습니다.

설정 변경 페이지에서 감사자 데몬 설정을 수정할 수 있습니다.

실패한 요청만 기록하도록 감사자를 구성

기본적으로 감사자 데몬에서는 요청의 허가 또는 거부 여부에 무관하게 모든 사용자 요청을 기록합니다. 실패한 사용자 요청만 기록하도록 감사자 데몬을 구성할 수 있습니다.

실패한 요청만 기록하도록 감사자 데몬을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **시스템 및 보안**에서 **감사**를 클릭합니다. **감사** 대화 상자에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

- **감사 트레일에서 실패한 요청만 기록:** 실패한 사용자 요청만 기록하려면 이 확인란을 선택합니다.

참고: 이 설정에 변경 사항을 적용하려면 NetVault Backup 서비스를 다시 시작해야 합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

감사 로그에 대한 삭제 정책 수정

31일이 지난 감사 로그 메시지는 데이터베이스에서 자동으로 삭제됩니다. 로깅 데몬 구성 설정을 사용하여 로그 메시지의 최대 기간을 변경할 수 있습니다.

감사 로그에 대한 삭제 정책을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **시스템 및 보안**에서 **감사**를 클릭합니다. **감사** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

표 134. 감사 로그에 대한 자동 삭제 설정

설정	설명
기간별 항목 삭제	최대 기간보다 오래된 로그 항목을 삭제하려면 이 확인란을 선택된 상태로 둡니다. 최대 로그 기간은 **다음보다 오래된 항목 삭제** 상자에서 지정합니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 로그 메시지 자동 삭제는 비활성화됩니다. **참고:** 감사 로그는 디스크 공간을 상당히 많이 소비할 수 있습니다. 따라서 주기적으로 로그 파일을 삭제해야 합니다. 감사 로그는 수동으로 삭제할 수 없기 때문에 이 기능을 비활성화하지 않는 것이 좋습니다.
다음보다 오래된 항목 삭제	로그 메시지에 대한 최대 기간을 입력하거나 선택합니다. 로그 기간은 일 수로 지정됩니다. 기본값은 31일입니다.
삭제 사이의 시간 간격	감사 로그에 대한 두 삭제 이벤트 사이의 간격을 입력하거나 선택합니다. 시간 간격은 시간 단위로 지정됩니다. 기본 간격은 24시간입니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

방화벽 설정 구성

방화벽 외부에 있는 NetVault Backup 클라이언트와 통신을 하려면 방화벽 설정이 필요합니다. 이러한 설정을 사용하면 방화벽을 통한 데이터 전송 채널, 메시지 채널 및 브로드캐스트 채널을 설정하기 위한 TCP/IP 포트를 지정할 수 있습니다.

클라이언트를 추가할 때 방화벽 설정을 구성하거나 **설정 변경** 페이지에서 이러한 설정을 업데이트할 수 있습니다. 또한 NetVault Backup WebUI 또는 Txtconfig 유틸리티를 사용하여 신규 또는 기존 클라이언트에 대한 방화벽 설정을 구성할 수도 있습니다.

방화벽 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 다음 방법 중 하나를 사용하여 방화벽 설정에 액세스합니다.

- **NetVault Backup WebUI:**

  a 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

  b NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

  — 또는 —

  NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **방화벽**을 클릭합니다.

- **Txtconfig:**
  a 터미널 또는 명령 프롬프트 창에서 `txtconfig`를 입력하고 **Enter** 또는 **Return**을 누릅니다.
  b **컴퓨터** 페이지에서 **p** 키를 눌러 기본 메뉴를 보고 **방화벽** 페이지에 대한 옵션 번호를 누릅니다.

2 다음 설정을 구성합니다.
- **장치의 수신 포트**
- **장치의 연결 포트**
- **NetVault Backup 메시지 채널용 수신 포트**
- **NetVault Backup 메시지 채널용 연결 포트**
- **NDMP 제어 채널용 연결 포트**
- **NDMP 데이터 채널용 수신 포트**
- **컴퓨터간 설정용 연결 포트**

자세한 내용은 방화벽 설정을 참조하십시오.

3 설정을 저장하거나 **다음**을 클릭하여 구성 절차를 완료합니다.

일반 설정 구성

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 기본 디렉터리 재배치
- NetVault 데이터베이스 디렉터리 재배치
- TCP/IP 버퍼 크기 구성
- 언어 및 로캘 설정 변경
- 사전 설치 패키지 호환성 검사 비활성화
- 라이센스 만료 경고 기간 구성

기본 디렉터리 재배치

디스크 공간 부족 문제를 완화시키기 위해 데이터베이스, 추적, 로그, 보고서, 통계 및 임시 디렉터리를 다른 드라이브 또는 볼륨으로 재배치할 수 있습니다.

참고: 이 설정에 변경 사항을 적용하려면 NetVault Backup 서비스를 다시 시작해야 합니다.

기본 디렉터리를 재배치하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

— 또는 —

NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **시스템 및 보안**에서 **일반**을 클릭합니다. **일반** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

표 135. 기본 디렉터리 경로

설정	설명
데이터베이스 디렉터리	이 디렉터리에는 모듈 목록, 라이센스 키 및 NetVault 데이터베이스가 저장됩니다. 데이터베이스 디렉터리에 대한 기본 경로는 Windows에서는 <NetVault Backup Home>\db이고 Linux에서는 <NetVault Backup Home>/db입니다. 데이터베이스 디렉터리 재배치에 대한 지침은 NetVault 데이터베이스 디렉터리 재배치을(를) 참조하십시오.
추적 디렉터리	이 디렉터리에는 NetVault Backup 추적 로그가 저장됩니다. 추적 디렉터리에 대한 기본 경로는 Windows에서는 <NetVault Backup Home>\trace이고 Linux에서는 <NetVault Backup Home>/trace입니다. 디렉터리를 다시 배치하려면 전체 경로를 입력합니다. 대상 드라이브 또는 볼륨에 지정된 경로가 있어야 합니다. NetVault Backup 서버에서 경로를 찾지 못하면 디렉터리를 다시 배치하지 못합니다. **참고:** 추적 로그에는 대량의 데이터가 포함됩니다. 따라서 이 디렉터리는 네트워크 공유로 재배치해서는 안 됩니다.
로그 디렉터리	이 디렉터리에는 NetVault Backup 로그 파일이 저장됩니다. 로그 디렉터리에 대한 기본 경로는 Windows에서는 <NetVault Backup Home>\logs이고 Linux에서는 <NetVault Backup Home>/logs입니다. 디렉터리를 다시 배치하려면 전체 경로를 입력합니다. 대상 드라이브 또는 볼륨에 지정된 경로가 있어야 합니다. NetVault Backup 서버에서 경로를 찾지 못하면 디렉터리를 다시 배치하지 못합니다.
임시 디렉터리	이 디렉터리에는 다양한 NetVault Backup 작업 중에 만들어진 임시 파일이 저장됩니다. 임시 디렉터리에 대한 기본 경로는 Windows에서는 <NetVault Backup Home>\tmp이고 Linux에서는 <NetVault Backup Home>/tmp입니다. 디렉터리를 다시 배치하려면 전체 경로를 입력합니다. 대상 드라이브 또는 볼륨에 지정된 경로가 있어야 합니다. NetVault Backup 서버에서 경로를 찾지 못하면 디렉터리를 다시 배치하지 못합니다. **참고:** 임시 디렉터리에는 백업 저장 집합 인덱스가 보관됩니다. 이 디렉터리의 사용 가능한 디스크 공간은 인덱스 파일의 3배 이상이 되어야 백업 및 복원을 올바르게 수행할 수 있습니다. 예를 들어 백업 인덱스 파일의 크기가 3GiB라면 임시 디렉터리에는 9GiB 이상의 사용 가능한 디스크 공간이 있어야 합니다. 임시 디렉터리에 충분한 공간이 없으면 경고와 로그가 생성됩니다.

표 135. 기본 디렉터리 경로

설정	설명
보고서 디렉터리	이 디렉터리에는 보고서 템플릿이 저장됩니다. 보고서 디렉터리에 대한 기본 경로는 Windows에서는 <NetVault Backup Home>\reports이고 Linux에서는 <NetVault Backup Home>/reports입니다. 디렉터리를 다시 배치하려면 전체 경로를 입력합니다. 새 경로를 구성하기 전에 디렉터리 내용을 새 경로로 복사해야 합니다. 디렉터리 내용을 재배치하지 않고 새 경로를 구성하면 오류 메시지가 표시되고 ("'NVBUPhysicalClient' 공급자가 실패하였습니다") NetVault Backup 서비스가 다시 시작되지 않습니다.
통계 디렉터리	이 디렉터리에는 **nvstatsmngr** 프로세스에서 수집한 데이터가 저장됩니다. 통계 디렉터리에 대한 기본 경로는 Windows에서는 <NetVault Backup Home>\stats이고 Linux에서는 <NetVault Backup Home>/stats입니다. 디렉터리를 다시 배치하려면 전체 경로를 입력합니다. 대상 드라이브 또는 볼륨에 지정된 경로가 있어야 합니다. NetVault Backup 서버에서 경로를 찾지 못하면 디렉터리를 다시 배치하지 못합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

NetVault 데이터베이스 디렉터리 재배치

NetVault 데이터베이스 디렉터리를 재배치하려면 다음 섹션에서 설명하는 절차를 사용합니다.

- Linux 기반 컴퓨터에서 NetVault 데이터베이스 디렉터리 변경
- Windows 기반 컴퓨터에서 NetVault 데이터베이스 디렉터리 변경

Linux 기반 컴퓨터에서 NetVault 데이터베이스 디렉터리 변경

Linux 기반 NetVault Backup 서버에서 데이터베이스 디렉터리를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 NetVault Backup 서비스를 중지합니다. 다음 단계를 사용할 수 있습니다.

   a 터미널 창에서 `txtconfig`를 입력하고 **Enter** 또는 **Return** 키를 누릅니다.

   b **컴퓨터** 페이지에서 **p** 키를 눌러 기본 메뉴를 보고 **서비스** 페이지에 대한 옵션 번호를 누릅니다.

   c 서비스가 실행되고 있으면 옵션 번호를 눌러서 서비스를 중지합니다.

2 **netvault-pgsql** 서비스를 중지합니다. 다음과 같은 명령을 사용할 수 있습니다.

```
/etc/init.d/netvault-pgsql stop
```

3 수동으로 **db** 디렉터리를 새 위치로 옮깁니다.

4 Txtconfig 유틸리티에서 데이터베이스 디렉터리 경로를 변경합니다. 다음과 같은 단계를 사용할 수 있습니다.

   a **컴퓨터** 페이지에서 **p** 키를 눌러 기본 메뉴를 보고 **일반** 페이지에 대한 옵션 번호를 누릅니다.

   b **데이터베이스 디렉터리**에 대한 옵션 번호를 누르고 전체 경로를 입력합니다.

   대상 드라이브 또는 볼륨에 지정된 경로가 있어야 합니다. NetVault Backup 서버에서 경로를 찾지 못하면 디렉터리를 다시 배치하지 못합니다.

   c **s** 키를 눌러 설정을 저장한 다음에 **q** 키를 눌러 Txtconfig를 종료합니다.

5 **/etc/init.d/netvault-pgsql** 파일에서 데이터베이스 경로를 변경합니다.

6 다음과 같이 새 경로에 대한 소유자 및 그룹과 파일 권한을 변경합니다.

```
chmod 700 <new DB path >
chown netvault-pgsql:netvault-pgsql <new DB path>
```

7 **netvault-pgsql** 서비스를 시작합니다. `/etc/init.d/netvault-pgsql start`

8 NetVault Backup 서비스를 시작합니다.

Windows 기반 컴퓨터에서 NetVault 데이터베이스 디렉터리 변경

Windows 기반 NetVault Backup 서버에서 데이터베이스 디렉터리를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 Windows 서비스 관리 콘솔에서 **netvault-pgsql** 서비스 및 **NetVault 프로세스 관리자** 서비스를 중지합니다.

2 수동으로 **db** 디렉터리를 새 위치로 옮깁니다. **netvault-pgsql** 서비스가 실행되는 사용자에게 새 데이터베이스 디렉터리에 대한 소유권이 있는지 확인합니다.

3 NetVault Backup 설치 디렉터리에서 config 디렉터리를 두 번 클릭한 다음에 `configure.cfg` 파일을 두 번 클릭하여 텍스트 편집기에서 엽니다.

   [Directories:Database] 섹션에서 전체 경로를 지정하도록 Value를 변경합니다.

   Value=<full path>

4 레지스트리 편집기를 엽니다.

5 키 `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\netvault-pgsql`을 확장하고 **데이터베이스 디렉터리**에 대한 새 경로를 반영하도록 **ImagePath** 속성에 대한 값을 변경합니다.

6 Windows 서비스 관리 콘솔에서 **netvault-pgsql** 서비스에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 **속성**을 선택합니다. **일반** 탭에서 실행 파일 매개 변수에 대한 경로에 새 데이터베이스 경로가 표시되는지 확인합니다.

7 **netvault-pgsql** 및 **NetVault 프로세스 관리자** 서비스를 시작합니다.

TCP/IP 버퍼 크기 구성

대부분의 경우에 TCP/IP 소켓에 대한 기본 버퍼 크기는 적당하며 변경해서는 안 됩니다. 최적의 버퍼 크기 및 TCP/IP 조정에 대한 지침은 OS 설명서를 참조하십시오.

TCP/IP 소켓에 대한 버퍼 크기를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

   — 또는 —

   NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **시스템 및 보안**에서 **일반**을 클릭합니다. **일반** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

표 136. TCP/IP 송신 및 수신 버퍼 크기

설정	설명
최소 네트워크 송신 버퍼 크기	이 설정에서는 TCP/IP 소켓에 대한 최소 송신 버퍼 크기를 결정합니다. 기본값은 1KB입니다. 버퍼 크기를 조정하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 버퍼 크기는 KB 단위로 설정해야 합니다.
최대 네트워크 송신 버퍼 크기	이 설정에서는 TCP/IP 소켓에 대한 최대 송신 버퍼 크기를 결정합니다. 기본값은 16384KB입니다. 버퍼 크기를 조정하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 버퍼 크기는 KB 단위로 설정해야 합니다.
최소 네트워크 수신 버퍼 크기	이 설정에서는 TCP/IP 소켓에 대한 최소 수신 버퍼 크기를 결정합니다. 기본값은 1KB입니다. 버퍼 크기를 조정하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 버퍼 크기는 KB 단위로 설정해야 합니다.
최대 네트워크 수신 버퍼 크기	이 설정에서는 TCP/IP 소켓에 대한 최대 수신 버퍼 크기를 결정합니다. 이 옵션의 기본값은 16384KB입니다. 버퍼 크기를 조정하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 버퍼 크기는 KB 단위로 설정해야 합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

참고: Windows에서 TCP/IP 버퍼 크기를 늘리기 위해 레지스트리 설정을 수정해야 합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 Microsoft KB 문서 https://support.microsoft.com/en-us/kb/823764를 참조하십시오.

언어 및 로캘 설정 변경

NetVault Backup에 대한 언어 및 로캘을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

— 또는 —

NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **시스템 및 보안**에서 **일반**을 클릭합니다. **일반** 대화 상자에서 **언어 선택** 설정을 구성합니다.

NetVault Backup에 대하여 선호하는 언어를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 중국어(간체)
- 영어
- 프랑스어
- 독일어
- 일본어
- 한국어

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

5 NetVault Backup WebUI를 닫고 새 브라우저 탭 또는 창에서 엽니다.

NetVault Backup WebUI에 대한 언어 설정 변경

NetVault Backup WebUI에 대한 표시 및 입력 언어를 변경하려면 다음을 수행합니다.

- 헤더 창에서 **언어**를 클릭하고 사용 가능한 언어 목록에서 NetVault Backup WebUI에 대한 표시 및 입력 언어를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  - 중국어(zh)
  - 영어(en)
  - 프랑스어(fr)
  - 독일어(de)
  - 일본어(ja)
  - 한국어(ko)

사전 설치 패키지 호환성 검사 비활성화

플러그인을 설치하기 전에 NetVault Backup에서 설치 패키지가 클라이언트 OS 유형 및 비트 수와 호환되는지 확인합니다. 필요하면 사전 설치 호환성 검사를 비활성화할 수 있습니다.

패키지에 대한 사전 설치 호환성 검사를 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.
2. NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

   — 또는 —

   NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
3. **시스템 및 보안**에서 **일반**을 클릭합니다. **일반** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.
   - **패키지 설치 시스템 검사:** 이 확인란이 기본적으로 선택됩니다. 플러그인을 설치하기 전에 NetVault Backup에서는 설치 패키지가 클라이언트 OS 및 비트 유형과 호환되는지 확인합니다. 패키지가 호환되지 않으면 설치 프로그램에서 오류를 보고합니다.

     사전 설치 패키지 호환성 검사를 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다.

   참고: 패키지 검사를 비활성화하면 호환되지 않는 패키지가 설치될 위험을 감수해야 합니다.
4. **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

라이센스 만료 경고 기간 구성

기본적으로 NetVault Backup WebUI에서는 제품 만료 날짜가 되기 7일 전에 라이센스 만료 메시지를 표시합니다. 사용자가 NetVault Backup WebUI에 로그온하면 대화 상자가 표시됩니다.

라이센스 만료 경고 기간을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.
2. NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

   — 또는 —

NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **시스템 및 보안**에서 **일반**을 클릭합니다. **일반** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

- **라이센스 만료 경고 임계값:** NetVault Backup에서 라이센스 만료에 관하여 사용자에게 미리 통보하는 날 수를 지정합니다. 이 메시지는 WebUI에 로그온할 때마다 표시됩니다. 기본 기간은 7일입니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

보안 설정 구성

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 클라이언트에 대한 암호 보호 비활성화
- NetVault Backup 암호 변경

클라이언트에 대한 암호 보호 비활성화

NetVault Backup 클라이언트에 대한 암호 보호를 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **시스템 및 보안**에서 **보안**을 클릭합니다. **보안** 대화 상자에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

- **보안 비활성화:** NetVault Backup 암호를 사용하지 않고 클라이언트를 추가하거나 클라이언트에 액세스하려면 이 확인란을 선택합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

NetVault Backup 암호 변경

NetVault Backup 서버 또는 클라이언트 암호를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

— 또는 —

NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **시스템 및 보안**에서 **보안**을 클릭합니다. **보안** 대화 상자에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

표 137. NetVault Backup 암호 변경

설정	설명
마스터 암호	NetVault Backup 컴퓨터에 대한 암호를 지정합니다. 암호는 최대 100자입니다. 다음 문자는 포함할 수 없습니다. \ 및 공백. NetVault Backup 암호는 클라이언트를 추가하고 클라이언트에 액세스하는 데 사용됩니다. NetVault Backup 암호에 대한 자세한 내용은 *Quest NetVault Backup 설치 안내서*를 참조하십시오.
암호 확인	확인을 위해 NetVault Backup 암호를 다시 입력합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

NetVault 시간 동기화

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- NetVault 시간 정보
- 대체 NetVault 시간 서버 구성

NetVault 시간 정보

NetVault Backup에서는 NetVault Backup 도메인에 있는 서버와 모든 클라이언트 컴퓨터의 시간을 동기화하기 위해 NetVault 시간 서버라고 하는 시간 서버를 지정합니다. 일반적으로 NetVault Backup 서버는 NetVault 시간 서버 역할을 하고 이 컴퓨터의 시스템 시간이 NetVault 시간이 됩니다. 하지만 다른 NetVault Backup 컴퓨터를 NetVault 시간 서버로 지정할 수 있습니다. NetVault Backup에서는 클라이언트의 로컬 시간을 무시하고 작업 예약, 보고 및 추적과 같은 모든 시간에 특정한 작업에 NetVault 시간을 사용합니다.

대체 NetVault 시간 서버 구성

대체 NetVault Backup 컴퓨터를 NetVault 시간 서버로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

— 또는 —

NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **시스템 및 보안**에서 **시간 동기화**를 클릭합니다. **시간 동기화** 대화 상자에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

표 138. 시간 동기화 설정

설정	설명
이 컴퓨터가 NetVault 시간 서버입니다.	이 확인란은 NetVault Backup 서버에서 기본적으로 선택되어 있습니다. 대체 시간 서버를 구성하려면 NetVault Backup 서버에서 이 확인란의 선택을 취소합니다.
NetVault 시간을 시스템과 동기화	대체 시간 서버의 NetVault Backup 이름을 입력합니다.
시간 차이를 결정하기 위한 핑퐁의 수	폴링 중에 교환할 시간 패킷의 수를 입력하거나 선택합니다. 기본값은 5입니다.
시간 동기화 업데이트 사이의 시간	NetVault Backup 서버에서 시간 서버와의 동기화 지속 여부를 확인하는 빈도를 지정합니다. 기본 폴링 간격은 24시간입니다.
2개 서버 사이에 허용되는 시간 차이(밀리초)	허용되는 시간 차이를 입력하거나 선택합니다. 기본적으로 NetVault Backup에서는 NetVault Backup 서버와 NetVault 시간 서버 사이에 1000밀리초의 차이를 허용합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

전체 알림 방법에 대한 기본 설정 구성

이 항목은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 알림에 대한 이메일 서버 설정 구성
- 알림을 위한 SysOp 이메일 ID 구성
- 알림에 대한 기본 프린터 구성
- 알림에 대한 네트워크 관리자 호스트 설정 구성

알림에 대한 이메일 서버 설정 구성

알림을 이메일로 보내려면 보내는 이메일 서버(SMTP) 설정을 구성해야 합니다. **설정 변경** 페이지에서 SMTP 설정을 구성할 수 있습니다.

알림에 대한 이메일 서버 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **알림**을 클릭합니다. **알림** 대화 상자의 **메일 서버**에서 다음과 같은 옵션을 구성합니다.

표 139. 알림에 대한 메일 서버 설정

설정	설명
보내는 이메일 서버 (SMTP)	메일 서버의 컴퓨터 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.
포트 번호	기본 SMTP 리스너 포트는 포트 번호 25입니다. 메일 서버가 다른 포트를 수신 대기하도록 구성된 경우에는 포트 번호를 지정합니다.

표 139. 알림에 대한 메일 서버 설정

설정	설명
NetVault의 이메일 주소	알림을 위한 발신자 이메일 주소를 입력합니다.
NetVault의 실제 이름	이메일 알림을 위한 발신자의 이름을 입력합니다.
인증 수행	인증을 수행하려면 이 확인란을 선택합니다. 메일 서버에서 LOGIN 또는 PLAIN 프로토콜을 지원하는 경우에만 이 설정을 사용할 수 있습니다.
인증 계정	SMTP 인증에 사용할 수 있는 사용자 계정을 지정합니다. 이 옵션은 **인증 수행** 확인란이 선택된 경우에만 필요합니다. 지정된 사용자 계정이 없으면 **NetVault의 이메일 주소**의 사용자 이름을 인증에 사용합니다. 예를 들어 **NetVault의 이메일 주소** 상자에 "User-A@mycompany.com"을 지정하면 NetVault Backup에서는 "User-A"를 사용하여 SMTP 인증을 수행합니다.
인증 암호	SMTP 인증 계정에 대한 암호를 입력합니다.
확인 인증 암호	확인을 위해 암호를 다시 입력합니다.
nvsendmail 대신에 호스트 이름 사용	EHLO 및 HELO 명령과 함께 **nvsendmail** 대신에 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. NetVault Backup에서는 메일 서버 메시지에 호스트 이름을 사용하기 때문에 호스트 이름을 FQDN 형식으로 표시하기 위해 FQDN으로 시스템을 설정해야 합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

알림을 위한 SysOp 이메일 ID 구성

SysOp 이메일 알림 방법을 사용하려면 SysOp 이메일 주소를 구성해야 합니다. **설정 변경** 페이지에서 이메일 주소를 구성할 수 있습니다.

알림을 위한 SysOp 이메일 ID를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **알림**을 클릭합니다. **알림** 대화 상자의 **전체 알림**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

표 140. 알림용 SysOp 메일 ID

설정	설명
시스템 관리자의 이메일 주소	Sysop(관리자)의 이메일 주소를 입력합니다. 쉼표(,)를 사용하여 여러 이메일 주소를 구분합니다.
시스템 관리자의 실제 이름	Sysop 또는 관리자의 실제 이름을 입력합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

알림에 대한 기본 프린터 구성

Windows에서 **보고서 인쇄** 방법을 사용하기 위해 알림 방법을 설정하는 동안에 NVPRINTER 변수를 설정하거나 기본 프린터를 구성할 수 있습니다. **설정 변경** 페이지에서 기본 프린터를 구성할 수 있습니다.

알림에 대한 기본 프린터를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **알림**을 클릭합니다. **알림** 대화 상자의 **기본 프린터**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

   - **기본 프린터 이름: 보고서 인쇄** 알림 방법에 대한 기본 프린터를 구성하려면 프린터 이름을 입력합니다. Windows OS에서 프린터를 식별하기 위해 사용되는 정확한 문자열을 지정합니다.

     이 설정은 Windows 기반 NetVault Backup 서버에서만 필요합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

알림에 대한 네트워크 관리자 호스트 설정 구성

SNMP 트랩 방법을 사용하기 전에 네트워크 관리자 호스트 설정을 구성해야 합니다. **설정 변경** 페이지에서 이러한 설정을 구성할 수 있습니다.

알림에 대한 네트워크 관리자 호스트 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **알림**을 클릭합니다. **알림** 대화 상자의 **SNMP 트랩**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

표 141. SNMP 트랩 알림에 대한 기본 설정

설정	설명
트랩 대상 호스트	SNMP 트랩이 보내지는 네트워크 관리자 호스트의 네트워크 이름 또는 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 입력합니다.
포트 번호	SNMP 트랩에 대한 기본 리스너 포트는 포트 번호 162입니다. 호스트가 다른 포트를 수신 대기하도록 구성된 경우에는 포트 번호를 지정합니다.
커뮤니티 문자열	SNMP 커뮤니티 문자열은 네트워크 관리자 호스트와 에이전트 사이에서 전달되는 메시지를 인증하는 데 사용되는 암호입니다. 커뮤니티 문자열은 SNMP 관리자와 SNMP 에이전트 사이에서 전송되는 모든 패킷에 포함됩니다. 커뮤니티 문자열은 대부분의 네트워크 장치에 대한 기본 읽기 전용 커뮤니티 문자열인 "public"으로 설정되어 있습니다. 이 기본 문자열을 수정하고 SNMP 트랩에 대한 새 암호를 설정하는 것이 좋습니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

보고 유틸리티 구성

이 섹션에는 다음과 같은 섹션이 포함되어 있습니다.

- 보고 유틸리티 정보
- HTML 보고서 템플릿 사용자 지정
- 일반 텍스트 보고서 템플릿 사용자 지정

- CSV 보고서 템플릿 사용자 지정
- 보고서 생성에 대한 시간 제한 설정 구성
- 보고서에 대한 기본 메일 형식 유형 구성
- 통계 관리자에 대한 기본 설정 구성
- 보고서 데이터베이스에 대한 전역 삭제 정책 생성
- 테이블별 삭제 정책 생성

보고 유틸리티 정보

NetVault Backup 보고 유틸리티에서는 HTML, 텍스트 및 쉼표로 구분된 값(CSV) 형식으로 만들고 볼 수 있는 미리 만든 보고서를 선별하여 제공합니다. 보고서에 대한 자세한 내용은 NetVault Backup에서의 보고을(를) 참조하십시오.

NetVault Backup에서는 통계 관리자(**nvstatsmngr**) 및 보고서 데이터베이스 관리자(**nvrepdbmngr**) 프로세스를 사용하여 미리 만든 보고서에 대한 데이터를 수집하고 전송합니다.

- **통계 관리자:** 이 프로세스는 NetVault Backup 서버 및 클라이언트 컴퓨터에서 실행됩니다. 통계 관리자에서는 드라이브 통계, 이벤트 기록, 미디어 요청, 서버 용량 및 전송 정보를 수집합니다.
- **보고서 데이터베이스 관리자:** 이 프로세스는 NetVault Backup 서버에서만 실행됩니다. 보고서 데이터베이스 관리자에서는 수집된 데이터를 가져오고 데이터를 보고서 데이터베이스에 쓰기 위해 정기적인 간격으로 통계 관리자를 폴링합니다. 보고서 데이터베이스의 정보를 보고 유틸리티에 제공하고 보고서 데이터베이스에 대한 정기적인 삭제 작업을 수행합니다.

NetVault Backup WebUI에서 보고서 템플릿을 사용자 지정하고 통계 관리자 및 보고서 데이터베이스 관리자에 대한 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

HTML 보고서 템플릿 사용자 지정

NetVault Backup은 HTML 보고서 출력 서식을 지정하기 위해 기본 템플릿을 사용합니다. 다양한 서식 스타일을 적용하기 위해 이러한 템플릿을 사용자 지정할 수 있습니다. 서식 스타일은 모든 HTML 보고서 템플릿에 전역적으로 적용됩니다. HTML을 잘 알고 있는 사용자만 이러한 설정을 구성해야 합니다. 부적절한 구성으로 인해 NetVault Backup에서 잘못된 결과물이 출력될 수 있습니다.

HTML 보고서 출력 형식을 사용자 지정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.
2. **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.
3. **사용자 인터페이스**에서 **보고**를 클릭합니다. **보고** 대화 상자의 **HTML 텍스트 출력**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.
   - **일반 텍스트의 HTML 출력에 대한 사전 텍스트**
   - **일반 텍스트의 HTML 출력의 사후 텍스트**
   - **기본 HTML 열 헤더 사전 텍스트**
   - **기본 HTML 열 헤더 사후 텍스트**
   - **기본 HTML 헤더 필드 사전 텍스트**
   - **기본 HTML 헤더 필드 사후 텍스트**
   - **레코드가 없는 HTML 보고서에 대한 출력에 대한 기본 텍스트**

- **기본 HTML 총 행 사전 텍스트**
- **기본 HTML 총 행 사후 텍스트**
- **기본 HTML 총 필드 사전 텍스트**
- **기본 HTML 총 필드 사후 텍스트**
- **기본 HTML 평균 행 사전 텍스트**
- **기본 HTML 평균 행 사후 텍스트**
- **기본 HTML 평균 필드 사전 텍스트**
- **기본 HTML 평균 필드 사후 텍스트**
- **기본 HTML 형식 사전 텍스트**
- **기본 HTML 형식 사후 텍스트**
- **기본 HTML 형식 필드 사전 텍스트**
- **기본 HTML 형식 필드 사후 텍스트**

사전 텍스트 필드를 사용하여 서식 스타일에 대한 여는 HTML 태그(예: 글꼴 유형 또는 글꼴 크기) 또는 헤더에 대한 텍스트, 합계 또는 평균 값을 나타내는 행 또는 본문 셀을 지정할 수 있습니다.

사후 텍스트 필드를 사용하여 사용자 지정 서식 스타일에 대한 닫는 HTML 태그를 지정할 수 있습니다.

레코드가 없는 HTML 보고서를 위한 기본 출력 텍스트 필드를 사용하여 기본 텍스트인 "표시할 항목 없음"을 사용자 지정 텍스트로 변경할 수 있습니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

일반 텍스트 보고서 템플릿 사용자 지정

NetVault Backup에서는 내장 템플릿을 사용하여 일반 텍스트 보고서에 대한 형식을 지정합니다. 이러한 템플릿을 사용자 지정하여 줄 바꿈, 탭 또는 구분 기호를 추가할 수 있습니다. 서식 스타일은 모든 일반 텍스트 보고서 템플릿에 전역적으로 적용됩니다. 텍스트 출력에서 제어 문자 및 이스케이프 시퀀스의 사용에 익숙한 사용자만 이러한 설정을 구성해야 합니다. 부적절한 구성으로 인해 NetVault Backup에서 잘못된 결과물이 출력될 수 있습니다.

일반 텍스트 보고서 출력 형식을 사용자 지정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **보고**를 클릭합니다. **보고** 대화 상자의 **일반 텍스트 출력**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

- **기본 일반 텍스트 열 헤더 사전 텍스트**
- **기본 일반 텍스트 열 헤더 사후 텍스트**
- **레코드가 없는 일반 텍스트 보고서를 위한 기본 출력 텍스트**
- **기본 일반 텍스트 총 행 사전 텍스트**
- **기본 일반 텍스트 총 행 사후 텍스트**
- **기본 일반 텍스트 총 필드 사전 텍스트**
- **기본 일반 텍스트 총 필드 사후 텍스트**
- **기본 일반 텍스트 평균 행 사전 텍스트**
- **기본 일반 텍스트 평균 행 사후 텍스트**

- **기본 일반 텍스트 평균 필드 사전 텍스트**
- **기본 일반 텍스트 평균 필드 사후 텍스트**
- **기본 일반 텍스트 형식 사전 텍스트**
- **기본 일반 텍스트 형식 사후 텍스트**
- **기본 일반 텍스트 형식 필드 사전 텍스트**
- **기본 일반 텍스트 형식 필드 사후 텍스트**

사전 텍스트 필드를 사용하여 서식 스타일(예: 줄 바꿈 또는 구분 기호) 또는 헤더에 대한 텍스트, 합계 또는 평균 값을 나타내는 행 또는 본문 셀을 지정할 수 있습니다.

사후 텍스트 필드를 사용하여 서식 스타일(예: 줄 바꿈 또는 구분 기호)을 지정할 수 있습니다.

레코드가 없는 일반 텍스트 보고서를 위한 기본 출력 텍스트 필드를 사용하여 기본 텍스트인 "표시할 항목 없음"을 사용자 지정 텍스트로 변경할 수 있습니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

CSV 보고서 템플릿 사용자 지정

NetVault Backup에서는 내장 템플릿을 사용하여 CSV 보고서에 대한 출력의 형식을 지정합니다. 이러한 템플릿을 사용자 지정하여 사용자 지정 구분 기호를 정의하거나 줄 바꿈, 탭 또는 구분 기호를 추가할 수 있습니다. 서식 스타일은 모든 CSV 보고서 템플릿에 전역적으로 적용됩니다. CSV 출력에서 제어 문자 및 이스케이프 시퀀스의 사용에 익숙한 사용자만 이러한 설정을 구성해야 합니다. 부적절한 구성으로 인해 NetVault Backup에서 잘못된 결과물이 출력될 수 있습니다.

CSV 보고서에 대한 출력 형식을 사용자 지정하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **보고**를 클릭합니다. **보고** 대화 상자의 **CSV 출력**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

- **기본 CSV 열 헤더 사전 텍스트**
- **기본 CSV 열 헤더 사후 텍스트**
- **기본 CSV 헤더 필드 사전 텍스트**
- **기본 CSV 헤더 필드 사후 텍스트**
- **레코드가 없는 CSV 보고서를 위한 기본 출력 텍스트**
- **기본 CSV 형식 사전 텍스트**
- **기본 CSV 형식 사후 텍스트**
- **기본 CSV 형식 필드 사전 텍스트**
- **기본 CSV 형식 필드 사후 텍스트**

사전 텍스트 필드를 사용하여 서식 스타일(예: 줄 바꿈 또는 구분 기호) 또는 헤더에 대한 텍스트, 합계 또는 평균 값을 나타내는 행 또는 본문 셀을 지정할 수 있습니다.

사후 텍스트 필드를 사용하여 서식 스타일(예: 줄 바꿈 또는 구분 기호) 및 사용자 지정 구분 기호를 지정할 수 있습니다.

레코드가 없는 CSV 보고서를 위한 기본 출력 텍스트 필드를 사용하여 기본 텍스트인 "표시할 항목 없음"을 사용자 지정 텍스트로 변경할 수 있습니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

보고서 생성에 대한 시간 제한 설정 구성

보고서 생성에 대한 시간 제한 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **보고**를 클릭합니다. **보고** 대화 상자의 **기타**에서 다음 설정을 구성합니다.

- **보고서 생성 시간 제한:** 기본적으로 시간 제한 기간은 120초로 설정됩니다. 보고서 생성이 이 기간 내에 완료되지 않으면 작업이 실패합니다. 시간 제한 기간을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 유효한 시간 제한 범위는 60~600초입니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

보고서에 대한 기본 메일 형식 유형 구성

보고서에 대한 기본 메일 형식을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **보고**를 클릭합니다. **보고** 대화 상자의 **기타**에서 다음 설정을 구성합니다.

- **기본 메일 형식:** 기본적으로 보고서에 대한 메일 형식은 PDF로 설정되어 있습니다. 기본 형식을 변경하려면 HTML을 선택합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

통계 관리자에 대한 기본 설정 구성

통계 관리자에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버의 기본 설정을 구성하려면 **서버 설정**을 클릭합니다.

— 또는 —

NetVault Backup 클라이언트의 기본 설정을 구성하려면 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **보고**를 클릭합니다. **보고** 대화 상자의 **통계 수집**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

표 142. 통계 수집 설정

설정	설명
통계 수집 기간 시작	기본적으로 통계 관리자에서는 00:00:00에서 시작하여 23:59:59까지 24시간 동안 계속해서 통계를 수집합니다.
통계 수집 기간 종료	하루의 특정 시간으로 통계 수집을 제한하려면 이러한 상자에서 시작 및 종료 시간을 지정합니다. HH:MM:SS 형식으로 시간을 지정합니다. 세션의 최대 기간은 24시간입니다. 세션은 하루 내내 지속될 수도 있고 다음 날까지 계속될 수도 있습니다. 예를 들어 10:00:00을 시작 시간으로 설정하고 7:00:00을 종료 시간으로 설정하면 세션은 현재일의 10:00 A.M.에서 시작하여 다음 날 7:00 A.M.까지 지속될 것입니다.
빈도	통계 관리자에 대한 기본 폴링 기간은 10초입니다. 설정을 변경하려면 새 값을 입력하거나 선택합니다. 폴링 기간은 초 단위로 지정됩니다.
저장소 파일당 레코드	파일당 레코드의 최대 수를 입력하거나 선택합니다. 이 한계에 도달하면 통계 관리자에서 현재 파일을 닫고 새 파일을 엽니다. 이 설정의 기본값은 1000 레코드입니다.

4 **보고** 대화 상자의 **통계 프로비저닝**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

표 143. 통계 프로비저닝 설정

설정	설명
이 컴퓨터에서 통계 수집 활성화	통계 수집은 기본적으로 모든 NetVault Backup 컴퓨터에서 활성화되어 있습니다. 클라이언트에서 이 활동을 비활성화하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다. 통계 수집을 비활성화하면 드라이브 성능, 이벤트 기록, 미디어 요청, 그리고 그 밖에 통계 관리자에서 수집한 데이터와 관련된 보고서에서 올바르지 않은 정보가 표시될 수 있습니다.
부재 서버 임계값	통계 관리자에서 보고서 데이터베이스 관리자에 대하여 수집된 데이터를 보유하는 기간을 입력하거나 선택합니다. 임계값은 시간 단위로 지정됩니다. 기본값은 72시간입니다. 보고서 데이터베이스 관리자에서 이 시간 내에 데이터에 대한 폴링을 하지 않으면 경고가 기록되고 다음과 같은 이벤트가 발생합니다. • 보고서 데이터베이스로 전달되지 않은 모든 파일을 통계 관리자에서 삭제합니다. • 보고서 데이터베이스 관리자에서 통계 관리자에 접촉할 때까지 통계 관리자에서 어떤 파일도 저장하지 않습니다.
전송 블록 크기	통계 관리자에서 수집한 데이터의 전송에 대한 블록 크기를 입력하거나 선택합니다. 블록 크기는 KB 단위로 지정됩니다. 기본값은 10KB입니다.
최소 통계 관리자 캐시	통계 관리자에 대한 최소 캐시를 입력하거나 선택합니다. 레코드의 수로 지정합니다. 기본값은 30 레코드입니다.

5 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

보고서 데이터베이스에 대한 전역 삭제 정책 생성

기본적으로 보고서 데이터베이스 관리자는 31일이 넘은 모든 레코드를 삭제합니다. 이 동작을 보고서 데이터베이스에 대한 사용자 지정 기간 기반 또는 크기 기반 삭제 정책으로 재정의할 수 있습니다.

보고서 데이터베이스에 대한 전역 삭제 정책을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **보고**를 클릭합니다. **보고** 대화 상자의 **테이블**에서 다음 설정을 구성합니다.

표 144. 보고서 데이터베이스에 대한 전역 삭제 설정

설정	설명
기본적으로 전체 삭제 그룹의 일부가 되는 테이블	기본적으로 전체 삭제 정책은 보고서 데이터베이스의 모든 테이블에 적용됩니다. 개별 테이블에 대한 이 동작을 테이블별 삭제 정책으로 재정의할 수 있습니다. 데이터베이스 수준에서 전체 정책을 비활성화할 때 테이블별 정책만 적용됩니다. 전역 삭제 정책을 모든 보고서 테이블에 적용하려면 이 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
삭제 검사 빈도	기본적으로 보고서 데이터베이스 관리자에서는 24시간마다 삭제 검사를 수행하고 삭제 조건에 일치하는 모든 레코드를 삭제합니다. 삭제 검사의 빈도를 변경하려면 두 삭제 이벤트 사이의 시간 간격을 입력하거나 선택합니다. 삭제 빈도는 시간으로 지정됩니다.
전역 삭제 방법	다음 옵션 중 하나를 선택합니다. • **날짜별:** 지정된 시간 제한보다 오래된 레코드를 삭제하려면 이 옵션을 선택합니다. • **사용된 공간별:** 공간 사용량이 지정된 크기 제한을 초과해 레코드를 삭제하려면 이 옵션을 선택합니다.
전역 삭제 공간 제한	보고서 테이블은 최대 파일 크기를 입력하거나 선택합니다. 파일 크기는 MB 단위로 지정됩니다. 기본값은 50MB입니다.
전역 삭제 시간 제한	보고서 데이터베이스에 저장된 레코드의 최대 기간 값을 입력하거나 선택합니다. 레코드 기간은 일 수로 지정됩니다. 기본값은 31일입니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

테이블별 삭제 정책 생성

기본적으로 보고서 데이터베이스 관리자는 31일이 넘은 모든 레코드를 삭제합니다. 이 동작을 개별 보고서 테이블에 대한 사용자 지정 기간 기반 또는 크기 기반 삭제 정책으로 재정의할 수 있습니다.

NetVault Backup에서는 driveevents, events, mediacapacities, mediarequests, mediatransfers, driveperformance 및 jobfiletallies와 같은 보고서 테이블에 대한 테이블별 삭제 정책을 지원합니다.

개별 보고서 테이블에 대한 삭제 정책을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **보고**를 클릭합니다. **보고** 대화 상자의 **테이블**에서 다음 설정을 구성합니다.

표 145. 테이블별 삭제 정책

설정	설명
기본적으로 전체 삭제 그룹의 일부가 되는 테이블	기본적으로 전체 삭제 정책은 보고서 데이터베이스의 모든 테이블에 적용됩니다. 데이터베이스 수준에서 전체 정책을 비활성화할 때 테이블별 정책만 적용됩니다. 데이터베이스 수준에서 전역 삭제 정책을 비활성화하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
테이블 <table name> 삭제 방법	다음 옵션 중 하나를 선택합니다. • **사용된 공간별:** 공간 사용량이 지정된 크기 제한을 초과해 레코드를 삭제하려면 이 옵션을 선택합니다. • **날짜별**: 지정된 시간 제한보다 오래된 레코드를 삭제하려면 이 옵션을 선택합니다. • **전역 정책 사용**: 전역 삭제 정책을 테이블에 적용하려면 이 옵션을 선택합니다.
테이블 <table name> 삭제 공간 제한	보고서 테이블은 최대 파일 크기를 입력하거나 선택합니다. 파일 크기는 MB 단위로 지정됩니다. 기본값은 10MB입니다.
테이블 <table name> 삭제 시간 제한	보고서 데이터베이스에 저장된 레코드의 최대 기간 값을 입력하거나 선택합니다. 레코드 기간은 일 수로 지정됩니다. 기본값은 31일입니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

NetVault Backup WebUI 기본 설정 구성

NetVault Backup WebUI에서 기본 테이블 페이지 크기에 대한 기본 설정(자동의 전역 기본값), 탐색 창에 대한 기본 설정(자동 숨기기의 전역 기본값), 페이지나 테이블 작업에 대한 기본 설정(버튼의 전역 기본값), 시간 형식의 기본 설정(24시간 전역) 및 UI 테마의 기본 설정(밝기의 전역 기본값)을 구성할 수 있습니다.

NetVault Backup WebUI에서 탐색 창에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **WebUI 기본값**을 클릭합니다. **WebUI 기본값** 대화 상자의 **탐색 모음**에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

   ▪ **자동 숨기기:** 기본적으로 탐색 창은 자동 숨기기로 설정되어 있습니다. NetVault Backup WebUI에서 탐색 창의 자동 숨기기 설정을 제거하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

NetVault Backup WebUI에서 페이지 또는 테이블 작업에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **WebUI 기본값**을 클릭합니다. **WebUI 기본값** 대화 상자의 **페이지/테이블 작업**에서 다음 설정을 구성합니다.

- **다음으로 작업 표시:** 기본적으로 작업 옵션은 NetVault Backup WebUI 페이지의 하단에 단추로 표시됩니다. 작업 옵션을 페이지 수준 및 테이블 수준 상황에 맞는 메뉴로 보려면 **상황에 맞는 메뉴**를 선택합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

NetVault BackupWebUI에서 UI 테마에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **WebUI 기본값**을 클릭합니다. **WebUI 기본값** 대화 상자의 **UI 테마**에서 다음 설정을 구성합니다.

- **기본 테마:** 기본적으로 NetVault Backup WebUI에 대한 색상 테마는 밝게로 설정되어 있습니다. 기본 색상 테마를 변경하려면 **어둡게**를 선택합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

NetVault Backup WebUI에서 기본 시간에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **WebUI 기본값**을 클릭합니다. **WebUI 기본값** 대화 상자의 **기본 시간**에서 다음 설정을 구성합니다.

- **시간 형식:** 기본적으로 NetVault Backup WebUI에서는 24시간 형식이 설정됩니다. 기본 시간을 변경하려면 **12시(AM/PM)**를 선택합니다.

4 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

NetVault Backup WebUI에서 테이블 페이지 크기에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다.

3 **사용자 인터페이스**에서 **WebUI 기본값**을 클릭합니다. **WebUI 기본값** 대화 상자의 **기본 테이블 페이지 크기**에서 다음 설정을 구성합니다.

- **테이블 페이지 크기:** 기본적으로 테이블 페이지 크기는 **자동**으로 설정됩니다. 응용 프로그램 설정 페이지 크기는 다음 옵션으로 변경하거나 페이지 크기 숫자를 수동으로 입력할 수 있습니다.
  - **25:** 페이지 크기를 설정하여 테이블에 25개의 레코드를 표시합니다.
  - **50:** 페이지 크기를 설정하여 테이블에 50개의 레코드를 표시합니다.
  - **100:** 페이지 크기를 설정하여 테이블에 100개의 레코드를 표시합니다.
  - **500:** 페이지 크기를 설정하여 테이블에 500개의 레코드를 표시합니다.
  - **1000:** 페이지 크기를 설정하여 테이블에 1000개의 레코드를 표시합니다.
- **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

특정 VSS 공급자를 사용하도록 NetVault Backup을 구성

VSS 기반 백업을 수행할 때 NetVault Backup에서는 VSS에서 결정한 대로 기본 VSS 공급자를 사용합니다. **vss.cfg** 파일에서 공급자 ID를 구성하여 특정 VSS 공급자를 사용할 수 있습니다.

특정 VSS 공급자를 사용하도록 NetVault Backup을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 VSS 기반 백업을 실행하려는 NetVault Backup 클라이언트에서 **vss.cfg** 파일을 엽니다. 이 파일은 NetVault Backup 설치 디렉터리 아래의 **config** 하위 디렉터리에 있습니다.

vss.cfg 파일이 서버 또는 클라이언트 컴퓨터에 없으면 이 파일을 **config** 디렉터리에 수동으로 생성합니다.

2 다음 섹션을 추가합니다.

```
[공급자]
name = <VSS provider name>
type = <Provider type>
ID = {<Provider ID/GUID}
Version = <Provider version>
```

예:

```
[공급자]
name = Microsoft Software Shadow Copy provider 1.0
type = System
ID = {b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}
Version = 1.0.0.7
```

3 파일을 저장하고 닫습니다.

중요:

- 사용자가 공급자 ID(GUID)를 지정하는 경우에 NetVault Backup에서는 공급자가 등록되었는지, 설치되었는지 또는 볼륨에 대한 스냅숏을 수행할 수 있는지를 결정하기 위한 어떠한 검사도 수행하지 않습니다.
- NetVault Backup에서 공급자 ID에 대한 읽기 또는 구문 분석 작업을 올바르게 수행할 수 없는 경우에 VSS 백업은 대개 VSS에서 결정하는 기본 공급자를 사용하여 계속됩니다.

Txtconfig를 이용한 기본 설정 구성

Txtconfig 유틸리티는 텍스트 기반 인터페이스를 제공하여 서버 및 클라이언트 컴퓨터에 대한 다양한 설정을 사용자 정의할 수 있도록 합니다. 이 유틸리티는 지원되는 모든 운영 체제에서 사용할 수 있습니다. Txtconfig 유틸리티는 NetVault Backup 설치 디렉터리의 **bin** 디렉터리에 있습니다.

참고: 이 유틸리티를 사용하려면 Windows에서는 관리자 권한으로 로그인을 하고 Linux 및 UNIX에서는 루트 사용자 권한으로 로그인해야 합니다.

NetVault Backup의 프랑스어 또는 독일어 버전을 실행하는 Windows 기반 컴퓨터에서 Txtconfig를 시작하기 전에 명령 프롬프트 창에서 글꼴 유형 및 코드 페이지를 설정해야 합니다.

- **글꼴 유형을 Lucida Console로 설정:** 명령 프롬프트 창을 엽니다. 왼쪽 위 모서리에 있는 컨트롤 메뉴 아이콘을 클릭하거나 제목 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 **속성**을 선택합니다. **속성** 대화 상자에서 **글꼴** 탭을 클릭하고 **글꼴** 목록에서 Lucida Console을 선택합니다.
- **코드 페이지를 1252로 설정:** Txtconfig를 실행하려는 명령 프롬프트 창에서 다음과 같은 명령을 입력합니다.

  ```
  chcp 1252
  ```

이러한 설정은 명령 프롬프트 창에서 텍스트를 올바르게 표시하는 데 필요합니다.

Txtconfig를 사용하여 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. Windows에서는 관리자 권한으로 로그인하고 Linux 및 UNIX에서는 루트 사용자 권한으로 로그인합니다.
2. 터미널 또는 명령 프롬프트 창에서 다음을 입력합니다.

   ```
   txtconfig
   ```

   Enter 또는 **Return** 키를 누릅니다.
3. Txtconfig 유틸리티를 시작하면 **컴퓨터** 페이지가 표시됩니다. 이 페이지에서 컴퓨터 이름, 컴퓨터 ID, 네트워크 이름, IP 주소, NetVault Backup 버전, OS 버전 및 OS 플랫폼과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
4. 기본 메뉴를 보려면 **p** 키를 누릅니다. 기본 메뉴 페이지에서 다음과 같은 메뉴 항목을 사용할 수 있습니다.

   - 컴퓨터
   - 라이센스
   - 서비스
   - 플러그인
   - 감사
   - 플러그인 옵션
   - 일반
   - RAS 장치 옵션
   - 암호화
   - 방화벽
   - GUI
   - 작업 관리자
   - 언어
   - 로깅 데몬
   - 알림
   - Media Manager
   - 장치 스캔
   - 네트워크 관리자
   - 프로세스 관리자
   - 보고
   - 일정 관리자
   - 스크립트
   - 보안
   - 시간 동기화
   - 진단 추적
   - 확인
   - 웹 서비스
5. 구성 페이지를 열려면 해당 페이지에 대한 옵션 번호를 누릅니다.
6. 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.
   - 값을 ON 또는 OFF로 변경하려면 해당 설정에 대한 옵션 번호를 누릅니다.
   - 목록에서 값을 선택하려면 목록 항목에 대한 옵션 번호를 누른 다음에 Enter 또는 Return 키를 누릅니다.
   - 숫자, 문자열 또는 날짜 값을 제공하려면 값을 입력한 다음에 Enter 또는 Return 키를 누릅니다.
7. 변경 사항을 저장하려면 s 키를 누릅니다.
8. Txtconfig를 종료하려면 q 키를 누릅니다.

19

진단 추적

- 진단 추적 정보
- 추적 필터 관리
- 추적 활성화
- 추적 파일 다운로드
- 추적 디렉터리 위치 변경
- NetVault WebUI 및 Txtconfig를 이용한 추적 활성화
- 추적 비활성화
- 추적 세션 디렉터리 삭제

진단 추적 정보

진단 추적은 오류 조건에 관한 자세한 정보를 캡처하는 데 사용됩니다. Quest 기술 지원 담당자는 이 정보를 디버깅 및 문제 해결 목적으로 사용합니다.

추적은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 진단 정보를 캡처하려면 관련된 NetVault Backup 컴퓨터에서 추적을 활성화해야 합니다. 추적을 즉시 시작하거나 서비스가 다시 시작될 때 시작하도록 NetVault Backup을 구성할 수 있습니다. 또한 지정된 시간에 추적을 자동으로 시작 및 중지하도록 기간을 지정할 수도 있습니다.

중요: 진단 추적 설정은 Quest 기술 지원부의 지시에 따라서만 구성해야 합니다.

진단 정보는 추적 파일에 기록됩니다. 모든 프로세스 또는 프로세스의 하위 집합에 대하여 추적 파일을 생성할 수 있습니다. 이러한 파일은 선택한 프로세스가 실행되고 있는 컴퓨터에서 생성됩니다. NetVault Backup에서는 추적 컨테이너 디렉터리를 사용하여 다양한 세션 중에 생성된 모든 추적 파일을 저장합니다. 기본적으로 추적 컨테이너 디렉터리가 NetVault Backup 설치 디렉터리에 생성됩니다. 기본 설정을 수정하여 컨테이너 디렉터리의 새 위치를 지정할 수 있습니다. 추적이 활성화되면 컨테이너 디렉터리에 세션 디렉터리가 생성되고 이 디렉터리에 세션이 위치하는 동안 모든 추적 파일이 생성됩니다. WebUI를 사용하여 여러 컴퓨터에서 WebUI가 실행 중인 로컬 컴퓨터로 추적 파일을 다운로드할 수 있습니다.

추적 필터 관리

NetVault Backup 11.2 이상에서는 NetVault Backup WebUI에서 NetVault Backup 프로세스(코어 및 플러그인)에 대한 추적 필터를 관리할 수 있습니다. **추적 필터 관리** 옵션을 사용하여 이러한 프로세스에 대한 추적 설정을 변경/할당할 수 있습니다.

추적 필터를 관리하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버에서 추적 필터를 관리하려면 다음을 수행합니다.

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

3 NetVault Backup 클라이언트에서 추적 필터를 관리하려면 다음을 수행합니다.

- **구성** 페이지에서 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

  — 또는 —

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다. 진단 추적 설정 페이지에서 **클라이언트 추적 설정**을 클릭하고 클라이언트를 선택합니다. 이 페이지에서 여러 클라이언트를 선택할 수 있습니다.

4 NetVault Backup (코어 및 플러그인) 프로세스 목록에서 편집하려는 프로세스를 선택합니다. **편집**을 클릭합니다.

5 **추적 필터 매핑 편집** 대화 상자에서 다음과 같은 설정을 구성합니다.

표 146. 추적 필터 매핑 편집

설정	설명
선택한 프로세스	선택한 NetVault Backup 프로세스(코어 및 플러그인)가 표시됩니다.
필터	아래쪽 화살표를 클릭하고 다음 필터 옵션 중에 하나를 선택합니다. • **KillAll:** 이 필터가 프로세스에 할당되면 프로세스에서는 어떤 추적도 생성하지 않습니다. • **MessageOnly:** 이 필터가 프로세스에 할당되면 해당 프로세스는 MESSAGE 모듈에서만 추적 메시지를 생성합니다. 다른 모든 추적 메시지는 걸러집니다. 선택한 프로세스에 다음과 같은 추적 필터 매핑 옵션을 지정합니다. • **필터 활성화:** 선택한 프로세스에 선택한 필터 옵션을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. • **디스크 추적 수행:** (디스크 추적이 비활성화된 경우에도) 선택한 프로세스에서 디스크를 추적할 수 있게 하려면 이 옵션을 선택합니다. • **순환:** 순환 추적을 활성화하려면 이 옵션을 선택하고 다음 필드에 값을 입력하거나 선택합니다. ▪ **추적 파일당 줄**: 순환이 활성화될 때 추적 파일당 줄의 수. 추적 파일의 줄이 이 임계값을 초과하면 추적은 다음 추적 파일에 기록됩니다. ▪ **보관할 추적 파일의 수**: 순환이 활성화될 때 보관할 추적 파일의 수. 추적 파일의 수가 이 임계값을 초과하면 가장 오래된 추적 파일에 덮어쓰기를 합니다.

6 **업데이트**를 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

추적 활성화

진단 추적은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 문제를 조사할 때 Quest 기술 지원부에서 오류 조건에 관한 진단 정보를 캡처하기 위하여 관련된 NetVault Backup 컴퓨터에서 추적을 활성화할 것을 사용자에게 요청할 수 있습니다. 이 정보는 오류 조건의 근원을 결정하는 데 도움이 됩니다.

중요: 추적은 응용 프로그램의 성능에 영향을 주고 서버 및 클라이언트 컴퓨터에 대량의 데이터를 생성할 수 있습니다. Quest 기술 지원부에서 요청한 경우에만 추적을 활성화하고 문제가 해결된 다음에는 이 옵션을 비활성화해야 합니다.

진단 추적을 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버에서 진단 추적을 활성화하려면 다음을 수행합니다.

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

3 NetVault Backup 클라이언트에서 진단 추적을 활성화하려면 다음을 수행합니다.

- **구성** 페이지에서 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

  — 또는 —

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다. 진단 추적 설정 페이지에서 **클라이언트 추적 설정**을 클릭하고 클라이언트를 선택합니다. 이 페이지에서 여러 클라이언트를 선택할 수 있습니다.

4 진단 추적 설정 페이지에서 **추적 사용**을 클릭합니다. **추적 활성화 옵션** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

그림 35. 추적 활성화 옵션 대화 상자

중요: 여러 클라이언트를 선택하면 **추적 활성화 옵션** 대화 상자에 프로세스 이름 목록이 표시되지 않습니다. **모든 현재 및 미래 프로세스** 옵션을 사용하거나 관련된 상자에 프로세스 ID 목록을 제공할 수 있습니다.

표 147. 추적 활성화 옵션

설정	설명
추적 사용	다음 옵션 중 하나를 선택합니다. • **즉시:** 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 추적을 즉시 시작하려면 이 옵션을 사용합니다. • **서비스 시작 시:** 서비스가 시작할 때 추적을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. **참고:** 또한 진단 추적 설정 페이지에서 **추적 구성**을 클릭하고 **추적 구성 옵션** 대화 상자에서 **서비스 시작 시 추적 활성화** 확인란을 선택하여 서비스 시작 시에 추적을 활성화할 수도 있습니다. 이 옵션을 선택하면 모든 프로세스에서 추적이 활성화됩니다 . • **특정 시간에:** 지정된 시간에 자동으로 추적을 시작하고 중지하려면 이 옵션을 선택하고 기간을 지정합니다. **- 시작 시간 :** 이 확인란을 선택하고 컴퓨터에서 추적을 시작할 날짜 및 시간을 입력하거나 선택합니다 . **- 중지 시간 :** 이 확인란을 선택하고 컴퓨터에서 추적을 중지할 날짜 및 시간을 입력하거나 선택합니다 .
추적 만들기:	추적 파일이 필요한 프로세스를 지정합니다. • **모든 현재 및 미래 프로세스:** 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 모든 현재 및 신규 프로세스에 추적 파일을 생성하려면 이 옵션을 사용합니다. • **특정 프로세스:** 특정 프로세스에 추적 파일을 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. 프로세스 이름 목록에서 프로세스를 선택하고 추가 단추 (+) 를 클릭합니다 . 연속된 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다 . 연속되지 않은 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 단추를 클릭합니다 . 이전에 포함된 프로세스를 제거하려면 목록에서 프로세스 이름을 선택하고 제거 단추 (−) 를 클릭합니다 . 또는 관련된 상자에서 프로세스 ID 목록을 편집하여 프로세스 ID 번호를 추가하거나 제거합니다 .

> **중요:** **서비스 시작 시** 또는 **서비스 시작 시 추적 활성화** 옵션을 선택하지 않으면 추적 설정은 NetVault Backup 서비스가 다시 시작될 때 계속되지 않습니다. 이러한 경우에는 모든 프로세스에서 추적이 활성화됩니다.

테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

5 **적용**을 클릭하여 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

추적 파일 다운로드

추적 파일은 선택한 프로세스가 실행되고 있는 컴퓨터에서 생성됩니다. WebUI를 사용하여 여러 컴퓨터에서 WebUI가 실행 중인 로컬 컴퓨터로 추적 파일을 다운로드할 수 있습니다.

추적 파일을 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버에서 추적 파일을 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

3 NetVault Backup 클라이언트에서 추적 파일을 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

- 구성 페이지에서 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

  — 또는 —

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다. 진단 추적 설정 페이지에서 **클라이언트 추적 설정**을 클릭합니다. 클라이언트를 선택하고 **사용 가능한 추적 탐색**을 클릭합니다.

4 추적 세션 목록에서 다운로드하려는 세션을 선택합니다.

5 **다운로드**를 클릭하고 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

파일 다운로드 대화 상자에서 저장 옵션을 선택하고 필요한 경우 위치를 지정합니다. 브라우저에서 파일 다운로드를 시작할 때까지는 페이지에서 벗어나지 마십시오.

참고: 추적 파일을 Quest 기술 지원부로 보낼 때는 모든 관련된 NetVault Backup 컴퓨터에서 나온 파일을 포함시켜야 합니다.

추적 디렉터리 위치 변경

기본적으로 추적 컨테이너 디렉터리가 NetVault Backup 설치 디렉터리에 생성됩니다. 기본 설정을 수정하여 컨테이너 디렉터리의 새 위치를 지정할 수 있습니다. 추적이 활성화되면 컨테이너 디렉터리에 세션 디렉터리가 생성되고 이 디렉터리에 세션이 위치하는 동안 모든 추적 파일이 생성됩니다.

참고: 추적이 활성화되어 있으면 추적 컨테이너 디렉터리를 변경할 수 없습니다.

추적 컨테이너 디렉터리를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버에서 추적 디렉터리를 변경하려면 다음을 수행합니다.

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

3 NetVault Backup 클라이언트에서 추적 디렉터리를 변경하려면 다음을 수행합니다.

- 구성 페이지에서 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

  — 또는 —

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다. 진단 추적 설정 페이지에서 **클라이언트 추적 설정**을 클릭하고 클라이언트를 선택합니다.

4 진단 추적 설정 페이지에서 **추적 구성**을 클릭합니다. **추적 구성 옵션** 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

- **추적 컨테이너 디렉터리**: 추적 컨테이너 디렉터리에 대한 새 위치를 지정합니다. 전체 파일 경로를 제공해야 합니다.

5 **적용**을 클릭하여 새 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

NetVault WebUI 및 Txtconfig를 이용한 추적 활성화

NetVault Backup WebUI 또는 Txtconfig 유틸리티를 사용하여 서비스 시작 시에 추적을 활성화할 수 있습니다. 서비스 시작 시에 모든 프로세스에서 추적이 활성화됩니다. NetVault Backup WebUI 또는 Txtconfig 유틸리티에서는 즉시 추적을 시작하거나, 지정된 시간에 추적을 시작 및 중지하거나, 특정 프로세스에 대하여 추적을 활성화할 수 있는 옵션을 제공하지 않습니다.

NetVault WebUI를 사용하여 진단 추적을 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버에서 진단 추적을 비활성화하는 방법은 다음과 같습니다.

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

3 NetVault Backup 클라이언트에서 진단 추적을 비활성화하는 방법은 다음과 같습니다.

- 구성 페이지에서 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

  — 또는 —

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다. 진단 추적 설정 페이지에서 **클라이언트 추적 설정**을 클릭하고 클라이언트를 선택합니다. 이 페이지에서 여러 클라이언트를 선택할 수 있습니다.

4 진단 추적 설정 페이지에서 **추적 사용**을 클릭합니다.

Txtconfig를 사용하여 진단 추적을 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1 터미널 또는 명령 프롬프트 창에서 `txtconfig`를 입력하고 **Enter** 또는 **Return**을 누릅니다.

2 **컴퓨터** 페이지에서 **p** 키를 눌러 기본 메뉴를 보고 **진단 추적** 페이지에 대한 옵션 번호를 누릅니다.

3 **서비스 시작 시 추적 활성화** 설정에 대한 옵션 번호를 눌러서 값을 ON으로 변경합니다.

4 설정을 저장하고 Txtconfig를 종료하려면 **s** 키를 누른 다음에 **q** 키를 누릅니다.

> **참고:** 추적은 다음에 서비스가 시작될 때까지 활성화되지 않습니다. NetVault Backup 서비스 다시 시작에 대한 자세한 내용은 NetVault Backup 서비스 시작 또는 중지을(를) 참조하십시오.

추적 비활성화

추적은 성능에 영향을 주고 서버 및 클라이언트 컴퓨터에 대량의 데이터를 생성할 수 있습니다. 문제가 해결된 후에 모든 관련된 NetVault Backup 컴퓨터에서 추적이 비활성화되었는지 확인하십시오.

진단 추적을 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버에서 진단 추적을 비활성화하는 방법은 다음과 같습니다.

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

3 NetVault Backup 클라이언트에서 진단 추적을 비활성화하는 방법은 다음과 같습니다.

- 구성 페이지에서 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

  — 또는 —

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다. 진단 추적 설정 페이지에서 **클라이언트 추적 설정**을 클릭하고 클라이언트를 선택합니다. 이 페이지에서 여러 클라이언트를 선택할 수 있습니다.

4 진단 추적 설정 페이지에서 **추적 비활성화**를 클릭합니다.

추적 세션 디렉터리 삭제

추적 파일이 더 이상 필요하지 않으면 세션 디렉터리를 삭제하여 선택한 세션 중에 생성된 모든 추적 파일을 제거할 수 있습니다.

추적 세션 디렉터리를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **설정 변경**을 클릭합니다.

2 NetVault Backup 서버에서 추적 세션 디렉터리를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

3 NetVault Backup 클라이언트에서 추적 세션 디렉터리를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

- 구성 페이지에서 **클라이언트 설정**을 클릭합니다. **NetVault Backup 클라이언트** 테이블에서 클라이언트를 선택하고 **다음**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다.

  — 또는 —

- **구성** 페이지에서 **서버 설정**을 클릭합니다. **시스템 및 보안**에서 **진단 추적**을 클릭합니다. 진단 추적 설정 페이지에서 **클라이언트 추적 설정**을 클릭합니다. 클라이언트를 선택하고 **사용 가능한 추적 탐색**을 클릭합니다.

4 추적 세션 목록에서 삭제하려는 세션을 선택합니다. 여러 추적 세션 디렉터리를 선택할 수 있습니다.

5 **삭제**를 클릭하고 확인 대화 상자에서 **확인**을 클릭합니다.

참고: 활성 추적 세션 디렉터리는 삭제할 수 없습니다.

20

진단 데이터 관리

- 지원 진단 정보
- 진단 데이터 다운로드
- 진단 데이터 업로드

지원 진단 정보

지원 진단은 NetVault Backup 환경에 관한 자세한 정보를 수집하는 데 사용됩니다. Quest 기술 지원 담당자는 이 정보를 디버깅 및 문제 해결 목적으로 사용합니다. 이 정보를 NetVault Backup 환경에서 발생할 수 있는 문제를 분석하고 해결하는 데 사용할 수 있습니다. 감사 도구에서는 NetVault Backup 서버 및 선택된 클라이언트에 관한 정보를 수집합니다. 이 수집된 정보는 압축된 파일에 저장되어 로컬 컴퓨터로 다운로드됩니다. NetVault Backup WebUI를 사용하여 서버 및 선택한 클라이언트의 진단 데이터를 다운로드 및 업로드할 수 있습니다. SR 번호에 해당하는 정보를 나중에 분석하기 위해 직접 Quest 기술 지원부로 업로드할 수 있습니다.

선택한 시스템에 대하여 다음과 같은 정보를 수집합니다.

- 선택한 컴퓨터의 운영 체제 버전
- NetVault Backup 버전
- NetVault Backup 컴퓨터 ID
- 라이센싱 세부 정보
- 설치된 모든 npk의 목록
- netvault/config 디렉터리의 콘텐츠
- netvault/dump 디렉터리의 콘텐츠
- netvault/etc 디렉터리의 콘텐츠
- netvault/bin 디렉터리의 콘텐츠
- 컴퓨터에 대한 디스크 공간 사용

진단 데이터 다운로드

NetVault Backup WebUI를 사용하여 다양한 컴퓨터로부터 진단 데이터를 WebUI가 실행되고 있는 로컬 컴퓨터로 다운로드할 수 있습니다.

진단 데이터를 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 **지원 진단**을 클릭합니다.
2. **지원 진단** 페이지에서 **SR 번호** 필드에 유효한 서비스 요청 번호를 입력합니다. SR 번호는 7자리 숫자여야 합니다. 이 필드는 선택 사항입니다.

3 **클라이언트 목록** 테이블에서 서버에 추가되는 모든 NetVault Backup 클라이언트를 볼 수 있습니다. 테이블에는 가상 클라이언트도 표시됩니다.

테이블에는 컴퓨터에 대한 다음 정보가 표시됩니다.

- **상태:** 클라이언트의 유형과 클라이언트가 온라인인지 오프라인인지를 나타내는 상태 아이콘을 표시합니다.
- **클라이언트:** 클라이언트에 할당된 NetVault Backup 이름을 표시합니다.
- **버전:** 컴퓨터에 설치된 NetVault Backup 버전을 표시합니다.
- **설명:** 클라이언트 설명을 표시합니다.

다음 표에 클라이언트 아이콘에 관한 간략한 설명이 나와 있습니다.

표 148. 클라이언트 아이콘

아이콘	설명
	클라이언트가 실행 중입니다.
	클라이언트가 온라인 상태입니다. 추가되고 있는 중이거나 클라이언트에 대한 NetVault Backup 암호가 추가되고 나서 변경되었습니다.
	클라이언트를 사용할 수 없습니다. 시스템이 오프라인 상태이거나 NetVault Backup 서비스가 실행되고 있지 않습니다.
	클라이언트의 클러스터로 구성된 가상 클라이언트를 나타냅니다. 가상 클라이언트에 대한 자세한 내용은 클라이언트 클러스터 작업에서 확인하십시오.

4 기본적으로 테이블은 클라이언트 이름 기준으로 정렬됩니다.

필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

5 검색 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다.

6 **클라이언트 목록** 테이블에서 진단 데이터를 수집하려는 클라이언트를 선택하고 **다운로드**를 클릭합니다. 최대 5개의 NetVault Backup 클라이언트를 선택할 수 있습니다.

> **참고:** **다운로드** 단추는 **SR 번호** 필드가 비어 있거나 유효한 7자리 숫자가 있는 경우에만 활성화됩니다.

7 확인 대화 상자가 표시되어 액세스할 수 없는 클라이언트에 대한 정보를 보여줍니다. **확인**을 클릭합니다.

브라우저에서 파일 다운로드를 시작할 때까지는 페이지에서 벗어나지 마십시오.

진단 데이터 업로드

NetVault Backup WebUI를 사용하여 SR 번호에 해당하는 진단 데이터를 업로드하고 추가 분석을 위하여 직접 Quest 기술 지원부에 제공할 수 있습니다.

진단 데이터를 업로드하려면 다음을 수행합니다.

1 탐색 창에서 **지원 진단**을 클릭합니다.

2 **지원 진단** 페이지에서 **SR 번호** 필드에 유효한 서비스 요청 번호를 입력합니다. SR 번호는 7자리 숫자여야 합니다. 이 필드는 필수 항목입니다.

3 **클라이언트 목록** 테이블에서 서버에 추가되는 모든 NetVault Backup 클라이언트를 볼 수 있습니다. 테이블에는 가상 클라이언트도 표시됩니다.

테이블에는 컴퓨터에 대한 다음 정보가 표시됩니다.

- **상태:** 클라이언트의 유형과 클라이언트가 온라인인지 오프라인인지를 나타내는 상태 아이콘을 표시합니다.
- **클라이언트:** 클라이언트에 할당된 NetVault Backup 이름을 표시합니다.
- **버전:** 컴퓨터에 설치된 NetVault Backup 버전을 표시합니다.
- **설명:** 클라이언트 설명을 표시합니다.

다음 표에 클라이언트 아이콘에 관한 간략한 설명이 나와 있습니다.

표 149. 클라이언트 아이콘

아이콘	설명
	클라이언트가 실행 중입니다.
	클라이언트가 온라인 상태입니다. 추가되고 있는 중이거나 클라이언트에 대한 NetVault Backup 암호가 추가되고 나서 변경되었습니다.
	클라이언트를 사용할 수 없습니다. 시스템이 오프라인 상태이거나 NetVault Backup 서비스가 실행되고 있지 않습니다.
	클라이언트의 클러스터로 구성된 가상 클라이언트를 나타냅니다. 가상 클라이언트에 대한 자세한 내용은 클라이언트 클러스터 작업에서 확인하십시오.

4 기본적으로 테이블은 클라이언트 이름 기준으로 정렬됩니다.

필요에 따라 하나 이상의 열을 기준으로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 레코드 정렬을 참조하십시오.

테이블에서 페이지 크기 설정 또는 정렬 순서를 보거나, 레코드를 내보내거나, 테이블 설정을 편집하려면 테이블의 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 NetVault Backup WebUI에서 표 사용자 지정을 참조하십시오.

5 검색 옵션을 사용하여 테이블 데이터를 필터링하고 열 값에 지정된 문자열을 포함하는 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다.

6 **클라이언트 목록** 테이블에서 진단 데이터를 수집하려는 클라이언트를 선택하고 **업로드**를 클릭합니다. 최대 5개의 NetVault Backup 클라이언트를 선택할 수 있습니다.

> **참고:** **업로드** 단추는 **SR 번호** 필드에 유효한 7자리 숫자가 있는 경우에만 활성화됩니다.

7 확인 대화 상자가 표시되어 액세스할 수 없는 클라이언트에 대한 정보를 보여줍니다. **확인**을 클릭합니다.

업로드 프로세스가 완료될 때까지는 페이지에서 벗어나지 마십시오.

A

deviceconfig 유틸리티 사용

- deviceconfig 정보
- 테이프 라이브러리에 대한 기본 설정 구성
- 테이프 드라이브에 대한 기본 설정 구성

deviceconfig 정보

deviceconfig 유틸리티는 테이프 라이브러리와 드라이브의 모든 유형에 대한 고급 장치 설정을 구성하는 데 사용할 수 있는 콘솔 응용 프로그램입니다. 이 유틸리티는 NetVault Backup 서버 및 클라이언트 컴퓨터에 자동으로 설치됩니다.

deviceconfig 유틸리티는 NetVault Backup 설치 디렉터리의 **"bin"** 디렉터리에 있습니다.

이 유틸리티를 사용하려면 Windows 시스템의 경우 관리자 권한으로, Linux 및 UNIX의 경우 root 사용자 권한으로 로그인해야 합니다.

테이프 라이브러리에 대한 기본 설정 구성

테이프 라이브러리에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 터미널 세션이나 명령 창을 시작하고 NetVault Backup 설치 디렉터리에 있는 **"bin"** 디렉터리로 이동합니다.

2 다음 명령을 입력합니다.

```
deviceconfig [-servername <FQDN> (-httpport <HTTP port> | -httpsport
<HTTPS port>)] -username <NetVault Backup user> -password <user password>
-librarymachine <library machine name> -libraryname <library name>
```

이러한 옵션은 다음 표에 설명되어 있습니다.

표 150. deviceconfig를 사용하여 테이프 라이브러리를 수정하는 옵션

옵션	설명
-servername	NetVault Backup 서버의 IP 주소나 FQDN을 지정합니다. 이 옵션을 사용할 때는 원격 웹 서비스에 연결하기 위해 HTTP 또는 HTTPS 포트를 지정해야 합니다. 이 옵션을 생략하면 로컬 서버가 사용됩니다. **deviceconfig** 유틸리티는 로컬 웹 서비스에 연결하여 자동으로 로컬 웹 서비스 구성을 감지합니다.
-httpport	웹 서비스에 대한 HTTP 포트를 지정합니다. 이 옵션은 서버 이름이 제공된 경우에만 필요합니다.
-httpsport	웹 서비스에 대한 HTTPS 포트를 지정합니다. 이 옵션은 서버 이름이 제공된 경우에만 필요합니다.

표 150. deviceconfig를 사용하여 테이프 라이브러리를 수정하는 옵션

옵션	설명
-username	유효한 NetVault Backup 사용자 이름을 지정합니다.
-password	사용자 계정의 암호를 지정합니다.
-librarymachine	라이브러리가 연결된 NetVault Backup 컴퓨터 이름을 지정합니다.
-libraryname	라이브러리 이름을 지정합니다.

Enter 키를 누릅니다.

3 **deviceconfig** 유틸리티는 **체인저 구성** 화면이 표시됩니다. 해당 옵션 번호를 눌러서 구성 설정에 액세스할 수 있습니다. 다음과 같은 설정 유형을 사용할 수 있습니다.

- **구성:** 테이프 드라이브에 대한 일반적인 설정을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 테이프 라이브러리에 대한 일반 설정에서 확인하십시오.
- **클리닝**: 테이프 드라이브에 대한 드라이브 클리닝 설정을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 드라이브 클리닝 설정에서 확인하십시오.
- **혼합 미디어:** 혼합 미디어 설정을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 혼합 미디어 설정에서 확인하십시오.

4 변경 사항을 저장하고 종료하려면 **s**를 누릅니다.

(변경 내용을 저장하지 않고 종료하려면 **q**를 누릅니다.)

예

- `deviceconfig -username default -librarymachine Server-A -libraryname MyCustomName`
- `deviceconfig -username admin -password mypassword -librarymachine Server-A -libraryname "Server-A: 2-0.4.0 (SONY LIB-304)"`
- `deviceconfig -servername 10.11.25.125 -httpsport 8443 -username admin -password mypassword -librarymachine Client-A -libraryname MyCustomName-2`

테이프 라이브러리에 대한 일반 설정

구성 화면에서 다음 설정을 사용할 수 있습니다.

표 151. 테이프 라이브러리에 대한 일반 설정

설정	설명
입구/출구 포트를 여는 명령이 필요함	기본 설정은 **OFF**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다.
드라이브에서 언로드 명령을 실행하지 않음	기본 설정은 **OFF**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다.
도어를 열려면 드라이브를 로드 해제해야 함	기본 설정은 **OFF**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다.
암 및 드라이브에 대한 명령을 겹치지 않음	기본 설정은 **OFF**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다.

표 151. 테이프 라이브러리에 대한 일반 설정

설정	설명
슬롯으로 비활성 미디어를 반환하는 지연	미디어 비활성 시간에 대한 제한 시간을 입력합니다. 제한 시간은 초 단위로 지정합니다. NetVault Backup은 지정된 시간 안에 활동이 없으면 슬롯으로 미디어를 반환합니다. 이 옵션의 기본값은 30초입니다. 드라이브에서 계속 미디어를 보관하려면 이 옵션을 영(0)으로 설정합니다. ACSLS 라이브러리에서 장치 구성의 기본값은 120초입니다.
알 수 없는 미디어를 비어 있음으로 표시	기본 설정은 **OFF**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다. **ON**으로 설정하면 NetVault Backup은 테이프 헤더를 읽지 않고 알 수 없는 테이프를 비어 있음으로 표시합니다. 실제로 데이터를 삭제하고 미디어를 백업에 사용하려면 여전히 **Blank** 명령을 실행해야 합니다.
알 수 없는 미디어를 스캔하지 마십시오.	라이브러리에 테이프를 추가하고 도어를 닫거나 라이브러리를 다시 시작하는 경우 NetVault Backup은 미디어 바코드를 읽어서 인벤토리를 가져옵니다. NetVault Backup이 미디어 데이터베이스에서 미디어에 대한 바코드를 찾을 수 없으면 해당 테이프를 알 수 없음으로 표시합니다. **알 수 없는 미디어를 비어 있음으로 표시** 옵션을 사용하여 이러한 테이프를 비어 있음으로 표시할 수 있습니다. 알 수 없는 테이프를 비어 있음으로 표시하지 않으면 NetVault Backup은 드라이브 중 하나로 알 수 없는 각 테이프를 로드하기 시작하여 백업 및 온테이프 인덱스를 스캔합니다. 대형 시스템에서는 이 프로세스 때문에 드라이브 리소스에 대한 부담이 증가할 수 있습니다. 알 수 없는 테이프를 자동으로 스캔하지 않으려면 설정을 **ON**으로 변경합니다. **ON**으로 설정하면 알 수 없는 테이프는 알 수 없음으로 표시됩니다.
오프라인 미디어 가용성 확인	기간을 입력하거나 선택합니다. NetVault Backup은 오프라인 미디어가 온라인 상태가 될 때까지 기다립니다. 지정된 기간에 미디어를 사용할 수 없으면 요청 시간이 초과됩니다. 오프라인 미디어의 가용 시간 초과는 분 단위로 지정됩니다. 이 매개 변수의 기본값은 10분입니다.
입구/출구 포트 잠금 암	기본 설정은 **OFF**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다.

드라이브 클리닝 설정

클리닝 화면에서 다음 설정을 사용할 수 있습니다.

표 152. 드라이브 클리닝 설정

설정	설명
자동 클리닝 지원됨	자동 클리닝을 지원하는 라이브러리에서 기본 설정은 **ON**입니다.
클리닝 미디어에 대한 바코드 접두사	클리닝 미디어의 바코드 접두사를 지정합니다. 여러 클리닝 테이프를 구성하려면 쉼표를 사용하여 바코드를 구분합니다. 테이프 미디어의 바코드 레이블을 사용하지 않는 경우 이 옵션을 생략할 수 있습니다. **참고**: 바코드 접두사(해당되는 경우) 및 슬롯 번호는 예약된 슬롯에서 클리닝 미디어를 식별하고 배치하는 데 사용됩니다. "클리닝 라이브" 옵션을 설정하려면 지정된 슬롯에 클리닝 미디어를 배치해야 합니다.
클리닝 슬롯	클리닝 미디어를 보관할 수 있는 슬롯 번호를 지정합니다. 여러 슬롯을 구성하려면 쉼표를 사용합니다.

혼합 미디어 설정

혼합 미디어 화면에서 다음 설정을 사용할 수 있습니다.

표 153. 혼합 미디어 설정

설정	설명

슬롯 유형	이 옵션은 각 미디어 유형의 슬롯 범위를 지정합니다. 초기 설정 중에 라이브러리에서 미디어 구성 방식으로 이 설정을 구성하는 방법이 결정됩니다. 이 목록을 생성하려면 각 미디어 유형에 대해 고유한 슬롯 유형 식별자를 할당하고 이에 대응하는 슬롯 범위를 지정합니다. 생성하는 형식은 다음과 같습니다.
	`<SlotTypeIdentifier>=<SlotRange>`
	미디어 유형에 대해 둘 이상의 슬롯 범위를 지정하려면 별도의 목록 항목을 생성합니다. 쉼표로 구분된 값은 지원되지 않습니다. 추가 슬롯 또는 슬롯 범위를 구성하는 데 동일한 슬롯 유형 식별자를 사용합니다. 슬롯 유형 식별자를 할당할 때 슬롯에 포함된 미디어 유형을 쉽게 확인할 수 있는 식별자인지 확인합니다. 값에는 공백이 허용되지 않습니다.
	예:
	`SDLTMedia=1-10`
	`STKRMedia=11-30`
	`LTO1Media=31-60`
	`LTO1Media=101`

드라이브 유형	이 옵션은 라이브러리에서 사용할 수 있는 드라이브 유형을 지정합니다. 이 목록을 생성하려면 각 미디어 유형에 대해 고유한 드라이브 유형 식별자를 할당하고 이에 대응하는 드라이브 번호를 지정합니다. 이 목록을 만들기 위한 형식은 다음과 같습니다.
	`<DriveTypeIdentifier>=<DriveNumber>`
	같은 유형의 여러 드라이브에서 각 개별 드라이브를 별도의 항목으로 구성합니다. 쉼표로 구분된 값은 지원되지 않습니다. 같은 유형의 여러 드라이브를 구성하는 데 동일한 드라이브 유형 식별자를 사용합니다. 드라이브 유형 식별자를 할당할 때 드라이브 유형을 쉽게 식별할 수 있는 식별자인지 확인합니다. 값에는 공백이 허용되지 않습니다.
	예:
	`SDLT=1`
	`STKR=2`
	`STKR=3`
	`LTO1=4`

드라이브 유형/미디어 유형 호환성	이 옵션은 각 드라이브 유형에 대해 지원되는 미디어 유형을 지정합니다. 이 목록을 만들기 위한 형식은 다음과 같습니다.
	`<DriveTypeIdentifier>=<SlotTypeIdentifier>`
	예:
	`SDLT=SDLTMedia`
	`STKR=STKRMedia`
	`LTO1=LTO1Media`
	이 구성을 사용하면 특정 드라이브 유형에 액세스할 때 대응하는 슬롯에서만 미디어를 가져옵니다.

테이프 드라이브에 대한 기본 설정 구성

테이프 드라이브에 대한 기본 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1 터미널 세션이나 명령 창을 시작하고 NetVault Backup 설치 디렉터리에 있는 **"bin"** 디렉터리로 이동합니다.

2 다음 명령을 입력합니다.

```
deviceconfig [-servername <FQDN> (-httpport <HTTP port> | -httpsport
<HTTPS port>)] -username <NetVault Backup user> -password <user password>
-drivemachine <drive machine name> -drivepath <path to drive>
```

이러한 옵션은 다음 표에 설명되어 있습니다.

표 154. 테이프 드라이브 설정을 수정하는 deviceconfig 옵션

옵션	설명
-servername	NetVault Backup 서버의 IP 주소나 FQDN을 지정합니다. 이 옵션을 사용할 때는 원격 웹 서비스에 연결하기 위해 HTTP 또는 HTTPS 포트를 지정해야 합니다. 이 옵션을 생략하면 로컬 서버가 사용됩니다. **deviceconfig** 유틸리티는 로컬 웹 서비스에 연결하여 자동으로 로컬 웹 서비스 구성을 감지합니다.
-httpport	웹 서비스에 대한 HTTP 포트를 지정합니다. 이 옵션은 서버 이름이 제공된 경우에만 필요합니다.
-httpsport	웹 서비스에 대한 HTTPS 포트를 지정합니다. 이 옵션은 서버 이름이 제공된 경우에만 필요합니다.
-username	유효한 NetVault Backup 사용자 이름을 지정합니다.
-password	사용자 계정의 암호를 지정합니다.
drivemachine	드라이브가 연결된 NetVault Backup 컴퓨터 이름을 지정합니다.
-drivepath	드라이브 이름 또는 경로를 지정합니다.

3 **deviceconfig** 유틸리티는 **드라이브 구성** 화면이 표시됩니다. 해당 옵션 번호를 눌러서 구성 설정에 액세스할 수 있습니다. 다음과 같은 설정 유형을 사용할 수 있습니다.

- **NDMP 구성:** NDMP 설정을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 NDMP 설정에서 확인하십시오.
- **구성:** 테이프 드라이브에 대한 일반적인 설정을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 테이프 드라이브에 대한 일반 설정에서 확인하십시오.
- **소프트웨어 압축:** 소프트웨어 압축 설정을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 압축 설정에서 확인하십시오.
- **성능:** 드라이브 성능 설정을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 드라이브 성능 설정에서 확인하십시오.
- **통계**: 통계 수집 설정을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 통계 수집 설정에서 확인하십시오.
- **일반 클리닝:** 테이프 드라이브에 대한 일반적인 정리 설정을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 일반 클리닝 설정에서 확인하십시오.

4 변경 사항을 저장하고 종료하려면 **s**를 누릅니다.

(변경 내용을 저장하지 않고 종료하려면 **q**를 누릅니다.)

예

- `deviceconfig -username default -drivemachine Server-A -drivepath “Tape fas3020:nrst2a(QUANTUM SDLT320)”`
- `deviceconfig -username admin -password mypassword -drivemachine Server-A -drivepath "2-0.2.0 (SONY SDX-500C)"`
- `deviceconfig -servername 10.11.25.125 -httpsport 8443 -username admin -password mypassword -drivemachine Client-A -drivepath “2-0.2.0 (SONY SDX-500C)”`

NDMP 설정

NDMP 구성 화면에서 다음 설정을 사용할 수 있습니다.

표 155. NDMP 설정

설정	설명
가능한 경우 이동기에서 로컬 데이터 전송을 수행하도록 허용	기본 설정은 **OFF**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다.
가능한 경우 이동기에서 IPC 데이터 전송을 수행하도록 허용	기본 설정은 **OFF**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다.
가능한 경우 이동기에서 TCP 데이터 전송을 수행하도록 허용	기본 설정은 **ON**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다.
가능한 경우 이동기에서 직접 백업을 수행하도록 허용	기본 설정은 **ON**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다.
가능한 경우 이동기에서 직접 복원을 수행하도록 허용	기본 설정은 **ON**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다.
NDMP 장치 에뮬레이트	기본 설정은 **ON**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다.

테이프 드라이브에 대한 일반 설정

구성 화면에서 다음 설정을 사용할 수 있습니다.

표 156. 테이프 드라이브에 대한 일반 설정

설정	설명
장치 일련 번호	드라이브 일련 번호를 표시합니다.
미디어의 끝 경고	이 옵션은 표 끝에 예약된 미디어 크기를 지정합니다. 이 위치에서는 "미디어 끝" 경고가 표시됩니다. 이 값은 MB 단위로 지정합니다. 기본값은 0MB입니다.
빈 드라이브 폴링 간격	이 옵션은 NetVault Backup에서 장치에 있는 테이프를 감지하기 위해 독립 실행형 드라이브를 폴링하는 간격을 지정합니다. 이 값은 분 단위로 지정합니다. 기본값은 1입니다. 폴링을 끄려면 이 옵션을 영(0)으로 설정합니다.

표 156. 테이프 드라이브에 대한 일반 설정

설정	설명

미디어 블록 크기(KiB)	이 옵션은 읽기 및 쓰기 작업에 사용되는 블록 크기를 지정합니다. 기본값은 64KiB입니다.
	미디어 블록 크기는 1KiB씩 변경할 수 있지만 많은 장치에서 4KiB 또는 32KiB의 배수로만 값을 수락할 수 있습니다.
	참고: 미디어 블록 크기 설정의 변경 내용은 빈 미디어 항목에만 적용됩니다. 미디어 항목을 다시 사용하는 경우에는 먼저 내용을 지워야 변경 사항이 적용됩니다.
	블록 크기를 증가시키면 백업 시 데이터를 읽고 미디어에 쓰는 횟수를 줄일 수 있습니다. 하지만 미디어 블록 크기가 크다고 해서 항상 백업이 전체적으로 더 빨라진다는 것은 아닙니다. 최대 블록 크기는 OS, SCSI 어댑터, 드라이브 메이크, 드라이브 모델 및 드라이브 유형과 같은 다양한 요인에 따라 제한됩니다.
	Linux 및 UNIX 시스템에서는 최적의 성능을 발휘하도록 미디어 블록 크기를 증가시킬 수 있습니다.
	Windows에서 64KB보다 큰 블록 크기를 사용하려면 **MaximumSGList** 레지스트리 설정을 변경해야 할 수 있습니다. 이 설정을 변경하기 전에 테이프 장치만 SCSI 버스를 사용하고 있는지 확인합니다. 다른 장치도 SCSI 버스를 사용하고 있을 때 이렇게 레지스트리를 변경하면 다른 장치가 작동하지 못하게 될 수도 있습니다. 이러한 변경 사항을 HBA의 특정 채널에만 적용하려면 하드웨어 공급업체에게 문의하십시오.
	Windows에서 레지스트리 설정을 변경하려면 다음 단계를 수행합니다.
	1 레지스트리 편집기를 시작합니다 .
	2 `[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<HBA Vendor>\Parameters` 키를 엽니다 (여기에서 `<HBA Name>` 은 사용자의 SCSI 카드에 고유합니다 . 예를 들어 Qlogic 2200 카드의 경우에는 QL2200 입니다).
	3 없는 경우 **Parameters** 키를 생성합니다.
	4 **Parameters** 아래에 **Device** 키가 없는 경우 해당 키를 생성합니다.
	5 **Device** 키 아래에 **DWORD** 레지스트리 값 **MaximumSGList**가 없는 경우 이 값을 추가합니다.
	6 **MaximumSGList**의 16진수 값을 계산합니다.
	32 비트 시스템의 경우 :
	`MaximumSGList = (최대 블록 크기 / 4KiB) + 1`
	예를 들어 블록 크기가 256KiB 로 설정되었다면 이 키에 대한 값은 다음과 같습니다 .
	`(256KiB/4KiB) + 1 = 65`
	10 진수 값은 65 이고 16 진수 값은 0x41 입니다 .
	블록 크기는 64KiB 에서 1012KiB 사이의 값으로 설정할 수 있습니다 . 최대값 255 는 1MiB(1024KiB) 의 블록 크기를 만들기 위해 내부에서 257 로 변환됩니다 .
	64 비트 시스템의 경우 :
	64 비트 시스템에서 기본 OS 페이지 크기는 8KiB 입니다 . **MaximumSGList** 계산 공식은 다음과 같습니다 .
	`MaximumSGList = (최대 블록 크기 / 8KiB) +1`
	따라서 255 의 최대값은 2MiB 의 최대 미디어 블록 크기에 해당합니다 .
	7 시스템을 재부팅하여 변경 사항을 적용합니다.

표 156. 테이프 드라이브에 대한 일반 설정

설정	설명
플러그인 연결 대기 시간	이 옵션은 플러그인을 NetVault Backup에 연결하는 제한 시간을 지정합니다. 지정된 간격 내 연결을 설정할 수 없으면 작업이 중단됩니다. 이 값은 초 단위로 지정합니다. 기본값은 0입니다. 기본 설정에서는 작업 제한 시간이 초과되지 않습니다.
짧은 읽기 지원	기본 설정은 **ON**입니다. 변경하려면 옵션 번호를 누릅니다.
클리닝 테이프 지원됨	이 옵션은 라이브러리가 클리닝 테이프를 지원하는지 여부를 나타냅니다. 특정 라이브러리 모델에 다른 설정이 없으면, 보통 기본값이 올바른 설정입니다.
압축률	이 옵션을 사용하면 테이프 드라이브의 내장 압축 기능을 사용할 수 있습니다. 모든 테이프 드라이브가 하드웨어 기반 데이터 압축을 지원하지는 않습니다. 압축률은 데이터 유형 및 드라이브가 사용하는 압축 알고리즘에 따라 달라집니다. 드라이브의 압축률을 확인하려면 하드웨어 문서를 참조하십시오.

소프트웨어 압축 설정

소프트웨어 압축 화면에서 다음 설정을 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 압축 설정은 가상 테이프 드라이브에만 적용됩니다.

표 157. 소프트웨어 압축 설정

설정	설명
소프트웨어 데이터 압축 수행	기본 설정은 **OFF**입니다. 소프트웨어 압축을 수행하려면 설정을 **ON**으로 변경합니다. 데이터가 백업 중에 장치에 전송될 때 압축되었습니다.
압축 결정 스위치	이 옵션에 대하여 설정된 값에 따라 백업 중에 데이터가 압축될 때 달성해야 하는 압축의 최소 수준이 결정됩니다. 예를 들어 값을 80%로 설정하면 다음 중의 하나가 발생합니다. • 압축된 데이터 크기가 원래 데이터 크기의 80%보다 작으면 데이터는 압축된 형태로 백업됩니다. • 압축된 데이터 크기가 원래 데이터 크기의 80%보다 크면 데이터는 압축되지 않은 형태로 백업됩니다. 80%를 지정하면 100MB의 파일 크기는 압축 후에 80MB보다 작거나 같아야 합니다. 지정된 수준을 달성하지 못할 경우 NetVault Backup에서는 파일을 압축되지 않은 형태로 백업합니다. 데이터를 압축할 수 있는 정도는 데이터의 내용에 따라 달라집니다. 암호화된 데이터는 압축할 수 없습니다. 어떤 파일은 압축을 하면 원래 압축되지 않은 파일보다 큰 파일이 실제로 나타날 수 있습니다.
압축 단위당 데이터 블록 수	압축 단위당 데이터 블록 수를 입력합니다. 기본 블록 크기는 8KiB입니다.

드라이브 성능 설정

성능 화면에서 다음 설정을 사용할 수 있습니다.

표 158. 드라이브 성능 설정

설정	설명
Unix에서 동기식 IO에 대해 디스크 미디어 열기	기본 설정은 **OFF**입니다. RAID 시스템이 동기식 IO 쓰기에 즉시 응답할 수 있으면 설정을 **ON**으로 변경합니다. **ON** 설정을 사용하면 여러 스트림에서 비슷한 속도로 출력을 생성하여 비슷한 작업을 동시에 종료할 수 있습니다(단, 전체 처리량이 감소함). 대부분의 상황에서는 전반적으로 뛰어난 성능을 유지하기 위해 이 옵션을 기본 **OFF** 상태로 두는 것이 좋습니다.
전송 버퍼에 할당할 메모리 크기	전송 버퍼 또는 공유 메모리는 32KiB의 블록으로 할당됩니다. 기본값은 8,193KiB입니다. 전송 버퍼 크기를 증가시키면 백업 성능이 개선될 수 있습니다. 버퍼 크기를 계산하려면 다음과 같은 공식을 사용합니다. `(<버퍼의 총 개수> x 32KiB) + 1`바이트 Linux와 UNIX 시스템에서는 충분한 RAM과 큰 공유 메모리 세그먼트가 있어야 합니다. 전송 버퍼 크기를 증가시키기 전에 이러한 플랫폼에서 다음과 같은 설정을 확인합니다. • 공유 메모리 세그먼트의 최대 크기(SHMMAX) • 공유 메모리 세그먼트의 최소 크기(SHMMIN) • 시스템에서 공유 메모리 식별자의 최대 개수(SHMMNI) • 사용자 프로세스에서 부착할 수 있는 공유 메모리 세그먼트의 최대 개수(SHMSEG) • 시스템에서 세마포 식별자의 최대 개수(SEMMNI) • 집합에서 세마포의 최대 개수(SEMMSL) • 시스템에서 세마포의 최대 개수(SEMMNS) • semop 호출당 작업의 최대 개수(SEMOPM) • 세마포 최대값(SEMVMX) 허용되는 전체 공유 메모리는 `SHMMAX * SHMSEG` 공식에 따라 결정됩니다. 이러한 값은 **ulimit** 설정에 의해 제한되는 경우가 많으며 `ulimit -a` 명령을 사용하여 이러한 시스템 설정을 볼 수 있습니다. Windows에서는 최소 2GB의 RAM과 큰 가상 메모리가 필요합니다. 또한 SCSI 카드에서 **MaximumSGlist** 설정을 변경해야 할 수도 있습니다. 예를 들어 최적의 전송 버퍼 크기에서 확인하십시오.
한 번에 쓸 미디어 블록 수	이 옵션에 대한 기본 설정을 변경하지 않는 것이 좋습니다. 드라이브를 다시 설치할 경우에 설정을 다시 적용해야 하기 때문에 값을 변경하면 기록해야 합니다. 복원에는 백업 시에 설정한 것과 같은 값이 필요하며 설정이 일치하지 않으면 실패합니다.

표 158. 드라이브 성능 설정

설정	설명
한 번에 읽을 미디어 블록 수	이 옵션에 대한 기본 설정을 변경하지 않는 것이 좋습니다. 드라이브를 다시 설치할 경우에 설정을 다시 적용해야 하기 때문에 값을 변경하면 기록해야 합니다. 복원에는 백업 시에 설정한 것과 같은 값이 필요하며 설정이 일치하지 않으면 실패합니다.
메모리에서 전송 버퍼 잠금	메모리에서 할당된 전송 버퍼 위치를 잠가 NetVault Backup을 실행할 때 잠재적으로 성능을 향상시키고 다른 프로세스가 이를 사용하지 못하도록 하려면 이 옵션을 사용합니다. 기본 설정은 **ON**입니다. Quest 기술 지원에서 지시하는 경우에만, 기본 설정을 변경해야 합니다.

통계 수집 설정

통계 화면에서 다음 설정을 사용할 수 있습니다.

표 159. 통계 수집 설정

설정	설명
장치 성능 통계 수집	기본 설정은 **OFF**입니다. 드라이브 성능 통계를 기록하려면 설정을 **ON**으로 변경합니다. 이 정보는 문제 해결에 도움이 됩니다. 하지만 NetVault 데이터베이스의 크기를 증가시키기도 합니다.
데이터 채널 성능 통계 수집	기본 설정은 **OFF**입니다. 데이터 채널 통계를 기록하려면 설정을 **ON**으로 변경합니다. 이 정보는 문제 해결에 도움이 됩니다. 하지만 NetVault 데이터베이스의 크기를 증가시키기도 합니다.
드라이브 성능 기록	기본 설정은 **ON**입니다. 드라이브를 사용하는 각 작업에서 드라이브 성능 세부 정보를 기록하려면 기본 설정을 사용합니다.
드라이브 전송 속도 샘플링 간격	NetVault Backup에서 드라이브 전송 속도를 기록하는 간격을 지정합니다. 이 값은 초 단위로 지정합니다. 기본값은 60초입니다.

참고: 이 설정에 변경 사항을 적용하려면 다음을 수행합니다.

- NetVault Backup WebUI(**테이프 드라이브 관리** 페이지)에서 장치를 오프라인으로 설정했다가 다시 온라인으로 설정하여 장치에 연결된 장치 관리자 프로세스(nvdevmgr)를 다시 시작합니다. 이 프로세스에 대한 자세한 내용은 테이프 드라이브 상태 변경을 참조하십시오.

  — 또는 —

- 관련 컴퓨터에서 NetVault Backup 서비스를 다시 시작합니다.

일반 클리닝 설정

일반 클리닝 화면에서 다음 설정을 사용할 수 있습니다.

표 160. 일반 클리닝 설정

설정	설명
클리닝 주기	클리닝 주기의 지속 시간을 지정합니다. 이 값은 초 단위로 지정합니다. 기본 값은 350초입니다.
load 명령을 실행하여 클리닝 주기 시작	기본 설정은 **ON**입니다. 드라이브에서 클리닝 주기를 시작하는 데 load 명령이 필요한 경우 기본 설정을 사용합니다.
클리닝 완료를 나타내는 ASC/ASQ 코드 목록	필요한 경우 클리닝에 대한 ASC/ASCQ SCSI 코드를 지정합니다.
일반 클리닝 사용	기본 설정은 **OFF**입니다. 일반 클리닝 속성을 사용하려면 설정을 **ON**으로 변경합니다.

B

NetVault Backup 프로세스

- NetVault Backup 프로세스 정보
- 프로세스 설명

NetVault Backup 프로세스 정보

NetVault Backup에는 서버 및 클라이언트 컴퓨터에서 실행되는 몇 개의 정적 및 동적 프로세스가 있습니다.

정적 프로세스는 NetVault Backup 서비스가 실행되고 있는 동안에 활성 상태를 유지합니다. 이러한 프로세스는 고정된 단일 숫자 프로세스 ID 번호를 할당 받고 일반적으로 사용수명 동안 같은 양의 시스템 자원을 사용합니다.

동적 프로세스는 현재 NetVault Backup 활동에 따라 시작되고 제거됩니다. 이러한 프로세스는 변화하는 ID 번호를 할당 받고 사용수명 동안 변화하는 양의 시스템 자원을 사용합니다.

Windows 기반 컴퓨터에서는 작업 관리자에서 NetVault Backup 프로세스를 볼 수 있습니다. Linux 및 UNIX 기반 플랫폼에서는 다음과 같은 명령을 사용하여 이러한 프로세스를 볼 수 있습니다.

```
ps -ef | grep nv
```

프로세스 설명

이 섹션에서는 서버 및 클라이언트 컴퓨터에서 실행되는 다양한 NetVault Backup 프로세스의 기능을 간략하게 설명합니다. NetVault Backup에는 다음과 같은 프로세스가 있습니다.

- nvpmgr(프로세스 관리자)
- nvcmgr(프로세스간 통신 관리자)
- nvnmgr(네트워크 관리자)
- nvmedmgr(Media Manager)
- nvsched(일정 관리자)
- nvlogdaemon(로깅 데몬)
- nvavp(감사 확인 관리자 또는 감사자)
- nvstatsmngr(통계 관리자)
- nvrepdbmngr(보고서 관리자)
- nvwsrequesthandler(웹 서비스 요청 처리기)
- nvconsolesvc(콘솔 서비스)
- nvdeploymentmgr(배포 관리자)
- nvdevmgr(장치 관리자)

- nvndmpdevmgr(NDMP 장치 관리자)
- nvchgmgr(체인저 관리자)
- nvndmpchgmgr(NDMP 체인저 관리자)
- nvrascontroller(RAS 장치 컨트롤러)
- nvjobmgr(작업 관리자)
- nvduplicate(복제 프로세스)
- nvverify(확인 프로세스)
- nvplgscript(플러그인 스크립트 프로세스)
- nvwsworker(웹 서비스 작업자 프로세스)

nvpmgr(프로세스 관리자)

nvpmgr 프로세스는 모든 NetVault Backup 서버 및 클라이언트 컴퓨터에서 실행됩니다. 이 프로세스는 다른 모든 NetVault Backup 프로세스를 관리합니다. **nvpmgr** 프로세스는 일시적인 프로세스를 생성하고 제거합니다. 또한 프로세스 관리자에서는 프로세스 테이블 및 추적 버퍼에 대한 공유 메모리 영역의 할당도 관리합니다. 프로세스 관리자는 정적 프로세스 ID를 할당 받지만 다양한 수준의 시스템 자원이 필요하기 때문에 동적 프로세스처럼 표시됩니다.

프로세스 유형: 동적

프로세스 ID: 1

nvcmgr(프로세스간 통신 관리자)

nvcmgr 프로세스는 프로세스간 메시징 시스템을 지원합니다. 이 프로세스는 모든 NetVault Backup 서버 및 클라이언트 컴퓨터에서 실행됩니다. UNIX 및 Linux OS에서 통신 관리자는 프로세스로 실행됩니다. Windows에서 이 프로세스는 **nvpmgr** 프로세스 내 스레드로 실행됩니다. **nvcmgr** 프로세스는 로컬 컴퓨터에서 다양한 NetVault Backup 프로세스들 사이의 통신을 처리합니다.

프로세스 유형: 정적

프로세스 ID: 2

nvnmgr(네트워크 관리자)

nvnmgr 프로세스는 프로세스간 메시징 시스템을 지원합니다. 이 프로세스는 모든 NetVault Backup 서버 및 클라이언트 컴퓨터에서 실행됩니다. UNIX 및 Linux OS에서 네트워크 관리자는 프로세스로 실행됩니다. Windows에서 이 프로세스는 **nvpmgr** 프로세스 내 스레드로 실행됩니다. **nvnmgr** 프로세스는 프로세스간 메시지를 원격 클라이언트로 전송합니다. 또한 네트워크 관리자에서는 클라이언트의 상태를 결정하는 데 도움이 되는 가용성 메시지를 브로드캐스트합니다.

프로세스 유형: 정적

프로세스 ID: 3

nvmedmgr(Media Manager)

nvmedmgr 프로세스는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다.

이 프로세스는 미디어 콘텐츠 및 온라인 백업 저장 집합에 대한 정보를 포함하는 미디어 데이터베이스를 관리합니다. Media Manager 역시 장치 구성 세부 정보를 저장하고 관리합니다. 장치 관리자 프로세스를 통해 백업 장치를 관리합니다. Media Manager는 미디어 로드 및 언로드에 대한 수준 높은 지침을 제공하고 장치 관리자 프로세스는

이러한 지침을 수행합니다. Media Manager는 작업 관리자가 제출한 미디어 요청에 따라 작업을 위한 장치 및 미디어 선택을 제어합니다.

프로세스 유형: 정적

프로세스 ID: 4

nvsched(일정 관리자)

nvsched 프로세스는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 이 프로세스는 작업 일정 및 대기열을 관리합니다. 또한 스케줄러 데이터베이스를 관리합니다. 일정 관리자는 작업 인스턴스를 시작하기 위해 작업 관리자를 초기화하고 반복 작업을 위한 다음 인스턴스를 예약합니다. 그리고 작업 관리자는 작업을 실행합니다. 또한 이 프로세스는 **작업 상태** 페이지를 업데이트하고 보고 유틸리티에 작업 일정 데이터를 제공합니다.

프로세스 유형: 정적

프로세스 ID: 5

nvlogdaemon(로깅 데몬)

nvlogdaemon 프로세스는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 이 프로세스는 NetVault Backup 서비스와 함께 시작됩니다.

로깅 데몬은 다양한 NetVault Backup 프로세스로 생성된 로그 메시지를 관리하고 이러한 메시지를 NetVault 데이터베이스에 기록합니다. 로그 메시지에는 문제를 진단하고 해결하는 데 사용할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 또한 로깅 데몬은 주기적으로 디스크 공간 검사를 수행하여 공간 사용 수준이 경고 또는 위험 수준에 도달할 경우 경고 메시지를 표시합니다. 이러한 검사는 NetVault Backup 홈, 데이터베이스, 로그 및 보고서 디렉터리에 적용됩니다.

프로세스 유형: 정적

프로세스 ID: 7

nvavp(감사 확인 관리자 또는 감사자)

nvavp 프로세스는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 이 프로세스에서는 사용자 활동을 추적하고 제어합니다. **nvavp** 프로세스에서는 각 사용자 요청을 확인하고 할당된 권한에 따라 요청을 허용하거나 거부합니다.

프로세스 유형: 정적

프로세스 ID: 8

nvstatsmngr(통계 관리자)

nvstatsmngr 프로세스는 모든 NetVault Backup 서버 및 클라이언트 컴퓨터에서 실행됩니다. 이 프로세스에서는 드라이브 통계, 이벤트 기록, 미디어 요청, 서버 용량을 수집하고 보고 유틸리티를 위해 정보를 전송합니다.

프로세스 유형: 정적

프로세스 ID: 9

nvrepdbmngr(보고서 관리자)

nvrepdbmngr 프로세스는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 이 프로세스에서는 보고서 데이터베이스를 관리합니다.

보고서 데이터베이스 관리자에서는 수집된 데이터를 가져오고 데이터를 보고서 데이터베이스에 쓰기 위해 정기적으로 통계 관리자를 폴링합니다. 또한 **nvrepdbmng**에서는 보고서 데이터베이스의 정보를 보고 유틸리티로 전송하고 주기적으로 보고서 데이터베이스를 비웁니다.

프로세스 유형: 정적

프로세스 ID: 10

nvwsrequesthandler(웹 서비스 요청 처리기)

nvwsrequesthandler 프로세스는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 이 프로세스에서는 WebUI에서 사용하는 웹 서비스를 실행합니다.

프로세스 유형: 정적

프로세스 ID: 14

nvconsolesvc(콘솔 서비스)

nvconsolesvc 프로세스는 모든 NetVault Backup 서버 및 클라이언트 컴퓨터에서 실행됩니다. NetVault Backup에서는 이 프로세스를 사용하여 원격 클라이언트 컴퓨터의 구성 속성을 구하거나 설정합니다.

프로세스 유형: 정적

프로세스 ID: 15

nvdeploymentmgr(배포 관리자)

nvdeploymentmgr 프로세스는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 이 프로세스는 푸시 설치 작업을 관리합니다.

푸시 설치 방법을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 여러 컴퓨터에서 동시에 NetVault Backup 클라이언트 소프트웨어 설치 및 업그레이드
- 여러 컴퓨터에서 동시에 NetVault Backup 플러그인 설치 및 업그레이드
- NetVault Backup 서버에 새 클라이언트 추가

이 프로세스에서는 모든 배포 관련 정보를 **netvault_machines** 데이터베이스에 저장합니다. 배포 관리자에서는 원격 컴퓨터에 대한 설치 프로세스를 관리하기 위해 하나 이상의 배포 작업자 프로세스(**nvdeploymentwkr**)를 생성합니다.

프로세스 유형: 정적

프로세스 ID: 17

nvdevmgr(장치 관리자)

nvdevmgr 프로세스는 로컬로 부착된 장치가 있는 NetVault Backup 서버 및 클라이언트에서 실행됩니다. 이 프로세스에서는 미디어 읽기 및 쓰기를 수행하고 미디어의 로드 및 언로드를 처리합니다. NetVault Backup에서는 각 구성된 드라이브마다 장치 관리자 프로세스 인스턴스를 하나씩 생성합니다. SAN 환경에서는 장치를 공유하는 각 NetVault Backup 클라이언트에 대하여 인스턴스가 실행됩니다.

프로세스 유형: 정적(장치를 사용할 수 있는 동안 실행)

프로세스 ID: 다름

nvndmpdevmgr(NDMP 장치 관리자)

nvndmpdevmgr 프로세스는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 이 프로세스에서는 미디어 읽기 및 쓰기를 수행하고 NDMP 기반 파일러에 대한 미디어의 로드 및 언로드를 처리합니다. NetVault Backup에서는 각 구성된 드라이브마다 NDMP 장치 관리자 프로세스 인스턴스를 하나씩 생성합니다.

프로세스 유형: 정적(장치를 사용할 수 있는 동안 실행)

프로세스 ID: 다름

nvchgmgr(체인저 관리자)

nvchgmgr 프로세스에서는 로봇 암 체인저를 제어합니다. 이 프로세스는 로봇 암 체인저가 연결되는 NetVault Backup 서버 및 클라이언트에서 실행됩니다. NetVault Backup에서 각 체인저에 대하여 하나의 인스턴스를 생성합니다.

프로세스 유형: 정적(장치를 사용할 수 있는 동안 실행)

프로세스 ID: 다름

nvndmpchgmgr(NDMP 체인저 관리자)

nvchgmgr 프로세스는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. 이 프로세스에서는 NDMP 기반의 파일러에 부착된 장치에 대한 로봇 암 체인저를 제어합니다. NetVault Backup에서 각 체인저에 대하여 하나의 인스턴스를 생성합니다.

프로세스 유형: 정적(장치를 사용할 수 있는 동안 실행)

프로세스 ID: 다름

nvrascontroller(RAS 장치 컨트롤러)

nvrascontroller 프로세스에서는 디스크 기반 저장소 장치를 관리합니다. 이 프로세스는 NetVault Backup 서버에서 실행됩니다. NetVault Backup에서는 각 구성된 장치마다 RAS 장치 컨트롤러 프로세스 인스턴스를 하나씩 생성합니다.

프로세스 유형: 정적(장치를 사용할 수 있는 동안 실행)

프로세스 ID: 다름

nvjobmgr(작업 관리자)

nvjobmgr 프로세스는 NetVault Backup 서버에서 실행되며 작업 실행을 관리합니다.

일정 관리자가 작업 관리자를 시작합니다. 작업 관리자의 단일 인스턴스는 작업이 완료될 때까지 각 작업에 대해 실행됩니다. 작업 관리자는 작업 실행 상태 및 종료 상태를 보고합니다. 이 프로세스는 데이터 플러그인을 조정하고 NetVault Backup 서버에서 필요한 정보를 가져옵니다. 또한 Media Manager 프로세스에 드라이브 및 미디어 요청을 전송하는 역할을 합니다.

프로세스 유형: 동적

프로세스 ID: 다름

nvduplicate(복제 프로세스)

nvduplicate 프로세스에서는 백업 복제를 수행합니다. 이 프로세스는 복제 단계가 실행되는 NetVault Backup 컴퓨터에서 실행됩니다.

프로세스 유형: 동적

프로세스 ID: 없음

nvverify(확인 프로세스)

nvverify 프로세스에서는 백업 확인을 수행합니다. 이 프로세스에서는 미디어에 기록된 스트림의 길이를 확인하고 백업 중에 빠진 블록이 없는지 확인합니다. **nvverify** 프로세스는 확인 단계가 실행되는 NetVault Backup 컴퓨터에서 실행됩니다.

프로세스 유형: 동적

프로세스 ID: 없음

nvplgscript(플러그인 스크립트 프로세스)

nvplgscript 프로세스에서는 작업에 대한 사전 및 사후 스크립트를 실행합니다. 이 프로세스는 사용자가 작업에 대하여 사전 및 사후 스크립트 실행 옵션을 선택하는 경우에 대상 클라이언트에서 실행됩니다.

프로세스 유형: 동적

프로세스 ID: 없음

nvwsworker(웹 서비스 작업자 프로세스)

nvwsworker 프로세스는 웹 서비스 작업자 프로세스입니다. **nvwsrequesthandler** 프로세스에서 작업자 프로세스를 시작합니다. 이러한 프로세스의 팀을 사용하여 성능을 개선합니다. 대량의 콘텐츠가 WebUI로 보내지면 10개 이상의 프로세스가 NetVault Backup 서버에서 실행될 수 있습니다. 이러한 프로세스는 콘텐츠가 제공된 후에도 짧은 시간 동안 계속 실행될 수 있습니다.

프로세스 유형: 동적

프로세스 ID: 없음

C

환경 변수

- NetVault Backup 환경 변수

NetVault Backup 환경 변수

다음은 사용자 정의 스크립트에서 사용할 수 있는 NetVault Backup 환경 변수 목록입니다.

표 161. 환경 변수

변수	설명
NETVAULTCLIACCOUNT	NetVault Backup 사용자 이름을 지정합니다. 지정된 계정에 CLI 유틸리티를 사용할 권한이 있어야 합니다. `NETVAULTCLIACCOUNT=<User Account Name>` CLI 유틸리티에 액세스하려면 이 변수가 스크립트에 포함되어야 합니다.
NETVAULTCLIPASSWORD	NetVault Backup 사용자 계정의 암호를 지정합니다. `NETVAULTCLIPASSWORD=<Password>` 사용자 계정에 대한 암호를 지정하려면 이 변수가 스크립트에 포함되어야 합니다.
NV_HOME	NetVault Backup 설치 디렉터리를 반환합니다.
NV_JOBCLIENT	작업에 대한 대상 클라이언트를 지정합니다. `NV_JOBCLIENT=<Name of the NetVault Backup Client>`
NV_JOBID	작업 ID 번호를 지정합니다. `NV_JOBID=<Job ID>`
NV_JOBTITLE	작업 이름을 지정합니다. `NV_JOBTITLE=<Job title>`

NV_JOB_WARNINGS	작업이 경고와 함께 완료되면 TRUE를 반환하고 그렇지 않으면 FALSE를 반환합니다.
	• 백업이 경고와 함께 완료되면 다음과 같습니다.
	`NV_JOB_WARNINGS=TRUE`
	• 백업이 성공적으로 완료되면 다음과 같습니다.
	`NV_JOB_WARNINGS=FALSE`
	이 변수는 사후 스크립트에서만 사용할 수 있습니다. 메일 스크립트는 이 변수를 사용하지만 이 변수는 일반적으로 적용할 수 있습니다.
	백업이 경고와 함께 완료되면 `NV_STATUS` 변수는 `SUCCEEDED`를 반환하고 `NV_JOB_WARNINGS` 변수는 `TRUE`를 반환합니다.
	반환값은 현지화되지 않습니다. 영어로 TRUE 또는 FALSE입니다.

NV_OUTPUT_FILE	보고서를 위한 사용자 정의 출력 파일을 반환합니다.

표 161. 환경 변수

변수	설명
NV_SERVERNAME	NetVault Backup 서버 이름을 지정합니다. `NV_SERVERNAME=<Name of the NetVault Backup Server>`
NV_SESSIONID	작업의 세션 ID를 지정합니다. `NV_SESSIONID=<Session ID>`

NV_STATUS	작업의 종료 상태를 반환합니다. SUCCEEDED 또는 FAILED를 반환합니다.
	• 백업 작업이 성공적으로 완료되거나 경고와 함께 완료되는 경우에는 다음과 같습니다.
	`NV_STATUS=SUCCEEDED`
	• 백업 작업이 실패할 경우에는 다음과 같습니다.
	`NV_STATUS=FAILED`
	이 변수는 사후 스크립트에서만 사용할 수 있습니다. 반환값은 현지화되지 않습니다. 영어로 SUCCEEDED 또는 FAILED입니다.

NV_USER_ARG	사전 또는 사후 스크립트와 함께 전달되는 사용자 정의 인수를 지정합니다.

D

NetVault Backup에서 사용하는 네트워크 포트

- 사용하거나 필요한 포트

사용하거나 필요한 포트

다음 표에는 NetVault Backup에서 사용하는 네트워크 포트의 목록이 나와 있습니다.

표 162. NetVault Backup에서 사용하는 포트

포트	프로토콜	용도	주석
80	TCP	들어오는 웹 서비스 연결에 대한 HTTP 수신 포트입니다.	
135	TCP	클라이언트 푸시 설치 프로세스 중에 사용되는 RPC 포트.	
3306	TCP	MySQL Server에 대한 TCP/IP 연결을 만드는 데 사용되는 포트.	*MySQL 용* 플러그인이 설치되는 NetVault Backup 클라이언트에서 구성됩니다. 기본 포트 번호는 3306입니다. MySQL Server의 클라이언트 연결에 기본이 아닌 포트를 구성하는 경우에는 NetVault Backup 클라이언트에 같은 포트가 구성되어 있는지 확인합니다. 같은 컴퓨터에서 MySQL 인스턴스를 여러 개 실행하려면 각 인스턴스마다 다른 포트를 구성합니다.
5432	TCP	PostgreSQL 데이터베이스에 대한 리스너 포트	*PostgreSQL 용* 플러그인이 설치되는 NetVault Backup 클라이언트에서 구성됩니다. 기본 포트 번호는 5432입니다. PostgreSQL 데이터베이스가 기본이 아닌 포트를 수신 대기하도록 구성된 경우에는 NetVault Backup 클라이언트에서 같은 포트가 구성되어 있는지 확인합니다.
8443	TCP	들어오는 웹 서비스 연결에 대한 HTTPS 수신 대기 포트.	

표 162. NetVault Backup에서 사용하는 포트

포트	프로토콜	용도	주석
10000	TCP	NDMP 메시지를 전송하기 위한 포트 (NDMP 제어 채널).	*NDMP용* 플러그인이 설치되는 NetVault Backup 서버에서 구성됩니다. 기본 포트 번호는 10000입니다. 필요하면 이를 변경할 수 있습니다.
20031	UDP	UDP 메시징.	서버 및 클라이언트에 필요합니다.
20031	TCP	네트워크 관리자에서 사용하는 포트 (nvnmgr).	
장치용 사용자 정의 수신 대기 포트	TCP	장치 요청을 수신하기 위한 포트.	NetVault Backup 서버 및 SmartClient에서 구성됩니다. 요구 사항: 드라이브당 2개의 포트.
장치용 사용자 정의 연결 포트	TCP	원격 저장소 장치에 연결하기 위한 포트.	원격 저장소 장치에 연결되는 클라이언트에서 구성됩니다. 요구 사항: 드라이브당 2개의 포트
메시지 채널용 사용자 정의 수신 대기 포트	TCP	데이터 전송 중에 메시지를 수신하기 위한 포트.	NetVault Backup 서버 및 클라이언트에서 구성됩니다. 요구 사항: 클라이언트당 3개의 포트. 클라이언트에서 두 개 이상의 플러그인을 동시에 실행하려면 NetVault Backup에 플러그인당 두 개의 포트와 클라이언트당 추가 포트가 필요합니다. 예를 들어 두 개의 플러그인을 동시에 실행하려면 NetVault Backup에서 클라이언트에 대해 (2 * 2) + 1 = 5 개의 포트가 필요합니다.
메시지 채널용 사용자 정의 연결 포트	TCP	데이터 전송 중에 메시지를 송신하기 위한 포트.	NetVault Backup 서버 및 클라이언트에서 구성됩니다. 요구 사항: 클라이언트당 3개의 포트. 클라이언트에서 두 개 이상의 플러그인을 동시에 실행하려면 NetVault Backup에 플러그인당 두 개의 포트와 클라이언트당 추가 포트가 필요합니다. 예를 들어 두 개의 플러그인을 동시에 실행하려면 NetVault Backup에서 클라이언트에 대해 (2 * 2) + 1 = 5 개의 포트가 필요합니다.
컴퓨터간 설정용 사용자 정의 연결 포트	TCP	NetVault Backup 클라이언트를 추가하는 동안에 초기 연결(브로드캐스트 채널)을 설정하고 추후 사용 가능 여부를 확인하기 위한 포트.	요구 사항: 클라이언트당 2개 포트.
NDMP 데이터 채널용 사용자 정의 수신 대기 포트	TCP	NDMP 이동기로 작동하는 NetVault Backup 장치에 대한 수신 포트.	이러한 포트는 NDMP 파일러와 저장소 장치 사이의 데이터 전송에 사용됩니다. 이러한 포트는 장치가 부착되는 NetVault Backup 서버 또는 클라이언트에 필요합니다.
49152~65535	TCP	클라이언트 푸시 설치 프로세스 중에 사용되는 동적 포트.	

E

문제 해결

- 일반적인 오류
- NetVault Backup의 안전 모드

일반적인 오류

이 섹션에서는 몇 가지 일반적인 오류 및 해결 방법을 설명합니다. 이 장은 다음 항목으로 구성되어 있습니다.

- NetVault Backup 서비스가 Windows에서 시작되지 않습니다.
- 컴퓨터가 재시작된 후에 NetVault Backup 서비스가 시작되지 않습니다.
- Linux에서 NetVault Backup 서비스가 시작되지만 즉시 중지됩니다.
- 서버 IP 주소가 변경된 후에 로그인 실패
- NetVault Backup WebUI의 예기치 않은 동작
- WebUI가 Internet Explorer의 호환성 보기에서 실행되지 않음
- 푸시 설치 중에 NetVault Backup 설치 프로그램이 실패
- VSS 기반 백업 실패
- Windows에서 TCP/IP 소켓 버퍼 크기 수정
- NetVault Backup 10.0.1을 실행하는 클라이언트에서 데이터 복사 저장 집합을 사용하는 복원이 실패
- 인덱스가 2GB보다 큰 경우에 Itanium 플랫폼에서 복원이 실패
- 업그레이드 후에 Linux에서 데이터 복사 및 통합 백업 작업이 실패
- 업그레이드 후에 WebUI 페이지에 콘솔 오류가 표시됨

NetVault Backup 서비스가 Windows에서 시작되지 않습니다.

설명

NetVault Backup 서비스가 Windows 기반 NetVault Backup 서버에서 시작되지 않습니다.

증상

Windows 이벤트 뷰어에서 다음과 같은 메시지가 표시되는지 확인합니다.

PDT FATAL: 잠금 파일 "postmaster.pid"가 이미 있습니다.

해결 방법

시스템 데이터를 저장하는 데 사용되는 PostgreSQL 데이터베이스가 시작되지 않으면 NetVault Backup을(를) 시작할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 로그의 참조 위치에서 **"postmaster.pid"** 파일을 삭제하고 NetVault Backup 서버를 다시 시작하십시오.

컴퓨터가 재시작된 후에 NetVault Backup 서비스가 시작되지 않습니다.

설명

시스템을 다시 시작한 후에 가끔 Windows 기반의 NetVault Backup 서버에서 NetVault Backup 서비스가 시작되지 않습니다.

증상

Windows 이벤트 뷰어에서 다음과 같은 메시지가 표시되는지 확인합니다.

심각: PostgreSQL 소스에 대한 TCP/IP 소켓을 만들 수 없습니다(FATAL: could not create any TCP/IP sockets " for a PostgreSQL source).

해결 방법

시스템 데이터를 저장하는 데 사용되는 PostgreSQL 데이터베이스가 시작되지 않으면 NetVault Backup을(를) 시작할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 작업 관리자를 시작하고 **모든 사용자의 프로세스 표시**를 클릭합니다 시스템에서 여러 개의 **postgres32.exe** 인스턴스가 실행되고 있는 것을 볼 수 있습니다. 이 프로세스 중 하나의 인스턴스를 선택하고 **프로세스 종료**를 클릭하여 **postgres32.exe**의 모든 인스턴스를 제거합니다. 그 다음에 NetVault Backup 서비스를 시작합니다.

Linux에서 NetVault Backup 서비스가 시작되지만 즉시 중지됩니다.

설명

Linux 기반 컴퓨터에서 NetVault Backup 서비스가 시작된 후에 즉시 중지됩니다.

증상

오류 메시지가 표시되지 않습니다.

해결 방법

이 문제는 Postgres 서비스가 **localhost** 호스트 이름을 확인할 수 없어서 시작하지 못할 때 발생할 수 있습니다.

/etc/hosts 파일을 확인하고 파일에 **localhost**에 대한 항목이 포함되어 있지 않으면 항목을 추가합니다.

서버 IP 주소가 변경된 후에 로그인 실패

설명

NetVault Backup 서버 IP 주소가 변경된 후에 WebUI에서 로그인이 되지 않습니다.

증상

로그인을 시도할 때 NetVault Backup WebUI에 서버에 액세스할 수 없다는 메시지가 표시됩니다.

해결 방법

NetVault Backup 서버의 IP 주소가 변경된 후에(예: DHCP에 의해 재부팅 시에 재할당이 발생한 경우) NetVault Backup WebUI에 로그인하기 전에 브라우저 캐시를 지워야 합니다. 그렇지 않으면 서버에 액세스할 수 없다는 메시지와 함께 로그인이 실패할 수 있습니다. 또는 정적 IP 주소를 NetVault Backup 서버에 할당할 수 있습니다.

NetVault Backup WebUI의 예기치 않은 동작

설명

NetVault Backup WebUI가 브라우저에 상관없이 잘못된 문자열 또는 이름과 기타 개체 관련 문제를 표시합니다.

증상

NetVault Backup WebUI가 예기치 않게 작동하면서 다양한 올바르지 않은 이름, 문자열, 잘못된 단추 레이블 등을 표시합니다.

해결 방법

문제를 해결하려면 브라우저 캐시와 기록을 지운 다음에 다시 NetVault Backup WebUI로 로그인합니다. NetVault Backup 시스템을 업그레이드한 후에 이 활동을 수행합니다.

WebUI가 Internet Explorer의 호환성 보기에서 실행되지 않음

설명

NetVault Backup WebUI가 Internet Explorer의 호환성 보기에서 실행되지 않습니다.

증상

Internet Explorer에서 사이트에 대한 호환성 보기가 활성화되어 있는 경우에 NetVault Backup에 액세스하려고 할 때 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다. "호환성 보기가 지원되지 않습니다. 응용 프로그램을 올바르게 보려면 다른 브라우저를 사용하거나 이 사이트를 호환성 보기를 사용하는 웹 사이트 목록에서 제거하십시오."

해결 방법

호환성 보기를 사용하는 웹 사이트의 목록에서 해당 사이트를 제거하거나 다른 브라우저를 사용합니다.

푸시 설치 중에 NetVault Backup 설치 프로그램이 실패

설명

대상 클라이언트에 대한 푸시 설치가 실패합니다.

증상

작업 로그에 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.

코어 패키지에 대한 NetVault Backup 설치 프로그램이 오류 1과 함께 실패하였습니다.

해결 방법

몇 가지 이유로 설치가 실패할 수 있습니다. 설치 로그 파일의 정보가 문제 진단 및 해결에 도움이 될 수 있습니다. 시스템 임시 디렉터리에서 로그 파일을 찾을 수 있습니다. (시스템 계정에 대한 `TEMP` 환경 변수가 이 디렉터리의 위치를 결정합니다. 이 경로는 대개 `%windir%\Temp`로 설정됩니다.)

설치 프로세스가 실패하는 단계에 따라 설치 프로그램에서 `netvault_{GUID}_install.log` 또는 `bitrock_installer.log`(또는 `bitrock_installer_nnn.log`)라는 이름의 파일을 생성할 수 있습니다.

문제를 해결할 수 없는 경우에는 Quest 기술 지원부에 문의하십시오.

VSS 기반 백업 실패

설명

VSS 기반 백업을 수행할 때 VSS 작성기가 스냅숏을 생성하지 못하는 경우 작업이 실패합니다.

증상

로그 메시지가 다음 오류를 표시합니다.

- 선택 트리에 항목을 추가하지 못했습니다.
- 선택 트리 및 백업 옵션을 준비하지 못했습니다.

해결 방법

이 메시지는 VSS 하위 시스템의 문제를 나타냅니다. VSS 하위 시스템의 제대로 작동하지 않으면 NetVault Backup에서 백업 작업을 완료할 수 없습니다. 작업을 다시 실행하기 전에 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

- 기존 섀도 복사본을 삭제합니다. (**Vssadmin** 또는 **DiskShadow** 유틸리티로 섀도 복사본을 삭제할 수 있습니다.)
- 해당 VSS 작성기 서비스를 다시 시작합니다.

Windows에서 TCP/IP 소켓 버퍼 크기 수정

설명

Windows에서 TCP/IP 소켓 버퍼 크기를 수정할 수 없습니다.

증상

Windows에서 LAN을 통해 데이터가 전송될 때 성능 저하가 발생합니다. 네트워크 도구(예: IPerf)를 사용하여 윈도우 크기를 변경해도 버퍼 크기가 변경되지 않습니다.

해결 방법

Windows에서 TCP/IP 버퍼 크기를 늘리기 위해 레지스트리 설정을 수정해야 합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 Microsoft KB 문서 https://support.microsoft.com/en-us/kb/823764를 참조하십시오.

NetVault Backup 10.0.1을 실행하는 클라이언트에서 데이터 복사 저장 집합을 사용하는 복원이 실패

설명

NetVault Backup 10.0.1 이하를 실행하는 클라이언트에서 데이터 복사 저장 집합을 복원할 때 작업이 실패합니다.

증상

복원 작업에서 다음과 같은 오류를 보고합니다.

인덱스를 가져오지 못하였습니다.

추적 로그에 다음과 같은 메시지가 포함됩니다.

새 스타일 인덱스.

손상된 인덱스 파일, 버전 번호가 올바르지 않습니다.

해결 방법

NetVault Backup 서버 10.0.5 이상에서 *데이터 복사용* 플러그인은 인덱스 버전 4를 만듭니다. 이 버전은 이전 NetVault Backup 버전과 호환되지 않습니다. NetVault Backup 10.0.1 이하의 버전을 실행하는 클라이언트에서 이러한 인덱스 파일을 읽을 수 없어서 복원 작업이 실패합니다.

NetVault Backup 서버 10.0.5 이상에서 생성된 데이터 복사 저장 집합을 복원하려면 클라이언트를 업그레이드해야 합니다.

인덱스가 2GB보다 큰 경우에 Itanium 플랫폼에서 복원이 실패

설명

Itanium 플랫폼에서 인덱스 크기가 2GB보다 큰 백업에 대한 복원이 실패합니다.

증상

Itanium 플랫폼에서 인덱스 크기가 2GB보다 큰 백업을 복원하려고 할 때 "복원할 항목을 정렬할 때 실패하였습니다 "라는 오류 메시지와 함께 작업이 실패합니다.

해결 방법

이 문제를 해결하려면, 스택 크기를 증가시킵니다.

- 표준 UNIX 플랫폼에서 스택 크기를 증가시키려면 CLI에서 **ulimit** 설정을 편집합니다.

  사용 가능한 옵션 목록은 다음과 같습니다.

  - `ulimit -a`

    환경에 대한 모든 설정을 표시합니다.

  - `ulimit -s`

    현재 스택 크기 설정을 표시합니다.

  - `ulimit -s unlimited`

    무제한 스택 크기를 설정합니다.

  - `ulimit -s <n>`

    스택 크기를 지정된 값으로 설정합니다.

  - `man ulimit`

    ulimit 명령에 관한 정보를 제공합니다.

  값을 변경한 후에 `ulimit -a` 명령을 실행하여 설정이 변경되었는지 확인합니다.

- HP-UX Itanium 플랫폼에서 (운영 체제에 따라) **kmtune** 또는 **kctune** bash 명령을 사용하여 커널 스택 크기 정보에 액세스할 수 있습니다. 스택 변수는 32비트 응용 프로그램에서는 **maxssiz**이고 64비트 응용 프로그램에서는 **maxssiz_64bit**입니다.

  사용 가능한 옵션 목록은 다음과 같습니다.

  - `kmtune -l -q maxssiz`

    32비트 응용 프로그램의 설정 정보를 표시합니다.

  - `kmtune -l -q maxssiz_64bit`

    64비트 응용 프로그램의 설정 정보를 표시합니다.

  - `kmtune -u -s maxssiz=<n>`

    32비트 응용 프로그램을 위해 지정된 값으로 새 스택 크기를 설정합니다.

- `kmtune -u -s maxssiz_64bit =<n>`

  64비트 응용 프로그램을 위해 지정된 값으로 새 스택 크기를 설정합니다.

- `kmtune -u -s maxssiz+<n>`

  32비트 응용 프로그램을 위해 지정된 값으로 새 스택 크기를 늘립니다.

- `kmtune -u -s maxssiz_64bit +<n>`

  64비트 응용 프로그램을 위해 지정된 값으로 새 스택 크기를 늘립니다.

업그레이드 후에 Linux에서 데이터 복사 및 통합 백업 작업이 실패

설명

NetVault Backup을 버전 11.4 이상으로 업그레이드한 후에 Linux 컴퓨터의 NetVault Backup 서버에서 실행되는 데이터 복사 및 통합 백업 작업(Active Directory를 이용한 Windows 클라이언트의 기본 작업)이 실패합니다.

증상

NetVault Backup을 버전 11.4 이상으로 업그레이드한 후에 기본 백업 인덱스가 손상됩니다. 따라서 데이터 복사 및 통합 백업 작업을 다시 실행하면 실패합니다. 또한 이전의 전체 백업 집합을 사용하여 데이터 복사 및 통합 백업 작업을 수행해도 실패합니다.

해결 방법

이 문제를 해결하려면 NetVault Backup을 버전 11.4 이상으로 업그레이드한 후에 예전의 전체 백업 작업을 다시 실행한 다음에 예전 또는 새 데이터 복사 및 통합 백업 작업을 다시 실행합니다.

업그레이드 후에 WebUI 페이지에 콘솔 오류가 표시됨

설명

NetVault Backup를 버전 12.1 (으)로 업그레이드한 후에 다양한 WebUI 페이지에 콘솔 오류가 표시됩니다.

증상

NetVault Backup를 버전 12.1 (으)로 업그레이드한 후에 변경된 'localStorage' 및 'sessionStorage' 기능 때문에 다양한 WebUI 페이지에 콘솔 오류가 표시됩니다.

해결 방법

이 문제를 해결하려면 NetVault Backup을 버전 12.0 이상으로 업그레이드한 후에 브라우저 캐시를 지운 다음에 WebUI 페이지를 다시 로드합니다.

NetVault Backup의 안전 모드

다음과 같은 오류 조건 때문에 NetVault Backup이 안전 모드에서 실행될 수 있습니다.

- Media Manager 또는 일정 관리자와 같은 핵심 프로세스가 시작되지 않습니다.
- PostgreSQL 데이터베이스를 이용할 수 없거나 NetVault Backup에서 하나 이상의 데이터베이스에 연결할 수 없습니다.

- NetVault Backup 서버의 디스크 공간이 부족합니다.

이러한 오류가 발생할 때 NetVault Backup은 제한된 모드로 계속 실행되어 사용자가 WebUI를 사용하여 문제를 진단하고 해결할 수 있게 합니다.

이 파일에는 NetVault Backup 서버가 안전 모드로 실행되는 원인이 있습니다.

안전 모드에서 다음과 같은 페이지에 액세스할 수 있습니다.

- **문제 요약:** 이 페이지에는 NetVault Backup이 안전 모드로 실행되게 한 문제가 나열됩니다. 오류 유형에 따라 문제 해결에 도움을 주는 **Fix** 옵션이 제공됩니다.
- **로그 보기:** 이 페이지를 사용하여 오류 조사에 관한 추가 정보가 포함될 수 있는 로그 메시지를 조사할 수 있습니다.

안전 모드 페이지에서 사용할 수 있는 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **Fix 옵션을 사용하여 문제 해결:** 다음 표에서는 **Fix** 옵션을 사용하여 오류를 해결하는 방법을 설명합니다.

오류 유형	사용 가능한 옵션
핵심 프로세스 실패	이 오류 때문에 NetVault Backup이 안전 모드로 전환되면 문제 해결을 위한 옵션이 제공되지 않습니다.
데이터베이스 연결 실패	**Fix** 옵션에서는 연결 상태를 검사하고 다음과 같은 정보를 표시합니다. • PostgreSQL 서비스의 상태(실행 중인지 여부) • 로그, 감사자, 스케줄러 및 미디어 데이터베이스에 대한 연결 상태 **Fix** 옵션에서는 PostgreSQL 서비스를 다시 시작할 수 있는 링크도 제공합니다.
디스크 공간 부족 문제	**Fix** 옵션에서는 디스크 공간 사용 백분율을 표시하고 디스크 공간을 늘리기 위한 다음과 같은 링크를 제공합니다. • 진단 추적 파일을 삭제할 수 있는 링크(파일이 있을 경우) 이 옵션에서는 서버의 추적도 비활성화합니다. • 온라인 백업 인덱스를 삭제할 수 있는 링크. **인덱스 파일 정리** 대화 상자에서 확보하려는 디스크 공간의 양을 지정할 수 있습니다.

- **NetVault Backup을 표준 모드로 다시 시작:** NetVault Backup이 안전 모드로 전환되면 오류 해결 여부에 무관하게 이 모드를 유지합니다. 안전 모드를 종료하려면 NetVault Backup을 표준 모드로 다시 시작합니다.

  페이지의 **표준 모드로 다시 시작** 단추 또는 링크를 사용하여 응용 프로그램을 다시 시작할 수 있습니다.
- **기술 문서 검색: 기술 자료** 링크를 사용하여 솔루션을 찾기 위해 기술 문서를 검색할 수 있습니다.
- **진단 추적을 활성화하여 NetVault Backup을 다시 시작:** 페이지의 링크를 사용하여 진단 추적이 활성화된 표준 모드에서 NetVault Backup를 다시 시작할 수 있습니다.

  참고: 진단 추적은 Quest 기술 지원부의 지침에 따라서만 활성화해야 합니다.

- **Quest기술 지원 문의:** 문제를 해결할 수 없으면 이 링크를 클릭하여 문제를 보고하십시오.

회사 소개

Quest는 브랜드 그 이상을 추구합니다.

Quest는 IT 기술이 귀사에 더 도움이 되도록 노력하고 있습니다. 이를 위해 Quest는 귀사가 IT 관리 시간을 절약하고 비즈니스 혁신에 더 많은 시간을 투자할 수 있도록 커뮤니티 중심의 소프트웨어 솔루션을 구축하고 있습니다. 귀사의 데이터 센터를 현대화하고, 클라우드 속도를 향상시키며, 데이터 중심 비즈니스가 성장하기 위해 필요한 전문 지식과 보안, 접근성을 제공합니다. 이와 같은 혁신을 추구하는 일원이 되도록 Quest의 글로벌 커뮤니티로의 초대와 고객 만족 보장을 위한 Quest의 견고한 노력으로 Quest는 오늘날 고객에게 실질적인 영향을 미치는 솔루션을 지속적으로 제공하며 자부심을 느끼고 있습니다. Quest는 새로운 소프트웨어 회사로 거듭날 수 있도록 도전하고 있습니다. 그리고 귀사의 파트너로서 귀사가 만족할 수 있는 IT를 만들 수 있도록 끊임없이 노력하고 있습니다. 이것이 Quest의 미션이며 항상 여러분과 함께 노력하겠습니다. 새로워진 Quest와 함께 새 출발 해보세요. Innovation™으로 초대받으셨습니다.

브랜드와 비전이 함께하는 Quest

로고에는 당사에서 추구하는 혁신, 커뮤니티, 지원이라는 스토리가 담겨 있습니다. 이 스토리의 중요한 부분은 글자 Q로 시작합니다. 이것은 완벽한 원이며 정확도와 강력함을 향한 Quest의 노력을 나타냅니다. Q 자체의 공간은 Quest가 빠진 조각(즉 귀하)을 커뮤니티와 새 Quest에 추가해야 한다는 것을 상징합니다.

Quest 연락처

판매 또는 기타 문의 사항은 www.quest.com을 방문하십시오.

기술 지원 리소스

유효한 유지 관리 계약을 보유한 Quest 고객과 평가판을 보유하고 있는 고객은 기술 지원을 이용할 수 있습니다. https://support.quest.com에서 Quest 지원 포털에 액세스하면 됩니다.

지원 포털에서는 1년 365일, 하루 24시간 동안 언제든지 문제를 신속하게 직접 해결하기 위해 사용할 수 있는 자가 진단 도구를 제공합니다. 지원 포털을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 서비스 요청 번호를 제출하고 관리합니다.
- 기술 문서를 봅니다.
- 등록하고 제품 알림을 받습니다.
- 소프트웨어 및 기술 설명서를 다운로드합니다.
- 사용 방법 비디오를 시청합니다.
- 커뮤니티 토론에 참여합니다.
- 지원 엔지니어와 온라인으로 채팅합니다.
- 제품 지원 서비스를 봅니다.