



One Identity Manager 8.1.5

API Designer Benutzer-und
Entwicklungshandbuch

Copyright 2021 One Identity LLC.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Diese Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Die in dieser Anleitung beschriebene Software wird unter einer Softwarelizenz oder einer Geheimhaltungsvereinbarung bereitgestellt. Diese Software darf nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Vereinbarung verwendet oder kopiert werden. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die schriftliche Erlaubnis von One Identity LLC in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch reproduziert oder übertragen werden, einschließlich Fotokopien und Aufzeichnungen für irgendeinen anderen Zweck als den persönlichen Gebrauch des Erwerbers.

Die Informationen in diesem Dokument werden in Verbindung mit One Identity Produkten bereitgestellt. Durch dieses Dokument oder im Zusammenhang mit dem Verkauf von One Identity LLC Produkten wird keine Lizenz, weder ausdrücklich oder stillschweigend, noch durch Duldung oder anderweitig, an jeglichem geistigen Eigentumsrecht eingeräumt. MIT AUSNAHME DER IN DER LIZENZVEREINBARUNG FÜR DIESES PRODUKT GENANNTEN BEDINGUNGEN ÜBERNIMMT ONE IDENTITY KEINERLEI HAFTUNG UND SCHLIESST JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE, IMPLIZIERTE ODER GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE IN BEZUG AUF IHRE PRODUKTE AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET ONE IDENTITY FÜR JEGLICHE DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, STÖRUNGS-, SPEZIELLE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, SCHÄDEN FÜR VERLUST VON GEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER VERLUST VON INFORMATIONEN), DIE AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DIESES DOKUMENTS RESULTIEREN, SELBST WENN ONE IDENTITY AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN HAT. One Identity übernimmt keinerlei Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments und behält sich das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. One Identity verpflichtet sich nicht, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer potenziellen Nutzung dieses Materials haben, wenden Sie sich bitte an:

One Identity LLC.
Attn: LEGAL Dept
4 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656

Besuchen Sie unsere Website (<http://www.OneIdentity.com>) für regionale und internationale Büro-Adressen.



Patente

One Identity ist stolz auf seine fortschrittliche Technologie. Für dieses Produkt können Patente und anhängige Patente gelten. Für die aktuellsten Informationen über die geltenden Patente für dieses Produkt besuchen Sie bitte unsere Website unter <http://www.OneIdentity.com/legal/patents.aspx>.

Marken

One Identity und das One Identity Logo sind Marken und eingetragene Marken von One Identity LLC. in den USA und anderen Ländern. Für eine vollständige Liste der One Identity Marken besuchen Sie bitte unsere Website unter www.OneIdentity.com/legal. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Legende

-  **WARNUNG:** Das Symbol **WARNUNG** weist auf ein potenzielles Risiko von Körperverletzungen oder Sachschäden hin, für das Sicherheitsvorkehrungen nach Industriestandard empfohlen werden. Dieses Symbol ist oft verbunden mit elektrischen Gefahren bezüglich Hardware.
-  **VORSICHT:** Das Symbol **VORSICHT** weist auf eine mögliche Beschädigung von Hardware oder den möglichen Verlust von Daten hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

One Identity Manager API Designer Benutzer- und Entwicklungshandbuch
Aktualisiert - 09. Juli 2021, 11:48 Uhr
Version - 8.1.5

Inhalt

Der API Designer	7
Grundlagen der API-Entwicklung	8
Richtlinien und Konventionen	9
Abarbeitung einer Anfrage an den API Server	9
Authentifizierung	11
Authentifizierung (primär)	11
Authentifizierung mit Starling 2FA (sekundär)	11
Abmeldung	12
Sitzungsstatus und Sicherheitstoken	12
Sitzungsstatus abfragen	12
HTTP-Methoden	13
Datumsformate	13
Parameterformate	13
URL-Parameter	14
Abfrage-Parameter	14
Antwortformate	14
Antwortcodes	15
Allgemeine Hinweise und Informationen zu Entity-Methoden	15
Deadlocks vermeiden	19
Beispiele und Hilfe – Software Development Kit	20
Schnellstart – Eine API erstellen	21
Arbeiten mit dem API Designer	22
API Designer starten	22
Projekttypen	23
Projekttyp ändern	23
Solution-Projekte	25
Änderungen eines Solution-Projekts in Datenbank importieren	25
Benutzeroberfläche	26
Menüleiste	27
Symbolleiste	31

Statuszeile	32
Navigation	33
Navigation öffnen	34
Startseite	35
Startseite öffnen	35
Globale Einstellungen	36
Globale Einstellungen ändern	39
Sprache ändern	39
Datenbankobjekte	40
Objekteigenschaften	40
Objekteigenschaften anzeigen	41
Objekte im Projekt verwalten (Arbeitsmappe)	42
Arbeitsmappe öffnen	43
Datenbankobjekte bearbeiten (Definitionsbaumfenster)	43
Definitionsbaumfenster öffnen	44
Kontextmenü im Definitionsbaumfenster	45
Erweiterungen	47
Generierten Code eines Knotens anzeigen und speichern	47
Knotenbearbeitungsfenster	48
Änderungen kennzeichnen	51
Änderungskennzeichen verwenden	51
Änderungskennzeichen erstellen	52
Änderungskennzeichen bearbeiten	52
Änderungskennzeichen löschen	53
Suchen und Ersetzen	54
Eine Suche ausführen	57
Mehrsprachige Texte	58
Mehrsprachige Texte erstellen	59
Mehrsprachige Texte suchen	60
Mehrsprachige Texte bearbeiten	60
Mehrsprachige Texte löschen	62
Datenbankabfragen verwalten	63
Datenbankabfragen anzeigen	64
Datenbankabfragen erstellen	64
Datenbankabfragen bearbeiten	65

Datenbankabfragen testen	66
Datenbankabfragen löschen	66
Tabreiter verwalten	67
Layouts verwalten	68
Änderungshistorie anzeigen (Befehlsliste)	68
Befehlsliste öffnen	69
Lesezeichen	69
Lesezeichen verwalten	70
Lesezeichen setzen	71
Lesezeichen löschen	71
API kompilieren	72
Kompilierung testen	73
Kompilierung starten	74
Kompilierungsfehler und -warnungen verwalten (Aufgabenfenster)	75
Aufgabenfenster öffnen	76
Fehler und Warnungen beheben	76
Kompilierungsprotokoll öffnen	77
Versionen verwalten (Kompilierungszeige)	77
Kompilierungszeige auswählen und verwenden	77
Kompilierungszeige erstellen	78
Kompilierungszeige bearbeiten	79
Kompilierungszeige löschen	79
API testen	80
C#-Projekte mit dem API Designer verbinden	80
API-Projekte	84
API-Projekte erstellen	84
API-Projekte bearbeiten	85
API-Projekte löschen	86
Authentifizierung konfigurieren	87
Kompilierung konfigurieren	90
API-Dateien einem API-Projekt zuordnen	91
API-Projekte importieren	92
API-Dateien	93
API-Dateien erstellen	94

API-Dateien bearbeiten	94
API-Dateien löschen	95
API-Dateien einem API-Projekt zuordnen	96
API-Dateien importieren	97
API Server	98
ImxClient-Kommandozeilenprogramm	99
ImxClient-Kommandozeilenprogramm starten	99
ImxClient-Kommando-Übersicht	100
help	100
compile-app	101
repl	102
branch	102
connect	103
compile-api	104
install-apiserver	105
fetch-files	106
push-files	107
get-apistate	108
get-filestate	109
setup-web	110
run-apiserver	111
check-translations	113
version	113
Über uns	114
Kontaktieren Sie uns	114
Technische Supportressourcen	114
Index	115

Der API Designer

Mit dem API Designer können Sie auf schnellstem Wege eine REST-API (Representational State Transfer Application Programming Interface) erstellen, dokumentieren, kompilieren und veröffentlichen. Diese API basiert auf der OpenAPI-Spezifikation und dem One Identity Manager-Datenbankmodell.

Vorteile des API Designers auf einem Blick:

- Einfache und schnelle Bedienung
- Die fertige API "versteht" das One Identity Manager-Datenbankmodell.
- Änderungen an der API sind nachvollziehbar.
- Unterstützt Prinzipien eines guten API-Designs
- OpenAPI-Unterstützung: APIs, die Sie mithilfe des API Designers erstellen, basieren grundsätzlich auf der OpenAPI-Spezifikation. Dies ermöglicht Ihnen auf weitere Hilfsmittel zuzugreifen:
 - Swagger: Verwenden Sie Swagger, um Code, Dokumentation und Testfälle zu erstellen.
 - Postman: Verwenden Sie Postman, um die verschiedenen API-Methoden Ihrer API zu testen.

Grundlagen der API-Entwicklung

Hauptbestandteil einer mit dem API Designer erstellten API sind Dateien und Projekte.

Grundsätzliches zu [API-Dateien](#):

- Mit API-Dateien können Sie API-Methoden definieren, mit denen man wiederum Daten an die Anwendung senden oder Daten von der Anwendung abfragen.
- Eine API-Datei kann zu mehr als einem Projekt gehören.
- Da der API Server zustandslos ist (stateless), speichern Sie API-Methoden, die Sie in API-Dateien festlegen, ohne Client-spezifischen Zustand. Sie dürfen daher beispielsweise keine globalen Variablen definieren oder am Session-Objekt Zustandsdaten hinterlegen. Beim Neustart des API Server-Prozesses werden diese Werte nicht wiederhergestellt.
- Verwenden Sie asynchronen Code beim Definieren von API-Methoden. Damit wird die effiziente Nutzung der Server-Ressourcen unterstützt sowie die System-Performance unter Last verbessert. Die Methoden der API und des zugrundeliegenden Objektmodells setzen diese Asynchronität mithilfe des Task-based Asynchronous Pattern (TAP) um. Weitere Informationen zu TAP finden Sie unter <https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/standard/asynchronous-programming-patterns/task-based-asynchronous-pattern-tap>.
- Verwenden Sie beim Definieren von API-Methoden NICHT die Methode `HttpContext.Current`. Die aktuelle HTTP-Anforderung können Sie mit der statischen Methode `QBM.CompositionApi.ApiManager.Context.Current` abfragen.

Grundsätzliches zu [API-Projekten](#):

- API-Projekte fassen mehrere API-Dateien in logische Abschnitte zusammen. Das API-Projekt stellt dabei die Konfiguration zur Verfügung.

Grundsätzliches zum [API-Server](#):

- Der API Server ist mithilfe der Owin-Plattform implementiert (siehe <http://owin.org/>).
- Der Zugriff auf die aktuellen HTTP-Anforderung über ASP.NET-APIs wird nicht unterstützt.
- Nach dem Aktivieren der Routen dürfen Sie die Definitionsobjekte nicht mehr verändern.

Verwandte Themen

- [Schnellstart – Eine API erstellen](#) auf Seite 21

Richtlinien und Konventionen

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Richtlinien und Konvention, die Sie beim Erstellen einer API beachten müssen.

Verwandte Themen

- [Abarbeitung einer Anfrage an den API Server](#) auf Seite 9
- [Authentifizierung](#) auf Seite 11
- [Sitzungsstatus und Sicherheitstoken](#) auf Seite 12
- [HTTP-Methoden](#) auf Seite 13
- [Datumsformate](#) auf Seite 13
- [Parameterformate](#) auf Seite 13
- [Antwortformate](#) auf Seite 14
- [Antwortcodes](#) auf Seite 15
- [Allgemeine Hinweise und Informationen zu Entity-Methoden](#) auf Seite 15
- [Deadlocks vermeiden](#) auf Seite 19

Abarbeitung einer Anfrage an den API Server

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Abarbeitung einer Anfrage an den API-Server.

Authentifizierung

Bei einer Anfrage an den API Server wird geprüft, ob in der Sitzung für das jeweilige API-Projekt die primäre und gegebenenfalls sekundäre Anmeldung erfolgt ist (siehe [Authentifizierung](#) auf Seite 11).

HINWEIS: Diese Prüfung erfolgt nicht, wenn die API-Methode der Anfrage als **AllowUnauthenticated** markiert ist.

Für die Zuordnung der aktuellen Sitzung wird der vom Client übermittelte Cookie **imx-session-[Name des API-Projektes](#)** ausgewertet.

Wenn ein Cookie übermittelt wird, der aber keiner im aktuellen Prozess aktiven Sitzung zugeordnet werden kann, wird mit dem im Cookie enthaltenen Sicherheitstoken eine neue Sitzung hergestellt (siehe [Sitzungsstatus und Sicherheitstoken](#) auf Seite 12).

Liegt keine primäre Anmeldung vor, versucht der API Server über eines der aktivierten Single-Sign-On-Authentifizierungsmodule eine Datenbankverbindung herzustellen.

Kann die Anmeldung auch dann nicht hergestellt werden, wird die Bearbeitung der Anforderung abgebrochen und der HTTP-Fehlercode **500** wird an den Client übermittelt (siehe [Antwortcodes](#) auf Seite 15).

Autorisierung des Methodenzugriffs

Der API Server prüft, ob der aktuell angemeldete Benutzer berechtigt ist, die Methode auszuführen. Verfügt der Benutzer nicht über die benötigten Berechtigungen, wird die Bearbeitung abgebrochen und der HTTP-Fehlercode **500** wird an den Client übermittelt (siehe [Antwortcodes](#) auf Seite 15).

Validierung der Anfrage

Der API Server ruft die an der API-Methode hinterlegten Validatoren nacheinander auf. Wenn ein Fehler zurückgemeldet wird, wird die Bearbeitung abgebrochen und der HTTP-Fehlercode **400** wird an den Client übermittelt (siehe [Antwortcodes](#) auf Seite 15).

Abarbeitung der Anfrage (für Entity-Methoden)

- GET (Laden von Entities)
 - Ermittlung der WHERE-Klausel mit internen und externen Filtern
 - Laden der Daten aus der Datenbank
 - Anreichern der Entities mit berechneten Spalten
- Entities im delayed-logic-Modus können mit einer POST-Anfrage verändert oder mit einer DELETE-Anfrage gelöscht werden. Entities in diesem Modus sind zustandslos (stateless) und belegen auf dem Server nach der Abarbeitung einer Anfrage keine Ressourcen mehr.

Unterstützte HTTP-Methoden:

- GET (lesen von Entities)
- POST (ändern von Entities)
- DELETE (löschen von Entities)
- Interaktive Entities müssen einmalig mit einer PUT-Anfrage erzeugt werden, und erhalten danach eine eigene ID. Benutzen Sie bei nachfolgenden Anforderungen (POST oder DELETE) diese ID.

Unterstützte HTTP-Methoden:

- PUT (erzeugen von interaktiven Entities)
- POST (ändern von interaktiven Entities)
- DELETE (löschen von interaktiven Entities)

Authentifizierung

Die Authentifizierung des Benutzers am API Server erfolgt pro API-Projekt.

Die Ausführung einer API-Methode erfordert die vorherige Authentifizierung an einem API-Projekt. Ist die API-Methode als `AllowUnauthenticated` markiert (Beispiele finden Sie im [SDK](#)), ist keine Authentifizierung nötig.

Die Authentifizierung erfolgt in zwei Schritten:

1. Erforderliche primäre Authentifizierung: Standard-Authentifizierung über ein Authentifizierungsmodul
2. Optionale sekundäre Authentifizierung: Multi-Faktor-Authentifizierung (beispielsweise über Starling 2FA)

Verwandte Themen

- [Abarbeitung einer Anfrage an den API Server](#) auf Seite 9
- [Authentifizierung \(primär\)](#) auf Seite 11
- [Authentifizierung mit Starling 2FA \(sekundär\)](#) auf Seite 11
- [Abmeldung](#) auf Seite 12

Authentifizierung (primär)

Die primäre Authentifizierung am API-Projekt wird mithilfe der API-Methode `imx/login/<Name des API-Projektes>` ermöglicht.

Senden Sie dazu die Anfrage mit der HTTP-Methode POST mit folgendem Inhalt:

```
{ "Module": "RoleBasedPerson", "User": "<Benutzername>", "Password": "<Passwort>" }
```

| [TIPP](#): Beispiele dazu finden Sie in unserem [SDK](#).

Verwandte Themen

- [Authentifizierung](#) auf Seite 11
- [Authentifizierung mit Starling 2FA \(sekundär\)](#) auf Seite 11
- [Abmeldung](#) auf Seite 12

Authentifizierung mit Starling 2FA (sekundär)

Die sekundäre Authentifizierung am API-Projekt über Starling 2FA wird über drei API-Methoden ermöglicht:

- Anmeldung/Authentifizierung über Push-Benachrichtigungen: **starling/send/push**
- Anmeldung/Authentifizierung über SMS-Nachrichten: **starling/send/sms**
- Anmeldung/Authentifizierung über Telefonanrufe: **starling/send/call**

Verwandte Themen

- [Authentifizierung](#) auf Seite 11
- [Authentifizierung \(primär\)](#) auf Seite 11
- [Abmeldung](#) auf Seite 12

Abmeldung

Die Abmeldung vom API-Projekt wird mithilfe der API-Methode **imx/logout/<Name des API-Projektes>** ermöglicht.

Verwandte Themen

- [Authentifizierung](#) auf Seite 11
- [Authentifizierung \(primär\)](#) auf Seite 11
- [Authentifizierung mit Starling 2FA \(sekundär\)](#) auf Seite 11

Sitzungsstatus und Sicherheitstoken

Der Status der Sitzung wird in einem Cookie gespeichert. Dieses Cookie enthält ein verschlüsseltes Sicherheitstoken, mit dem die Anmeldung am API Server auch wiederhergestellt werden kann, wenn der API Server zwischenzeitlich neu gestartet wird. Das Sicherheitstoken wird mit dem bei der Installation ausgewählten Zertifikat kryptographisch signiert.

HINWEIS: Startet ein am API Server angemeldeter Benutzer den verwendeten Browser neu, werden das Cookie und die darin enthaltenen Sitzungsinformationen zurückgesetzt.

Verwandte Themen

- [Sitzungsstatus abfragen](#) auf Seite 12

Sitzungsstatus abfragen

Mithilfe der API-Methode **imx/sessions/<Name des API-Projektes>** können Sie den Status der Sitzung abfragen. In der Antwort erhalten Sie folgende Informationen:

- Zulässige Authentifizierungsmodule und zugehörige Parameter das jeweilige API-Projekt
- Art der sekundären Anmeldung (beispielsweise Starling 2FA)

Verwandte Themen

- [Sitzungsstatus und Sicherheitstoken](#) auf Seite 12

HTTP-Methoden

HTTP-Anfragen können die folgenden HTTP-Methoden verwenden:

- **Get:** Diese Methode ruft Daten vom Anwendungsserver ab.
- **Put:** Diese Methode ändert Daten auf dem Anwendungsserver.
- **Post:** Diese Methode erstellt Daten auf dem Anwendungsserver.
- **Delete:** Diese Methode löscht Daten auf dem Anwendungsserver.

Datumsformate

Datumswerte müssen in Anfragen zum Ändern oder Hinzufügen von Objekten im Format ISO 8601 in UTC angegeben werden.

Beispiel

2016-03-19T13:09:08.123Z

Verwandte Themen

- [Parameterformate](#) auf Seite 13

Parameterformate

HTTP-Anfragen verwenden zwei Arten von Parametern:

- [URL-Parameter](#)
- [Abfrage-Parameter](#)

Verwandte Themen

- [Datumsformate](#) auf Seite 13

URL-Parameter

URL-Parameter setzen den URL-Pfad fort. Als Trennzeichen wird hierbei ein Schrägstrich verwendet.

Wenn eine Anfrage URL-Parameter verwendet, werden diese im URI-Format für die Anfrage angegeben.

Beispiel

```
https://<Host-Name>/ApiServer/imx/sessions/exampleparameter
```

Verwandte Themen

- [Abfrage-Parameter](#) auf Seite 14

Abfrage-Parameter

Abfrage-Parameter werden der URL über ein Frage- oder das &-Zeichen angehängen.

Dem ersten Abfrage-Parameter muss ein Fragezeichen vorangestellt werden. Dabei muss folgendes Format verwendet werden:

```
?Parametername=Parameterwert (beispielsweise ?orderBy=LastName)
```

Den nachfolgenden Abfrage-Parametern muss ein & vorangestellt werden. Dabei muss folgendes Format verwendet werden:

```
&Parametername=Parameterwert (beispielsweise ?sortOrder=ascending)
```

Beispiel

```
https://<Host-Name>/AppServer/portal/person?orderBy=LastName
```

Verwandte Themen

- [URL-Parameter](#) auf Seite 14

Antwortformate

Die meisten API-Methoden liefern Ergebnisse im JSON-Format (application/json) zurück. Des Weiteren wird die Rückgabe von Ergebnissen in den Formaten CSV und PDF unterstützt, soweit das Ergebnis der entsprechenden API-Methode als exportierbar deklariert ist.

Um Ergebnisse im CSV-Format zu erhalten

- Setzen Sie den **Accept header** in der Anfrage auf **text/csv**.

Um Ergebnisse im PDF-Format zu erhalten

- Setzen Sie den **Accept header** in der Anfrage auf **application/pdf**.

HINWEIS: Um Ergebnisse im PDF-Format zu erhalten, muss in Ihrem System das Modul **RPS** installiert sein.

Verwandte Themen

- [Antwortcodes](#) auf Seite 15

Antwortcodes

Antworten, die von der REST-API versendet werden, verwenden die nachfolgenden Codes. Wenn Anfragen fehlschlagen, wird eine erklärende Fehlermeldung angezeigt.

Antwortcodes	Beschreibung
200	Die Anfrage war erfolgreich.
204	Die Anfrage war erfolgreich. Die Antwort enthält keinen Inhalt.
401	Der Zugriff ist unautorisiert. Die Sitzung muss zuerst authentifiziert werden.
404	Die angegebene Ressource konnte nicht gefunden werden.
405	Die verwendete HTTP-Methode ist für diese Anfrage nicht erlaubt.
500	Ein Server-Fehler ist aufgetreten. Die Fehlermeldung wird in der Antwort mitgesendet. Aus Sicherheitsgründen ist keine detaillierte Fehlermeldung in der Antwort enthalten. Weitere Informationen können Sie der Anwendungs-Log-Datei auf dem Server entnehmen.

Verwandte Themen

- [Antwortformate](#) auf Seite 14

Allgemeine Hinweise und Informationen zu Entity-Methoden

In diesem Kapitel finden Sie nützliche Hinweise und Informationen für die Erstellung und Verwendung von Entity-Methoden.

Ergebnisse einschränken

HINWEIS: Entity-basierte Methoden arbeiten standardmäßig mit einer Limitierung, um unabsichtliches Laden extrem großer Datenmengen zu vermeiden.

Mithilfe der folgenden Abfrage-Parameter können Sie die Anzahl der zurückgegebenen Datensätze begrenzen, um mehrere Datensätze in aufeinanderfolgenden Antworten zu erhalten:

Abfrage-Parameter	Standardwert	Beschreibung
PageSize	20	Legen Sie fest, wie viele Datensätze in der Antwort maximal enthalten sein dürfen. Wenn Sie nur die Gesamtanzahl ermitteln, aber keine einzelnen Datensätze erhalten möchten, verwenden Sie den Wert -1 .
StartIndex	0	Legen Sie fest, ab welchem Datensatz die Ergebnisse in der Antwort zurückgegeben werden. Dieser Parameter ist nullbasiert (das erste Element wird mit dem Wert 0 angesprochen).

Beispiel

Die folgende Anfrage gibt 50 Personen zurück und beginnt dabei bei der 101. Person:

```
https://<Host-Name>/ApiServer/portal/person?PageSize=50&StartIndex=100
```

Sortierung

Mithilfe des Abfrage-Parameters **OrderBy** können Sie die Ergebnisse einer zurückgegebenen Antwort sortieren. Mit diesem Parameter können Sie nach den Spaltennamen der zugrundeliegenden Datenbanktabelle sortieren.

Beispiele

Die folgende Anfrage gibt Personen aufsteigend sortiert nach Vorname zurück:

```
https://<Host-Name>/ApiServer/portal/person?OrderBy=FirstName
```

Personen absteigend sortiert nach Vorname:

```
https://<Host-Name>/ApiServer/portal/person?OrderBy=FirstName%20DESC
```

Filterung

Mithilfe des Abfrage-Parameters **filter** können Sie die Ergebnisse einer zurückgegebenen Antwort filtern. Ein solcher Filter besteht aus einem JSON-formatierten String, der die

folgenden Filterbedingungen enthalten muss:

- **ColumnName:** Name der Spalte, auf die gefiltert werden soll
- **CompareOp:** der Vergleichsoperator, der den Inhalt der gewählten Spalte mit einem Sollwert vergleicht

Die folgenden Vergleichsoperatoren sind zulässig:

- **Equal:** Die Ergebnisse beinhalten nur Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte mit dem Vergleichswert übereinstimmen.
- **NotEqual:** Die Ergebnisse beinhalten nur Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte NICHT mit dem Vergleichswert übereinstimmen.
- **LowerThan:** Die Ergebnisse beinhalten nur Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte kleiner sind als der Vergleichswert.
- **LowerOrEqual:** Die Ergebnisse beinhalten nur Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte kleiner oder gleich dem Vergleichswert sind.
- **GreaterOrEqual:** Die Ergebnisse beinhalten nur Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte größer oder gleich dem Vergleichswert sind.
- **Like:** Erfordert die Verwendung eines Prozentzeichens (%) als Platzhalterzeichen. Sie können bis zu zwei Prozentzeichen in dem Wert angeben. Die Ergebnisse beinhalten nur Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte mit dem Pattern-Vergleichswert übereinstimmen.
- **NotLike:** Erfordert die Verwendung eines Prozentzeichens (%) als Platzhalterzeichen. Sie können bis zu zwei Prozentzeichen in dem Wert angeben. Die Ergebnisse beinhalten nur Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte NICHT mit dem Pattern-Vergleichswert übereinstimmen.
- **BitsSet:** Der Wert wird mit einem Vergleichswert über den logischen Operator & verglichen. Das Ergebnis muss ungleich 0 sein.
- **BitsNotSet:** Der Wert wird mit einem Vergleichswert über den logischen Operator & verglichen. Das Ergebnis muss gleich 0 sein.
- **Value1:** Vergleichswert der mit dem Inhalt der Spalte verglichen werden soll
- **Value2:** Wird dieser zweite Vergleichswert übergeben, so wird der Wert für **CompareOp** ignoriert und alle Werte, die größer gleich **Value1** und kleiner gleich **Value2** sind, werden ermittelt.

Beispiel

Die folgende Anfrage gibt aller Personen mit dem Nachnamen "Smith" zurück:

```
https://<Host-Name>/ApiServer/portal/person/all?filter=[{ColumnName: 'LastName',  
CompareOp: 'Equal', Value1: 'Smith'}]
```

Gruppierung

HINWEIS: Die API-Methode muss Gruppierungen unterstützen (mithilfe des Parameters **EnableGrouping**).

Mithilfe des URL-Parameters **group** können Sie die Ergebnisse einer zurückgegebenen Antwort gruppieren. Dabei geben Sie mithilfe des Abfrage-Parameters **by** an, nach welchem Attribut gruppiert werden soll.

Das Ergebnis der Abfrage enthält eine Filterbedingung, die Sie als URL-Parameter als Filter übergeben können.

Beispiel

Die folgende Anfrage ermittelt die Menge aller Personen gruppiert nach primärem Standort:

`https://<Host-Name>/ApiServer/portal/person/all/group?by=UID_Locality`

Antwort:

```
{
  {
    "Display": "(No value: Primary location)",
    "Filters": [
      {
        "ColumnName": "UID_Locality",
        "CompareOp": 0
      }
    ],
    "Count": 42
  },
  {
    "Display": "Berlin",
    "Filters": [
      {
        "ColumnName": "UID_Locality",
        "CompareOp": 0,
        "Value1": "c644f672-566b-4ab0-bac0-2ad07b6cf457"
      }
    ],
    "Count": 12
  }
}
```

Hierarchische Datenstrukturen

Einige Tabellen des Datenmodells sind als Baumstruktur definiert (beispielsweise **Department**). Daten werden aus solchen Tabellen grundsätzlich aus einer bestimmten Hierarchie-Ebene geladen.

Mithilfe des Abfrage-Parameters **parentKey** und der UID des übergeordneten Objekts können Sie die Hierarchie-Ebene bestimmen.

Beispiel

```
https://<Host-Name>/ApiServer/portal/servicecategories?parentKey=QER-f33d9f6ec3e744a3ab69a474c10f6ff4
```

Mithilfe des URL-Parameters **noRecursive=true** können Sie die Daten als flache Liste abfragen.

Beispiel

```
https://<Host-Name>/ApiServer/portal/servicecategories?noRecursive=true
```

Verwandte Themen

- [API-Dateien](#) auf Seite 93

Deadlocks vermeiden

Bei der API-Entwicklung wird viel asynchroner Code mit `async/await`-Konstrukt geschrieben. Um Deadlocks (Verklemmungen) zu verhindern, verwenden Sie für jedes **await**-Schlüsselwort die Methode **ConfigureAwait(false)**.

HINWEIS: Während der Kompilierung der API wird zusätzlich geprüft, ob **ConfigureAwait(false)** verwendet wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://blog.stephencleary.com/2012/07/dont-block-on-async-code.html> und <https://devblogs.microsoft.com/dotnet/configureawait-faq/>.

Beispiele und Hilfe – Software Development Kit

Um Ihnen die Entwicklung Ihrer API mit dem API Designer einfacher zu gestalten, stellt Ihnen One Identity ein Software Development Kit (SDK) mit vielen kommentierten Code-Beispielen zur Verfügung.

Das SDK finden Sie unter auf dem Installationsmedium im Verzeichnis `QBM\dvd\AddOn\ApiSamples`.

Schnellstart – Eine API erstellen

Nachfolgend finden Sie eine grobe Auflistung der Schritte, die Sie im API Designer durchführen müssen, um eine API zu erstellen.

1. **Starten** Sie den API Designer.
2. **Erstellen** Sie API-Dateien (in diesen können Sie beispielsweise eine API-Methode definieren).
3. **Erstellen** Sie ein API-Projekt.
4. **Konfigurieren** Sie die Authentifizierung des API-Projektes (unter anderem Single Sign-on).
5. **Weisen** Sie die erstellten API-Dateien dem API-Projekt zu.
6. **Testen** Sie die API.
7. **Kompilieren** Sie die API.
8. **Übertragen** Sie die Änderungen in die Datenbank.

Verwandte Themen

- [API Designer starten](#) auf Seite 22
- [API-Dateien erstellen](#) auf Seite 94
- [API-Projekte erstellen](#) auf Seite 84
- [Authentifizierung konfigurieren](#) auf Seite 87
- [API-Dateien einem API-Projekt zuordnen](#) auf Seite 96
- [API testen](#) auf Seite 80
- [API kompilieren](#) auf Seite 72
- [Änderungen eines Solution-Projekts in Datenbank importieren](#) auf Seite 25

Arbeiten mit dem API Designer

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur allgemeinen Arbeit mit dem API Designer. Erfahren Sie hier unter anderem:

- wie die **Oberfläche** des API Designers aufgebaut ist,
- wie Sie Ihre **Projekte** bearbeiten – lokal oder direkt in der Datenbank,
- wie Sie **Datenbankobjekte bearbeiten**,
- wie Sie die **API kompilieren**.

API Designer starten

Bevor Sie mit Ihrer API-Entwicklung starten, müssen Sie den API Designer starten.

Um den API Designer zu starten

1. Wechseln Sie in den Installationspfad des API Designers.
2. Starten Sie die Anwendung `ApiDesigner.Editor.exe`.
Der API Designer öffnet sich.
3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine bestehende Verbindung zur One Identity Manager-Datenbank zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Datenbankverbindung auswählen** die entsprechende Verbindung aus.
 - Um eine neue Verbindung zur One Identity Manager-Datenbank zu verwenden, klicken Sie **Neue Verbindung erstellen** und geben Sie eine neue Verbindung an.
4. Unter **Authentifizierungsverfahren** geben Sie das Verfahren und die Anmeldedaten an, mit denen Sie sich an der Datenbank anmelden möchten.
5. Klicken Sie **Anmelden**.

6. Im Dialogfenster **Wählen Sie den Projekttyp** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um das Projekt in der Datenbank zu speichern, klicken Sie **Datenbankprojekt**.
 - Um das Projekt innerhalb einer Arbeitsmappe zu speichern, klicken Sie **Solution-Projekt**.
| **TIPP:** Weitere Informationen finden Sie unter [Projekttypen](#) auf Seite 23.
7. (Optional) Um die gewählte Speicherart auch für zukünftige Projekte beizubehalten, aktivieren Sie die Option **Ausgewähltes Projekt als Standard verwenden**.
8. Klicken Sie **OK**.
Der API Designer öffnet sich und zeigt die [Startseite](#) an.

Verwandte Themen

- [Startseite](#) auf Seite 35
- [Projekttypen](#) auf Seite 23

Projekttypen

Der API Designer unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Projekttypen unter denen Sie Ihre Änderungen speichern können:

- **Datenbankprojekt:** Das Projekt wird in der Datenbank gespeichert. Alle Änderungen, die Sie speichern sind für andere Bearbeiter sichtbar.
- **Solution-Projekt:** Mit dem API Designer ist es möglich, kundenspezifische Objekte lokal dateibasiert auf dem eigenen Rechner zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Solution-Projekte](#) auf Seite 25.

Verwandte Themen

- [Projekttyp ändern](#) auf Seite 23
- [Solution-Projekte](#) auf Seite 25
- [Änderungen eines Solution-Projekts in Datenbank importieren](#) auf Seite 25
- [Menüleiste](#) auf Seite 27

Projekttyp ändern

Sie können Ihr Projekt als [Datenbankprojekt](#) oder als [Solution-Projekt](#) speichern. Weitere Informationen finden Sie unter [Projekttypen](#) auf Seite 23.

Um das Projekt als Datenbankprojekt zu speichern

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bearbeiten | Projekttyp festlegen**.
2. Im Dialogfenster **Wählen Sie den Projekttyp** klicken Sie auf **Datenbankprojekt**.
3. (Optional) Um die Auswahl zu speichern und beim nächsten Start des API Designers wieder zu verwenden, aktivieren Sie die Option **Ausgewähltes Projekt als Standard verwenden**.

TIPP: Um diese Einstellung wieder rückgängig zu machen:

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verbindung | Einstellungen**.
2. Im Dialogfenster **Globale Einstellungen** klappen Sie den Bereich **Editor** aus.
3. Im Bereich **Editor** aktivieren Sie die Option **Bei jedem Start nach Projekttyp fragen**.

Beim nächsten Start wird das Dialogfenster **Wählen Sie den Projekttyp** wieder angezeigt.

4. Klicken Sie **OK**.

Um das Projekt als Solution-Projekt zu speichern

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bearbeiten | Projekttyp festlegen**.
2. Im Dialogfenster **Wählen Sie den Projekttyp** klicken Sie **Solution-Projekt**.
3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Klicken Sie **Neue Arbeitsmappe erstellen** und legen Sie mithilfe des Assistenten eine neue Arbeitsmappe an.
 - Klicken Sie **Bestehende Arbeitsmappe laden** und geben Sie den Pfad zu einer Arbeitsmappe an.
 - Klicken Sie auf eine zuletzt verwendete Arbeitsmappe.
4. (Optional) Um die Auswahl zu speichern und beim nächsten Start des API Designers wieder zu verwenden, aktivieren Sie die Option **Ausgewähltes Projekt als Standard verwenden**.

TIPP: Um diese Einstellung wieder rückgängig zu machen:

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verbindung | Einstellungen**.
2. Im Dialogfenster **Globale Einstellungen** klappen Sie den Bereich **Editor** aus.
3. Im Bereich **Editor** aktivieren Sie die Option **Bei jedem Start nach Projekttyp fragen**.

Beim nächsten Start wird das Dialogfenster **Wählen Sie den Projekttyp** wieder angezeigt.

5. Klicken Sie **OK**.

Verwandte Themen

- [Projekttypen](#) auf Seite 23
- [Menüleiste](#) auf Seite 27

Solution-Projekte

Mit dem API Designer ist es möglich, kundenspezifische Objekte lokal dateibasiert auf dem eigenen Rechner zu bearbeiten. Dafür müssen Sie alle vorhandenen kundenspezifischen Objekte aus der Datenbank in den API Designer exportieren, das heißt, Sie müssen den Projekttyp "Solution-Projekt" verwenden (siehe [Projekttyp ändern](#) auf Seite 23).

Um Änderungen an einem Solution-Projekt wieder in die Datenbank zurückzuspielen, folgen Sie den Anweisungen unter [Änderungen eines Solution-Projekts in Datenbank importieren](#) auf Seite 25.

Nach dem Export aus der Datenbank können Sie diese Objekte auf Ihrem Rechner bearbeiten, entfernen oder durch weitere Objekte ergänzen. Die lokale Bearbeitung der Objekte unterscheidet sich nicht von der Bearbeitung im Datenbankprojekt.

Beim Export werden alle Objekte zum gewählten Modul auf die Festplatte kopiert:

- API-Projekte
- API-Dateien

Verwandte Themen

- [Projekttyp ändern](#) auf Seite 23
- [Änderungen eines Solution-Projekts in Datenbank importieren](#) auf Seite 25
- [Menüleiste](#) auf Seite 27

Änderungen eines Solution-Projekts in Datenbank importieren

Änderungen, die Sie in einem [Solution-Projekt](#) durchgeführt haben, müssen als Objekte in die One Identity Manager-Datenbank überführt werden.

Um Objekte in die One Identity Manager Datenbank zu importieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bearbeiten | Objekte in die Datenbank importieren**.
2. Im Dialogfenster **Objekte in die Datenbank importieren** aktivieren Sie die Option **Gelöschte Objekte aus der Datenbank entfernen**. Objekte, die Sie aus Ihrem Solution-Projekt gelöscht haben, werden nun ebenso aus der Datenbank gelöscht.

3. Unter **Objekte der Solution** wählen Sie die geänderten Objekte, die Sie in die Datenbank exportieren möchten.
TIPP: Um alle Objekte der Liste schnell aus- oder abzuwählen, aktivieren Sie die Option **Alle auswählen/abwählen**.
4. Klicken Sie **Weiter**.
5. Klicken Sie **Fertig**.

Verwandte Themen

- [Solution-Projekte](#) auf Seite 25
- [Projekttypen](#) auf Seite 23

Benutzeroberfläche

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die grafische Benutzeroberfläche des API Designers.

Sie können die grafische Benutzeroberfläche des API Designers mit der Maus und der Tastatur steuern. Für eine optimale Darstellung verwenden Sie eine minimale Bildschirmauflösung von 1280 x 1024 Pixeln mit einer Farbtiefe von mindestens 16 Bit.

TIPP: Sie können die Ansicht des API Designers jederzeit durch Verschieben, Schließen oder Verstecken Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen.

Hauptbestandteile der Benutzeroberfläche

- **Oben – Titelleiste**

Die Titelleiste zeigt das Programmsymbol, den Name des Programms und die verbundene Datenbank an (inklusive des derzeit angemeldeten Benutzers).

- **Oben – Menüleiste**

Über die Menüs in der Menüleiste können Sie weitere Untermenüs aufrufen und viele der Funktionen des API Designers schnell erreichen und ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Menüleiste](#) auf Seite 27.

- **Oben – Symbolleiste**

Die Symbolleiste enthält verschiedene Symbole, mit denen Sie auf weitere Funktionen zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Symbolleiste](#) auf Seite 31.

- **Links – Navigation**

Mithilfe der Navigation können Sie API-Konfigurationen, API-Dateien und API-Projekte verwalten (erstellen, öffnen, löschen). Zudem können Sie auf die jeweils zuletzt bearbeiteten Dateien zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Navigation](#) auf Seite 33.

- **Mitte – Arbeitsbereich**

Der mittlere Bereich zeigt weitere Bearbeitungsbereiche an; zum Beispiel das [Definitionsbaumfenster](#). Wenn Sie Objekte öffnen, werden diese im Arbeitsbereich in einzelnen [Tabreitern](#) angezeigt.

- **Unten – Statuszeile**

Die Statuszeile zeigt unter anderem die Datenbankaktivität, Projektinformationen, die verbundene Datenbank und den derzeit angemeldeten Benutzer an. Weitere Informationen finden Sie unter [Statuszeile](#) auf Seite 32.

Startseite

Die Startseite wird beim Start des API Designers angezeigt.

Auf der Startseite können Sie:

- mithilfe von [Kompilierungszweigen](#) verschiedene Versionen Ihrer API in der Datenbank hinterlegen,
- Ihre API lokal [testen](#),
- die [API kompilieren](#) und anschließend in die Datenbank schreiben,
- C#-Projekte mit dem API Designer [verbinden und bearbeiten](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Startseite](#) auf Seite 35.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Menüleiste](#) auf Seite 27
- [Symbolleiste](#) auf Seite 31
- [Statuszeile](#) auf Seite 32
- [Navigation](#) auf Seite 33
- [Startseite](#) auf Seite 35

Menüleiste

Über die Menüs in der Menüleiste können Sie weitere Untermenüs aufrufen und viele der Funktionen des API Designers schnell erreichen und ausführen. Erfahren Sie in nachfolgender Tabelle mehr über die einzelnen Menüs.

Tabelle 1: Menüs und Menüeinträge in der Menüleiste

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
Verbindung		
	Einstellungen	Öffnet das Dialogfenster Globale Einstellungen . Hier können Sie grundlegende Einstellungen für den API

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
		Designer vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Globale Einstellungen auf Seite 36.
	Beenden	Schließt das Programm.
Bearbeiten		
	Projekttyp festlegen	Öffnet das Dialogfenster Wählen Sie den Projekttyp . Hier können Sie auswählen, ob das Projekt als Datenbank- oder Solution-Projekt gespeichert werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Projekttypen auf Seite 23 und Projekttyp ändern auf Seite 23.
	Objekte in die Datenbank importieren	Öffnet das Dialogfenster Objekte in die Datenbank importieren . Hier können Sie neue und geänderte Objekte Ihres Solution-Projekts in Ihre One Identity Manager-Datenbank importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen eines Solution-Projekts in Datenbank importieren auf Seite 25.
	Neues Standardprojekt auswählen	Hier können Sie das zu verwendende Solution-Projekt wechseln.
	Suchen und Ersetzen	Öffnet das Dialogfenster Suchen und Ersetzen . Hier können Sie Dokumente nach bestimmten Begriffen oder Zeichenfolgen durchsuchen und gegebenenfalls ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Suchen und Ersetzen auf Seite 54.
	Weitersuchen	Führt die Suche mit den Sucheinstellungen aus, die Sie im Dialogfenster Suchen und Ersetzen vorgenommen haben. Die Suche wird durchgeführt, ohne dass ein Dialogfenster geöffnet wird.
	Beschriftungen	Öffnet das Dialogfenster Mehrsprachige Texte . Hier können Sie mehrsprachige Texte anlegen und bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrsprachige Texte auf Seite 58.
	Objekt importieren	Mithilfe dieses Menüeintrags können Sie API-Projekte und API-Dateien in den API Designer importieren. Weitere Informationen finden Sie unter API-Projekte importieren auf Seite 92 und API-Dateien importieren auf Seite 97.

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
	Datenbankabfragen verwalten	<p>Öffnet das Dialogfenster Datenbankabfragen verwalten. Hier können Sie Datenbankabfragen hinzufügen, bearbeiten oder löschen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Datenbankabfragen verwalten auf Seite 63.</p>
Ansicht		
	Tabreiter	<p>Öffnet das Dialogfenster Tabreiter. Hier können Sie die geöffneten Tabreiter verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Tabreiter verwalten auf Seite 67.</p>
	Standardlayout wiederherstellen	<p>Stellt das Standard-Layout wieder her. Weitere Informationen finden Sie unter Layouts verwalten auf Seite 68.</p>
	Standardlayout wiederherstellen (inklusive Größe)	<p>Stellt das Standard-Layout und die Standard-Größe des Fensters wieder her. Weitere Informationen finden Sie unter Layouts verwalten auf Seite 68.</p>
	Gespeichertes Layout wiederherstellen	<p>Stellt das Layout wieder her, das Sie vorher gespeichert haben (siehe Menüeintrag Layout speichern). Weitere Informationen finden Sie unter Layouts verwalten auf Seite 68.</p>
	Layout speichern	<p>Wenn Sie das Layout des API Designers Ihren eigenen Wünschen entsprechend angepasst haben, können Sie das Layout speichern und es jederzeit wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Layouts verwalten auf Seite 68.</p>
	Startseite	<p>Öffnet die Startseite.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Startseite auf Seite 35.</p>
	Arbeitsmappe	<p>Öffnet das Fenster Arbeitsmappe. Hier können Sie alle Objekte des API Designers anzeigen, die sich über die Navigation öffnen lassen, und diese verwalten.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Objekte im Projekt verwalten (Arbeitsmappe) auf Seite 42.</p>
	Knotenbearbeitung	<p>Öffnet das Fenster Knotenbearbeitung. Hier können Sie Eigenschaften eines Knotens bearbeiten.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Knotenbearbeitungsfenster auf Seite 48.</p>
	Aufgaben	<p>Öffnet das Fenster Aufgaben. Hier können Sie sich</p>

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
		Kompilierfehler und -Warnungen anzeigen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter Kompilierungsfehler und -warnungen verwalten (Aufgabenfenster) auf Seite 75.
	Befehlsliste	Öffnet das Fenster Befehlsliste . Hier können Sie sich die Änderungshistorie des gewählten Datenbankobjekts anzeigen lassen und gegebenenfalls Änderungen rückgängig machen. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungshistorie anzeigen (Befehlsliste) auf Seite 68.
	Kompilierung	Öffnet das Fenster Kompilierung . Hier können Sie sich das Protokoll zur Kompilierung ansehen. Weitere Informationen finden Sie unter Kompilierungsprotokoll öffnen auf Seite 77.
	Lesezeichen	Öffnet das Fenster Lesezeichen . Hier können Sie Lesezeichen verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Lesezeichen auf Seite 69.
	Navigation	Öffnet die Navigationsansicht. Hier können Sie API-Dateien und API-Projekte verwalten (erstellen, öffnen, löschen). Zudem können Sie auf die jeweils zuletzt bearbeiteten Dateien zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Navigation auf Seite 33.
Hilfe		
	Community	Öffnet das One Identity-Forum.
	Support Portal	Öffnet die Support-Portal-Website.
	Training	Öffnet die Trainings-Webseite.
	Online-Dokumentation	Öffnet die One Identity-Dokumentations-Webseite.
	Info	Öffnet ein Dialogfenster. Hier erhalten Sie weitere ausführliche Informationen über den API Designer (Systeminformationen, Versionsnummer, Herstellernachweis, installierte Module und vieles mehr).

Verwandte Themen



- [Benutzeroberfläche](#) auf Seite 26
- [Globale Einstellungen](#) auf Seite 36






- [Projekttyp ändern](#) auf Seite 23
- [Suchen und Ersetzen](#) auf Seite 54
- [Mehrsprachige Texte](#) auf Seite 58
- [API-Projekte importieren](#) auf Seite 92
- [Datenbankabfragen verwalten](#) auf Seite 63
- [Tabreiter verwalten](#) auf Seite 67
- [Layouts verwalten](#) auf Seite 68
- [Startseite](#) auf Seite 35
- [Objekte im Projekt verwalten \(Arbeitsmappe\)](#) auf Seite 42
- [Knotenbearbeitungsfenster](#) auf Seite 48
- [Kompilierungsfehler und -warnungen verwalten \(Aufgabenfenster\)](#) auf Seite 75
- [Änderungshistorie anzeigen \(Befehlsliste\)](#) auf Seite 68
- [Lesezeichen](#) auf Seite 69
- [Navigation](#) auf Seite 33
- [Kompilierungsprotokoll öffnen](#) auf Seite 77

Symbolleiste

Die Symbolleiste enthält verschiedene Symbole, mit denen Sie auf weitere Funktionen zugreifen können.

Tabelle 2: Funktionen der Symbolleiste

Symbol	Beschreibung
Änderungskennzeichen:	Wählen Sie in der Auswahlliste einen Kennzeichen aus, unter dem Sie die Änderungen in der One Identity Manager-Datenbank speichern möchten. Mithilfe dieses Kennzeichens können Sie Änderungen in der Datenbank leichter nachvollziehen und zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen kennzeichnen auf Seite 51.
 Änderungskennzeichen verwalten	Öffnet das Dialogfenster Änderungskennzeichen . Hier können Sie Änderungskennzeichen auswählen, hinzufügen, ändern oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen kennzeichnen auf Seite 51.
 Das aktuelle Änderungskennzeichen als Standard verwenden	Legt das aktuell ausgewählte Änderungskennzeichen (siehe Änderungskennzeichen) als Standard fest. Dieses Änderungskennzeichen wird beim Start des API Designers automatisch ausgewählt. Diese Einstellung ist an den Client gebunden und wirkt sich nicht auf andere Benutzer der One

Symbol	Beschreibung
	Identity Manager-Datenbank aus. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungskennzeichen verwenden auf Seite 51.
 Beschriftungen	Öffnet das Dialogfenster Mehrsprachige Texte . Hier können Sie mehrsprachige Texte anlegen und bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrsprachige Texte auf Seite 58.
 Kompilierung testen	Testet die Kompilierung jeweils für die Debug - oder die Release -Version. Weitere Informationen finden Sie unter Kompilierung testen auf Seite 73.
 Speichern	Speichert Änderungen am aktuell bearbeiteten Objekt. Um Änderungen für weitere Datenbankobjekte zu speichern, wählen Sie den entsprechenden Tabreiter im Definitionsbaumfenster und klicken Sie diese Schaltfläche.
 Alle speichern	Speichert Änderungen aller bearbeiteten Objekte.
 Vorheriger/nächster Knoten	<p>Navigiert im bisherigen Verlauf der ausgewählten Objekte vor oder zurück. Das ausgewählte Datenbankobjekt wird im Definitionsbaumfenster angezeigt.</p> <p>Wurde ein Datenbankobjekt beziehungsweise Knoten gelöscht, springt die Auswahl zum nächsten existierenden Datenbankobjekt. Wird im Verlauf ein Datenbankobjekt ausgewählt, das nicht mehr existiert, dann springt die Auswahl auf das vorherige Datenbankobjekt.</p> <p>TIPP: Die Anzahl der angezeigten Datenbankobjekte im Verlauf, können Sie in der Menüleiste unter Verbindung Einstellungen festlegen. Den Verlauf können Sie im Kontextmenü über den Eintrag Verlauf löschen löschen.</p>

Verwandte Themen

- [Benutzeroberfläche](#) auf Seite 26
- [Änderungen kennzeichnen](#) auf Seite 51
- [Mehrsprachige Texte](#) auf Seite 58
- [Kompilierung testen](#) auf Seite 73







Statuszeile

In der Statuszeile werden Ihnen verschiedene Statusinformationen angezeigt. Einige Statusinformationen werden über Symbole angezeigt. Die Anzeige der Symbole ist zum Teil abhängig von den gewählten Programmeinstellungen. Die Statuszeile kann unterschiedliche Farben haben.

Tabelle 3: Bedeutung der Farben

Farbe	Bedeutung
Keine	Die Datenbank der Entwicklungsumgebung ist verbunden.
Rot	Der Simulationsmodus ist aktiv.
Grün	Die Datenbank der Testumgebung ist verbunden.
Gelb	Die Datenbank der Produktivumgebung ist verbunden.

Tabelle 4: Symbole der Statuszeile

Symbol	Bedeutung
	Zeigt den angemeldeten Benutzer an.
	Zeigt Projektinformationen an.
	Datenbank ist verbunden.
	Zeigt Datenbankzugriffe an.
	Die Datenbank muss kompiliert werden.
	Das Programm befindet sich im Simulationsmodus.

In der Statuszeile wird Ihnen zusätzlich die verbundene Datenbank im folgenden Format angezeigt:

<Server>/<Datenbank (Beschreibung)>

TIPP: Um den Pfad zur Datenbank in die Zwischenablage zu kopieren, klicken Sie in der Statuszeile doppelt auf den Datenbanknamen.

Um weitere Informationen zum angemeldeten Benutzer anzuzeigen, klicken Sie in der Statuszeile doppelt auf den Benutzernamen.

Verwandte Themen

- [Benutzeroberfläche](#) auf Seite 26

Navigation





Die Navigation öffnen Sie über **Ansicht | Navigation** (siehe [Navigation öffnen](#) auf Seite 34).

Mithilfe der Navigation können Sie API-Dateien und API-Projekte verwalten (erstellen, öffnen, löschen). Zudem können Sie auf die jeweils zuletzt bearbeiteten Dateien zugreifen.

Im unteren Bereich der Navigation können Sie auswählen, ob Sie API-Dateien oder API-Projekte verwalten möchten, indem Sie den jeweiligen Bereich anklicken.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Navigation.

Tabelle 5: Funktionen der Navigation

Bedienelement	Beschreibung
 Hinzufügen	Fügt ein neues Datenbankobjekt hinzu. Die Art des Datenbankobjekt ändert sich entsprechend dem Bereich, in dem Sie sich befinden (API-Dateien oder API-Projekte). Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Kapiteln: <ul style="list-style-type: none">• API-Projekte erstellen auf Seite 84• API-Dateien erstellen auf Seite 94
 Löschen	Löscht ein Datenbankobjekt. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Kapiteln: <ul style="list-style-type: none">• API-Projekte löschen auf Seite 86• API-Dateien löschen auf Seite 95
 Daten neu laden	Aktualisiert die Ansicht/lädt die Daten neu.
 Eigenschaften	Öffnet das Dialogfenster Objekteigenschaften . Hier können Sie die Eigenschaften des gewählten Datenbankobjekts einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter Objekteigenschaften auf Seite 40.
Suche	Mithilfe der Suchfunktion können Sie gezielt nach Datenbankobjekten suchen. Geben Sie den Suchbegriff ein, nach dem Sie suchen möchten und drücken Sie anschließend die Enter -Taste.

Verwandte Themen

- [Benutzeroberfläche](#) auf Seite 26
- [API-Projekte erstellen](#) auf Seite 84
- [API-Dateien erstellen](#) auf Seite 94
- [API-Projekte löschen](#) auf Seite 86
- [API-Dateien löschen](#) auf Seite 95
- [Objekteigenschaften](#) auf Seite 40

Navigation öffnen

Die Navigation bleibt standardmäßig immer solange (im linken Fensterbereich) geöffnet, bis Sie die Navigation wieder schließen. Sie können die Navigation jederzeit wieder öffnen.

Um die Navigation zu öffnen

- In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.

Verwandte Themen

- [Navigation](#) auf Seite 33
- [Benutzeroberfläche](#) auf Seite 26

Startseite

Die Startseite öffnen Sie über **Ansicht | Startseite** (siehe [Startseite öffnen](#) auf Seite 35).

Die Startseite wird beim Start des API Designers angezeigt.

Auf der Startseite können Sie:

- mithilfe von [Kompilierungszweigen](#) verschiedene Versionen Ihrer API in der Datenbank hinterlegen,
- Ihre API lokal [testen](#),
- die [API kompilieren](#) und anschließend in die Datenbank schreiben,
- C#-Projekte mit dem API Designer [verbinden und bearbeiten](#).

Verwandte Themen

- [Versionen verwalten \(Kompilierungszweige\)](#) auf Seite 77
- [API testen](#) auf Seite 80
- [API kompilieren](#) auf Seite 72
- [C#-Projekte mit dem API Designer verbinden](#) auf Seite 80
- [Startseite öffnen](#) auf Seite 35
- [Benutzeroberfläche](#) auf Seite 26

Startseite öffnen

Sie können die Startseite jederzeit erneut öffnen.

Um die Startseite zu öffnen

- In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Startseite**.
Die Startseite öffnet sich im Arbeitsbereich.

Globale Einstellungen

Die globalen Einstellungen öffnen Sie über **Verbindung | Einstellungen** (siehe [Globale Einstellungen ändern](#) auf Seite 39).

Im Dialogfenster **Globale Einstellungen** können Sie grundlegende Einstellungen zum API Designer vornehmen. Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Dialogfensters **Globale Einstellungen**.

Tabelle 6: Globale Einstellungen

Bereich	Einstellung	Beschreibung
Allgemeines		
	Allgemeine Kultur	
	Aktuell	Zeigt die derzeit verwendete Sprache für die Formatierung von Daten wie beispielsweise Datumsformate, Zeitformate oder Zahlenformate an.
	Beim nächsten Neustart	Legen Sie die Sprache des API Designers für die Formatierung von Daten wie beispielsweise Datumsformate, Zeitformate oder Zahlenformate fest. Beim nächsten Start des API Designers wird der API Designer in der festgelegten Sprache ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Sprache ändern auf Seite 39.
	Andere Sprache der Benutzeroberfläche verwenden	Legen Sie fest, ob Sie für die Benutzeroberfläche des API Designers eine andere Sprache verwenden möchten (als die eingestellte Sprache für die Wertformatierung). Legen Sie mit der nachfolgenden Option Beim nächsten Neustart die Sprache fest, die Sie für die Benutzeroberfläche verwenden möchten. Beispielsweise können Sie Daten weiterhin im englischen Format anzeigen, aber die Oberfläche auf Deutsch.
	Sprache der Oberfläche	
	Aktuell	Zeigt die derzeit verwendete Sprache an.
	Beim nächsten Neustart	Legen Sie die Sprache des API Designers fest. Beim nächsten Start des API Designers wird der API Designer in der festgelegten Sprache ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Sprache ändern auf Seite 39.
	Auflösung	Legen Sie die Auflösung fest.

Bereich	Einstellung	Beschreibung
	Maximale Anzahl der Verlaufselemente	Legen Sie fest, wie viele Änderungsschritte Sie rückgängig machen können.
Editor		
	Lange Eigenschaftswerte gekürzt darstellen	Wenn Sie lange Eigenschaftswerte gekürzt darstellen möchten, aktivieren Sie diese Option.
	Meldung anzeigen, wenn nach dem Editieren Syntaxfehler entdeckt werden	Wenn Sie eine Meldung anzeigen möchten, die nach dem Editieren auf Syntaxfehler hinweist, aktivieren Sie diese Option.
	Größe des API Designers mit dem Layout speichern und laden	Wenn Sie die Größeneinstellungen des API Designer-Fensters speichern und beim Neustart wieder laden möchten, aktivieren Sie diese Option.
	Bei jedem Start nach Projekttyp fragen	Wenn Sie bei jedem Start des API Designers auswählen möchten, wie Sie Ihr Projekt speichern möchten (Datenbankprojekt oder Solution-Projekt), aktivieren Sie diese Option (siehe Projekttyp ändern auf Seite 23).
	Name des Kompilierungszweiges	<p>Mithilfe von Kompilierungszeigen können Sie verschiedene Versionen Ihrer API in der Datenbank hinterlegen.</p> <p>Verwalten Sie hier Ihre Kompilierungszeige. Sie können den zu verwendenden Kompilierungszeig auswählen, die vorhandenen Kompilierungszeige anzeigen, Kompilierungszeige erstellen, Kompilierungszeige bearbeiten und Kompilierungszeige löschen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Versionen verwalten (Kompilierungszeige) auf Seite 77.</p>
Kompiler		
	Folgende Warnungen als Fehler anzeigen	<p>Geben Sie ein, welche Warnungen beim Kompilieren als Fehler angezeigt werden sollen. Geben Sie die Codes der Warnungen kommasepariert ein. Die Fehlercodes beziehen sich auf den C#-Kompiler von Microsoft. Weitere Informationen zur Kompilierung finden Sie unter API kompilieren auf Seite 72.</p> <p>TIPP: Fehlercodes, die beim Kompilieren auftreten, können Sie beispielsweise der Spalte Fehlercode des Fensters Aufgaben entnehmen (siehe Kompi-</p>

Bereich	Einstellung	Beschreibung
		lierungsfehler und -warnungen verwalten (Aufgabenfenster) auf Seite 75).
	Folgende Warnungen ignorieren	Geben Sie ein, welche Warnungen beim Kompilieren ignoriert werden sollen. Geben Sie die Codes der Warnungen kommasepariert ein. Die Fehlercodes beziehen sich auf den C#Sharp-Kompiler von Microsoft. Weitere Informationen zur Kompilierung finden Sie unter API kompilieren auf Seite 72. TIPP: Fehlercodes, die beim Kompilieren auftreten, können Sie beispielsweise der Spalte Fehlercode des Fensters Aufgaben entnehmen (siehe Kompilierungsfehler und -warnungen verwalten (Aufgabenfenster) auf Seite 75).

Speichern und Wiederherstellen

	Nach Änderungskennzeichen fragen	Wenn Sie möchten, dass Sie beim Speichern nach einem Änderungskennzeichen gefragt werden, aktivieren Sie diese Option.
	Ungespeicherte Objekte auf dem lokalen Rechner zwischenspeichern	Wenn Sie Änderungen, die Sie noch nicht gespeichert haben, auf Ihrer lokalen Festplatte zwischenspeichern möchten, aktivieren Sie diese Option. So gehen im Falle eines Programmabsturzes Ihre Änderungen nicht verloren.

Tastenbelegung

	Nächstes Lesezeichen anzeigen	Legen Sie die Tastenkombination fest, mit der Sie das nächste Lesezeichen anzeigen möchten. TIPP: Um eine Strg- und/oder Umschalt-Tastenkombination festzulegen, aktivieren Sie die Optionen Alt und/oder Strg . Wählen Sie anschließend aus der Auwahlliste eine Taste aus.
	Lesezeichen setzen/-löschen	Legen Sie die Tastenkombination fest, mit der Sie ein Lesezeichen setzen oder wieder entfernen. TIPP: Um eine Strg- und/oder Umschalt-Tastenkombination festzulegen, aktivieren Sie die Optionen Alt und/oder Strg . Wählen Sie anschließend aus der Auwahlliste eine Taste aus.

Verwandte Themen

- [Globale Einstellungen ändern](#) auf Seite 39
- [Menüleiste](#) auf Seite 27

Globale Einstellungen ändern

Sie können globale/allgemeine Einstellungen des API Designers jederzeit ändern.

Um Einstellungen am API Designer vorzunehmen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verbindung | Einstellungen**.
2. Im Dialogfenster **Globale Einstellungen** klicken Sie auf einen Bereich, um ihn ein- oder auszuklappen.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor (siehe [Globale Einstellungen](#) auf Seite 36).
4. Klicken Sie **Übernehmen**.

Verwandte Themen

- [Globale Einstellungen](#) auf Seite 36

Sprache ändern

Der API Designer steht Ihnen in den Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung. Sie können jederzeit zwischen den Sprachen wechseln. Ein solcher Sprachwechsel erfordert einen Neustart des API Designers.

Um die Sprache des API Designers zu ändern

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verbindung | Einstellungen**.
2. Im Dialogfenster **Globale Einstellungen** im Bereich **Allgemeines | Allgemeine Kultur** in der Auswahlliste **Beim nächsten Neustart** wählen Sie die gewünschte Sprache (für die Oberfläche sowie für die Wertformatierung).
3. (Optional) Wenn Sie für die Benutzeroberfläche eine andere Sprache verwenden möchten als für die Wertformatierung, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Andere Sprache der Oberfläche verwenden** und in der Auswahlliste **Beim nächsten Neustart** wählen Sie die gewünschte Sprache.

Möchten Sie beispielsweise Datumsformate im deutschen Format (TT.MM.JJJJ), den Rest der Oberfläche aber auf Englisch anzeigen, dann wählen Sie im Schritt 2 **Deutsch (Deutschland)** und im Schritt 3 **English (United States)**.

4. Klicken Sie **Übernehmen**.
5. Im Dialogfenster **API Designer neu starten** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
Der API Designer startet in der gewählten Sprache neu.

Verwandte Themen

- [Globale Einstellungen](#) auf Seite 36

Datenbankobjekte

API-Projekte und API-Dateien werden im API Designer als Datenbankobjekte bezeichnet. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit diesen Datenbankobjekten im API Designer arbeiten können.

Verwandte Themen

- [Datenbankobjekte bearbeiten \(Definitionsbaumfenster\)](#) auf Seite 43
- [Objekte im Projekt verwalten \(Arbeitsmappe\)](#) auf Seite 42
- [Objekteigenschaften](#) auf Seite 40

Objekteigenschaften

Das Dialogfenster **Objekteigenschaften** öffnen Sie, indem Sie ein Objekt rechtsklicken (siehe [Objekteigenschaften anzeigen](#) auf Seite 41)

Das Dialogfenster **Objekteigenschaften** zeigt die Eigenschaften von Objekten im API Designer an. Das Dialogfenster ist in fünf nachfolgend erklärte Tabreiter unterteilt.

Allgemein

Im Tabreiter **Allgemein** werden Ihnen allgemeine Eigenschaften des Datenbankobjektes, wie beispielsweise Bezeichnung, Status oder Primärschlüssel angezeigt.

Eigenschaften

Im Tabreiter **Eigenschaften** werden Ihnen alle Spalten des Datenbankobjektes mit ihren Werten in tabellarischer Form angezeigt. Hier können Sie zwischen der einfachen Ansicht der Spalten und der erweiterten Ansicht mit zusätzlichen Angaben zur Spaltendefinition wählen.

Rechte

Im Tabreiter **Rechte** werden Ihnen die Berechtigungen des Datenbankobjektes angezeigt. Der erste Eintrag zeigt die grundlegenden Berechtigungen auf die Tabelle. Darunter sind die Rechte auf das konkrete Datenbankobjekt aufgelistet. Die weiteren Einträge zeigen die Spaltenrechte an.

TIPP: Doppelklicken Sie den Tabelleneintrag, den Objekteintrag oder einen Spalteneintrag, um die Rechtegruppen anzuzeigen, aus denen die Berechtigungen ermittelt wurden.

Tabelle 7: Verwendete Symbole für Berechtigungen

Symbol	Bedeutung
✓	Berechtigung vorhanden.
•	Berechtigung wurde durch die Objektschicht entzogen.
☑	Berechtigung über Bedingung eingeschränkt.

Kennzeichen

Im Tabreiter **Kennzeichen** werden Ihnen alle [Änderungskennzeichen](#) angezeigt, denen dieses Datenbankobjekt zugeordnet ist. Zudem können Sie dem Objekt ein Änderungskennzeichen zuweisen.

Export

Im Tabreiter **Export** können Sie das Datenbankobjekt exportieren:

- in der Zwischenablage
- als Datei
- per Drag&Drop
- als SQL-Insert-Anweisung oder SQL-Update-Anweisung


Verwandte Themen

- [Objekteigenschaften anzeigen](#) auf Seite 41

Objekteigenschaften anzeigen

Sie können jederzeit die Eigenschaften eines Datenbankobjektes anzeigen.

Um Eigenschaften eines Datenbankobjektes anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie das Datenbankobjekt, dessen Eigenschaften Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie **Eigenschaften** .

Das Dialogfenster **Objekteigenschaften** öffnet sich und zeigt in mehreren Tabreitern die Eigenschaften des gewählten Datenbankobjektes an. Weitere Informationen finden Sie unter [Objekteigenschaften](#) auf Seite 40.

Verwandte Themen

- [Objekteigenschaften](#) auf Seite 40

Objekte im Projekt verwalten (Arbeitsmappe)

Das Fenster **Arbeitsmappe** öffnen Sie über **Ansicht | Arbeitsmappe** (siehe [Arbeitsmappe öffnen](#) auf Seite 43).

Mithilfe der Arbeitsmappe können Sie alle Objekte des API Designers anzeigen, die sich über die Navigation öffnen lassen.

Die Ansicht der Arbeitsmappe ist abhängig von der Projektwahl. Wenn Sie beim Start des API Designers ein **Solution**-Projekt gewählt haben, werden die gelisteten Einträge nach Datenbankmodulen gruppiert und Sie können das Kompilieren einzelner Datenbankmodule deaktivieren. Datenbankmodule, deren Status sich nicht verändert haben, werden als zugeklappte Unterknoten angezeigt. Wenn Sie einen Unterknoten markieren, können Sie zusätzliche Funktionen ausführen.

Zudem können Sie erkennen, an welchen Objekten sich der Status im API Designer geändert hat. Dabei wird zwischen Änderungen im API Designer und Änderungen an der Ressource in der Datenbank oder auf der Festplatte unterschieden.

Um ein Objekt zu öffnen, doppelklicken Sie es in der Arbeitsmappe.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Fensters **Arbeitsmappe**.

Tabelle 8: Bedienelemente







Bedienelement	Beschreibung
 Liste aktualisieren	Aktualisiert die Liste der Datenbankobjekte.
 Gewählte Objekte neu laden	Lädt die gewählten Objekte erneut.
 Alle veränderten Objekte zum Neuladen markieren	Alle Objekte, die Sie geändert haben, werden neu geladen, nachdem Sie auf  Gewählte Objekte neu laden geklickt haben.
 Kompilierung des Moduls abschalten	Deaktiviert die Kompilierung des gewählten Moduls.
 Nur geänderte Objekte anzeigen	In der Liste werden nur noch geänderte Objekte angezeigt.

Tabelle 9: Spalten der Arbeitsmappe

Spalte	Beschreibung
Objektbezeichner	Name des Objekts
Status Datenbank	Wenn die Datenbank aktuell ist, wird aktuell angezeigt. Andernfalls wird der Benutzer angezeigt, der die Änderung vorgenommen hat.
Status Festplatte	Wenn die Datei aktuell ist, wird aktuell angezeigt. Andernfalls wird die Uhrzeit angezeigt, zu der die Änderung vorgenommen wurde.
Status API Designer	Zeigt Änderungen am Objekt an. Wurde das Objekt geändert, wird hier der Status geändert angezeigt.
neu laden	Bei neuen Objekten wird ein Kontrollkästchen angezeigt. Sie können ausgewählte Objekte neu laden.
Pfadangaben	Ablageort der Datei auf der Festplatte

Verwandte Themen

- [Arbeitsmappe öffnen](#) auf Seite 43
- [Menüleiste](#) auf Seite 27

Arbeitsmappe öffnen

Sie können jederzeit die Arbeitsmappe öffnen.

Um die Arbeitsmappe zu öffnen

- In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Arbeitsmappe**.

Verwandte Themen

- [Objekte im Projekt verwalten \(Arbeitsmappe\)](#) auf Seite 42

Datenbankobjekte bearbeiten (Definitionsbaumfenster)

Das Definitionsbaumfenster öffnen Sie über **Ansicht | Navigation |** gewünschtes Datenbankobjekt klicken (siehe [Definitionsbaumfenster öffnen](#) auf Seite 44).

Mithilfe des Definitionsbaumfensters können Sie verschiedenste Datenbankobjekte im API Designer anzeigen und bearbeiten. Für jedes Datenbankobjekt, das Sie bearbeiten, wird ein eigenes Definitionsbaumfenster in einem separatem Tabreiter geöffnet. Das Definitionsbaumfenster öffnet sich beispielsweise beim Hinzufügen oder Bearbeiten von Datenbankobjekten.




Datenbankobjekt bestehen aus sogenannten Knoten, die Sie im Definitionsbaumfenster in einer Baumstruktur darstellen und im Knotenbearbeitungsfenster bearbeiten können (siehe [Knotenbearbeitungsfenster](#) auf Seite 48). Wenn Sie Ihrem Projekt ein neues Datenbankobjekt (beispielsweise ein API-Projekt) hinzufügen, wird dieses Datenbankobjekt mit einer vordefinierten Anzahl an Knoten angelegt und in der Objektdefinition angezeigt. Die Objektdefinition ist eine Ansicht im Definitionsbaumfenster.

Die vordefinierten Knoten eines Datenbankobjektes bilden die Grundstruktur des Datenbankobjektes. Sie können diese Knoten nicht löschen.

Sie können neben den vordefinierten Knoten auch weitere Knoten über das Kontextmenü (Rechtsklick) hinzufügen. Diese Knoten können Sie löschen.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Symbolleiste des Definitionsbaums.

Tabelle 10: Symbolleiste des Definitionsbaumfensters

Symbol	Beschreibung
 Objektdefinition	Hier erhalten Sie eine Übersicht über die vorhandenen Knoten eines Datenbankobjekts.
 Generierter Code	Hier können Sie den generierten Code des gewählten Knotens einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter Generierten Code eines Knotens anzeigen und speichern auf Seite 47.
 Suchen und ersetzen	Hier können Sie nach Begriffen suchen und diese gegebenenfalls ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Suchen und Ersetzen auf Seite 54.

Verwandte Themen

- [Definitionsbaumfenster öffnen](#) auf Seite 44
- [Generierten Code eines Knotens anzeigen und speichern](#) auf Seite 47
- [Suchen und Ersetzen](#) auf Seite 54

Definitionsbaumfenster öffnen

Sie können jederzeit das Definitionsbaumfenster öffnen.

Um das Definitionsbaumfenster eines Datenbankobjektes zu öffnen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation doppelklicken Sie das Datenbankobjekt, dessen Definitionen Sie anzeigen möchten.

Das Definitionsbaumfenster des gewählten Objekts öffnet sich als separater Tabreiter.

Verwandte Themen

- [Datenbankobjekte bearbeiten \(Definitionsbaumfenster\)](#) auf Seite 43
- [Navigation](#) auf Seite 33

Kontextmenü im Definitionsbaumfenster





Sie rufen das Kontextmenü auf, indem Sie im [Definitionsbaumfenster](#) einen Knoten mit der rechten Maustaste klicken. Der Inhalt des Menüs ist abhängig vom Typ des angeklickten Knotens (kontextsensitiv).










Aufbau


In der obersten Abteilung des Kontextmenüs werden die Knotentypen aufgelistet, die an dem aktuell ausgewählten Knotentyp hinzugefügt werden können.

An einzelnen Knotentypen können keine weiteren Knotentypen hinzugefügt werden. Dann beginnt das Kontextmenü direkt mit der Funktion **Element in Erweiterung**. Alle weiteren Funktionen sind, je nach Knotentyp und Position im Definitionsbaumfenster, verfügbar oder ausgegraut.

Tabelle 11: Funktionen im Kontextmenü

Funktion	Beschreibung
Element in Erweiterung	Gibt Ihnen die Möglichkeit, Unterelemente des gewählten Knotens in einer Erweiterung statt im aktiven Objekt anzulegen.
In Erweiterung verschieben	Verschiebt den gewählten Knoten in eine neue oder bereits bestehende Erweiterung.
 Ausschneiden	Schneidet den markierten Knoten aus und kopiert ihn in die Zwischenablage. Alle Knoten, die dem ausgewählten Knoten untergeordnet sind, werden ebenfalls ausgeschnitten. HINWEIS: Sie können keine Knoten ausschneiden, die dem Definitionsbaum automatisch hinzugefügt wurden.
 Kopieren	Kopiert den markierten Knoten und die untergeordneten Knoten in die Zwischenablage.
 Einfügen	Fügt die Knoten aus der Zwischenablage ein. HINWEIS: Sie können nur Knoten aus der Zwischenablage einfügen, die an der markierten Stelle auch erlaubt sind. Beispiel: Sie können einen Knoten Plugin nicht unter dem Knoten Kompilierungseinstellungen einfügen.
 Löschen	Löscht den markierten und alle untergeordneten Knoten.

Funktion	Beschreibung
	<p>HINWEIS: Sie können keine Knoten löschen, die dem Definitionsbau automatisch hinzugefügt wurden.</p> <p>TIPP: Mit gedrückter Strg-Taste können Sie mehrere Knoten gleichzeitig auswählen, um diese Funktion einmalig auf die Auswahl anzuwenden.</p>
Knoten in einer Erweiterung löschen	Löscht den markierten Knoten in einer Erweiterung.
 Lesezeichen setzen/Lesezeichen entfernen	Setzt oder entfernt ein Lesezeichen an dem markieren Knoten. Weitere Informationen finden Sie unter Lesezeichen auf Seite 69
Alles ausklappen	Klappt alle Knoten aus.
Alles einklappen	Klappt alle Knoten ein.
 Exportieren	Speichert den gewählten und die untergeordneten Knoten als XML-Datei auf Ihrer Festplatte.
 Importieren	Fügt einen zuvor exportierten und die untergeordneten Knoten an der gewählten Stelle ein. <p>HINWEIS: Sie können nur Knoten einfügen, die an der markierten Stelle auch erlaubt sind. Beispiel: Sie können einen Knoten Plugin nicht unter dem Knoten Kompilierungseinstellungen einfügen.</p>
 Nach oben	Verschiebt den ausgewählten Knoten nach oben. <p>HINWEIS: Sie können keine Knoten verschieben, die dem Definitionsbau automatisch hinzugefügt wurden.</p>
 Nach unten	Verschiebt den ausgewählten Knoten nach unten. <p>HINWEIS: Sie können keine Knoten verschieben, die dem Definitionsbau automatisch hinzugefügt wurden.</p>
 Rückgängig	Macht die zuvor ausgeführte Aktion rückgängig.
 Wiederholen	Führt die zuletzt rückgängig gemachte Aktion aus.
 Referenzen auf das Objekt suchen	Sucht nach allen Referenzen, die auf den gewählten Knoten verweisen. <p>HINWEIS: Bei der Suche nach Referenzen innerhalb einer Collection, werden die Fundstellen anhand der zugehörigen Spalten gruppiert.</p>
 Suchen	Öffnet das Dialogfenster Suchen und Ersetzen . Weitere Informationen finden Sie unter Suchen und Ersetzen auf Seite 54.

Funktion	Beschreibung
 Weitersuchen	Führt die Suche mit den aktuellen Suchparametern aus und markiert den nächsten entsprechenden Knoten. Die Suche wird auch dann ausgeführt, wenn der Dialog Suchen nicht geöffnet ist.

Verwandte Themen

- [Datenbankobjekte bearbeiten \(Definitionsbaumfenster\)](#) auf Seite 43
- [Lesezeichen](#) auf Seite 69
- [Suchen und Ersetzen](#) auf Seite 54

Erweiterungen

Verwenden Sie Erweiterungen, um Basisobjekte (die Datenbankobjekte, die in Ihrem Projekt standardmäßig enthalten sind) indirekt zu bearbeiten. Sie können den Basisobjekten im API Designer beliebig viele Erweiterungen hinzufügen.

Bei der Konfiguration von Basisobjekten wird zunächst die Erweiterung bearbeitet. Das heißt, Sie fügen einem Objekt eine Erweiterung zu und ändern den Eigenschaftswert. Das geänderte Basisobjekt wird anschließend kompiliert und die Änderung, die durch die Erweiterung entstanden ist, im API Designer farblich hervorgehoben.

Basisobjekte, denen Sie eine Erweiterung hinzufügen möchten, erkennen Sie als farbige Knoten in der Ansicht **Objektdefinitionen** im [Definitionsbaumfenster](#).

Generierten Code eines Knotens anzeigen und speichern

Sie können im [Definitionsbaumfenster](#) den generierten Code eines Knotens (innerhalb eines Datenbankobjektes) anzeigen und gegebenenfalls kopieren und speichern.



Diese Funktion bietet sich besonders an, wenn Sie sich den Code im Detail ansehen und Teile davon weiterverwenden möchten oder einen Fehler genauer untersuchen möchten.

HINWEIS: Sie können den Code nicht bearbeiten.

TIPP: Möchten Sie im Code nach einer bestimmten Stelle suchen, können Sie für die Suche die Tastenkombination **STRG + F** nutzen.

Um generierten Code eines Knotens anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation doppelklicken Sie das Datenbankobjekt, das den gewünschten Knoten enthält.

3. Im Definitionsbaumfenster klicken Sie den Knoten, dessen Code Sie sich anzeigen lassen möchten.
 4. Klicken Sie  .
- Der generierte Code wird Ihnen in einer Code-Ansicht angezeigt.

Um den generierten Code als Datei zu speichern

1. Führen Sie die [vorherig genannten Schritte](#) aus.
2. In der Code-Ansicht markieren Sie den Code, den Sie speichern möchten.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Code.
4. Klicken Sie **Kopieren**.
5. Im Kontextmenü klicken Sie **Speichern unter**.
6. Im Speichern-Dialog wählen Sie einen Namen und einen Speicherort für die Datei und klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Datenbankobjekte bearbeiten \(Definitionsbaumfenster\)](#) auf Seite 43
- [Fehler und Warnungen beheben](#) auf Seite 76

Knotenbearbeitungsfenster



Das Knotenbearbeitungsfenster öffnen Sie über **Ansicht | Knotenbearbeitung** (siehe [Knotenbearbeitungsfenster öffnen](#) auf Seite 50).

Im Fenster **Knotenbearbeitung** können Sie Eigenschaften eines Knotens bearbeiten, der zuvor im [Definitionsbaumfenster](#) ausgewählt wurde (siehe [Knoten bearbeiten](#) auf Seite 50).

| **HINWEIS:** Welche Einstellungen angezeigt werden, hängt von der Knotenauswahl ab.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Fensters **Knotenbearbeitung**.

Tabelle 12: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
 und Name / Symbol des Basisobjektes	<p>Wird angezeigt, wenn ein dateibasiertes Datenbankobjekt (Solution-Projekt) ausgewählt ist.</p> <p>Klicken Sie  Zugehörigen Ordner öffnen, um den Ordner auf Ihrer Festplatte zu öffnen, auf dem sich das Datenbankobjekt befindet.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Solution-Projekte auf Seite 25.</p>
Knotenname/Symbol	Zeigt den Knotennamen und das Symbol des Knotentyps an, dass

Bedienelement	Beschreibung
des Knotentyps	im Definitionsbaumfenster markiert ist.
 Datenbank	Wird angezeigt, wenn ein Datenbankobjekt ausgewählt ist.
 Filter löschen	Löscht den Filter, den Sie im nebenstehenden Eingabefeld eingegeben haben.
Filter-Eingabefeld	<p>Zeigt nur noch die Felder an, die mit dem eingegebenen Text übereinstimmen.</p> <p>Beispiel: Wenn Sie Be eingeben, werden nur noch die Eingabefelder Bezeichner und Berechtigung angezeigt.</p> <p>HINWEIS: Der API Designer filtert nur die Einstellungsfelder, nicht die enthaltenen Werte.</p>
 Alphabetisch aufsteigend sortieren	<p>Sortiert die Einstellungen alphabetisch aufsteigend innerhalb der einzelnen Kategorien.</p> <p>Wenn Sie die Sortierung aktivieren, wird die Schaltfläche farbig umrandet dargestellt.</p>
 Alphabetisch absteigend sortieren	<p>Sortiert die Einstellungen alphabetisch absteigend innerhalb der einzelnen Kategorien.</p> <p>Wenn Sie die Sortierung aktivieren, wird die Schaltfläche farbig umrandet dargestellt.</p>
 Gruppierung anzeigen	<p>Aktiviert/deaktiviert die Verteilung der verschiedenen Einstellungen in Kategorien.</p> <p>Wenn Sie die Option aktivieren, wird die Schaltfläche farbig umrandet dargestellt.</p>
 Alles ausklappen	Klappt alle Kategorien aus.
 Alles einklappen	Klappt alle Kategorien ein.
Zeige erweiterte Werte	<p>Hebt Einstellungen farblich hervor, denen eine Erweiterung hinzugefügt wurde. An diesen Einstellungen können Sie über  in die Erweiterung wechseln. Ein Knoten, dem eine Erweiterung hinzugefügt wurde, ist im Definitionsbaumfenster mit dem Symbol  gekennzeichnet.</p> <p>Wenn Sie die Option aktivieren, wird die Schaltfläche farbig umrandet dargestellt.</p>

Verwandte Themen

- [Knotenbearbeitungsfenster öffnen](#) auf Seite 50
- [Knoten bearbeiten](#) auf Seite 50
- [Menüleiste](#) auf Seite 27
- [Datenbankobjekte bearbeiten \(Definitionsbaumfenster\)](#) auf Seite 43

Knotenbearbeitungsfenster öffnen

Sie können jederzeit das Knotenbearbeitungsfenster öffnen.

Um das Knotenbearbeitungsfenster zu öffnen

- In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Knotenbearbeitung**.


Verwandte Themen

- [Knoten bearbeiten](#) auf Seite 50
- [Knotenbearbeitungsfenster](#) auf Seite 48

Knoten bearbeiten

Eigenschaften eines Knotens können Sie individuell für jeden Knoten im Knotenbearbeitungsfenster bearbeiten.

Um einen Knoten zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation doppelklicken Sie das Objekt, das Sie bearbeiten möchten.
3. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Knotenbearbeitung**.
Das [Knotenbearbeitungsfenster](#) öffnet sich.
4. Im [Definitionsbaumfenster](#) klicken Sie den Knoten, den Sie bearbeiten möchten.
Je nachdem, welchen Knoten Sie gewählt haben, ändern sich die Felder und Optionen, die im Knotenbearbeitungsfenster angezeigt werden.
5. Im Fenster **Knotenbearbeitung** nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
6. In der Symbolleiste klicken Sie  **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Knotenbearbeitungsfenster öffnen](#) auf Seite 50
- [Knotenbearbeitungsfenster](#) auf Seite 48
- [Datenbankobjekte bearbeiten \(Definitionsbaumfenster\)](#) auf Seite 43
- [Menüleiste](#) auf Seite 27
- [Navigation](#) auf Seite 33

Änderungen kennzeichnen

Sie können Änderungen in der Datenbank unter sogenannten **Änderungskennzeichen** zusammenfassen, um sie leichter nachzuvollziehen und zuzuordnen. Dafür werden alle Datenbankobjekte, die ein Projekt ergeben, auf ein Änderungskennzeichen gebucht. Für den Transport wird der Database Transporter verwendet. Sie können Änderungskennzeichen in verschiedenen One Identity Manager-Werkzeugen erstellen und bearbeiten.

Verwandte Themen

- [Änderungskennzeichen verwenden](#) auf Seite 51
- [Änderungskennzeichen erstellen](#) auf Seite 52
- [Änderungskennzeichen bearbeiten](#) auf Seite 52
- [Änderungskennzeichen löschen](#) auf Seite 53

Änderungskennzeichen verwenden

Damit Sie Änderungen auch Änderungskennzeichen zuordnen können, müssen Sie einmalig ein Änderungskennzeichen für die weitere Verwendung auswählen.

Um ein Änderungskennzeichen zu verwenden

- In der Symbolleiste wählen Sie in der Auswahlliste **Änderungskennzeichen** das gewünschte Änderungskennzeichen.
Sämtliche Änderungen, die Sie in dieser Sitzung im Projekt speichern, werden dem gewählten Änderungskennzeichen zugeordnet.

TIPP: Wenn Sie ein Änderungskennzeichen standardmäßig verwenden und nicht bei jedem Start des API Designers erneut wählen möchten, klicken Sie in der Symbolleiste auf **Das aktuelle Änderungskennzeichen als Standard verwenden**.




Verwandte Themen

- [Änderungen kennzeichnen](#) auf Seite 51
- [Änderungskennzeichen erstellen](#) auf Seite 52
- [Änderungskennzeichen bearbeiten](#) auf Seite 52
- [Änderungskennzeichen löschen](#) auf Seite 53

Änderungskennzeichen erstellen

Sie können beliebig viele Änderungskennzeichen erstellen und anschließend verwenden, um Ihre Änderungen nachzuverfolgen.

Um ein Änderungskennzeichen zu bearbeiten

1. In der Symbolleiste klicken Sie  **Änderungskennzeichen verwalten**.
2. Im Dialogfenster **Änderungskennzeichen** klicken Sie  **Änderungskennzeichen erstellen**.
3. In der Liste legen Sie in der rechten Spalte die Eigenschaften des Änderungskennzeichens fest:
 - **Änderungskennzeichen:** Geben Sie einen Namen für das Änderungskennzeichen ein.
 - **Beschreibung:** (Optional) Geben Sie einen beschreibenden Text für das Änderungskennzeichen ein.
 - **Gesperrt:** (Optional) Wählen Sie aus, ob Sie das Änderungskennzeichen für die weitere Verwendung sperren möchten. Ist ein Änderungskennzeichen gesperrt, dann können keine weiteren Änderungen auf dieses Kennzeichen gebucht werden.
 - **Kommentar:** (Optional) Geben Sie hier einen Kommentar ein, um die Änderungen am Änderungskennzeichen nachzuvollziehen.
 - **Status:** (Optional) Wählen Sie aus der Auswahlliste einen Status aus.
 - **Statusbemerkungen:** (Optional) Geben Sie einen Kommentar zum Status ein.
 - **Übergeordnetes Änderungskennzeichen:** (Optional) Wählen Sie aus der Auswahlliste ein Änderungskennzeichen aus, das diesem übergeordnet werden soll.
4. Über der Liste klicken Sie  **Änderungskennzeichen speichern**.
5. Klicken Sie **OK**.




Verwandte Themen

- [Änderungen kennzeichnen](#) auf Seite 51
- [Änderungskennzeichen verwenden](#) auf Seite 51
- [Änderungskennzeichen bearbeiten](#) auf Seite 52
- [Änderungskennzeichen löschen](#) auf Seite 53

Änderungskennzeichen bearbeiten

Sie können jederzeit bestehende Änderungskennzeichen bearbeiten.

Um ein Änderungskennzeichen zu bearbeiten

1. In der Symbolleiste klicken Sie  **Änderungskennzeichen verwalten**.
2. Im Dialogfenster **Änderungskennzeichen** klicken Sie das Änderungskennzeichen, das Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie  **Bearbeitungsansicht öffnen/schließen**.
4. In der Liste ändern Sie in der rechten Spalte die Eigenschaften des Änderungskennzeichens:
 - **Änderungskennzeichen:** Geben Sie einen Namen für das Änderungskennzeichen ein.
 - **Beschreibung:** (Optional) Geben Sie einen beschreibenden Text für das Änderungskennzeichen ein.
 - **Gesperrt:** (Optional) Wählen Sie aus, ob Sie das Änderungskennzeichen für die weitere Verwendung sperren möchten. Ist ein Änderungskennzeichen gesperrt, dann können keine weiteren Änderungen auf dieses Kennzeichen gebucht werden.
 - **Kommentar:** (Optional) Geben Sie hier einen Kommentar ein, um die Änderungen am Änderungskennzeichen nachzuvollziehen.
 - **Status:** (Optional) Wählen Sie aus der Auswahlliste einen Status aus.
 - **Statusbemerkungen:** (Optional) Geben Sie einen Kommentar zum Status ein.
 - **Übergeordnetes Änderungskennzeichen:** (Optional) Wählen Sie aus der Auswahlliste ein Änderungskennzeichen aus, das diesem übergeordnet werden soll.
5. Über der Liste klicken Sie  **Änderungskennzeichen speichern**.
6. Klicken Sie **OK**.



Verwandte Themen

- [Änderungen kennzeichnen](#) auf Seite 51
- [Änderungskennzeichen verwenden](#) auf Seite 51
- [Änderungskennzeichen erstellen](#) auf Seite 52
- [Änderungskennzeichen löschen](#) auf Seite 53

Änderungskennzeichen löschen

Sie können jederzeit bestehende Änderungskennzeichen löschen.

Um ein Änderungskennzeichen zu bearbeiten

1. In der Symbolleiste klicken Sie  **Änderungskennzeichen verwalten**.
2. Im Dialogfenster **Änderungskennzeichen** klicken Sie das Änderungskennzeichen, das Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie  **Änderungskennzeichen löschen**.
4. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
5. Klicken Sie **Abbruch**.

Verwandte Themen

- [Änderungen kennzeichnen](#) auf Seite 51
- [Änderungskennzeichen verwenden](#) auf Seite 51
- [Änderungskennzeichen erstellen](#) auf Seite 52
- [Änderungskennzeichen bearbeiten](#) auf Seite 52

Suchen und Ersetzen

Die Suche öffnen Sie über **Bearbeiten | Suchen und Ersetzen** (siehe [Eine Suche ausführen](#) auf Seite 57).

Im Dialogfenster **Suchen und Ersetzen** können Sie nach bestimmten Texten oder Elementen in Ihrem Projekt suchen (und diese ersetzen). Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Dialogfensters **Suchen und Ersetzen**.

Tabelle 13: Bedienelemente beim Suchen und Ersetzen

Bedienelement	Beschreibung
Suchen	Geben Sie einen Suchbegriff ein. TIPP: Um Suchbegriffe aus vorhergehende Suchen wiederzuverwenden, klicken Sie auf den Pfeil am rechten Rand dieses Eingabefeldes und wählen Sie den gewünschten Begriff aus.
Suchen als	Wählen Sie, ob Sie nach einfachem Text oder mithilfe von Platzhaltern oder regulären Ausdrücken suchen.
Ersetzen durch	Geben Sie den Text ein, mit dem der gefundene Text ersetzt werden soll.
Suchbereich	Wenn Sie die Suche weiter verfeinern möchten, können Sie hier auswählen, nach welchen Objekten Sie suchen möchten: <ul style="list-style-type: none">• Aktuelles Dokument: Nur das aktuelle Dokument wird bei der Suche berücksichtigt

Bedienelement Beschreibung

	<ul style="list-style-type: none">• Aktuelles Dokument und seine Erweiterungen: Nur das aktuelle Dokument und sämtliche zugehörigen Erweiterungen werden bei der Suche berücksichtigt.• Aktuelles Dokument und seine Elterndokumente: Nur das aktuelle Dokument und sämtliche übergeordnete Elemente werden bei der Suche berücksichtigt.• Unterhalb des aktuellen Objektes: Nur die Objekte, die unterhalb des aktuellen Objektes liegen, werden bei der Suche berücksichtigt.• Alle API Designer-Objekte: Alle Objekte werden bei der Suche berücksichtigt.
Suchoptionen	Legen Sie weitere Einstellungen für die Suche fest: <ul style="list-style-type: none">• Groß-/Kleinschreibung: Der API Designer findet nur Vorkommen des Textes, die mit der Groß-/Kleinschreibung des Textes übereinstimmen, den Sie im Eingabefeld Suchen eingegeben haben.• Ganzes Wort: Nur das komplette Wort wird bei der Suche berücksichtigt. Beispiel: Wenn Sie Person eingeben, findet die Suche nur "Person" und nicht "Personen".• Gesamtwert suchen: Der API Designer findet nur Objekte, die genau den Wert enthalten, den Sie im Eingabefeld Suchen eingegeben haben.• Objekttypfilter: Wählen Sie die Objekte, auf die Sie die Suche einschränken möchten.
Suchen	Findet und öffnet das nächste Vorkommen des Suchbegriffs.
Alle Suchen	Löst die Suche aus und listet anschließend alle Vorkommen des Textes im Bereich Suchergebnisse auf.
Suchergebnisse	Listet alle Vorkommen des Suchbegriffes auf.
Ersetzen	Ersetzt das Vorkommen des Suchbegriffs, das Sie unter Suchergebnisse markiert haben, durch den Text, den Sie im Eingabefeld Ersetzen eingegeben haben.
Alle ersetzen	Ersetzt alle Vorkommen des Suchbegriffs, das Sie unter Suchergebnisse in der in der Spalte Ersetzen gewählt haben, durch den Text, den Sie im Eingabefeld Ersetzen eingegeben haben.

Platzhalter/Wildcards

Mit einem Platzhalter (Englisch: "Wildcards") können Sie bei der Suche nach Zeichenketten ein einzelnes Zeichen durch ein oder mehrere andere Zeichen ersetzen. Die häufigsten Platzhalterzeichen sind das Fragezeichen (?) - das ein einzelnes Zeichen symbolisiert - und das Sternchen (*) - das eine beliebige Kombination von Zeichen symbolisiert.

Um Platzhalter im Dialogfenster **Suchen und Ersetzen** zu verwenden, geben Sie in das Eingabefeld **Suchen** den Suchbegriff ein, und wählen Sie aus der Auswahlliste **Suchen als** die Option **Platzhalter**.

Beispiele

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für die Suche mit Platzhaltern:

Beispiel-Suchbegriff	Ergebnis
P*n	Findet "Person", "Position", "Plugin" und so weiter
Per*	Findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter
AP?.json	Findet "API.json" aber nicht "APIProject.json"

Reguläre Ausdrücke

Reguläre Ausdrücke (auch "Regex" oder "Regexp" genannt) ähneln [Platzhaltern](#), da sie es Ihnen ebenfalls ermöglichen, Zeichenketten zu finden. Reguläre Ausdrücke sind jedoch mächtiger als Platzhalter.

Um reguläre Ausdrücke im Dialogfenster **Suchen und Ersetzen** zu verwenden, geben Sie in das Eingabefeld **Suchen** den Suchbegriff ein, und wählen Sie aus der Auswahlliste **Suchen als** die Option **Reguläre Ausdrücke**.

Beispiele

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für reguläre Ausdrücke:

Regulärer Ausdruck	Beschreibung
[a-z]	Ein beliebiger lateinischer Kleinbuchstabe
[A-Z]	Ein beliebiger lateinischer Großbuchstabe
\d	eine Ziffer
\D	ein Zeichen, das keine Ziffer ist
\w	ein Buchstabe, eine Ziffer oder der Unterstrich
\W	ein Zeichen, das weder Buchstabe noch Zahl noch Unterstrich ist
\s	Leerzeichen
\S	ein Zeichen, das kein Leerzeichen ist

Regulärer Ausdruck	Beschreibung
{n}	Der voranstehende Ausdruck muss exakt n-mal vorkommen. Beispiel: C{3} findet "CCC"
	Alternativen Beispiel: Regex Regexp findet "Regex" oder "Regexp"
?	Der voranstehende Ausdruck ist optional, er kann einmal vorkommen, braucht es aber nicht, das heißt, der Ausdruck kommt null- oder einmal vor.

Verwandte Themen

- [Eine Suche ausführen](#) auf Seite 57
- [Menüleiste](#) auf Seite 27

Eine Suche ausführen

Sie können jederzeit eine Suche über das gesamte Projekt oder Teile davon ausführen.

Um eine Suche auszuführen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bearbeiten | Suchen und Ersetzen**.
2. Im Dialogfenster **Suchen und Ersetzen** geben Sie im Eingabefeld **Suchen** einen Suchbegriff ein.
3. In der Auswahlliste **Suchen als** wählen Sie, ob Sie nach einfachem Text oder mithilfe von [Platzhaltern](#) oder [regulären Ausdrücken](#) suchen.
4. (Optional) Im Eingabefeld **Ersetzen durch** geben Sie den Text ein, mit dem der gefundene Text ersetzt werden soll.
5. In der Auswahlliste **Suchbereich** wählen Sie, nach welchen Objekten Sie suchen möchten.
6. (Optional) Im Bereich **Suchoptionen** klicken Sie **Ausklappen** und legen Sie weitere Einstellungen für die Suche fest.
7. Klicken Sie **Suchen** oder **Alle suchen**.
Im Bereich **Suchergebnisse** werden die Suchergebnisse angezeigt.
8. Im Bereich **Suchoptionen** klicken Sie **Ausklappen**.
9. (Optional) Doppelklicken Sie ein Ergebnis in der Ergebnisliste.

Der entsprechende Knoten zum Ergebnis wird im Definitionsbaumfenster markiert und angezeigt.

10. (Optional) Um ein Ergebnis zu ersetzen, markieren das Ergebnis im Bereich **Suchergebnisse** und klicken Sie **Ersetzen**.
11. (Optional) Um mehrere Ergebnisse zu ersetzen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den entsprechenden Ergebnissen und klicken Sie **Alle ersetzen**.

Verwandte Themen

- [Suchen und Ersetzen](#) auf Seite 54

Mehrsprachige Texte




Das Dialogfenster **Mehrsprachige Texte** öffnen Sie über  **Beschriftungen**.

Im Dialogfenster **Mehrsprachige Texte** können Sie Texte in mehreren Sprachen anlegen, bearbeiten und löschen. Diese Texte können Sie später in Ihrer API oder Webanwendung verwenden.

Bevor Sie mehrsprachige Texte anlegen oder bearbeiten, definieren Sie in Ihrem Projekt Objekte, die in Ihrer API Text ausgeben. Für diese Objekte legen Sie Schlüssel an. Diesen Schlüsseln weisen Sie für jede Sprache eine Beschriftung zu. Das heißt, die Schlüssel werden in die Sprachen übersetzt, die Sie anbieten möchten.

Sie können Schlüssel und Übersetzungen im Dialogfenster **Mehrsprachige Texte** im Tabreiter **Beschriftungen** anlegen und bearbeiten. Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Dialogfensters **Mehrsprachige Texte**.

Tabelle 14: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
 Hinzufügen	Erstellt einen neuen Text. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrsprachige Texte erstellen auf Seite 59
 Löschen	Löscht den Text, den Sie in der Ergebnisliste ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrsprachige Texte löschen auf Seite 62.
 Speichern	Speichert die Änderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrsprachige Texte bearbeiten auf Seite 60
Suchmaske	In diesem Bereich können Sie nach bereits angelegten Texten suchen, um diese zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrsprachige Texte suchen auf Seite 60.
Ergebnisliste	Listet die über die Suche gefundenen Ergebnisse auf. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrsprachige Texte suchen auf Seite 60.

Bedienelement Beschreibung

Bearbeitung	In diesem Bereich können Sie die Texte bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrsprachige Texte erstellen und Mehrsprachige Texte bearbeiten auf Seite 60.
-------------	--




Verwandte Themen

- [Mehrsprachige Texte erstellen](#) auf Seite 59
- [Mehrsprachige Texte suchen](#) auf Seite 60
- [Mehrsprachige Texte bearbeiten](#) auf Seite 60
- [Mehrsprachige Texte löschen](#) auf Seite 62
- [Menüleiste](#) auf Seite 27

Mehrsprachige Texte erstellen

Sie können jederzeit mehrsprachige Texte erstellen.

Um einen mehrsprachigen Text zu erstellen

1. In der Symbolleiste klicken Sie  **Beschreibungen**.
2. Im Dialogfenster **Mehrsprachige Texte** in der Symbolleiste klicken Sie  **Hinzufügen**.
3. Im Bereich **Bearbeitung** geben Sie im Eingabefeld **Schlüssel** einen eindeutigen Wert ein, über den der Text referenziert wird.
HINWEIS: Wenn Sie für eine Sprache keine Übersetzung angelegt haben, wird in der API der Text verwendet, den Sie im Eingabefeld **Schlüssel** hinterlegt haben.
4. In der Auswahlliste **Sprache** wählen Sie die Sprache für den Text aus.
5. Im Eingabefeld **Text** geben Sie den Text ein, der für die gewählte Sprache angezeigt werden soll.
6. Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte für alle Sprachen, die Sie anlegen möchten.
7. Im Dialogfenster **Mehrsprachige Texte** in der Symbolleiste klicken Sie  **Speichern**.
8. Klicken Sie **Übernehmen**.



Verwandte Themen

- [Mehrsprachige Texte](#) auf Seite 58
- [Mehrsprachige Texte suchen](#) auf Seite 60
- [Mehrsprachige Texte bearbeiten](#) auf Seite 60
- [Mehrsprachige Texte löschen](#) auf Seite 62

Mehrsprachige Texte suchen

Sie können jederzeit nach mehrsprachigen Texten suchen.

Um nach einem mehrsprachigen Text zu suchen

1. In der Symbolleiste klicken Sie  **Beschriftungen**.
2. Im Dialogfenster **Mehrsprachige Texte** im Bereich **Suchmaske** geben Sie einen Suchbegriff ein (beispielsweise den Namen des Schlüssels oder Teile des Inhalts des Textes).
3. Schränken Sie mit den Optionen unterhalb der Suchleiste die Suche ein:
 - **Schlüssel und Text durchsuchen**: Sucht in den Texten und Schlüsseln nach dem eingegebenen Suchbegriff.
 - **Nur im Schlüssel suchen**: Sucht nur in Schlüsseln nach dem eingegebenen Suchbegriff.
 - **Nur im Text suchen**: Sucht nur in den Texten nach dem eingegebenen Suchbegriff.
 - **In allen vorhandenen Sprachen suchen**: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie in sämtlichen Sprachen nach dem eingegebenen Suchbegriff suchen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird nur in der Sprache gesucht, die gerade im Bereich **Bearbeitung** im Feld **Sprache** angezeigt wird.
4. Klicken Sie  **Suchen**.

Im Bereich **Ergebnisliste** werden Ihnen die Suchergebnisse angezeigt.

TIPP: Wenn Sie eine der Optionen **Schlüssel und Text durchsuchen** oder **Nur im Schlüssel suchen** aktiviert haben, dann werden Schlüssel in der Ergebnisliste mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet.



Verwandte Themen

- [Mehrsprachige Texte](#) auf Seite 58
- [Mehrsprachige Texte erstellen](#) auf Seite 59
- [Mehrsprachige Texte bearbeiten](#) auf Seite 60
- [Mehrsprachige Texte löschen](#) auf Seite 62


Mehrsprachige Texte bearbeiten

Sie können jederzeit bestehende mehrsprachige Texte bearbeiten.

Um einen mehrsprachigen Text zu bearbeiten

1. In der Symbolleiste klicken Sie  **Beschriftungen**.
2. Im Dialogfenster **Mehrsprachige Texte** im Bereich **Suchmaske** geben Sie den Suchbegriff ein.
3. Schränken Sie mit den Optionen unterhalb der Suchleiste die Suche ein:
 - **Schlüssel und Text durchsuchen**: Sucht in den Texten und im Schlüssel nach dem eingegebenen Suchbegriff.
 - **Nur im Schlüssel suchen**: Sucht nur im Schlüssel nach dem eingegebenen Suchbegriff.
 - **Nur im Text suchen**: Sucht nur in den Texten nach dem eingegebenen Suchbegriff.
 - **In allen vorhandenen Sprachen suchen**: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie in sämtlichen Sprachen nach dem eingegebenen Suchbegriff suchen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird nur in der Sprache gesucht, die gerade im Bereich **Bearbeitung** im Feld **Sprache** angezeigt wird.
4. Klicken Sie  **Suchen**.
5. Im Bereich **Ergebnisliste** klicken Sie auf den Text, den Sie bearbeiten möchten.

TIPP: Wenn Sie eine der Optionen **Schlüssel und Text durchsuchen** oder **Nur im Schlüssel suchen** aktiviert haben, dann werden Schlüssel in der Ergebnisliste mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet.
6. Im Bereich **Bearbeitung** ändern Sie im Eingabefeld **Schlüssel** den eindeutigen Wert, über den der Text referenziert wird.

HINWEIS: Wenn Sie für eine Sprache keine Übersetzung angelegt haben, wird in der API der Text verwendet, den Sie im Eingabefeld **Schlüssel** hinterlegt haben.
7. In der Auswahlliste **Sprache** wählen Sie die Sprache für den Text aus.
8. Im Eingabefeld **Text** geben Sie den Text ein, der für die gewählte Sprache angezeigt werden soll.
9. Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte für alle Sprachen, die Sie ändern oder ergänzen möchten.
10. Im Dialogfenster **Mehrsprachige Texte** in der Symbolleiste klicken Sie  **Speichern**.
11. Klicken Sie **Übernehmen**.

Verwandte Themen



- [Mehrsprachige Texte](#) auf Seite 58
- [Mehrsprachige Texte erstellen](#) auf Seite 59
- [Mehrsprachige Texte suchen](#) auf Seite 60
- [Mehrsprachige Texte löschen](#) auf Seite 62


Mehrsprachige Texte löschen

Sie können jederzeit bestehende mehrsprachige Texte löschen.

HINWEIS: Sie können keine mehrsprachigen Texte löschen, die vom API Designer vordefiniert wurden.

Um einen mehrsprachigen Text zu löschen

1. In der Symbolleiste klicken Sie  **Beschreibungen**.
2. Im Dialogfenster **Mehrsprachige Texte** im Bereich **Suchmaske** geben Sie einen Suchbegriff ein (beispielsweise den Namen des Schlüssels oder Teile des Inhalts des Textes).
3. Schränken Sie mit den Optionen unterhalb der Suchleiste die Suche ein:
 - **Schlüssel und Text durchsuchen:** Sucht in den Texten und im Schlüssel nach dem eingegebenen Suchbegriff.
 - **Nur im Schlüssel suchen:** Sucht nur im Schlüssel nach dem eingegebenen Suchbegriff.
 - **Nur im Text suchen:** Sucht nur in den Texten nach dem eingegebenen Suchbegriff.
 - **In allen vorhandenen Sprachen suchen:** Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie in sämtlichen Sprachen nach dem eingegebenen Suchbegriff suchen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird nur in der Sprache gesucht, die gerade im Bereich **Bearbeitung** im Feld **Sprache** angezeigt wird.
4. Klicken Sie .
5. Im Bereich **Ergebnisliste** klicken Sie auf den Text, den Sie löschen möchten.

TIPP: Wenn Sie eine der Optionen **Schlüssel und Text durchsuchen** oder **Nur im Schlüssel suchen** aktiviert haben, dann werden Schlüssel in der Ergebnisliste mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet.
6. Im Dialogfenster **Mehrsprachige Texte** in der Symbolleiste klicken Sie  **Löschen**.
7. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
8. Klicken Sie **Übernehmen**.

Verwandte Themen

- [Mehrsprachige Texte](#) auf Seite 58
- [Mehrsprachige Texte erstellen](#) auf Seite 59
- [Mehrsprachige Texte bearbeiten](#) auf Seite 60
- [Mehrsprachige Texte suchen](#) auf Seite 60

Datenbankabfragen verwalten








Das Dialogfenster **Datenbankabfragen verwalten** öffnen Sie über **Bearbeiten | Datenbankabfragen verwalten** (siehe [Datenbankabfragen anzeigen](#) auf Seite 64).

Im Dialogfenster **Datenbankabfragen verwalten** können Sie Datenbankabfragen [anzeigen](#), [erstellen](#), [bearbeiten](#), [löschen](#) und [testen](#).

Datenbankabfragen ermöglichen eine sichere Kommunikation zwischen Ihrer Webanwendung und Ihrer One Identity Manager-Datenbank. Den eigentlichen SQL-Code speichern Sie in SQL-Snippets, denen später nur bestimmte Parameter mitgegeben werden können. Die Datenbankabfragen werden später im Code nur noch anhand ihres Namen referenziert

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Dialogfensters **Datenbankabfragen verwalten**.

Tabelle 15: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
 Hinzufügen	Erstellt eine neue Datenbankabfrage. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbankabfragen erstellen auf Seite 64.
 Löschen	Löscht die ausgewählte Datenbankabfrage. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbankabfragen löschen auf Seite 66.
 Speichern	Speichert die Änderungen an der gewählten Datenbankabfrage. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbankabfragen bearbeiten auf Seite 65.
 Alle Speichern	Speichert alle Änderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbankabfragen bearbeiten auf Seite 65.
 Änderungen am Objekt verwerfen	Macht sämtliche Änderungen an der gewählten Datenbankabfrage rückgängig.
Bezeichner	Eindeutiger Name der Datenbankabfrage
Beschreibung	Beschreibung der Datenbankabfrage, welche die Datenbankabfrage und Ihre Funktion erklärt
SQL-Ausdruck	Die eigentliche Abfrage als SQL-Code
Dialoggruppen	Dialoggruppen, die diese Datenbankabfrage verwenden dürfen (mit ) gekennzeichnet) oder nicht verwenden dürfen (mit ) gekennzeichnet)
Ausdruck testen	Öffnet das Dialogfenster Ausdruck testen . Hier können Sie die Datenbankabfrage testen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbankabfragen testen auf Seite 66

Verwandte Themen

- [Datenbankabfragen anzeigen](#) auf Seite 64
- [Datenbankabfragen erstellen](#) auf Seite 64
- [Datenbankabfragen bearbeiten](#) auf Seite 65
- [Datenbankabfragen testen](#) auf Seite 66
- [Datenbankabfragen löschen](#) auf Seite 66

Datenbankabfragen anzeigen

Sie können jederzeit alle bestehenden Datenbankabfragen anzeigen.

Um alle Datenbankabfragen anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie **Bearbeiten | Datenbankabfragen verwalten**.


Verwandte Themen

- [Datenbankabfragen verwalten](#) auf Seite 63
- [Datenbankabfragen bearbeiten](#) auf Seite 65
- [Datenbankabfragen testen](#) auf Seite 66
- [Datenbankabfragen löschen](#) auf Seite 66


Datenbankabfragen erstellen

Sie können jederzeit neue Datenbankabfragen erstellen.

Um eine Datenbankabfrage zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bearbeiten | Datenbankabfragen verwalten**.
2. Im Dialogfenster **Datenbankabfragen verwalten** klicken Sie  **Hinzufügen**.
3. Im Eingabefeld **Bezeichner** geben Sie einen eindeutigen Namen für die Datenbankabfrage ein.
4. (Optional) Im Eingabefeld **Beschreibung** geben Sie eine Beschreibung für die Datenbankabfrage ein, welche die Datenbankabfrage und Ihre Funktion erklärt.
5. Im Eingabefeld **SQL-Ausdruck** geben Sie die eigentliche Abfrage als SQL-Code ein.
6. Im Bereich **Dialoggruppen** doppelklicken Sie die Dialoggruppen, welche die Datenbankabfrage verwenden dürfen.

TIPP: Um schnell alle Dialoggruppen an- oder abzuwählen, klicken Sie **Alle wählen** oder **Alle abwählen**.

7. (Optional) Um den SQL-Ausdruck mit verschiedenen Werten zu testen, klicken Sie **Ausdruck testen**. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenbankabfragen testen](#) auf Seite 66.
8. Klicken Sie  **Speichern**.
9. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Datenbankabfragen verwalten](#) auf Seite 63
- [Datenbankabfragen anzeigen](#) auf Seite 64
- [Datenbankabfragen bearbeiten](#) auf Seite 65
- [Datenbankabfragen testen](#) auf Seite 66
- [Datenbankabfragen löschen](#) auf Seite 66

Datenbankabfragen bearbeiten


HINWEIS: Sie können keine Datenbankabfragen bearbeiten, die vom API Designer vordefiniert wurden.

Sie können jederzeit bestehende Datenbankabfragen bearbeiten.

Um eine Datenbankabfrage zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bearbeiten | Datenbankabfragen verwalten**.
2. Im Dialogfenster **Datenbankabfragen verwalten** klicken Sie die Datenbankabfrage, die Sie bearbeiten möchten.
3. Im Eingabefeld **Bezeichner** geben Sie einen eindeutigen Namen für die Datenbankabfrage ein.
4. (Optional) Im Eingabefeld **Beschreibung** geben Sie eine Beschreibung für die Datenbankabfrage ein, welche die Datenbankabfrage und Ihre Funktion erklärt.
5. Im Eingabefeld **SQL-Ausdruck** geben Sie die eigentliche Abfrage als SQL-Code ein.
6. Im Bereich **Dialoggruppen** doppelklicken Sie die Dialoggruppen, deren Zugriffsberechtigungen Sie ändern möchten.

TIPP: Um schnell alle Dialoggruppen an- oder abzuwählen, klicken Sie **Alle wählen** oder **Alle abwählen**.

7. (Optional) Um den SQL-Ausdruck mit verschiedenen Werten zu testen, klicken Sie **Ausdruck testen**. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenbankabfragen testen](#) auf Seite 66.
8. Klicken Sie  **Speichern**.
9. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Datenbankabfragen verwalten](#) auf Seite 63
- [Datenbankabfragen anzeigen](#) auf Seite 64
- [Datenbankabfragen erstellen](#) auf Seite 64
- [Datenbankabfragen testen](#) auf Seite 66
- [Datenbankabfragen löschen](#) auf Seite 66

Datenbankabfragen testen

Sie können jederzeit Datenbankabfragen testen.

Um eine Datenbankabfrage zu testen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bearbeiten | Datenbankabfragen verwalten**.
2. Im Dialogfenster **Datenbankabfragen verwalten** klicken Sie die Datenbankabfrage, die Sie testen möchten.
3. Klicken Sie **Ausdruck testen**.
4. Im Dialogfenster **Ausdruck testen** aktivieren Sie Kontrollkästchen neben den Parametern des SQL-Ausdrucks, die Sie in den Test miteinbeziehen möchten.
5. In der Spalte **Wert** geben Sie Werte für die einzelnen Parameter ein.
6. Klicken Sie **Ausdruck testen**.
7. Klicken Sie **Schließen**.
8. Im Dialogfenster **Datenbankabfragen verwalten** klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Datenbankabfragen verwalten](#) auf Seite 63
- [Datenbankabfragen anzeigen](#) auf Seite 64
- [Datenbankabfragen erstellen](#) auf Seite 64
- [Datenbankabfragen bearbeiten](#) auf Seite 65
- [Datenbankabfragen löschen](#) auf Seite 66

Datenbankabfragen löschen

HINWEIS: Sie können keine Datenbankabfragen löschen, die vom API Designer vordefiniert wurden. Bei solchen Datenbankabfragen wird die **Löschen**-Schaltfläche deaktiviert.

Sie können jederzeit bestehende Datenbankabfragen löschen.

Um eine Datenbankabfrage zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bearbeiten | Datenbankabfragen verwalten**.
2. Im Dialogfenster **Datenbankabfragen verwalten** klicken Sie die Datenbankabfrage, die Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie **✕Löschen**.
4. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
5. Im Dialogfenster **Datenbankabfragen verwalten** klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Datenbankabfragen verwalten](#) auf Seite 63
- [Datenbankabfragen anzeigen](#) auf Seite 64
- [Datenbankabfragen erstellen](#) auf Seite 64
- [Datenbankabfragen bearbeiten](#) auf Seite 65
- [Datenbankabfragen testen](#) auf Seite 66

Tabreiter verwalten

Im Dialogfenster **Tabreiter** können Sie geöffnete Tabreiter aktivieren, schließen oder Änderungen speichern, die Sie in Tabreitern gemacht haben.

Um Tabreiter zu verwalten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Tabreiter**.
2. Im Dialogfenster **Tabreiter** klicken Sie einen oder mehrere Tabreiter (mit gedrückter **Strg**-Taste).
3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um den Tabreiter zu aktivieren, klicken Sie **Aktivieren**.
 - Um nicht gespeicherte Änderungen des Tabreiters zu speichern, klicken Sie **Speichern**.
 - Um den Tabreiter zu schließen, klicken Sie **Tabreiter schließen**.
4. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Menüleiste](#) auf Seite 27

Layouts verwalten

Sie können das Layout (Anordnung und Anzeige der verschiedenen Menü und Bereiche) jederzeit anpassen, speichern und gegebenenfalls wiederherstellen.

Um ein eigenes Layout zu speichern

1. Passen Sie das Layout des API Designers Ihren Wünschen entsprechend an.
2. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Layout speichern**.

Um ein gespeichertes Layout wiederherzustellen

- In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Gespeichertes Layout wiederherstellen**.

Um das Standardlayout wiederherzustellen

- In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Standardlayout wiederherstellen**.

Um das Standardlayout inklusive Fenstergröße wiederherzustellen

- In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Standardlayout wiederherstellen (inklusive Größe)**.

Verwandte Themen

- [Menüleiste](#) auf Seite 27

Änderungshistorie anzeigen (Befehlsliste)

Die Befehlsliste öffnen Sie über **Ansicht | Befehlsliste** (siehe [Befehlsliste öffnen](#) auf Seite 69).



Im Fenster **Befehlsliste** können Sie alle vollzogenen Änderungen eines Objektes anzeigen und gegebenenfalls rückgängig machen oder erneut ausführen.

Ausgeführte Befehle sind mit dem Symbol  gekennzeichnet. Bei rückgängig gemachten Befehlen fehlt dieses Symbol.

Wenn Sie Assistenten verwenden werden eine Reihe von Befehlen automatisch durchgeführt. In der Befehlsliste werden diese als zusammengefasstes Kommando dargestellt. Die einzelnen Befehle erscheinen in einer zweiten Ebene. Sie können nur das zusammengefasste Kommando rückgängig machen.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Fensters **Befehlsliste**.

Tabelle 16: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
 Rückgängig (Undo)	Macht den letzten, durchgeführten Befehl in der Liste rückgängig.
 Wiederholen (Redo)	Stellt den letzten, rückgängig gemachten Befehl der Liste wieder her.

Verwandte Themen

- [Befehlsliste öffnen](#) auf Seite 69

Befehlsliste öffnen

Sie können jederzeit getätigte Aktionen anzeigen.

Um die Befehlsliste zu öffnen

- In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Befehlsliste**.

Verwandte Themen

- [Änderungshistorie anzeigen \(Befehlsliste\)](#) auf Seite 68



Lesezeichen




Das Fenster **Lesezeichen** öffnen Sie über **Ansicht | Lesezeichen** (siehe [Lesezeichen verwalten](#) auf Seite 70).

Um sich die Navigation im API Designer zu erleichtern und Objekte schneller wiederzufinden, können Sie im [Definitionsbaumfenster](#) an beliebigen Knoten Lesezeichen setzen. Diese Lesezeichen können Sie im Fenster **Lesezeichen** anzeigen, verwalten und verwenden.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Fensters **Leszeichen**.

Tabelle 17: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
 Alle Lesezeichen löschen	Löscht sämtliche Lesezeichen (siehe Lesezeichen löschen auf Seite 71).
 Beschreibung des	Öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie die Beschreibung des

Bedienelement	Beschreibung
Lesezeichens bearbeiten	gewählten Lesezeichens ändern können (siehe Lesezeichen verwalten auf Seite 70).
 Lesezeichen des Moduls/der Komponente entfernen	Löscht alle Lesezeichen des Moduls (oder der Komponente), das Sie in der Liste ausgewählt haben (siehe Lesezeichen löschen auf Seite 71). HINWEIS: Diese Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie vorher die Lesezeichen nach Modulen/Komponenten gruppiert haben (siehe Schaltfläche Nach Modulen/Komponenten gruppieren).
 Aktuelles Lesezeichen löschen	Löscht das Lesezeichen, das Sie in der Liste ausgewählt haben (siehe Lesezeichen löschen auf Seite 71).
 Nach Modulen/Komponenten gruppieren	Gruppiert die Lesezeichen nach den API-Projekten, denen Sie zugeordnet sind.

Verwandte Themen

- [Lesezeichen verwalten](#) auf Seite 70
- [Lesezeichen setzen](#) auf Seite 71
- [Lesezeichen löschen](#) auf Seite 71

Lesezeichen verwalten

Sie können jederzeit alle Lesezeichen [anzeigen](#), Lesezeichen [öffnen](#) oder die Beschreibung von Lesezeichen [ändern](#).


Um das Lesezeichenfenster zu öffnen

- In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Lesezeichen**.

Um ein Lesezeichen zu öffnen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Lesezeichen**.
2. Im Fenster **Lesezeichen** doppelklicken Sie ein Lesezeichen.

Um die Beschreibung eines Lesezeichens zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Lesezeichen**.
2. Im Fenster **Lesezeichen** klicken Sie ein Lesezeichen.
3. Klicken Sie  **Beschreibung des Lesezeichens bearbeiten**.
4. Im Dialogfenster **Beschreibung zum Lesezeichen** geben Sie eine Beschreibung

für das Lesezeichen ein.

5. Klicken Sie **OK**.


Verwandte Themen

- [Lesezeichen](#) auf Seite 69
- [Lesezeichen setzen](#) auf Seite 71
- [Lesezeichen löschen](#) auf Seite 71

Lesezeichen setzen

Sie können jederzeit Datenbankobjekte mit einem Lesezeichen versehen, um beispielsweise häufig verwendete Knoten schnell aufzurufen.

Um ein Lesezeichen zu setzen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation doppelklicken Sie das Datenbankobjekt, das den gewünschten Knoten enthält.
3. Im Definitionsbaumfenster rechtsklicken Sie den Knoten, an dem Sie ein Lesezeichen setzen möchten.
4. Im Kontextmenü klicken Sie  **Lesezeichen setzen**.
5. Im Dialogfenster **Beschreibung zum Lesezeichen** geben Sie eine Beschreibung für das Lesezeichen ein.
6. Klicken Sie **OK**.

Verwandte Themen

- [Lesezeichen](#) auf Seite 69
- [Lesezeichen verwalten](#) auf Seite 70
- [Lesezeichen löschen](#) auf Seite 71

Lesezeichen löschen



Sie können jederzeit [einzelne Lesezeichen](#), [alle Lesezeichen eines Moduls](#) oder [alle Lesezeichen im Projekt](#) löschen.

Um ein einzelnes Lesezeichen zu löschen


1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Lesezeichen**.
2. Im Fenster **Lesezeichen** klicken Sie auf das Lesezeichen, das Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie auf  **Aktuelles Lesezeichen löschen**.
4. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Um alle Lesezeichen eines Moduls/einer Komponente zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Lesezeichen**.
2. Im Fenster **Lesezeichen** aktivieren Sie  **Nach Modulen/Komponenten gruppieren**.
3. Klicken Sie auf das Modul, dessen Lesezeichen Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie auf  **Lesezeichen des Moduls/der Komponente entfernen**.
5. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Um alle Lesezeichen zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Lesezeichen**.
2. Im Fenster **Lesezeichen** klicken Sie  **Alle Lesezeichen löschen**.
3. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

- [Lesezeichen](#) auf Seite 69
- [Lesezeichen verwalten](#) auf Seite 70
- [Lesezeichen setzen](#) auf Seite 71

API kompilieren

TIPP: Beachten Sie auch weitere Konfigurationsmöglichkeiten zur Kompilierung direkt am API-Projekt (siehe [Kompilierung konfigurieren](#) auf Seite 90 und in den [globalen Einstellungen](#)).

Bevor Sie eine mit dem API Designer erstellte API verwenden können, müssen Sie die API mithilfe des API Designer-Compilers kompilieren.

Sie können den API Designer-Compiler sowohl aus dem API Designer als auch aus dem Database Compiler heraus aufrufen. Ausführliche Informationen zum Database Compiler finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für betriebsunterstützende Aufgaben*.

Eine Kompilierung des Webprojekts ist in folgenden Fällen erforderlich:

- Nach Änderung einer Definition (API-Datei oder API-Projekt) im API Designer.
- Nach bestimmten Änderungen an den Systemeinstellungen, die eine Ausführung des Database Compilers erforderlich machen.

Der API Designer-Compiler erzeugt aus der XML-Definition des Projekts einen Satz DLL-Dateien und speichert diese in der Datenbank.

Kompilierungsarten

Es gibt zwei Arten, ein Webprojekt zu kompilieren:

- Führen Sie eine **Release-Kompilierung** durch, um einen bestimmten Stand des Projekts zur Benutzung freizugeben.
HINWEIS: Änderungen innerhalb des API Designers haben keine Auswirkung auf die API, solange keine Release-Kompilierung erfolgt.
- Verwenden Sie eine **Debug-Kompilierung** während der Entwicklungsphase zu Test- und Debugging-Zwecken. Bei einer Debug-Kompilierung wird zudem zusätzlicher Code zur Unterstützung des API Designer-Debuggers erzeugt. Daher sind die ersten DLL-Dateien etwas größer.

Eine API lädt beim Start die zuletzt kompilierten DLL-Dateien. Werden diese DLL-Dateien aktualisiert, lädt die Webanwendung die neuen DLL-Dateien nach; es laufen jedoch nur neue Sitzungen mit dem Code aus den neu geladenen DLL-Dateien.

Verwandte Themen

- [Kompilierung testen](#) auf Seite 73
- [Kompilierung starten](#) auf Seite 74
- [Versionen verwalten \(Kompilierungsbranche\)](#) auf Seite 77
- [Kompilierungsfehler und -warnungen verwalten \(Aufgabenfenster\)](#) auf Seite 75
- [Fehler und Warnungen beheben](#) auf Seite 76
- [Kompilierungsprotokoll öffnen](#) auf Seite 77
- [Kompilierung konfigurieren](#) auf Seite 90
- [Globale Einstellungen](#) auf Seite 36

Kompilierung testen

Sie können bereits im Vorfeld die zwei Varianten der Kompilierung testen ([Debug-](#) und [Release-Kompilierung](#)).

Um die Kompilierung zu testen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Startseite**.
2. Auf der Startseite klappen Sie den Bereich **Kompilierung** aus.
3. Im Bereich **Kompilierung** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um die Debug-Kompilierung zu testen, aktivieren Sie die Option **DEBUG**.
 - Um die Release-Kompilierung zu testen, aktivieren Sie die Option **RELEASE**.
4. Klicken Sie **Kompilierung testen**.
Das [Kompilierungsprotokoll](#) öffnet sich und zeigt den Status und Fortschritt der Kompilierung.

Das Fenster **Aufgaben** öffnet sich. Hier können Sie Fehler und Warnungen, die beim Kompilieren aufgetreten sind, anzeigen und beheben. Weitere Informationen finden Sie unter [Kompilierungsfehler und -warnungen verwalten \(Aufgabenfenster\)](#) auf Seite 75.

Verwandte Themen

- [API kompilieren](#) auf Seite 72
- [Kompilierungsfehler und -warnungen verwalten \(Aufgabenfenster\)](#) auf Seite 75
- [Menüleiste](#) auf Seite 27

Kompilierung starten

Sie können die zwei Varianten der Kompilierung starten ([Debug-](#) und [Release-](#)Kompilierung). Wenn die Kompilierung ohne Fehler abgeschlossen wird, wird die kompilierte API in die Datenbank geschrieben.

Um die Kompilierung zu starten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Startseite**.
2. Auf der Startseite klappen Sie den Bereich **Kompilierung** aus.
3. Im Bereich **Kompilierung** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um die Debug-Kompilierung zu starten, aktivieren Sie die Option **DEBUG**.
 - Um die Release-Kompilierung zu starten, aktivieren Sie die Option **RELEASE**.
4. Klicken Sie **Kompilieren**.

Das [Kompilierungsprotokoll](#) öffnet sich und zeigt den Status und Fortschritt der Kompilierung.

Wenn Fehler auftreten, öffnet sich das Fenster **Aufgaben**. Hier können Sie Fehler und Warnungen, die beim Kompilieren aufgetreten sind, anzeigen und beheben. Weitere Informationen finden Sie unter [Kompilierungsfehler und -warnungen verwalten \(Aufgabenfenster\)](#) auf Seite 75.

Verwandte Themen

- [API kompilieren](#) auf Seite 72
- [Kompilierungsfehler und -warnungen verwalten \(Aufgabenfenster\)](#) auf Seite 75
- [Kompilierung testen](#) auf Seite 73
- [Menüleiste](#) auf Seite 27


Kompilierungsfehler und -warnungen verwalten (Aufgabenfenster)

Das Aufgabenfenster öffnen Sie über **Ansicht | Aufgaben** (siehe [Aufgabenfenster öffnen](#) auf Seite 76).

Im Fenster **Aufgaben** können Sie Kompilierungsfehler und Kompilierungswarnungen anzeigen und gegebenenfalls lösen (debuggen).




- **Kompilierfehler** verhindern das erfolgreiche Kompilieren des Webprojekts und müssen behoben werden. Sie können Entwicklungsstände, die nicht kompilierbar sind, nicht freigeben.
- **Kompilierwarnungen** beziehen sich auf fehlende Erweiterungen oder geben Hinweise zur Barrierefreiheit. Die Kompilierwarnungen des verwendeten Compilers werden ebenfalls berücksichtigt. Werden ausschließlich Kompilierwarnungen erzeugt, wird der Entwicklungsstand dennoch erfolgreich kompiliert.

TIPP: Welche Warnungen beim Kompilieren als Fehler angezeigt werden sollen und welche Fehler ignoriert werden sollen, legen Sie in den globalen Einstellungen fest. Weitere Informationen finden Sie unter [Globale Einstellungen](#) auf Seite 36

Wenn einzelne Meldungen gebündelt dargestellt werden (Symbol ) , tritt der entsprechende Fehler an mehreren Stellen des Projekts auf. Zum Beispiel bei einer fehlenden Erweiterung, die von mehreren Knoten referenziert wird.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Fensters **Aufgaben**.

Tabelle 18: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
 Fehler	Blendet Kompilierungsfehler ein oder aus.
 Warnungen	Blendet Kompilierungswarnungen ein oder aus.
 Fehlerdetails	Zeigt die Fehlermeldung an. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn Sie einen Fehlereintrag in der Liste markiert haben. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine detaillierte Fehlerbeschreibung anzuzeigen. Um den Fehlermeldungstext in eine E-Mail zu übernehmen und zu versenden, klicken Sie auf Sende als Mail .

Verwandte Themen

- [Aufgabenfenster öffnen](#) auf Seite 76
- [Fehler und Warnungen beheben](#) auf Seite 76

Aufgabenfenster öffnen

Sie können jederzeit das Aufgabenfenster öffnen.

Um das Aufgabenfenster zu öffnen

- In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Aufgaben**.

Verwandte Themen

- [Fehler und Warnungen beheben](#) auf Seite 76
- [Kompilierungsfehler und -warnungen verwalten \(Aufgabenfenster\)](#) auf Seite 75

Fehler und Warnungen beheben


Treten beim Kompilieren Ihrer API Fehler auf, können Sie diese mithilfe des Aufgabenfensters anzeigen und anschließend beheben.

TIPP: Welche Warnungen beim Kompilieren als Fehler angezeigt werden sollen und welche Fehler ignoriert werden sollen, legen Sie in den globalen Einstellungen fest. Weitere Informationen finden Sie unter [Globale Einstellungen](#) auf Seite 36

Um im Aufgabenfenster fehlerhafte Objekte zu öffnen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Aufgaben**.
2. Im Aufgabenfenster klicken Sie entweder **Fehler** oder **Warnungen**.
3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - In der Liste doppelklicken Sie auf den Fehler/die Warnung und beheben Sie anschließend den Fehler/die Warnung im Fenster **Knotenbearbeitung** selbst.

HINWEIS: Das Knotenbearbeitungsfenster öffnet sich, wenn sich der Fehler im Knoten befindet. Tritt der Fehler erst beim Kompilieren des entstandenen Codes auf, wird mit einem Doppelklick auf den Fehler die Ansicht **Generierter Code (schreibgeschützt)** im Definitionsbaumfenster angezeigt.

- ODER -
 - In der Liste klicken Sie auf den Fehler/die Warnung und anschließend auf  **Fehler beheben**.

Verwandte Themen

- [Aufgabenfenster öffnen](#) auf Seite 76
- [Kompilierungsfehler und -warnungen verwalten \(Aufgabenfenster\)](#) auf Seite 75

Kompilierungsprotokoll öffnen

Das Kompilierungsprotokoll zeigt Ihnen Status und Fortschritt der Kompilierung an.

Um das Protokoll der Kompilierung zu öffnen

- In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Kompilierung**.

Verwandte Themen

- [API kompilieren](#) auf Seite 72
- [Menüleiste](#) auf Seite 27

Versionen verwalten (Kompilierungszeige)

Um verschiedene Versionen Ihrer kompilierten API zu verwalten und in der Datenbank zu hinterlegen, verwenden Sie Kompilierungszeige. Kompilierungszeige verwalten Sie über einen eigenen Bereich der Startseite. Dort können Sie den zu verwendenden Kompilierungszeig [auswählen](#), die vorhandenen Kompilierungszeige anzeigen, Kompilierungszeige [erstellen](#), Kompilierungszeige [bearbeiten](#) und Kompilierungszeige [löschen](#).

Verwandte Themen

- [API kompilieren](#) auf Seite 72
- [Kompilierungszeige auswählen und verwenden](#) auf Seite 77
- [Kompilierungszeige erstellen](#) auf Seite 78
- [Kompilierungszeige bearbeiten](#) auf Seite 79
- [Kompilierungszeige löschen](#) auf Seite 79

Kompilierungszeige auswählen und verwenden

Um Kompilierungszeige auszuwählen und zu verwenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Startseite**.
2. Auf der Startseite klappen Sie den Bereich **Kompilierungszeige** aus.

3. Im Bereich **Kompilierungszeige** klicken Sie in der Auswahlliste **Name des Kompilierungszeiges** auf den Kompilierungszeig, den Sie verwenden möchten.




TIPP: Wenn Sie keinen Kompilierungszeig verwenden möchten, klicken Sie  **Master-Zweig verwenden.**

Verwandte Themen

- [Versionen verwalten \(Kompilierungszeige\)](#) auf Seite 77
- [Kompilierungszeige erstellen](#) auf Seite 78
- [Kompilierungszeige bearbeiten](#) auf Seite 79
- [Kompilierungszeige löschen](#) auf Seite 79

Kompilierungszeige erstellen

Um Kompilierungszeige zu verwenden



1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Startseite**.
2. Auf der Startseite klappen Sie den Bereich **Kompilierungszeige** aus.
3. Im Bereich **Kompilierungszeige** klicken Sie  **Kompilierungszeige verwalten**.
4. Im Dialogfenster **Kompilierungszeige verwalten** klicken Sie  **Hinzufügen**.
Am Ende der Liste wird ein neuer Eintrag **Unbekannt** hinzugefügt.
5. In der Liste klicken Sie den Eintrag **Unbekannt**.
6. Im Eingabefeld **Bezeichner** geben Sie einen eindeutigen Namen für den Kompilierungszeig ein.
7. (Optional) Im Eingabefeld **Beschreibung** geben Sie eine Beschreibung für den Kompilierungszeig ein. Diese Beschreibung kann beispielsweise erläutern, wofür dieser Kompilierungszeig vorgesehen ist.
8. Klicken Sie  **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Versionen verwalten \(Kompilierungszeige\)](#) auf Seite 77
- [Kompilierungszeige auswählen und verwenden](#) auf Seite 77
- [Kompilierungszeige bearbeiten](#) auf Seite 79
- [Kompilierungszeige löschen](#) auf Seite 79

Kompilierungszeige bearbeiten

Um bestehende Kompilierungszeige zu bearbeiten



1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Startseite**.
2. Auf der Startseite klappen Sie den Bereich **Kompilierungszeige** aus.
3. Im Bereich **Kompilierungszeige** klicken Sie  **Kompilierungszeige verwalten**.
4. Im Dialogfenster **Kompilierungszeige verwalten** klicken Sie in der Liste auf den Kompilierungszeig, den Sie bearbeiten möchten.
5. Im Eingabefeld **Bezeichner** geben Sie einen eindeutigen Namen für den Kompilierungszeig ein.
6. (Optional) Im Eingabefeld **Beschreibung** geben Sie eine Beschreibung für den Kompilierungszeig ein. Diese Beschreibung kann beispielsweise erläutern, wofür dieser Kompilierungszeig vorgesehen ist.
7. Klicken Sie  **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Versionen verwalten \(Kompilierungszeige\)](#) auf Seite 77
- [Kompilierungszeige auswählen und verwenden](#) auf Seite 77
- [Kompilierungszeige erstellen](#) auf Seite 78
- [Kompilierungszeige löschen](#) auf Seite 79

Kompilierungszeige löschen

Um Kompilierungszeige zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Startseite**.
2. Auf der Startseite klappen Sie den Bereich **Kompilierungszeige** aus.
3. Im Bereich **Kompilierungszeige** klicken Sie  **Kompilierungszeige verwalten**.
4. Im Dialogfenster **Kompilierungszeige verwalten** klicken Sie in der Liste auf den Kompilierungszeig, den Sie löschen möchten.
5. Klicken Sie  **Löschen**.
6. Im Dialogfenster **Löschen?** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

- [Versionen verwalten \(Kompilierungsbranche\)](#) auf Seite 77
- [Kompilierungsbranche auswählen und verwenden](#) auf Seite 77
- [Kompilierungsbranche erstellen](#) auf Seite 78
- [Kompilierungsbranche bearbeiten](#) auf Seite 79

API testen

Sie können jederzeit die Funktionalität Ihrer API lokal auf Ihrem PC testen.

Um Ihre API lokal zu testen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Startseite**.
2. Auf der Startseite klappen Sie den Bereich **Self-hosted API Server** aus.
3. Im Eingabefeld **Anfangsoptionen** geben Sie die Optionen für den Start der API ein.
TIPP: Alternativ können Sie auch Befehle aus der Liste auswählen, die Sie früher bereits verwendet haben.
4. Klicken Sie **Start**.

Die API wird kompiliert und ist anschließend lokal verfügbar. Die entsprechende Web-Adresse wird neben dem **Status** angezeigt. Klicken Sie die Adresse, um Sie direkt im Browser zu öffnen.

Verwandte Themen



- [Startseite öffnen](#) auf Seite 35

C#-Projekte mit dem API Designer verbinden

Um eine API als C#-Projekt mit externen Programmen (beispielsweise mit Visual Studio) bearbeiten zu können, müssen Sie 3 Schritte durchführen:

1. Sie [verknüpfen](#) Ihr API Designer-Projekt mit einem neuen oder bestehenden C#-Projekt.
2. Sie [bearbeiten](#) das C#-Projekt in einem externen Programm.
3. Sie [öffnen](#) das C#-Projekt wieder im API Designer und speichern es im API-Projekt.

Um das API Designer-Projekt mit einem C#-Projekt zu verknüpfen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Startseite**.
2. Auf der Startseite klappen Sie den Bereich **C#-Entwicklung** aus.
3. Im Bereich **C#-Entwicklung** führen Sie einen der folgenden Aktionen aus:
 - Um das API Designer-Projekt als neues C#-Projekt zu exportieren und zu verknüpfen, klicken Sie  **C#-Projekt exportieren**. Navigieren Sie zu dem Ordner, in den Sie die Inhalte Ihres API Designer-Projekts als C#-Projekt exportieren möchten und klicken Sie **OK**.
 - Um das API Designer-Projekt mit einem bestehenden Projekt zu verknüpfen, klicken Sie  **C#-Projekt laden**.

Der API Designer wird mit dem C#-Projekt verknüpft.

Um das C#-Projekt in externen Programmen zu bearbeiten


1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Startseite**.
2. Auf der Startseite klappen Sie den Bereich **C#-Entwicklung** aus.
3. Im Bereich **C#-Entwicklung** klicken Sie auf **Projektdatei: <Pfad zum C#-Projekt>**.

Das Projekt öffnet sich in dem Programm, das mit der Projektdatei verknüpft ist.

TIPP: Um den Projektordner direkt zu öffnen, klicken Sie  **Zugehörigen Ordner öffnen**.

4. Bearbeiten Sie das Projekt in dem externen Programm. Sie können beispielsweise API-Dateien erstellen, ändern oder löschen.

Um Änderungen wieder in das API Designer-Projekt zurückzuspielen

1. Öffnen Sie den API Designer.
2. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Startseite**.
3. Auf der Startseite klappen Sie den Bereich **C#-Entwicklung** aus.
4. Im Bereich **C#-Entwicklung** klicken Sie  **C#-Projekt mit Basis abgleichen**.
Sie sehen nun die Objekte, die Sie außerhalb des API Designers geändert haben.
5. Wählen Sie aus den Auswahllisten rechts neben den geänderten Objekten die Aktionen die Sie für das API Designer-Projekt durchführen möchten.

Statusmeldung	Beschreibung	Aktionen
Neue C#-Datei	Eine neue API-Datei wurde im C#-Projekt erstellt.	API-Datei hinzufügen: Fügt die C#-Datei, die Sie im externen Programm erstellt haben, Ihrem API Designer-Projekt als API-Datei

Statusmeldung	Beschreibung	Aktionen
		<p>hinzu.</p> <p>Datei löschen: Löscht die C#-Klasse im C#-Projekt.</p>
Neue API-Datei	Eine neue API-Datei wurde im API Designer-Sharp-Projekt erstellt.	<p>C#-Datei hinzufügen: Fügt die API-Datei, die Sie im API Designer erstellt haben, Ihrem C#-Projekt als C#-Datei hinzu.</p> <p>API-Datei löschen: Löscht die API-Datei im API Designer-Projekt.</p>
API-Datei ist neuer	Eine API-Datei wurde im API Designer-Projekt geändert.	<p>Update: Übernimmt die Änderungen an der API-Datei aus dem API Designer-Projekt in das C#-Projekt.</p> <p>Änderungen rückgängig machen: Macht die Änderungen, die Sie in Ihrem API Designer-Projekt an der API-Datei gemacht haben, rückgängig.</p>
C#-Datei ist neuer	Eine API-Datei wurde im C#-Projekt geändert.	<p>Update: Übernimmt die Änderungen an der API-Datei aus dem C#-Projekt in das API Designer-Projekt.</p> <p>Änderungen rückgängig machen: Macht die Änderungen, die Sie in Ihrem C#-Projekt an der API-Datei gemacht haben, rückgängig.</p>

- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben Objekten, für die Sie die gewählten Aktionen durchführen möchten.

TIPP: Um alle Objekte aus- oder abzuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle auswählen/abwählen** über der Liste.

7. Klicken Sie **✓Ausgewählte Aktionen anwenden**.

API-Projekte

Ein API-Projekt stellt die eigentliche Anwendung, die API selbst, dar.

Sie können API-Dateien, die Sie erstellt haben, in einem API-Projekt zu einer logischen Anwendung zusammenfassen. Das API-Projekt stellt dabei die Konfiguration zur Verfügung. Zu einem API-Projekt gehört die [Authentifizierung](#) an der Datenbank.



Verwandte Themen

- [API-Projekte erstellen](#) auf Seite 84
- [API-Projekte bearbeiten](#) auf Seite 85
- [API-Projekte löschen](#) auf Seite 86
- [Authentifizierung konfigurieren](#) auf Seite 87
- [Kompilierung konfigurieren](#) auf Seite 90
- [API-Dateien einem API-Projekt zuordnen](#) auf Seite 96
- [API-Projekte importieren](#) auf Seite 92

API-Projekte erstellen

Sie können jederzeit neue API-Projekte erstellen.

Um ein API-Projekt zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie  **API-Projekte**.
3. Klicken Sie  **Hinzufügen | API-Projekt hinzufügen**.
4. Im [Definitionsbaumfenster](#) klicken Sie den obersten Knoten.
5. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Knotenbearbeitung**.
6. Im [Knotenbearbeitungsfenster](#) nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Einstellung	Beschreibung
Allgemeine Einstellungen	
Bezeichner	Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Knoten ein.
Technisches Kürzel	Geben Sie einen Kurznamen für das API-Projekt ein. Dieser Name wird später für die Zuordnung des Projekts verwendet.
Control-ID	Geben Sie eine eindeutige ID für den Knoten ein.
Modellversion	Zeigt Ihnen die verwendete Modellversion an.
Ablaufkontrolle	
Erweiterungen auf diesem Dokument erlauben	Aktivieren Sie diese Option, um das Anlegen von Erweiterungen an diesem Knoten zu erlauben.
Erweiterte Einstellungen	
Erforderliche Datenbankmodule	(Optional) Geben Sie die Datenbankmodule ein, die für dieses API-Projekt erforderlich sind.

- Legen Sie weitere Einstellungen für das API-Projekt fest (siehe [Authentifizierung konfigurieren](#) auf Seite 87 und [Kompilierung konfigurieren](#) auf Seite 90).
- In der Symbolleiste klicken Sie  **Speichern**.

Verwandte Themen



- [API-Projekte bearbeiten](#) auf Seite 85
- [Authentifizierung konfigurieren](#) auf Seite 87
- [Kompilierung konfigurieren](#) auf Seite 90
- [API-Projekte löschen](#) auf Seite 86
- [API-Projekte](#) auf Seite 84
- [Navigation](#) auf Seite 33

API-Projekte bearbeiten

Sie können jederzeit Ihre bereits erstellten API-Projekte bearbeiten.

HINWEIS: Sie können keine API-Projekte bearbeiten, die vom API Designer vordefiniert wurden.

Um ein bestehendes API-Projekt zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie  **API-Projekte**.
3. In der Baumstruktur doppelklicken Sie das API-Projekt, das Sie bearbeiten möchten.
4. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Knotenbearbeitung**.
5. Im [Definitionsbaumfenster](#) und [Knotenbearbeitungsfenster](#) legen Sie weitere Einstellungen für das API-Projekt fest (siehe [Authentifizierung konfigurieren](#) auf Seite 87 und [Kompilierung konfigurieren](#) auf Seite 90).
6. In der Symbolleiste klicken Sie  **Speichern**.

Verwandte Themen




- [API-Projekte erstellen](#) auf Seite 84
- [Authentifizierung konfigurieren](#) auf Seite 87
- [Kompilierung konfigurieren](#) auf Seite 90
- [API-Projekte löschen](#) auf Seite 86
- [API-Projekte](#) auf Seite 84
- [Navigation](#) auf Seite 33

API-Projekte löschen

Sie können jederzeit Ihre bereits erstellten API-Projekte löschen.

HINWEIS: Sie können keine API-Projekte löschen, die vom API Designer vordefiniert wurden.

Um ein API-Projekt zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie  **API-Projekte**.
3. In der Baumstruktur klicken Sie das API-Projekt, das Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie  **Löschen**.
5. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
6. In der Baumstruktur klicken Sie  **Daten neu laden**.

Verwandte Themen

- [API-Projekte erstellen](#) auf Seite 84
- [API-Projekte bearbeiten](#) auf Seite 85
- [API-Projekte](#) auf Seite 84
- [Navigation](#) auf Seite 33



Authentifizierung konfigurieren




Mithilfe des Knotens **Authentifizierung** im Definitionsbaumfenster legen Sie fest, wie sich Clients an der API anmelden können.

Es gibt drei Authentifizierungsoptionen, die Sie konfigurieren können:




- **Standard:** Es sind nur die Authentifizierungsmethoden zugelassen, die Sie hier auflisten. Für diese Methode können Sie zudem [Single Sign-on aktivieren](#).
- **Alle manuellen Module zulassen:** Es sind alle manuellen Authentifizierungsmodule zugelassen, sofern diese für das gewählte Produkt aktiviert sind. Für diese Methode können Sie zudem [Single Sign-on aktivieren](#).
- **Festgelegte Anmeldedaten:** Diese Einstellung ermöglicht eine Anmeldung mit fest hinterlegten Anmeldedaten an der API. In diesem Fall müssen Sie Anmeldedaten in der `web.config`-Datei jedes API Servers hinterlegen.

Um die zulässigen manuellen Authentifizierungsmöglichkeiten selber festzulegen




1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie  **API-Projekte**.
3. In der Baumstruktur doppelklicken Sie das API-Projekt, das Sie bearbeiten möchten.
4. Im [Definitionsbaumfenster](#) klicken Sie den Knoten  **Authentifizierung**.
5. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Knotenbearbeitung**.
6. Im [Knotenbearbeitungsfenster](#) führen Sie die folgenden Aktionen aus:
 - a. In der Auswahlliste **Authentifizierungstyp** wählen Sie **Standard**.
 - b. Im Eingabefeld **Control-ID** geben Sie eine eindeutige ID für den Knoten ein.
 - c. (Optional) Im Eingabefeld **Authentifizierungseigenschaften** geben Sie Eigenschaften der Authentifizierung ein. Weitere Informationen zu den Authentifizierungsmodulen erhalten Sie im *One Identity Manager Konfigurationshandbuch*.
 - d. (Optional) Wenn Berechtigungen für Benutzer über ein Produkt gesteuert werden, aktivieren Sie die Option **Produkt** und wählen Sie in der Auswahlliste das entsprechende Produkt aus.

7. Im Definitionsbaumfenster klappen Sie den Knoten  **Authentifizierung** aus.
8. Rechtsklicken Sie den Knoten  **Manuelle Authentifizierungsmodule**.
9. Im Kontextmenü klicken Sie **Authentifizierungsmodul**.
Der Knoten **Authentifizierungsmodul** wird dem Knoten untergeordnet.
10. Klicken Sie den Knoten **Authentifizierungsmodul**.
11. Im Knotenbearbeitungsfenster wählen Sie in der Auswahlliste **Name** das gewünschte Authentifizierungsmodul aus. Weitere Informationen zu den Authentifizierungsmodulen erhalten Sie im *One Identity Manager Konfigurationshandbuch*.
12. Im Eingabefeld **Control-ID** geben Sie eine eindeutige ID für den Knoten ein.
13. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 12, bis Sie alle gewünschten Authentifizierungsmethoden festgelegt haben.
14. In der Menüleiste klicken Sie  **Speichern**.


Um alle manuellen Authentifizierungsmöglichkeiten zuzulassen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie  **API-Projekte**.
3. In der Baumstruktur doppelklicken Sie das API-Projekt, das Sie bearbeiten möchten.
4. Im **Definitionsbaumfenster** klicken Sie den Knoten  **Authentifizierung**.
5. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Knotenbearbeitung**.
6. Im **Knotenbearbeitungsfenster** führen Sie die folgenden Aktionen aus:
 - a. In der Auswahlliste **Authentifizierungstyp** wählen Sie **Alle manuellen Module zulassen**.
 - b. Im Eingabefeld **Control-ID** geben Sie eine eindeutige ID für den Knoten ein.
 - c. (Optional) Im Eingabefeld **Authentifizierungseigenschaft** geben Sie Eigenschaften der Authentifizierung ein.
 - d. (Optional) Aktivieren Sie die Option **Produkt** und wählen Sie in der Auswahlliste das Produkt aus.
7. In der Menüleiste klicken Sie  **Speichern**.

Um Single Sign-on zuzulassen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie  **API-Projekte**.
3. In der Baumstruktur doppelklicken Sie das API-Projekt, das Sie bearbeiten möchten.
4. Im **Definitionsbaumfenster** klappen Sie den Knoten  **Authentifizierung** aus.
5. Rechtsklicken Sie den Knoten  **Authentifizierungsmodule für Single Sign-on**.

HINWEIS: Dieser Knoten steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie die [manuellen Authentifizierungsmöglichkeiten selber festgelegt haben](#) oder wenn Sie [alle manuellen Authentifizierungsmöglichkeiten zulassen](#).

6. Im Kontextmenü klicken Sie **Authentifizierungsmodul**.
Der Knoten **Authentifizierungsmodul** wird dem Knoten untergeordnet.
7. Klicken Sie den Knoten **Authentifizierungsmodul**.
8. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Knotenbearbeitung**.
9. Im **Knotenbearbeitungsfenster** wählen Sie in der Auswahlliste **Name** das gewünschte Authentifizierungsmodul aus. Weitere Informationen zu den Authentifizierungsmodulen erhalten Sie im *One Identity Manager Konfigurationshandbuch*.
10. In der Menüleiste klicken Sie  **Speichern**.

Anmeldung mit hinterlegten Anmeldedaten

Um die Anmeldung mit hinterlegten Anmeldedaten zuzulassen, führen Sie zwei Schritte aus:

1. **Hinterlegen** Sie in der Datei `web.config` jedes API Servers die Anmeldedaten der Benutzer, die Zugriff erhalten sollen.
2. **Konfigurieren** Sie die Authentifizierung im API Designer am API-Projekt.

Um Anmeldedaten im API Server zu hinterlegen

1. Verbinden Sie sich auf Ihren API Server.
2. Öffnen Sie die Datei `web.config` in einem Texteditor.
HINWEIS: Falls die Datei verschlüsselt ist, müssen Sie sie vor der Bearbeitung entschlüsseln.
3. Im Abschnitt `<connectionStrings>` fügen Sie folgenden Eintrag hinzu:

```
<add name="sub:<NAME>" connectionString="Module=DialogUser;User=<BENUTZER>;(Password)Password=<KENNWORT>" />
```

- `<NAME>` steht für den Namen/Bezeichner des API-Projekts
 - `<BENUTZER>` steht für den Anmeldenamen des Benutzers
 - `<KENNWORT>` steht für das Kennwort des Benutzers
4. Speichern Sie Ihre Änderungen an der Datei.
 5. (Optional) Verschlüsseln Sie die Datei.

Um die Anmeldung mit hinterlegten Anmeldedaten am API-Projekt zu konfigurieren

1. Starten Sie den API Designer
2. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.

3. In der Navigation klicken Sie  **API-Projekte**.
4. In der Baumstruktur doppelklicken Sie das API-Projekt, das Sie bearbeiten möchten.
5. Im **Definitionsbaumfenster** klicken Sie den Knoten  **Authentifizierung**.
6. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Knotenbearbeitung**.
7. Im **Knotenbearbeitungsfenster** führen Sie die folgenden Aktionen aus:
 - a. In der Auswahlliste **Authentifizierungstyp** wählen Sie **Festgelegte Anmeldedaten**.
 - b. Im Eingabefeld **Control-ID** geben Sie eine eindeutige ID für den Knoten ein.
 - c. (Optional) Im Eingabefeld **Authentifizierungseigenschaft** geben Sie Eigenschaften der Authentifizierung ein.
 - d. (Optional) Aktivieren Sie die Option **Produkt** und wählen Sie in der Auswahlliste das Produkt aus.
8. In der Menüleiste klicken Sie  **Speichern**.

Verwandte Themen


- [API-Projekte erstellen](#) auf Seite 84
- [API-Projekte bearbeiten](#) auf Seite 85
- [API-Projekte](#) auf Seite 84


Kompilierung konfigurieren

Mithilfe des Knotens **Kompilierungseinstellungen** im Definitionsbaumfenster legen Sie Einstellungen fest, die für die Kompilierung der API benötigt werden.

Wenn Sie im Code Ihrer API Code aus anderen DLLs verwenden möchten (beispielsweise API-Dateien aus anderen Projekten), müssen Sie eine Assembly-Referenz erstellen, damit der Kompiler diese DLLs erkennt.

Um eine Assembly-Referenz zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie  **API-Projekte**.
3. In der Baumstruktur doppelklicken Sie das API-Projekt, die Sie bearbeiten möchten.
4. Im **Definitionsbaumfenster** rechtsklicken Sie den Knoten **Kompilierungseinstellungen**.
5. Im Kontextmenü klicken Sie **Assembly-Referenz**.
Der Knoten **Assembly-Referenz** wird dem Knoten untergeordnet.
6. Im Definitionsbaumfenster klicken Sie den Knoten **Assembly-Referenz**.

7. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Knotenbearbeitung**.
8. Im **Knotenbearbeitungsfenster** geben Sie im Eingabefeld **Referenzierte Assembly** den Namen der Assembly ein, die Sie referenzieren möchten.
9. In der Menüleiste klicken Sie  **Speichern**.

Verwandte Themen

- [API kompilieren](#) auf Seite 72
- [API-Projekte erstellen](#) auf Seite 84
- [API-Projekte bearbeiten](#) auf Seite 85
- [API-Projekte](#) auf Seite 84
- [Authentifizierung konfigurieren](#) auf Seite 87

API-Dateien einem API-Projekt zuordnen

Damit die erstellten API-Dateien sinnvoll verwendet werden können, müssen Sie sie einem [API-Projekt](#) zuordnen.

Um API-Dateien einem API-Projekt zuzuordnen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie  **API-Projekte**.
3. In der Baumstruktur doppelklicken Sie das API-Projekt, die Sie bearbeiten möchten.
4. Im **Definitionsbaumfenster** rechtsklicken Sie den obersten Knoten.
5. Im Kontextmenü klicken Sie **API-Datei-Referenz**.
Der neue Knoten **API-Datei-Referenz** wird hinzugefügt.
6. Im Definitionsbaumfenster klicken Sie den Knoten **API-Datei-Referenz**.
7. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Knotenbearbeitung**.
8. Im **Knotenbearbeitungsfenster** geben Sie im Eingabefeld **Control-ID** eine eindeutige ID für den Knoten ein.
9. In der Auswahlliste **Name** wählen Sie die gewünschte Datei aus.
TIPP: Um direkt zur Dateidefinition zu springen, klicken Sie  **Zum Definitionsobjekt**.
10. In der Symbolleiste klicken Sie  **Speichern**.

Verwandte Themen

- [API-Dateien erstellen](#) auf Seite 94
- [API-Dateien bearbeiten](#) auf Seite 94
- [API-Dateien importieren](#) auf Seite 97
- [API-Dateien löschen](#) auf Seite 95
- [API-Projekte erstellen](#) auf Seite 84
- [API-Projekte bearbeiten](#) auf Seite 85
- [API-Projekte löschen](#) auf Seite 86
- [API-Projekte](#) auf Seite 84

API-Projekte importieren

Sie können API-Projekte in den API Designer importieren. Der API Designer erkennt selbstständig, ob es sich um API-Projekte handelt und importiert diese als solche.

Um ein API-Projekt zu importieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bearbeiten | Objekt importieren**.
2. Im Datei-Browser wählen Sie das gewünschte API-Projekt und klicken Sie **Öffnen**.
Das API-Projekt wird importiert.

Verwandte Themen

- [API-Projekte](#) auf Seite 84
- [Menüleiste](#) auf Seite 27

API-Dateien

Mithilfe einer API-Datei erstellen Sie einen Aufruf, um zu einem konkreten Anwendungsfall Daten mit dem Server (oder der Datenbank) auszutauschen. Eine API-Datei kann zu mehr als einem Projekt gehören. In einer API-Datei können Sie beispielsweise eine API-Methode definieren.

HINWEIS: Wenn Sie eine neue API-Datei erstellen, mit der Sie eine neue API-Methode bereitstellen möchten, müssen Sie die API-Datei genauso benennen wie die Klasse. Achten Sie dabei auch auf die Groß- und Kleinschreibung.

Mithilfe des API Designers können Sie die folgenden API-Dateien erstellen.

Entity-Dateien

Entity-Dateien arbeiten mit kleinen Teilen des Objektmodells, um Daten aus der Datenbank zu lesen beziehungsweise in diese zu schreiben. Wenn Sie eine Entity-Datei erstellen müssten Sie nur Tabellen- und Spaltennamen sowie ggf. einer Filterbedingung (WHERE-Klausel) angeben. Die interne Abarbeitung wird durch den API Server übernommen. Das Schema der Eingabe- und Ausgabedaten ist ebenfalls fest vorgegeben.

Beispiele zur Definition von Entity-Dateien finden Sie im [SDK](#) unter `Sdk01_Basics\01-BasicQueryMethod.cs`.

C#-Dateien

C#-Dateien sind Dateien, deren Abarbeitung, Eingabe- und Ausgabedaten Sie im Code vollständig definieren. Dieser Typ bietet daher die größte Flexibilität.

Beispiele zur Definition von C#-Dateien finden Sie im [SDK](#) unter `Sdk01_Basics\03-CustomMethod.cs`.

SQL-Dateien

SQL-Dateien sind Dateien, die Daten aus einer vordefinierten SQL-Abfrage über die API zur Verfügung stellen. Die Parameter einer Anfrage legen Sie als SQL-Parameter an.

Beispiele zur Definition von SQL-Dateien finden Sie im [SDK](#) unter `Sdk01_Basics\02-BasicSqlMethod.cs`.

Verwandte Themen




- [API-Dateien erstellen](#) auf Seite 94
- [API-Dateien bearbeiten](#) auf Seite 94
- [API-Dateien löschen](#) auf Seite 95
- [API-Dateien einem API-Projekt zuordnen](#) auf Seite 96
- [API-Dateien importieren](#) auf Seite 97

API-Dateien erstellen

Sie können jederzeit neue API-Dateien erstellen.

HINWEIS: Wenn Sie eine neue API-Datei erstellen, mit der Sie eine neue API-Methode bereitstellen möchten, müssen Sie die API-Datei genauso benennen wie die Klasse. Achten Sie dabei auch auf die Groß- und Kleinschreibung.

Um eine API-Datei zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie  **API-Dateien**.
3. Klicken Sie  **Hinzufügen | API-Datei hinzufügen**.
4. Im neuen Fenster erstellen Sie die Dateidefinition.
5. In der Symbolleiste klicken Sie  **Speichern**.

Verwandte Themen



- [API-Dateien](#) auf Seite 93
- [API-Dateien bearbeiten](#) auf Seite 94
- [API-Dateien löschen](#) auf Seite 95
- [Navigation](#) auf Seite 33

API-Dateien bearbeiten

Sie können jederzeit Ihre bereits erstellten API-Dateien bearbeiten.

HINWEIS: Sie können keine API-Dateien bearbeiten, die vom API Designer vordefiniert wurden.

Um eine API-Datei zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie  **API-Dateien**.
3. In der Baumstruktur klicken Sie die API-Datei, die Sie bearbeiten möchten.
4. Im neuen Fenster erstellen Sie die Dateidefinition.
5. In der Symbolleiste klicken Sie  **Speichern**.

Verwandte Themen

- [API-Dateien](#) auf Seite 93
- [API-Dateien erstellen](#) auf Seite 94
- [API-Dateien löschen](#) auf Seite 95
- [Navigation](#) auf Seite 33

API-Dateien löschen

Sie können jederzeit Ihre bereits erstellten API-Dateien löschen.

HINWEIS: Sie können keine API-Dateien löschen, die vom API Designer vordefiniert wurden.

Um eine API-Datei zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie  **API-Dateien**.
3. In der Baumstruktur klicken Sie die API-Datei, die Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie  **Löschen**.
5. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
6. In der Baumstruktur klicken Sie  **Daten neu laden**.


Verwandte Themen

- [API-Dateien](#) auf Seite 93
- [API-Dateien erstellen](#) auf Seite 94
- [API-Dateien bearbeiten](#) auf Seite 94
- [Navigation](#) auf Seite 33

API-Dateien einem API-Projekt zuordnen

Damit die erstellten API-Dateien sinnvoll verwendet werden können, müssen Sie sie einem [API-Projekt](#) zuordnen.

Um API-Dateien einem API-Projekt zuzuordnen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Navigation**.
2. In der Navigation klicken Sie  **API-Projekte**.
3. In der Baumstruktur doppelklicken Sie das API-Projekt, die Sie bearbeiten möchten.
4. Im [Definitionsbaumfenster](#) rechtsklicken Sie den obersten Knoten.
5. Im Kontextmenü klicken Sie **API-Datei-Referenz**.
Der neue Knoten **API-Datei-Referenz** wird hinzugefügt.
6. Im Definitionsbaumfenster klicken Sie den Knoten **API-Datei-Referenz**.
7. In der Menüleiste klicken Sie **Ansicht | Knotenbearbeitung**.
8. Im [Knotenbearbeitungsfenster](#) geben Sie im Eingabefeld **Control-ID** eine eindeutige ID für den Knoten ein.
9. In der Auswahlliste **Name** wählen Sie die gewünschte Datei aus.

TIPP: Um direkt zur Dateidefinition zu springen, klicken Sie  **Zum Definitionsobjekt**.

10. In der Symbolleiste klicken Sie  **Speichern**.

Verwandte Themen

- [API-Dateien erstellen](#) auf Seite 94
- [API-Dateien bearbeiten](#) auf Seite 94
- [API-Dateien importieren](#) auf Seite 97
- [API-Dateien löschen](#) auf Seite 95
- [API-Projekte erstellen](#) auf Seite 84
- [API-Projekte bearbeiten](#) auf Seite 85
- [API-Projekte löschen](#) auf Seite 86
- [API-Projekte](#) auf Seite 84

API-Dateien importieren

Sie können API-Dateien in den API Designer importieren. Der API Designer erkennt selbstständig, ob es sich um API-Dateien handelt und importiert diese als solche.

Um eine API-Datei zu importieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bearbeiten | Objekt importieren**.
2. Im Datei-Browser wählen Sie die gewünschte API-Datei und klicken Sie **Öffnen**.
Die API-Datei wird importiert.

Verwandte Themen

- [API-Dateien](#) auf Seite [93](#)
- [Menüleiste](#) auf Seite [27](#)

API Server

Der API Server stellt die API zur Verfügung, die Sie im API Designer erstellen.

Um die API Server Web-Oberfläche aufzurufen

- Rufen Sie die Web-Adresse (URL) Ihres API Servers in einem Browser auf.

Von hier aus können Sie:

- die Swagger-Dokumentation Ihrer API aufrufen
- das Web Portal für Betriebsunterstützung öffnen
- alle installierten HTML-Anwendungen aufrufen

ImxClient-Kommandozeilenprogramm

Mithilfe des ImxClient-Kommandozeilenprogramms können Sie sämtliche Funktionen des API Designers in der Kommandozeile ohne grafische Benutzeroberfläche ausführen.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm starten](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

ImxClient-Kommandozeilenprogramm starten

Sie können das ImxClient-Kommandozeilenprogramm jederzeit über ein beliebiges Kommandozeilenprogramm starten.

Um das ImxClient-Kommandozeilenprogramm zu starten

1. Öffnen Sie ein Kommandozeilenprogramm (zum Beispiel Windows Powershell).
2. Im Kommandozeilenprogramm wechseln Sie in den Installationspfad des API Designers.
3. Starten Sie die Anwendung `ImxClient.exe`.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99

ImxClient-Kommando-Übersicht

In den nachfolgenden Kapiteln erhalten Sie eine Liste aller ImxClient-Kommandos, die Sie ausführen können.

Verwandte Themen

- [help](#) auf Seite 100
- [compile-app](#) auf Seite 101
- [repl](#) auf Seite 102
- [branch](#) auf Seite 102
- [connect](#) auf Seite 103
- [compile-api](#) auf Seite 104
- [install-apiserver](#) auf Seite 105
- [fetch-files](#) auf Seite 106
- [push-files](#) auf Seite 107
- [get-apistate](#) auf Seite 108
- [get-filestate](#) auf Seite 109
- [setup-web](#) auf Seite 110
- [run-apiserver](#) auf Seite 111
- [check-translations](#) auf Seite 113
- [version](#) auf Seite 113

help

Zeigt die Liste der zulässigen Befehle an.

Parameter

Um Hilfe zu bestimmten Befehlen anzuzeigen, übergeben Sie zusätzlich den entsprechenden Befehl als Parameter.

Beispiel: `help fetch-files`

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

compile-app

Führt die HTML-Paketkompilierung aus.

Das Kommando führt die folgenden Schritte aus:

1. Ausführen des Kommandos **npm install** im Anwendungsordner
2. Ausführen des Kommandos **npm run build** im Packet-Ordner
3. Erstellen des Ergebnisses im Unterordner `dist`
Das Ergebnis wird in einer ZIP-Datei in der Datenbank gespeichert.

Parameter

Anmeldeparameter:

- `/conn <Name der Datenbankverbindung>`: Legt die Datenbank fest, auf die verbunden werden soll.
- `/dialog <Name der Dialog-Authentifikation>`: Legt die Dialog-Authentifikation fest.

Pflichtparameter:

- `/path <Pfad zum Hauptordner>`: Geben Sie den Pfad zum Hauptordner an. In diesem Ordner liegt die Anwendung, die kompiliert werden soll. Dieser Ordner enthält normalerweise die Datei `package.json` der Anwendung.

Optionale Parameter:

- `/conndialog <Option>`: Legt fest, ob ein Anmeldedialog für die Datenbankverbindung angezeigt werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich:
 - `off`: Es wird kein Anmeldedialog angezeigt. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
 - `show`: Ein Anmeldedialog wird angezeigt (auch wenn bereits eine Verbindung zur Datenbank besteht) und die Verbindung wird durch die neue ersetzt.
 - `fallback`: (Standardwert) Wenn eine Verbindung zur Datenbank besteht, wird diese verwendet. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
- `/factory <Zielsystem>`: Legt das Zielsystem für die Verbindung fest. Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie eine Verbindung zum Anwendungsserver aufbauen möchten.
- `-N`: Verhindert das Speichern in der Datenbank.
- `-D`: Führt die [Debug-Kompilierung](#) aus.
- `/branch <ID des Kompilierungszweiges>`: Speichert das kompilierte Ergebnis unter dem angegebenen Kompilierungszweig. Sie müssen zusätzlich den Parameter `-D` angeben.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

repl

Startet das ImxClient-Kommandozeilen-Programm im sogenannten REPL-Modus. In diesem Modus werden in einer Endlosschleife folgende Aktionen ausgeführt:

- Lesen von Kommandos von **stdin**
- Weiterleiten der Befehle an das passende Plugin
- Ausgeben der Ergebnisse der Verarbeitung nach **stdout**

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

branch

Verwaltet [Kompilierungszweige](#) in der Datenbank

Parameter

Wenn Sie das Kommando ohne Parameter aufrufen, erhalten Sie die Anzahl und die IDs aller Kompilierungszweige in der Datenbank.

Anmeldeparameter:

- `/conn <Name der Datenbankverbindung>`: Legt die Datenbank fest, auf die verbunden werden soll.
- `/dialog <Name der Dialog-Authentifikation>`: Legt die Dialog-Authentifikation fest.

Optionale Parameter:

- `/conndialog <Option>`: Legt fest, ob ein Anmeldedialog für die Datenbankverbindung angezeigt werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich:
 - `off`: Es wird kein Anmeldedialog angezeigt. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
 - `show`: Ein Anmeldedialog wird angezeigt (auch wenn bereits eine Verbindung zur Datenbank besteht) und die Verbindung wird durch die neue ersetzt.

- **fallback:** (Standardwert) Wenn eine Verbindung zur Datenbank besteht, wird diese verwendet. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
- **/id <ID des Kompilierungszweiges>:** Fragt Feldnamen und zugehörige Werte eines Kompilierungszweiges ab.
- **-c /id <ID des neuen Kompilierungszweiges>:** Erstellt einen neuen Kompilierungszweig.
Um zusätzlich eine Beschreibung zum Kompilierungszweig anzugeben, verwenden Sie **/description <Beschreibung>**.
- **-d /id <ID des Kompilierungszweiges>:** Löscht einen Kompilierungszweig.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

connect

Baut eine Datenbankverbindung auf.

Sollte bereits eine Datenbankverbindung bestehen, wird diese geschlossen und anschließend eine neue aufgebaut.

Parameter

Anmeldeparameter:

- **/conn <Name der Datenbankverbindung>:** Legt die Datenbank fest, auf die verbunden werden soll.
- **/dialog <Name der Dialog-Authentifikation>:** Legt die Dialog-Authentifikation fest.

Optionale Parameter:

- **/conndialog <Option>:** Legt fest, ob ein Anmeldedialog für die Datenbankverbindung angezeigt werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich:
 - **off:** Es wird kein Anmeldedialog angezeigt. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
 - **show:** Ein Anmeldedialog wird angezeigt (auch wenn bereits eine Verbindung zur Datenbank besteht) und die Verbindung wird durch die neue ersetzt.
 - **fallback:** (Standardwert) Wenn eine Verbindung zur Datenbank besteht, wird diese verwendet. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
- **/factory <Name des Zielsystems>:** Legt das Zielsystem für die Verbindung fest. Geben

Sie diesen Parameter an, wenn Sie eine Verbindung zum Anwendungsserver aufbauen möchten. Beispiel: `QBM.AppServer.Client`

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

compile-api

Kompiliert die API und speichert das Ergebnis in der Datenbank.

Parameter

Anmeldeparameter:

- `/conn <Name der Datenbankverbindung>`: Legt die Datenbank fest, auf die verbunden werden soll.
- `/dialog <Name der Dialog-Authentifikation>`: Legt die Dialog-Authentifikation fest.

Optionale Parameter:

- `/conndialog <Option>`: Legt fest, ob ein Anmeldedialog für die Datenbankverbindung angezeigt werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich:
 - `off`: Es wird kein Anmeldedialog angezeigt. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
 - `show`: Ein Anmeldedialog wird angezeigt (auch wenn bereits eine Verbindung zur Datenbank besteht) und die Verbindung wird durch die neue ersetzt.
 - `fallback`: (Standardwert) Wenn eine Verbindung zur Datenbank besteht, wird diese verwendet. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
- `/factory <Name des Zielsystems>`: Legt das Zielsystem für die Verbindung fest. Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie eine Verbindung zum Anwendungsserver aufbauen möchten. Beispiel: `QBM.AppServer.Client`
- `/solution <Pfad zur Solution-Projektdatei>`: Legt fest, welches Solution-Projekt genutzt werden soll. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, wird ein Datenbankprojekt verwendet.
- `/mode <Kompiliermodus>`: Legt den Modus der Kompilierung fest:
 - `normal`: Führt eine komplette Kompilierung (Standardmodus) aus.
 - `nostore`: Assemblies werden nicht in der Datenbank gespeichert.
 - `nocompile`: Erstellt nur C#-Code. Die Kompilierung wird nicht ausgeführt.
 - `nocodegen`: Führt nur die Kompilierung aus. Es wird kein C#-Code generiert.
- `-E`: Aktiviert erweiterte Prüfungen.

- -D: Die Kompilierung wird als Debug-Kompilierung ausgeführt.
- /csharpout <Pfad zum Ordner>: Legt fest, wo die C#-Dateien gespeichert werden sollen.
- /copyapi <Pfad zum Ordner>: Geben Sie den Pfad zum Ordner an, in den die Datei `imx-api.tgz` kopiert werden soll.
- /apidll <Pfad zu einer API-DLL>: Legt fest, welche API-DLL-Datei verwendet werden soll. Die Parameter `/solution` und `/branch` werden ignoriert, wenn Sie diesen Parameter verwenden.
- /branch <ID des Kompilierungszweiges>: Geben Sie an unter welchem Kompilierungsweig das Projekt gespeichert werden soll. Sie müssen zusätzlich den Parameter `-D` angeben.
- /nowarn <Fehler1,Fehler2,...>: Legt fest, welche Fehler beim Kompilieren ignoriert werden sollen. Geben Sie die Codes der Warnungen kommasepariert ein.
- /warnaserror <Fehler1,Fehler2,...>: Legt fest, welche Warnungen beim Kompilieren als Fehler angezeigt werden sollen. Geben Sie die Codes der Warnungen kommasepariert ein.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

install-apiserver

Installiert einen API Server auf dem lokalen Internet Information Services (IIS).

Parameter

Anmeldeparameter:

- /conn <Name der Datenbankverbindung>: Legt die Datenbank fest, auf die verbunden werden soll.
- /dialog <Name der Dialog-Authentifikation>: Legt die Dialog-Authentifikation fest.

Pflichtparameter:

- /app <Anwendungsname>: Legt fest, welcher Name für die Anwendung verwendet werden soll (zum Beispiel in der Titelzeile des Browsers).
- /sessioncert <Zertifikatsfingerabdruck>: Legt fest, welches (installierte) Zertifikat für die Erzeugung und Überprüfung von Session-Token verwendet werden soll.

TIPP: Um den Fingerabdruck eines Zertifikats zu erhalten, können Sie beispielsweise die Windows-Funktion **Computerzertifikate verwalten** verwenden und den Fingerabdruck über die Detailinformationen des Zertifikats ermitteln.

Optionale Parameter:

- `/conndialog <Option>`: Legt fest, ob ein Anmeldedialog für die Datenbankverbindung angezeigt werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich:
 - `off`: Es wird kein Anmeldedialog angezeigt. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
 - `show`: Ein Anmeldedialog wird angezeigt (auch wenn bereits eine Verbindung zur Datenbank besteht) und die Verbindung wird durch die neue ersetzt.
 - `fallback`: (Standardwert) Wenn eine Verbindung zur Datenbank besteht, wird diese verwendet. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
- `/factory <Name des Zielsystems>`: Legt das Zielsystem für die Verbindung fest. Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie eine Verbindung zum Anwendungsserver aufbauen möchten. Beispiel: `QBM.AppServer.Client`
- `-u`: Erlaubt unsichere HTTP-Verbindungen zur API Server-Webseite. Standardmäßig kann die API Server-Webseite nur über eine verschlüsselte Verbindung aufgerufen werden.
- `/site <Seitenname>`: Legt die Website auf dem IIS fest, unter der die Webanwendung installiert werden soll. Wenn Sie hier nichts angeben, wird die Website automatisch ermittelt (normalerweise **Default Web Site**).
- `/searchservice <URL>`: Legt die URL des Anwendungsservers fest, auf dem der Suchdienst gehostet wird, der verwendet werden soll.

HINWEIS: Wenn Sie die Volltextsuche verwenden möchten, müssen Sie einen Anwendungsserver angeben. Sie können den Anwendungsserver auch zu einem späteren Zeitpunkt in die Konfigurationsdatei eintragen.
- `/updatecredentials Domain=<Domain-Name>;Account=<Benutzerkonto>;Password=<Passwort>`: Legt die Zugangsdaten fest, die für die automatische Aktualisierung des API Servers verwendet werden. Beispiel: `Domain=MyDomain;Account=MyAccount;Password=foo`
- `/apptoken <Anwendungstoken>`: Legt das Anwendungstoken für den API Server fest.
- `/pool <Anwendungspoolname>`: Legt den Anwendungspool fest, der verwendet werden soll. Wenn Sie hier nichts angeben, wird ein neuer Anwendungspool erstellt, auf dem die Webanwendung installiert wird.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

fetch-files

Lädt alle Dateien der Maschinenrolle "HTML Development" aus der Datenbank und speichert sie in einem lokalen Ordner.

Parameter

Anmeldeparameter:

- `/conn <Name der Datenbankverbindung>`: Legt die Datenbank fest, auf die verbunden werden soll.
- `/dialog <Name der Dialog-Authentifikation>`: Legt die Dialog-Authentifikation fest.

Optionale Parameter:

- `/conndialog <Option>`: Legt fest, ob ein Anmeldedialog für die Datenbankverbindung angezeigt werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich:
 - `off`: Es wird kein Anmeldedialog angezeigt. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
 - `show`: Ein Anmeldedialog wird angezeigt (auch wenn bereits eine Verbindung zur Datenbank besteht) und die Verbindung wird durch die neue ersetzt.
 - `fallback`: (Standardwert) Wenn eine Verbindung zur Datenbank besteht, wird diese verwendet. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
- `/factory <Name des Zielsystems>`: Legt das Zielsystem für die Verbindung fest. Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie eine Verbindung zum Anwendungsserver aufbauen möchten. Beispiel: `QBM.AppServer.Client`
- `/path <Pfad zum Zielordner>`: Legt das Verzeichnis fest, in dem die Dateien abgelegt werden sollen. Wenn Sie hier nichts angeben, wird das aktuelle Verzeichnis verwendet.
- `/targets <Ziel1;Ziel2;...>`: Legt fest, welche Maschinenrollen verwendet werden sollen. Wenn Sie hier nichts angeben, wird die Maschinenrolle **HTML Development** verwendet.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

push-files

Speichert Dateien, die Sie lokal geändert haben, wieder in der Datenbank.

Parameter

Anmeldeparameter:

- `/conn <Name der Datenbankverbindung>`: Legt die Datenbank fest, auf die verbunden werden soll.
- `/dialog <Name der Dialog-Authentifikation>`: Legt die Dialog-Authentifikation fest.

Pflichtparameter:

- `/targets <Ziel1;Ziel2;...>`: Geben Sie , welche Maschinenrollen verwendet werden sollen. Wenn Sie den Parameter nicht verwenden, wird die Maschinenrolle "HTML Development" verwendet.

Optionale Parameter:

- `/conndialog <Option>`: Legt fest, ob ein Anmeldedialog für die Datenbankverbindung angezeigt werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich:
 - `off`: Es wird kein Anmeldedialog angezeigt. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
 - `show`: Ein Anmeldedialog wird angezeigt (auch wenn bereits eine Verbindung zur Datenbank besteht) und die Verbindung wird durch die neue ersetzt.
 - `fallback`: (Standardwert) Wenn eine Verbindung zur Datenbank besteht, wird diese verwendet. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
- `/factory <Name des Zielsystems>`: Legt das Zielsystem für die Verbindung fest. Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie eine Verbindung zum Anwendungsserver aufbauen möchten. Beispiel: `QBM.AppServer.Client`
- `/path <Pfad zum Ordner>`: Legt das Verzeichnis fest, in dem die Dateien liegen, die geändert wurden und jetzt in der Datenbank gespeichert werden sollen.
- `/tag <uid>`: Legt die UID eines Change-Tags fest.
- `/add <Datei1;Datei2;...>`: Legt fest, welche neuen Dateien der Datenbank hinzugefügt werden sollen. Verwenden Sie relative Pfade.
- `/del <Datei1;Datei2;...>`: Legt fest, welche Dateien aus der Datenbank gelöscht werden sollen. Verwenden Sie relative Pfade.
- `-C`: Verhindert das Speichern von geänderten Dateien und speichert nur neue Dateien und löscht Dateien in der Datenbank.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

get-apistate

Fragt den Kompilierungsstatus der API in der Datenbank ab.

Parameter

Anmeldeparameter:

- `/conn <Name der Datenbankverbindung>`: Legt die Datenbank fest, auf die verbunden werden soll.
- `/dialog <Name der Dialog-Authentifikation>`: Legt die Dialog-Authentifikation fest.

Optionale Parameter:

- `/conndialog <Option>`: Legt fest, ob ein Anmeldedialog für die Datenbankverbindung angezeigt werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich:
 - `off`: Es wird kein Anmeldedialog angezeigt. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
 - `show`: Ein Anmeldedialog wird angezeigt (auch wenn bereits eine Verbindung zur Datenbank besteht) und die Verbindung wird durch die neue ersetzt.
 - `fallback`: (Standardwert) Wenn eine Verbindung zur Datenbank besteht, wird diese verwendet. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
- `/factory <Name des Zielsystems>`: Legt das Zielsystem für die Verbindung fest. Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie eine Verbindung zum Anwendungsserver aufbauen möchten. Beispiel: `QBM.AppServer.Client`
- `/branch <ID des Kompilierungszweiges>`: Fragt den Kompilierungsstatus der API ab, die unter dem angegebenen Kompilierungsweig gespeichert wurde.
- `/htmlapp <Name des HTML-Paket>`: Liefert Daten für das angegebene HTML-Paket.
- `-D`: Liefert Daten für Debug-Assemblies.
- `-R`: Liefert Daten für Release-Assemblies.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

get-filestate

Vergleicht die lokale Dateistruktur mit der Dateistruktur in der Datenbank.

Mithilfe des Konfigurationsparameters **QBM | ImxClient | get-filestate | NewFilesExcludePatterns** können Sie festlegen, welche Dateien vom Abgleich ausgeschlossen werden sollen. So verhindern Sie eine zu große Last während des Abgleichs. Standardmäßig werden die Ordner `node_modules` und `imx-modules` vom Abgleich ausgeschlossen.

Den Parameter können Sie im Designer anpassen. Verwenden Sie beim Festlegen der Regeln, die hier festgelegten Formate:

<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.extensions.filesystemglobbing.matcher>

Trennen Sie mehrere Einträge mit dem Zeichen `|`.

HINWEIS: Mit dem Konfigurationsparameter schließen Sie grundsätzlich nur neue Dateien vom Abgleich aus. Bereits in der Datenbank vorhandene Dateien werden nicht berücksichtigt.

Parameter

Anmeldeparameter:

- `/conn <Name der Datenbankverbindung>`: Legt die Datenbank fest, auf die verbunden werden soll.
- `/dialog <Name der Dialog-Authentifikation>`: Legt die Dialog-Authentifikation fest.

Optionale Parameter:

- `/conndialog <Option>`: Legt fest, ob ein Anmeldedialog für die Datenbankverbindung angezeigt werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich:
 - `off`: Es wird kein Anmeldedialog angezeigt. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
 - `show`: Ein Anmeldedialog wird angezeigt (auch wenn bereits eine Verbindung zur Datenbank besteht) und die Verbindung wird durch die neue ersetzt.
 - `fallback`: (Standardwert) Wenn eine Verbindung zur Datenbank besteht, wird diese verwendet. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
- `/factory <Name des Zielsystems>`: Legt das Zielsystem für die Verbindung fest. Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie eine Verbindung zum Anwendungsserver aufbauen möchten. Beispiel: `QBM.AppServer.Client`
- `/targets <Ziel1;Ziel2;...>`: Legt fest, welche Maschinenrollen verwendet werden sollen. Wenn Sie hier nichts angeben, wird die Maschinenrolle **HTML Development** verwendet.
- `/path <Pfad zum Verzeichnis>`: Legt das Verzeichnis fest, in dem die Dateien liegen, die Sie abgleichen möchten. Wenn Sie hier nichts angeben, wird das aktuelle Verzeichnis verwendet.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

setup-web

Installiert notwendige Dateien für die Entwicklung von TypeScript-Clients.

Parameter

Anmeldeparameter:

- `/conn <Name der Datenbankverbindung>`: Legt die Datenbank fest, auf die verbunden werden soll.
- `/dialog <Name der Dialog-Authentifikation>`: Legt die Dialog-Authentifikation fest.

Optionale Parameter:

- `/conndialog <Option>`: Legt fest, ob ein Anmeldedialog für die Datenbankverbindung angezeigt werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich:
 - `off`: Es wird kein Anmeldedialog angezeigt. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
 - `show`: Ein Anmeldedialog wird angezeigt (auch wenn bereits eine Verbindung zur Datenbank besteht) und die Verbindung wird durch die neue ersetzt.
 - `fallback`: (Standardwert) Wenn eine Verbindung zur Datenbank besteht, wird diese verwendet. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
- `/root`: Geben Sie den Pfad zum Hauptordner an.
- `/factory <Name des Zielsystems>`: Legt das Zielsystem für die Verbindung fest. Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie eine Verbindung zum Anwendungsserver aufbauen möchten. Beispiel: `QBM.AppServer.Client`
- `/path <Pfad zum API-Projekt>`: Legt das Verzeichnis fest, in das die Dateien installiert werden sollen. Wenn Sie hier nichts angeben, wird das aktuelle Verzeichnis verwendet.
- `/branch <ID des Kompilierungszweiges>` Legt fest, für welchen Kompilierungsweig die Dateien installiert werden sollen.

Wenn Sie keinen der folgenden Parameter verwenden, werden alle Schritte der Installation ausgeführt. Sobald Sie einen der Parameter verwenden, werden auch nur die entsprechenden Schritte der Installation ausgeführt. Sie können mehrere der Parameter verwenden.

- `-A`: Erstellt einen Link zum `assets`-Ordner.
- `-L`: Initialisiert die Bibliotheken.
- `-P`: Bindet Plugins in die Webanwendung ein.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

run-apiserver

Startet oder stoppt einen "self-hosted" API Server.

Diese Kommando benötigt eine Datenbankverbindung.

Parameter

Anmeldeparameter:

- `/conn <Name der Datenbankverbindung>`: Legt die Datenbank fest, auf die verbunden werden soll.
- `/dialog <Name der Dialog-Authentifikation>`: Legt die Dialog-Authentifikation fest.

Optionale Parameter:

- `/conndialog <Option>`: Legt fest, ob ein Anmeldedialog für die Datenbankverbindung angezeigt werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich:
 - `off`: Es wird kein Anmeldedialog angezeigt. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
 - `show`: Ein Anmeldedialog wird angezeigt (auch wenn bereits eine Verbindung zur Datenbank besteht) und die Verbindung wird durch die neue ersetzt.
 - `fallback`: (Standardwert) Wenn eine Verbindung zur Datenbank besteht, wird diese verwendet. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
- `/factory <Name des Zielsystems>`: Legt das Zielsystem für die Verbindung fest. Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie eine Verbindung zum Anwendungsserver aufbauen möchten. Beispiel: `QBM.AppServer.Client`
- `-S`: Stoppt den API Server.
- `/baseaddress <URL mit Port-Angabe>`: Legt die Basis-URL und den Port der Webanwendung fest.
- `/baseurl <Basis-URL>`: Legt die Basis-URL der Webanwendung fest.
- `/branch <ID des Kompilierungszweiges>`: Legt den Kompilierungsweig fest, für dessen API Sie den API Server starten möchten.
- `-D`: Lädt die Debugging-Assemblies.
- `-C`: Kompiliert die API mit Quelldaten aus der Datenbank.
- `-T`: Fragt den Status des laufenden API Servers ab.
- `-B`: Sperrt die Konsole.
- `/compile <Pfad zur Solution-Datei>`: Kompiliert die API mit Quelldaten aus dem angegebenen (lokalen) Solution-Projekt.
- `/excludedMiddlewares <Middleware-Name1,Middleware-Name2,...>`: Legt fest, welche Middleware-Dienste nicht zur Verfügung gestellt werden sollen. Geben Sie mehrere Einträge kommasepariert an.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

check-translations

Sucht nach Beschriftungen ([mehrsprachige Texte](#)) mit fehlenden Übersetzungen in einem bestimmten Ordner und dessen Unterordnern.

Parameter

Anmeldeparameter:

- `/conn <Name der Datenbankverbindung>`: Legt die Datenbank fest, auf die verbunden werden soll.
- `/dialog <Name der Dialog-Authentifikation>`: Legt die Dialog-Authentifikation fest.

Pflichtparameter:

- `/path <Pfad zum Ordner>`: Legt fest, welcher Ordner geprüft werden soll.

Optionale Parameter:

- `/conndialog <Option>`: Legt fest, ob ein Anmeldedialog für die Datenbankverbindung angezeigt werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich:
 - `off`: Es wird kein Anmeldedialog angezeigt. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
 - `show`: Ein Anmeldedialog wird angezeigt (auch wenn bereits eine Verbindung zur Datenbank besteht) und die Verbindung wird durch die neue ersetzt.
 - `fallback`: (Standardwert) Wenn eine Verbindung zur Datenbank besteht, wird diese verwendet. Wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht, wird versucht eine Verbindung herzustellen.
- `/factory <Name des Zielsystems>`: Legt das Zielsystem für die Verbindung fest. Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie eine Verbindung zum Anwendungsserver aufbauen möchten. Beispiel: `QBM.AppServer.Client`

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

version

Zeigt die Version des verwendeten ImxClient-Kommandozeilenprogramms an.

Verwandte Themen

- [ImxClient-Kommandozeilenprogramm](#) auf Seite 99
- [ImxClient-Kommando-Übersicht](#) auf Seite 100

One Identity Lösungen eliminieren die Komplexität und die zeitaufwendigen Prozesse, die häufig bei der Identity Governance, der Verwaltung privilegierter Konten und dem Zugriffsmanagement aufkommen. Unsere Lösungen fördern die Geschäftssagilität und bieten durch lokale, hybride und Cloud-Umgebungen eine Möglichkeit zur Bewältigung Ihrer Herausforderungen beim Identitäts- und Zugriffsmanagement.

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen zum Kauf oder anderen Anfragen, wie Lizenzierungen, Support oder Support-Erneuerungen, besuchen Sie <https://www.oneidentity.com/company/contact-us.aspx>.

Technische Supportressourcen

Technische Unterstützung steht für One Identity Kunden mit einem gültigen Wartungsvertrag und Kunden mit Testversionen zur Verfügung. Sie können auf das Support Portal unter <https://support.oneidentity.com/> zugreifen.

Das Support Portal bietet Selbsthilfe-Tools, die Sie verwenden können, um Probleme schnell und unabhängig zu lösen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das Support Portal ermöglicht Ihnen:

- Senden und Verwalten von Serviceanfragen
- Anzeigen von Knowledge Base Artikeln
- Anmeldung für Produktbenachrichtigungen
- Herunterladen von Software und technischer Dokumentation
- Anzeigen von Videos unter www.YouTube.com/OneIdentity
- Engagement in der One Identity Community
- Chat mit Support-Ingenieuren
- Anzeigen von Diensten, die Sie bei Ihrem Produkt unterstützen

A

Abfrage-Parameter 14

Abmeldung 12

Ändern

Änderungskennzeichen 52

API-Methoden 94

API-Projekte 85

Beschriftungen 60

Datenbankabfragen 65

Einstellungen 39

globale Einstellungen 39

Knoten 50

Kompilierungszweige 79

mehrsprachige Texte 60

Änderungen speichern 25

Änderungskennzeichen 51

ändern 52

bearbeiten 52

entfernen 53

erstellen 52

hinzufügen 52

löschen 53

neu 52

verwenden 51

Anfrage

Abarbeitung 9

Authentifizierung 9

Autorisierung 9

Validierung 9

Anmeldung 11

Antwortcodes 15

Antworten 15

Antwortformate 14

Anzeigen

Aufgabenfenster 76

Befehlsliste 69

Code 47

Definitionen 44

Definitionsbaum 44

Definitionsbaumfenster 44

generierter Code 47

Kompilierung 77

Lesezeichen 70

Navigation 34

Objekteigenschaften 41

API

testen 80

API-Dateien 93

ändern 94

bearbeiten 94

einem Projekt zuordnen 91, 96

entfernen 95

erstellen 94

hinzufügen 94

importieren 97

löschen 95

API-Entwicklung

Grundlagen 8

API-Projekte 84

ändern 85

bearbeiten 85

entfernen 86

- erstellen 84
- hinzufügen 84
- importieren 92
- löschen 86
- API Designer 7
 - starten 22
- API Server 98
- Arbeitsmappe 42
 - öffnen 43
- Assembly-Referenz 90
- async 19
- Auf Festplatte speichern 23
- Aufgaben 75
- Aufgabenfenster 75
 - anzeigen 76
 - öffnen 76
- Auflösung 36
- Ausführen
 - Kompilierung 74
- Authentifizierung 11
 - konfigurieren 87
 - primär 11
 - sekundär 11
- await 19

B

- Basics 8
- Bearbeiten
 - Änderungskennzeichen 52
 - API-Dateien 94
 - API-Projekte 85
 - Beschriftungen 60
 - Datenbankabfragen 65
 - Knoten 50
 - Kompilierungszweige 79
 - mehrsprachige Texte 60
- Befehle 68
- Befehlsliste 68
 - anzeigen 69
 - öffnen 69
- Beispiele 20
- Benutzeroberfläche 26
- Beschriftungen 58
 - ändern 60
 - bearbeiten 60
 - entfernen 62
 - erstellen 59
 - finden 60
 - Löschen 62
 - neu 59
 - suchen 60
- Branches 77

C

- C#-Projekte 80
- C#-Sharp-Methoden 93
- CLI 99
- Code
 - anzeigen 47
- Codes 15
- ConfigureAwait 19
- CSV 14

D

- dateibasiert 25
- Dateipfad 42
- Datenbankabfragen
 - ändern 65
 - bearbeiten 65

- entfernen 66
- erstellen 64
- hinzufügen 64
- löschen 66
- neu 64
- testen 66
- Datenbankanfragen 63
 - verwalten 63
- Datenbankanfragen verwalten 63
- Datenbankprojekte 23
- Datenstruktur
 - hierarchisch 15
- Datumsformat 13
- Deadlock 19
- Debug 72
- Definitionsbaum
 - öffnen 44
- Definitionsbaumfenster 40, 43-44
 - öffnen 44

E

- Eigenes Layout 68
- Eigenschaften eines Objektes 40
- Einstellungen 36
 - ändern 39
 - öffnen 39
- Entfernen
 - Änderungskennzeichen 53
 - API-Dateien 95
 - Beschriftungen 62
 - Datenbankabfragen 66
 - Kompilierungszweige 79
 - Lesezeichen 71
 - mehrsprachige Texte 62

- Entity-Methoden 93
 - allgemein 15
- Ersetzen 54, 57
- Erstellen
 - Änderungskennzeichen 52
 - API-Dateien 94
 - API-Projekte 84
 - Beschriftungen 59
 - Datenbankabfragen 64
 - Kompilierungszweige 78
 - mehrsprachige Texte 59
- Erweiterungen 47
- Export 23, 25

F

- Farben 32
- Fehler beheben 76
- Festlegen
 - Speicherart 23
- Filterung 15
- Finden
 - Beschriftungen 60
 - mehrsprachige Texte 60
- Formate
 - Antworten 14
 - Datum 13
 - Parameter 13

G

- Generierter Code 47
- Globale Einstellungen 36
 - ändern 39
 - öffnen 39
- Grafische Benutzeroberfläche 26

Grundlagen 8
Gruppierung 15
GUI 26

H

Hilfe 20
Hinzufügen
 Änderungskennzeichen 52
 API-Dateien 94
 API-Projekte 84
 Datenbankabfragen 64
 Kompilierungszeige 78
 mehrsprachige Texte 59
HTTP-Methoden 13

I

Importieren
 API-Dateien 97
 API-Projekte 92
ImxClient 99
 Kommandos 100
 branch 102
 check-translations 113
 compile-api 104
 compile-app 101
 connect 103
 fetch-files 106
 get-apistate 108
 get-filestate 109
 help 100
 install-apiserver 105
 push-files 107
 repl 102
 run-apiserver 111

setup-web 110
version 113

ImxClient-Kommandozeilenprogramm
 starten 99

K

Knoten
 ändern 50
 bearbeiten 50
Knoten bearbeiten 48
Knotenbearbeitung 48
 öffnen 50
Knotenbearbeitungsfenster 48
Kommandos 100
Kommandozeile 99
Kompilieren 72, 74
Kompilierung 72
 anzeigen 77
 ausführen 74
 konfigurieren 90
 öffnen 77
 starten 74
 testen 73
Kompilierung deaktivieren 42
Kompilierungszeige 77
 ändern 79
 auswählen 77
 bearbeiten 79
 entfernen 79
 erstellen 78
 hinzufügen 78
 löschen 79
 neu 78
 verwenden 77

Konfiguration
 Authentifizierung 87
 Kompilierung 90
Kontextmenü 45
Konventionen 9

L

Layout 68
 speichern 68
 wiederherstellen 68

Lesezeichen 69
 anzeigen 70
 entfernen 71
 löschen 71
 öffnen 70
 setzen 71

Limitierung 15

Lokal speichern 23

Löschen
 Änderungskennzeichen 53
 API-Methoden 95
 API-Projekte 86
 Beschriftungen 62
 Datenbankabfragen 66
 Kompilierungsbranche 79
 Lesezeichen 71
 mehrsprachige Texte 62

M

Mehrsprachige Texte 58-60, 62
 ändern 60
 bearbeiten 60
 entfernen 62
 erstellen 59

finden 60
hinzufügen 59
löschen 62
neu 59
suchen 60

Menu 27

Menü 27

Menüleiste 27

Methodentypen 13

N

Namensraum 90

Namensraumimport 90

Navigation 33
 anzeigen 34
 öffnen 34

Navigieren 33

Neu

 Änderungskennzeichen 52
 API-Dateien 94
 API-Projekte 84
 Beschriftungen 59
 Datenbankabfragen 64
 Kompilierungsbranche 78
 mehrsprachige Texte 59

Neue API-Dateien 94

Neues API-Projekt 84

O

Oberfläche 26
Objekte in Datenbank importieren 25
Objekte neu laden 42
Objekteigenschaften 40
 anzeigen 41

öffnen 41
Öffnen
Arbeitsmappe 43
Aufgabenfenster 76
Befehlsliste 69
Definitionsbaum 44
Definitionsbaumfenster 44
Einstellungen 39
generierter Code 47
globale Einstellungen 39
Knotenbearbeitung 50
Kompilierung 77
Lesezeichen 70
Navigation 34
Objekteigenschaften 41
Startseite 35
Tabreiter 67
Optionen 36

P

PageSize 15
Parameterformat 13
Abfrage-Parameter 14
URL-Parameter 14
PDF 14
Postman 98
Projekttypen 23

R

Rechtsklick 45
Redo 36, 68
Release 72
Richtlinien 9
Rückgängig 36, 68

S

Schließen
Tabreiter 67
Schnellstart 21
SDK 20
Single Sign-on 87
Sitzung
Status 12
Sitzungsstatus
abfragen 12
Software Development Kit 20
Solution-Projekte 23, 25
Solution exportieren 25
Sortierung 15
Speicherart
festlegen 23
Speichern
Tabreiter 67
Sprache 58-60, 62
Sprachen 58-60, 62
SQL-Ausdruck
testen 66
SQL-Methoden 93
SSO 87
Standard-Layout 68
wiederherstellen 68
Standardlayout 68
wiederherstellen 68
Start 22
Starten
Kommandozeilenprogramm 99
Kompilierung 74
StartIndex 15

Startseite 35
 öffnen 35
Statusleiste 32
 Bedeutung der Farben 32
Statuszeile 32
Suche 54, 57
Suchen 54, 57
 Beschriftungen 60
 mehrsprachige Texte 60
Suchen und Ersetzen 54, 57
Swagger 98
Symbole 31
Symbolleiste 31

T

Tabreiter 67
 öffnen 67
 schließen 67
 speichern 67
 verwalten 67

Test

 API 80

Testen

 Datenbankabfragen 66
 Kompilierung 73
 SQL-Ausdruck 66

Texte 58-60, 62

Token 12

Type Member 90

U

UI 26

Undo 36, 68

URL-Parameter 14

V

Verklebung 19

Versionsverwaltung 77

Verwenden

 Änderungskennzeichen 51

Visual Studio 80

Vorteile 7

W

Warnungen beheben 76

Wiederholen 36

Z

Zugangstoken 12